



Citrix Provisioning 1912

Contents

Novedades	3
Problemas resueltos	8
Problemas conocidos	8
Elementos retirados	9
Requisitos del sistema y compatibilidad	10
Licencias	23
Configurar un disco vDisk para las licencias por volumen de Microsoft	26
Arquitectura	33
Componentes	37
Utilidades del producto	42
Roles de administrador	43
Colecciones	44
Consola de Citrix Provisioning	45
Instalar el software de los componentes de Citrix Provisioning	46
Tareas anteriores a la instalación	49
Componentes de red	54
Instalar el componente del servidor	69
Ejecutar silenciosamente el asistente de configuración	71
Instalar el componente de la consola	73
Preparar un dispositivo de destino maestro para crear imágenes	74
Usar Imaging Wizard para crear un disco virtual	78
Actualizaciones	80
Servidores	91

Discos virtuales	93
Configuración	104
Consola	104
Comunidad	114
Servidor	127
colecciones de dispositivos	145
dispositivos de destino	150
Crear discos vDisk	166
Configurar discos virtuales para la administración de Active Directory	177
Asignar discos virtuales a dispositivos de destino	183
Usar Manage Boot Devices Utility	184
Export Devices Wizard	188
Usar Streamed VM Setup Wizard	192
Implementar escritorios virtuales en las VM mediante Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard	196
Aprovisionar máquinas Citrix Virtual Apps and Desktops habilitadas con vGPU	206
Citrix Provisioning Accelerator	210
Entornos de prearranque de Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)	215
Citrix Provisioning administrado por Citrix Cloud	218
Compatibilidad con zonas múltiples en el proceso de creación de catálogos	227
Administración	227
comunidades	228
sitios	229
Servidores	231

almacenes	237
colecciones de dispositivos	240
dispositivos de destino	244
Discos virtuales	264
Seleccionar el destino de caché de escritura para las imágenes estándar de discos virtuales	270
Almacenamiento de discos virtuales duplicados	275
Importar y exportar discos vDisk	277
Liberar bloqueos de discos virtuales	279
Copiar y pegar propiedades de discos virtuales	280
Agregar discos virtuales existentes a un almacén o una agrupación de discos virtuales	280
Copia de seguridad de un disco virtual	281
Cómo ver el uso del disco virtual	281
Eliminar la memoria caché en un disco de diferenciación	282
Asignar discos virtuales y versiones a dispositivos de destino	283
Actualizar discos virtuales	289
Retirar o eliminar discos virtuales	304
Solucionar problemas de discos virtuales	305
Impresoras	306
vistas	312
Roles administrativos	316
Conceptos avanzados	320
Habilitar la conmutación por error de SQL Server AlwaysOn en varias subredes	320
Grupos de disponibilidad básica de SQL	321
Migrar almacenamiento dentro del mismo host	322

Administrar implementaciones de alta disponibilidad	322
Disponibilidad de bases de datos sin conexión	323
Crear imágenes reflejo de la base de datos	324
SQL Always On para SQL Server 2012, 2014, 2016 y 2017	326
Conmutación por error en servidores de Provisioning	327
Configurar para alta disponibilidad con almacenamiento compartido	328
Configurar el archivo de arranque para alta disponibilidad	331
Solucionar problemas	334
Captura de registros	334
Auditorías	336
API	339
Notificar problemas mediante CIS	343

Novedades

April 27, 2020

Esta versión de Citrix Provisioning incluye las mejoras descritas en las siguientes secciones. También incluye varias [correcciones](#) para problemas observados en versiones anteriores, y [problemas nuevos](#) que hemos identificado.

Importante:

Para recibir las últimas funciones de Provisioning, utilice la versión más reciente de Citrix License Server. Si está actualizando Citrix Provisioning a la última versión, requiere la versión más reciente del servidor de licencias. Si no actualiza el servidor de licencias a la versión más reciente, la licencia del producto entrará en un periodo de gracia de 30 días. Para obtener más información, consulte [Licencias](#).

Compatibilidad con Microsoft SQL 2017

Citrix Provisioning agrega compatibilidad con Microsoft SQL Server 2017.

Se ha eliminado la compatibilidad con 32 bits para la consola de Provisioning

Citrix Provisioning admite la funcionalidad de Citrix Hypervisor 8.1, arranque con UEFI de invitado y arranque seguro. Esta funcionalidad permite que las máquinas virtuales con Windows 10 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits) o Windows Server 2019 (64 bits) arranquen en modo UEFI. El arranque con UEFI ofrece una interfaz más completa para que los sistemas operativos invitados interactúen con el hardware, lo que puede reducir significativamente los tiempos de arranque de las VM de Windows. Para obtener más información, consulte la documentación de [Citrix Hypervisor](#).

Actualizaciones de rendimiento de los servidores de aprovisionamiento

Esta versión de Citrix Provisioning presenta actualizaciones en las estadísticas de rendimiento de los servidores de aprovisionamiento. Estas estadísticas permiten a otras aplicaciones Citrix determinar el estado de los servidores aprovisionados, al introducir un proveedor de contador de rendimiento que genera información dinámica sobre el servidor de aprovisionamiento.

Nota:

Citrix Provisioning versión 1909 introdujo la funcionalidad relacionada con esta mejora para los dispositivos de destino aprovisionados. Para obtener más información, consulte [Novedades](#).

Funcionamiento

Esta versión agrega un proveedor de contador de rendimiento que captura información dinámica sobre el servidor de aprovisionamiento por medio de una aplicación externa que se ejecuta en un servidor o una máquina remota. Esta aplicación consulta los datos de rendimiento del servidor por medio del contador de rendimiento de Windows. El proveedor no duplica la información obtenida del sistema mediante objetos estándar de Windows, como información de CPU, memoria, disco o configuración de red.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Los nuevos eventos de Windows que contienen eventos de reinicio de servicios de transmisión y base de datos se escriben en el registro de eventos de Windows.
- El estado de los servidores aprovisionados se obtiene de la API de PowerShell orientada a objetos de Citrix Provisioning.
- El instalador del servidor de Citrix Provisioning registra el proveedor del contador de rendimiento recién instalado.

Contadores de rendimiento actualizados

Al instalar esta versión, se agrega y registra un contador de rendimiento actualizado en cada servidor aprovisionado como parte del proceso estándar de instalación y actualización. En la siguiente imagen, se muestra el contador como parte del proceso StreamProcess:

El proceso StreamProcess actualizado incluye los siguientes contadores de rendimiento adicionales:

CounterSet: Citrix Provisioning StreamProcess

El proveedor crea los objetos `PVS_Target` y `PVS_VDisk WMI` en el espacio de nombres `root/Citrix/PVS`. Cada dispositivo de destino aprovisionado tiene una única instancia del objeto `PVS_Target`. El objeto `PVS_Target` ofrece información sobre la versión instalada de Citrix Provisioning y estadísticas de la operación de arranque más reciente.

Nombre de contador	Tipo	Descripción
Total de intentos de inicio de sesión de destino	<code>perf_counter_rawcount</code>	Cantidad total de intentos de inicio de sesión del dispositivo de destino.
Recuento total de reconexiones de destino	<code>perf_counter_rawcount</code>	Cantidad total de reconexiones del dispositivo de destino.

Nombre de contador	Tipo	Descripción
Cantidad de inicios de sesión rechazados: Dispositivo no encontrado	perf_counter_rawcount	Cantidad de inicios de sesión del dispositivo de destino que se rechazaron porque dicho dispositivo no se encontró en la base de datos.
Recuento de inicios de sesión rechazados: Disco virtual no disponible	perf_counter_rawcount	Cantidad de inicios de sesión del dispositivo de destino que se rechazaron porque el disco virtual no estaba disponible para el dispositivo.
Cantidad de inicios de sesión rechazados: Servidor ocupado	perf_counter_rawcount	Cantidad de inicios de sesión del dispositivo de destino que se pusieron en pausa porque se alcanzó el número máximo de dispositivos que un servidor permite arrancar.
Cantidad de inicios de sesión rechazados: Servidor no disponible para el disco virtual	perf_counter_large_rawcount	Cantidad de inicios de sesión del dispositivo de destino que se rechazaron porque no había servidores disponibles para el disco virtual.

StreamProcess escribe los siguientes eventos nuevos en el registro de eventos de Windows:

- Base de datos con conexión a sin conexión con disponibilidad de bases de datos sin conexión habilitada
- Base de datos con conexión a sin conexión con disponibilidad de bases de datos sin conexión inhabilitada
- Evento de disponibilidad de bases de datos sin conexión habilitado
- Evento de disponibilidad de bases de datos sin conexión inhabilitado

StreamService escribe los siguientes eventos nuevos en el registro de eventos de Windows:

- Evento de reinicio de Stream Process
- Evento de reinicio del demonio de administración
- Evento de reinicio del notificador
- Evento de reinicio del inventario

Aprovisionar agentes VDA en una red opaca

Para aprovisionar un agente VDA en una red opaca, utilice el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard.

Cree la unidad de alojamiento y asóciela la red opaca con Citrix Studio. Consulte [Conexiones y recursos](#) para obtener más información.

Usar Citrix Studio para seleccionar una red opaca

En Citrix Studio, acceda a la página **Agregar conexión y recursos**. En la sección **Red**, seleccione el recurso que representa la red opaca y, a continuación, haga clic en **Siguiente**:

Sugerencia:

Después de crear una unidad de alojamiento con la red opaca, utilícela en el asistente de Citrix Virtual Apps and Desktops, en la consola de Provisioning.

Aprovisionar agentes VDA a una agrupación de recursos específica

Citrix Provisioning 1912 admite el aprovisionamiento de agentes VDA de una agrupación de recursos específica en un Hypervisor ESX local. Puede aprovisionar este VDA mediante el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard en la consola de Citrix Provisioning.

Nota:

Cree una unidad de alojamiento con la agrupación de recursos en Citrix Studio antes de utilizar el asistente Setup Wizard en la consola de Provisioning.

- El instalador del dispositivo de destino aprovisionado registra los proveedores WMI y de contadores de rendimiento. No hay otras opciones de instalación que requieran configuración en el dispositivo de destino aprovisionado.
- El proveedor del actual contador de rendimiento **CVhdMp** solo admite VHDX para los dispositivos de destino con **Cache in device RAM with overflow on hard drive**.

Configure la agrupación de recursos. En Citrix Studio, inicie el **asistente Agregar conexión y recursos**. En la página **Agregar conexión y recursos**, seleccione **Administración del almacenamiento**. En el campo **Seleccionar un clúster**, haga clic en **Examinar**:

Seleccione el clúster correspondiente y haga clic en **Siguiente**. Seleccione **Compute-ResourcePool** o cualquiera de las opciones de agrupación de recursos secundarias bajo **Compute-ResourcePool**.

Utilice el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard en la consola de Provisioning para seleccionar la unidad de alojamiento con la agrupación de recursos. Haga clic en **Siguiente**:

Sugerencia:

Para aprovisionar en el nivel del clúster raíz, marque la casilla de verificación **Ignore resource pool info, create VM at cluster level** (Ignorar información de agrupación de recursos, crear VM en el nivel del clúster).

La información del clúster y de la agrupación de recursos aparece en la página de resumen del asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard:

Usar PowerShell para aprovisionar agentes VDA en el nivel de agrupación de recursos

Citrix Provisioning 1912 incluye un nuevo parámetro de modificador, `UseResourcePool`, agregado a `StartPvsProvisionXdMachines` en el cmdlet `Citrix.ProvisioningServices` de PowerShell.

Para aprovisionar máquinas en el nivel de agrupación de recursos, utilice `Start-ProvisionXdMachines` con el parámetro de modificador `-UseResourcePool`.

Por ejemplo:

```
1 Start-PvsProvisionXdMachines -DdcAddress <ddcAddress> -BootType <
  bootType> -CatalogName <catalogName> -CatalogDescription <
  catalogDescription> -SessionSupport <sessionSupport> -AllocationType
  <allocationType> -PersistUserChanges <persistUserChanges> -Scope <
  scope> -VdaLevel <vdaLevel> -XenDesktopHostResource <hostname> -
  HostResourcePassword <hostPassword> -TemplateName <templateName> -
  NetworkPath <networkPath> -StoreId <storeId> -SiteId <siteId> -
  DiskLocatorId <diskLocatorId> -Domain <domain> -OrganizationalUnit <
  organizationalUnit> -NamingScheme <namingScheme> -VmCount <vmCount>
  -DeviceMemory <deviceMemory> -DeviceCpu <deviceCPU> -
  DeviceWriteCacheSize <deviceWriteCacheSize> -NameSuffixType <
  nameSuffixType> -VmPvdSize <vmPvdSize> -VmPvdDrive <vmPvdDrive> -
  UseResourcePool
```

Nota:

Si no se incluye el parámetro `-UseResourcePool`, el VDA se aprovisiona en el nivel de clúster raíz.

How do I?

Utilice la página [How Do I?](#) de Citrix Knowledge Center para obtener información adicional relacionada con la configuración, la red, los antivirus o los procedimientos relacionados con el hipervisor. Esas páginas están especialmente diseñadas para ayudar a resolver los problemas que puedan surgir cuando se usa Citrix Provisioning.

Problemas resueltos

April 6, 2020

Citrix Provisioning 1912 contiene correcciones incluidas en versiones anteriores, desde las versiones 7 hasta 1909, además de las siguientes correcciones nuevas:

Problemas con el dispositivo de destino de Citrix Provisioning

- Problemas de permisos asociados a los roles de administrador de sitios y administrador de dispositivos. [LD2315]
- Se produce un error al crear un disco virtual desde una máquina Linux cuando el proceso alcanza el 97% de finalización. [LD1055]

Problemas con el servidor de Citrix Provisioning

- El archivo de subárbol del Registro de la versión del disco virtual (AVHD) se dañaba cuando la restauración de KMS se realizaba como una operación remota. [LD1729]
- El visor de eventos del servidor de Citrix Provisioning muestra un tiempo de arranque erróneo para un dispositivo de destino. Por ejemplo, *Tiempo de arranque del dispositivo esx-2: 26086850 minutos 23 segundos*. [PVS-4478]

Problemas conocidos

April 6, 2020

Estos son los problemas conocidos de esta versión:

- La hora de programación para actualización de discos virtuales no se puede aplicar después de modificarla. Funciona hasta que reinicie el servicio SOAP de Citrix. [PVS-4349]
- Si se ejecuta `Add-PvsDeviceToDomain` sin especificar un parámetro, se agregan todos los destinos de cada sitio al contenedor del equipo en Active Directory.
- Al importar archivos VHDX publicados desde App Layering al almacén de discos aprovisionados, la operación puede informar erróneamente de que se está utilizando un disco no válido. Puede eliminar este error cambiando los caracteres de punto (.) en la fecha y hora del nombre del archivo publicado. Un nombre de archivo válido contiene solo un punto para la extensión de archivo .VHDX. [UNI-75902]

Elementos retirados

April 6, 2020

Los anuncios de este artículo tienen por objeto avisarle por adelantado acerca de las funciones que se están retirando progresivamente, de modo que pueda tomar a tiempo las decisiones empresariales pertinentes. Citrix examina el uso que hacen los clientes de una función que está por retirar y los comentarios que tengan sobre la eliminación de la función para determinar cuándo retirarla. Esta lista está sujeta a cambios en las versiones posteriores y no contiene todas las funciones o características obsoletas.

Las funciones siguientes están *obsoletas*. Esto no significa que se quitan inmediatamente. Citrix seguirá admitiéndolas hasta, e incluida, la siguiente versión de Citrix Provisioning que forme parte de la próxima versión de Citrix Virtual Apps and Desktops Long Term Service Release (LTSR). Sin embargo, esos elementos retirados se quitarán de la versión Current Release posterior a la siguiente LTSR. Siempre que sea posible, se sugerirán soluciones alternativas a los elementos retirados.

Para obtener información detallada acerca de la asistencia para la vida útil de los productos, consulte el artículo [Política de asistencia técnica de la vida útil de los productos](#).

- **Administración de impresoras:** Con la etiqueta **Enable printer management** en la pantalla **vDisk Properties**. Este elemento se anunció en la versión 7.12.
- **En la sección “BDM Media Properties” de la pantalla “Boot Device Management”, el término *BDM Secure Boot*:** Este elemento se anunció en la versión 7.12.

La alternativa es la siguiente: El parámetro **Protect SDB** reemplaza a **BDM Secure Boot**. Este parámetro nuevo representa el mismo nivel de funcionalidad que la anteriormente ofrecida con la opción **BDM Secure Boot**. Para usar esta función:

1. En la pantalla **Boot Device Management**, marque la casilla **Protect SDB**.
 2. De forma opcional, seleccione **Generate random password (make Media Write-Once)** y, a continuación, escriba la contraseña y la confirmación.
 3. Haga clic en **Burn** para crear el dispositivo de arranque.
- **La pantalla “vDisk Properties” se ha actualizado para quitar las siguientes opciones del campo “Cache Type”:**
 - Cache on hard disk (Memoria caché en el disco duro). Esta opción se ha quitado de la lista de los parámetros disponibles en la pantalla “vDisk Properties”; esta opción aún puede configurarse mediante una API.
 - Cache on hard disk persisted (Memoria caché persistente en el disco duro). El parámetro de caché en el disco duro se ha quitado debido a falta de compatibilidad con ASLR.

Este elemento se anunció en la versión 7.12. Como alternativa, use una de las demás opciones disponibles.

Requisitos del sistema y compatibilidad

May 7, 2020

Los requisitos del sistema descritos en este artículo eran válidos en el momento de la publicación de la presente versión de Citrix Provisioning. Las actualizaciones se realizan periódicamente. Los componentes que no se incluyen aquí (por ejemplo, StoreFront, sistemas host y Citrix Receivers) se describen en su documentación respectiva.

Para obtener más información sobre cómo utilizar esta versión Current Release (CR) en un entorno Long Term Service (LTSR) y sobre otras preguntas frecuentes, consulte el [artículo de Knowledge Center](#).

Importante:

Revise el artículo [Tareas anteriores a la instalación](#) antes de instalar Citrix Provisioning.

A menos que se indique lo contrario, el instalador de componentes implementa automáticamente los requisitos previos de software (por ejemplo, los paquetes .NET) si no se han detectado las versiones requeridas en la máquina. Los medios de instalación de Citrix también contienen algunos de estos programas de requisitos previos.

Para obtener información sobre la internacionalización, consulte [Global Status of Citrix Products](#).

Base de datos

Se admiten las siguientes bases de datos: desde Microsoft SQL Server 2008 SP3 hasta 2017 (ediciones x86, x64 y Express).

Se admite la agrupación en clústeres de bases de datos.

Al configurar bases de datos para el aprovisionamiento, tenga en cuenta que no hay ninguna preferencia para las intercalaciones SQL. Las intercalaciones admiten el método estándar recomendado por Citrix Virtual Apps and Desktops al utilizar el asistente de configuración. El administrador crea la base de datos con una intercalación que termina por `_CI_AS_KS`. Citrix recomienda usar una intercalación que termine por `_100_CI_AS_KS`.

Nota:

Consulte [Supported Databases for Citrix Virtual Apps and Desktop Components](#) en Knowledge

Center para obtener más información acerca de clientes y bases de datos admitidos.

Licencia

La descarga de Citrix Licensing Server para esta versión está incluida en los medios de instalación de Citrix Virtual Apps and Desktops. Debe usar siempre la versión más reciente de Citrix License Server para poder usar las funciones nuevas.

Importante:

Los servidores de Citrix Provisioning deben estar conectados al servidor de licencias para funcionar correctamente. Debe usar siempre la versión más reciente de Citrix License Server para poder usar las funciones nuevas. Citrix recomienda actualizar el servidor de licencias **antes** de actualizar Citrix Provisioning para evitar conflictos de licencias relacionados con periodos de gracia. Para obtener más información, consulte [Licencias](#).

Servidor de aprovisionamiento

- **Sistemas operativos:** Se admiten los sistemas operativos Windows Server 2019, ediciones Standard y Datacenter; Windows Server 2016 ediciones Standard y Datacenter; Windows Server 2012 R2, ediciones Standard, Datacenter y Essential; Windows Server 2008 R2, y Windows Server 2008 R2 SP1; ediciones Standard, Enterprise y Datacenter. Están disponibles las versiones en inglés, japonés y chino simplificado.
- **Procesadores:** Se admiten estos procesadores: Compatible con Intel o AMD x64; 2 GHz como mínimo (se recomiendan 3 GHz); 3,5 GHz Dual Core/HT o similar para cargas por encima de 250 dispositivos de destino.
- **Almacenamiento:** Un servidor Provisioning puede contener muchos discos vDisk almacenados, y el tamaño de cada disco puede ser de varios GB. Puede mejorar el rendimiento de la distribución por streaming mediante una matriz RAID, SAN o NAS. El disco duro debe tener espacio suficiente para almacenar los discos vDisk. Por ejemplo, con un disco duro de 15 GB, se puede crear solamente un disco virtual de 14 GB. Los requisitos adicionales dependen de diversos factores como:
 - **Capacidad de disco duro:** Es un requisito del sistema operativo y de las aplicaciones que se ejecutan en un dispositivo de destino. Citrix recomienda agregar un 20 % sobre el tamaño base de la imagen final instalada.
 - **Modo Private Image:** La cantidad de dispositivos de destino que utilizan un disco virtual en el modo Private Image. Se recomienda realizar copias de seguridad de los discos vDisk en el modo Private Image todos los días.
 - **Modo Standard Image:** La cantidad de dispositivos de destino que utilizan un disco virtual en el modo Standard Image. Se recomienda realizar una copia de cada disco virtual

creado. Tamaños mínimos estimados para el almacenamiento común: 250 MB para la base de datos, 5 GB en un sistema limpio de Windows, 15 GB por disco virtual para las imágenes de la clase Vista.

- **Adaptador de red:** IP estática, preferible una conexión de red con Gb Ethernet o mayor ancho de banda; Ethernet dual de 1 GB para más de 250 dispositivos de destino. Dos tarjetas NIC suelen funcionar mejor que una sola con dos puertos.
- **Dependencias de Citrix Provisioning:** El instalador del servidor de Citrix Provisioning requiere Microsoft NET 4.7.1 y Windows PowerShell 3.0.

Red

En la siguiente lista se describe cada tipo de red y el puerto asociado.

Puertos UDP y TCP

- **Comunicación entre los servidores de aprovisionamiento:** Todos los servidores de aprovisionamiento deben configurarse para utilizar los mismos puertos (UDP) de modo que puedan comunicarse entre sí a través de Messaging Manager. El intervalo de puertos seleccionado debe incluir al menos cinco puertos. Configure el intervalo de puertos en el cuadro de diálogo **Stream Services** cuando se ejecute el asistente Configuration Wizard.

Nota:

Si se realiza una configuración de alta disponibilidad, todos los servidores de aprovisionamiento seleccionados como servidores de conmutación por error deben residir en el mismo sitio. La alta disponibilidad no está pensada para funcionar entre sitios.

Intervalo predeterminado de puertos (UDP): Entre 6890 y 6909.

- **Comunicación de servidores de aprovisionamiento a dispositivos de destino:** Todos los servidores de aprovisionamiento deben configurarse para utilizar los mismos puertos (UDP), de modo que puedan comunicarse con los dispositivos de destino mediante StreamProcess. El intervalo de puertos se configura desde la ficha **Network** de la consola en el cuadro de diálogo **Server Properties**.

Nota:

Los tres primeros puertos están reservados para Citrix Provisioning.

Intervalo predeterminado de puertos (UDP): Entre 6910 y 6930.

- **Comunicación desde dispositivos de destino a Citrix Provisioning:** A diferencia de los números de puertos para la comunicación desde los servidores de aprovisionamiento a los

dispositivos de destino, los puertos desde los dispositivos de destino a Citrix Provisioning no pueden configurarse.

Puertos (UDP): 6901, 6902 y 6905.

- **Comunicación del servidor de conexión:** Todos los servidores de aprovisionamiento que se utilicen como servidor de conexión deben configurarse en el cuadro de diálogo **Stream Servers Boot List** cuando se ejecuta el asistente Configuration Wizard.

Puerto (UDP) predeterminado: 6910.

- **Comunicación de la consola de Citrix Provisioning:** Se utiliza el servidor SOAP al acceder a la consola. Los puertos (TCP) se configuran en el cuadro de diálogo **Stream Services** cuando se ejecuta Configuration Wizard. Para PowerShell: `MCLI-Run SetupConnection`. Para MCLI: `MCLI Run SetupConnection`.

FTP trivial (TFTP)

- El valor del puerto TFTP está almacenado en el Registro: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Port`

Puerto (TFTP) predeterminado: 69.

TSB

- El valor del puerto TSB está almacenado en el Registro: `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Port`

Puerto (UDP) predeterminado: 6969.

Port Fast: Este puerto debe estar habilitado.

Tarjeta de red: PXE 0.99j, PXE 2.1 o una versión posterior.

Direccionamiento: DHCP.

Dispositivo de destino

La mayoría de las implementaciones contienen un solo disco virtual que suministra una imagen estándar a varios dispositivos de destino. Para simplificar el mantenimiento del disco virtual y del dispositivo de destino, cree y mantenga menos discos vDisk y asigne más dispositivos de destino a cada disco virtual.

Sugerencia:

Al utilizar el asistente Imaging Wizard del disco virtual para un dispositivo de destino, surgen problemas relacionados con algunos componentes de Microsoft que no están instalados. Por ejemplo, los sistemas operativos que no tienen Microsoft Visual C++ generan un mensaje de error similar a este:

```
api-ms-win-crt-runtime-11-1-01.dll is missing
```

Citrix recomienda que todas las actualizaciones y componentes Windows estén actualizados antes de instalar Citrix Provisioning.

Al aprovisionar dispositivos de destino, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si quiere utilizar un solo disco virtual, todos los dispositivos de destino deben tener ciertas similitudes para garantizar que el sistema operativo disponga de todos los controladores que necesita para funcionar correctamente. Los tres componentes clave son la placa madre, la tarjeta de red y la tarjeta de vídeo.
- Instale y configure el controlador de formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) de Microsoft o el software de formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) de OEM antes de instalar el software del dispositivo de destino.
- Identifique los dispositivos de destino por su sistema operativo.
- No se admiten las imágenes de discos virtuales de arranque dual.
- El cifrado de BitLocker no se admite en un discos virtuales de dispositivos de destino aprovisionados.
- Citrix Provisioning admite imágenes en capas para la funcionalidad de Citrix App Layering. Consulte la [Requisitos del sistema](#) para obtener más información.

Los sistemas operativos compatibles con los dispositivos de destino se indican en la lista siguiente:

- **Sistemas operativos:** Windows Server 2017, ediciones Standard y Datacenter; Windows Server 2016, ediciones Standard y Datacenter; Windows 10 (32 bits o 64 bits), todas las ediciones. Tenga en cuenta lo siguiente:
 - La compatibilidad de la versión disponible públicamente en el momento de publicarse este producto. Windows 8.1 (32 o 64 bits); todas las ediciones. Windows 7 SP1 (32 o 64 bits); ediciones Enterprise, Professional, Ultimate.
 - La edición Ultimate de Windows 7 solo se admite en el *modo Private Image*. Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; ediciones Standard, Essential y Datacenter; Windows Server 2008 R2 y Windows Server 2008 R2 SP1; ediciones Standard, Datacenter y Enterprise.
 - Todas las actualizaciones de Windows deben estar actualizadas antes de instalar los componentes de Citrix Provisioning. En algunos casos, deberá instalar varias actualizaciones.

Citrix recomienda reiniciar después de instalar todas las actualizaciones de Windows.

- Es posible que los dispositivos de destino Windows 10 1803 con el tipo de caché de disco virtual establecido en **Cache in device RAM** se cierren de forma inesperada al arrancar.
- Citrix Provisioning es compatible con Windows 10 Fall Creator 1709. Sin embargo, un dispositivo de destino con este sistema operativo no puede arrancar desde un disco virtual en el modo Private Image.
- Windows 10 v1809 (x86 y x64) crea un error de archivo de paginación.

Nota:

Para Windows 10 1803, este problema no existe entre las versiones 17134.0 — 17134.523. Sin embargo, el problema aparece cuando se usa Windows 10 1803, versión 17134.556. Consulte la [sitio de Microsoft](#) para obtener más información. Para Windows 10 1809, este problema aparece entre las versiones 17763.0–17763.253. El problema se corrige en Windows 10 1809, versión 17763.292. Consulte la [sitio de Microsoft](#) para obtener más información.

Nota:

Citrix Provisioning no es compatible con Windows 10 IoT Core ni Windows 10 IoT Enterprise. Consulte la [sitio de Microsoft](#) para obtener más información.

- **VM Gen 2:** Para máquinas virtuales Gen 2 en un entorno de Citrix Virtual Apps and Desktops, se admiten los siguientes sistemas operativos:
 - Windows 2016
 - Windows 10 (con o sin arranque seguro)
 - Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2; ediciones Standard, Essential y Datacenter
- **Streaming de Linux:**
 - Para el streaming de Linux, son compatibles los siguientes sistemas operativos: versiones de escritorio 16.04, 16.04.1 y 16.04.2 de Ubuntu (con el kernel 4.4.x), Red Hat Enterprise Linux Server 7.2 y 7.3, CentOS 7.2 y 7.3, y SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12.1 y 12.2.
 - Cuando utilice estas distribuciones para streaming de Linux, tenga en cuenta que el instalador de Citrix Provisioning requiere que la versión de paquete del kernel de Linux sea mayor o igual a la versión 4.4.0.53. El instalador ofrece automáticamente la versión correcta durante el proceso de instalación.
 - El kernel predeterminado utilizado para Ubuntu 16.04.2 es la versión 4.8. Esta versión de kernel no se admite actualmente.
 - Si usa la función de streaming de Linux, no se ofrecen nuevos paquetes de instalación en esta versión. Use el paquete Provisioning Services 7.15 Linux DEB/RPM. Por ejemplo, después de descargar la ISO de Citrix Provisioning 1808, el software de destino para CentOS o Red Hat es pvs_RED_HAT_7.15_18089_x86_64.rpm.
- **Dependencias adicionales:** .NET 4.7.1 (predeterminado)
- **Licencias de Microsoft:** Cuando use las claves de licencias de Microsoft con dispositivos de destino, tenga en cuenta lo siguiente:

- Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2 y Windows Server 2008 R2 se implementan con Key Management Server (KMS) o con claves de licencias por volumen de clave de activación múltiple (MAK) de Microsoft.
- Windows Office 2010, Office 2013 y Office 2016 se implementan mediante las licencias KMS. Las licencias por volumen se configuran en la imagen del disco virtual cuando se ejecuta Imaging Wizard en el dispositivo de destino maestro. Las licencias por volumen se configuran para el archivo del disco virtual en la ficha Microsoft Volume Licensing que se encuentra disponible en el cuadro de diálogo **vDisk File Properties** de la consola.
- Para que las licencias MAK funcionen, se debe instalar la herramienta Volume Activation Management Tool (VAMT) correspondiente a ese SO de cliente en todos los servidores de conexión en una comunidad. Además, tanto el modo Private Image como el modo Standard Image son compatibles con MAK y KMS.
- **Tipo de sistema de archivos:** NTFS. Para el streaming de Linux, se admiten los tipos de sistemas de archivos EXT4, BTRFS y XFS.

Nota:

Entre las versiones de los sistemas operativos compatibles, figuran los siguientes idiomas: inglés, japonés, alemán, francés, español, chino simplificado, chino tradicional, coreano y ruso.

Consola de Citrix Provisioning

Procesador: 1 GHz mínimo; 2 GHz recomendado

Memoria: 1 GB mínimo; 2 GB recomendado

Disco duro: 500 MB mínimo

Sistemas operativos:

- Windows Server 2019, ediciones Standard y Datacenter
- Windows Server 2016, ediciones Standard y Datacenter
- Windows Server 2012 R2, ediciones Standard, Essential y Datacenter
- Windows Server 2008 R2 y Windows Server 2008 R2 SP1, ediciones Standard, Datacenter y Enterprise
- Windows 10 (32 o 64 bits)
- **Dependencias adicionales:** MMC 3.0, Microsoft .NET 4.7.1, Windows PowerShell 3.0

Almacén

Compruebe que el almacén pueda comunicarse con la base de datos de Citrix Provisioning.

Asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard

El asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard solo puede operar con la versión equivalente del Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops. Los niveles de versión deben ser los mismos.

Además:

- Deben existir uno o varios hosts de Citrix Virtual Apps and Desktops configurados con plantillas idénticas.
- Debe crear una colección de dispositivos en el sitio de Citrix Provisioning.
- El disco virtual asignado a cada máquina virtual debe estar en modo Standard Image.

Otros requisitos:

Permisos:

Se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Debe existir un Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops con permisos para el usuario actual.
- Deben estar configurados los permisos mínimos de vCenter, SCVMM y XenServer.
- Un usuario que acceda a la consola de Citrix Provisioning debe estar configurado como administrador de Citrix Virtual Apps and Desktops. Este administrador también debe existir en el grupo **SiteAdmin** de Provisioning.
- Si se usa Citrix Provisioning con Citrix Virtual Apps and Desktops, la cuenta de usuario del servidor SOAP debe tener privilegios de administrador total de Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Al crear cuentas en la consola, el usuario necesita el permiso Crear cuentas de Active Directory. Para utilizar cuentas existentes, es necesario que ya existan cuentas de Active Directory en una OU conocida para su selección.
- Al crear un catálogo de máquinas en Citrix Virtual Apps and Desktops, el archivo del dispositivo de arranque se crea automáticamente. Crearlo automáticamente elimina la necesidad de arrancar con PXE. Un disco de caché de escritura sin formato se añade y se formatea automáticamente en el primer arranque.
- Al actualizar el VDA en la imagen del disco virtual, debe establecer el nivel funcional adecuado para el catálogo de Citrix Virtual Apps and Desktops mediante la consola de Citrix Virtual Apps and Desktops. Consulte los temas de la **actualización de Citrix Virtual Apps and Desktops** para obtener más información.
- Si se importa un archivo CSV de Active Directory, use el formato siguiente: `<name> , <type> , <description>`.
- El archivo CSV debe contener el encabezado de columna. Por ejemplo, el contenido del archivo CSV debe mostrar: `Name , Type , Description , PVSPC01 , Computer , ,` La coma final debe estar presente para representar tres valores aunque no haya descripción. El formato de coma final es el mismo formato que utiliza el complemento de MMC Usuarios y equipos de Active Directory al exportar el contenido de las unidades organizativas. Si se usa un disco personal vDisk con Cit-

rix Virtual Apps and Desktops, la cuenta de usuario del servidor SOAP debe tener privilegios de administrador total de Citrix Virtual Apps and Desktops.

SCVMM:

- Los servidores de SCVMM requieren que PowerShell 2.0 esté instalado y configurado para la cantidad de conexiones planificadas.
- La cantidad de conexiones necesarias para un servidor SCVMM es mayor o igual a la cantidad de hipervisores alojados que Setup Wizard utiliza para clonar máquinas virtuales. Por ejemplo, para establecer las conexiones a 25 desde una ventana de PowerShell, ejecute:
`winrm set winrm/config/winrs @{ MaxShellsPerUser="25"} winrm set winrm/config/winrs @{ MaxConcurrentUsers="25"} .`
- Para que Microsoft SCVMM admita Citrix Virtual Apps and Desktops, ejecute el comando de PowerShell `set-ExecutionPolicy unrestricted` en SCVMM. Para Microsoft SCVMM, verifique que la dirección MAC de la plantilla no sea 00-00-00-00-00-00 antes de intentar clonar la plantilla.
- Si es necesario, use el cuadro de diálogo de las **propiedades de la plantilla** para asignar una dirección MAC.

Más requisitos:

- Si está ejecutando un servidor vCenter en puertos alternativos, debe realizar las siguientes modificaciones en el Registro para conectarse a ese servidor mediante Citrix Provisioning: **Cree una clave** HKLM\Software\Citrix\ProvisioningServices\PlatformEsx **Cree una cadena en la clave PlatformEsx** llamada `ServerConnectionString` y establézcala en `<http://{ 0 } :PORT \##/sdk>`.
- Si está utilizando el puerto 300, establezca `ServerConnectionString` en `= <http://{ 0 } :300/sdk>`.
- Si está utilizando varias tarjetas NIC, el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard presupone que la primera tarjeta NIC es la tarjeta NIC de Citrix Provisioning. Como consecuencia, la modifica de acuerdo con la red de máquinas virtuales en el controlador de dominio. Este elemento es la primera tarjeta NIC que se indica en las propiedades de las máquinas virtuales.
- Para usar la función de conmutación sintética, tanto la primera tarjeta NIC heredada como la tarjeta NIC sintética deben estar en la misma red.
- Si el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard se usa con SCVMM, la red de la primera tarjeta NIC heredada y de la tarjeta NIC sintética cambia según el recurso de red. Citrix Virtual Apps and Desktops configura estas tarjetas NIC, o bien lo hace el usuario si el host de SCVMM tiene varios recursos de red.
- Se admite el uso de múltiples NIC para Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Se admite el uso de agentes antiguos de Citrix Virtual Apps and Desktops en las máquinas virtuales. Para obtener información detallada, consulte [Requisitos de VDA](#) en la documentación de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Instalar Streamed VM Wizard

Requisitos de Streamed VM Wizard:

- Uno o varios hosts de hipervisor con una plantilla configurada.
- Una colección de dispositivos en el sitio de Citrix Provisioning.
- Debe existir un disco virtual en modo Standard Image que esté asociado a la plantilla de máquinas virtuales seleccionada.

Otros requisitos:

VM de plantilla:

- **Orden de arranque:** Red/PXE debe figurar primero en la lista (al igual que las máquinas físicas).
- **Unidades de disco:** Si se usa la caché de escritura local, debe existir un disco con formato NTFS con espacio suficiente para la memoria caché. De lo contrario, no se requieren unidades de disco.
- **Red:** Direcciones MAC estáticas. Si utiliza XenServer, la dirección no puede ser 00-00-00-00-00-00. Antes de intentar crear una plantilla a partir de una VM, asegúrese de que la VM funcione correctamente.

Permisos:

- Se agrega una cuenta de usuario de consola de Citrix Provisioning a un **grupo SiteAdmin** de Provisioning o a un grupo superior.
- Si utiliza Active Directory, al crear cuentas en la consola, deberán contar con el permiso **Crear cuentas de Active Directory**. Para usar cuentas existentes, deben figurar en una unidad organizativa conocida para la selección.

Requisitos de los servidores ESD para la administración de actualizaciones de discos virtuales

Los requisitos del servidor ESD incluyen:

- **WSUS Server:** 3.0 SP2
- **SCCM:** SCCM 2016, SCCM 2012 R2, SCCM 2012 SP1, SCCM 2012

Hipervisor

Las secciones siguientes contienen información de configuración sobre los hipervisores compatibles.

Importante:

Consulte [Hipervisores compatibles para Virtual Desktops \(XenDesktop\) y Provisioning Services](#) para obtener una lista completa de los hipervisores compatibles.

Citrix Hypervisor 5.6 y versiones posteriores

La dirección MAC de la plantilla no puede ser 00-00-00-00-00-00-00.

Citrix Provisioning admite la funcionalidad de Citrix Hypervisor 8.1, arranque con UEFI de invitado y arranque seguro. Esta funcionalidad permite que las máquinas virtuales con Windows 10 (64 bits), Windows Server 2016 (64 bits) o Windows Server 2019 (64 bits) arranquen en modo UEFI. El arranque con UEFI ofrece una interfaz más completa para que los sistemas operativos invitados interactúen con el hardware, lo que puede reducir significativamente los tiempos de arranque de las VM de Windows. Para obtener más información, consulte la documentación de [Citrix Hypervisor](#).

Nutanix Acropolis

Los hipervisores de Nutanix Acropolis son compatibles con el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Wizard Setup. Las siguientes opciones **no** se admiten:

- Máquinas virtuales Linux
- Partición de Boot Device Manager (BDM)

Para obtener información sobre la configuración, consulte [Implementar escritorios virtuales en las VM mediante el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Configuration Wizard](#).

Importante:

Se requiere un plug-in de hipervisor Acropolis (AHV) de Nutanix que admita Citrix Provisioning. Descárguelo en el [sitio de asistencia de Nutanix](#). Consulte el [sitio de la documentación de Nutanix](#) para obtener información sobre la instalación.

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) VMM 2012 y versiones posteriores

Al configurar este tipo de hipervisor, tenga en cuenta lo siguiente:

- Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2019 es compatible.
- VMM 2012, 2012 SP1 y 2012 R2 son distintos entre sí.
- Al crear una plantilla de máquinas solo para VMM 2012, compruebe que la estructura de la unidad de disco duro es similar y pueda arrancar desde un disco virtual en modo Private Image. Ejemplos:
 - Para el arranque PXE de una VM con memoria caché de escritura, cree una VM con una unidad de disco duro.

- Para usar el BDM (Boot Device Manager) para arrancar una VM con memoria caché de escritura, cree una VM con dos unidades de disco duro.
 - Para usar el BDM para arrancar una VM que usa un disco Personal vDisk y memoria caché de escritura, cree una VM con tres unidades de disco duro.
- Para efectuar la **conmutación sintética de NIC** —arrancar con tarjeta NIC heredada y luego transmitir con la tarjeta NIC sintética—, la tarjeta NIC sintética y la tarjeta NIC heredada deben estar en la misma VLAN en las VM de plantilla. El **asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard** cambia la VLAN de las dos tarjetas NIC a la VLAN seleccionada al ejecutar el asistente. En este proceso se utilizan dos direcciones IP.
- Al ejecutar el asistente Imaging Wizard, debe seleccionar la dirección MAC de la tarjeta NIC heredada.
- Citrix Provisioning no admite múltiples tarjetas NIC heredadas en la máquina virtual de VMM. VMM utiliza la última tarjeta NIC heredada. El asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard siempre utiliza la primera tarjeta NIC, independientemente de si es sintética o heredada.
- Al crear una plantilla de VMM, seleccione **None – customization not required** como perfil de sistema operativo invitado en el menú **Configure Operating System**.
- Cuando se utiliza el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard, los destinos se crean pero no se pueden arrancar. Aparece un error similar a **Dispositivo no encontrado en la base de datos de Citrix Provisioning**. El motivo es que la plantilla tiene las tarjetas NIC heredada y sintética en orden inverso, la NIC 1 es sintética y la NIC 2 es heredada. Para solucionar el problema, elimine las NIC de la plantilla. Configure una tarjeta NIC 1 antigua y una NIC 2 sintética.

VMware vSphere ESX 4.1 y versiones posteriores

- **Compatibilidad con NIC PXE de Citrix Provisioning:** ESX 4.x – E1000, ESX 5.0 y más reciente – VMXNET3
- **VM de plantilla y VM maestra:** Ambas deben tener el mismo sistema operativo invitado, la misma configuración y la misma versión de máquina virtual. Las discrepancias hacen que el proceso se detenga de manera inesperada.
- **Citrix Provisioning y versión de máquina virtual ESX:**
 - vCenter 5.5 adopta de manera predeterminada la versión 8 de máquina virtual, que es para ESX 5.0.
 - La versión de máquina virtual debe cambiarse antes de instalar el sistema operativo.
 - La VM de plantilla y la VM maestra deben tener la misma versión de máquina virtual.
- **Windows 7 y Windows 2008 R2 con tarjetas NIC VMXNET:** Windows 7 y Windows 2008 R2 sin Service Packs (instale el parche rápido iSCSI de Microsoft <http://support.microsoft.com/kb/2344941> y reinicie la VM antes de instalar el software del dispositivo de destino de Citrix Provisioning).

- Windows 7 y Windows 2008 R2 con Service Pack 1: instale la revisión hotfix iSCSI de Microsoft <http://support.microsoft.com/kb/2550978> y reinicie la máquina virtual antes de instalar el software del dispositivo de destino de Citrix Provisioning.
- **ESX:**
 - Solo en el caso de ESX 5.0: se debe habilitar el modo Interrupt Safe en el programa de arranque de Citrix Provisioning. De lo contrario, la VM muestra una dirección MAC parcial durante el reinicio.
 - Con ESX 5.5, una VM creada mediante el cliente web adopta de manera predeterminada la versión 10 de ESX 5.5 del hardware virtual. Una máquina virtual creada con el cliente de vSphere adopta de manera predeterminada la versión 8 de ESX 5.0.
 - Al crear una plantilla de ESXi 5.5 mediante el cliente web de vSphere, solo se pueden crear plantillas de la versión 10 de hardware. Modifique el modo virtual de las unidades CD/DVD de la plantilla para cambiar SATA por IDE. Quite la controladora SATA si va a usar el controlador VMXNet3. Quitar el Controller garantiza que la plantilla sea compatible con el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard. El asistente requiere unidades de destino conectadas mediante el controlador SCSI.
 - Cuando se utilizan varias tarjetas NIC en la VM de ESX, tenga en cuenta que varía el orden de las tarjetas NIC en las propiedades de la VM, BIOS y el sistema operativo. Tenga en cuenta esta configuración cuando elija la NIC de streaming. Esta es la primera tarjeta NIC en las propiedades de la VM. Puede elegir la tarjeta **NIC de PXE** en la BIOS.
- **Registro de host:** Independientemente de la versión de ESX, la dirección del host de Citrix Virtual Apps and Desktops será la del sistema vCenter. No introduzca la dirección utilizada por el cliente web.

Streaming de Linux

Si usa la función de streaming de Linux, no se ofrecen nuevos paquetes de instalación en esta versión. Use el paquete Provisioning Services 7.15 Linux DEB/RPM. Por ejemplo, después de descargar la ISO de Provisioning Services 7.16, el software de destino para CentOS o Red Hat es `pvs_RED_HAT_7.15_18089_x86_64.rpm`.

Importante:

Si usa la función de streaming de Linux, no se ofrecen nuevos paquetes de instalación en esta versión. Use el paquete Provisioning Services 7.15 Linux DEB/RPM. Por ejemplo, después de descargar la ISO de Provisioning Services 7.16, el software de destino para CentOS o Red Hat es `pvs_RED_HAT_7.15_18089_x86_64.rpm`.

Solo se admite Samba Winbind 4.4 y versiones anteriores cuando se aprovisionan dispositivos de destino Linux mediante Citrix Provisioning.

Distribuciones:

- Servidor Ubuntu 16.04, 16.04.01 y 16.04.02 (con el kernel 4.4.x)
 - El instalador de Citrix Provisioning requiere que la versión de paquete del kernel de Linux sea mayor o igual a la versión 4.4.0.53. El instalador ofrece automáticamente la versión correcta durante el proceso de instalación.
 - Se admiten las siguientes distribuciones: Red Hat Enterprise Linux Server 7.2, 7.3; CentOS 7.2, 7.3; SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12.1, 12.2.
- **Hipervisores:** XenServer, ESX.
- **Gestión de imágenes:** Control de versiones.

Nota:

Con Linux no es necesario revertir las imágenes.

- **Almacenamiento en caché:** Se admiten todos los modos de caché.
 - El artículo [Administrar discos vDisk](#) contiene información sobre los tipos de caché admitidos.
 - Tras formatearse el disco de caché de escritura, el cliente Linux no consigue apagarse. En su lugar, empieza a usar automáticamente el disco de caché.
 - Las opciones *Cache on device hard disk* y *Cache in device RAM with overflow on hard disk* usan el modo de caché de sistema de archivos de Linux.

Importante:

La funcionalidad de streaming de Linux opera con la versión más actualizada de Citrix Provisioning junto con las versiones correspondientes de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Consulte [Configurar Linux Streaming](#).

Licencias

April 27, 2020

Es necesario instalar el servidor de licencias Citrix en un servidor de la comunidad que se pueda comunicar con todos los servidores de Citrix Provisioning de la comunidad. Se necesita un servidor de licencias por comunidad de servidores de Citrix Provisioning.

Para recibir las últimas funciones de Provisioning, utilice la versión más reciente de Citrix License Server. Si está actualizando Citrix Provisioning a la última versión, requiere la versión más reciente del servidor de licencias. Si no actualiza el servidor de licencias a la versión más reciente, la licencia del producto entrará en un periodo de gracia de 30 días.

Importante:

Los servidores de Provisioning deben estar conectados al servidor de licencias para funcionar correctamente. Debe usar siempre la versión más reciente de Citrix License Server para poder usar las funciones nuevas. Citrix recomienda actualizar el servidor de licencias **antes** de actualizar Citrix Provisioning para evitar conflictos de licencias relacionados con periodos de gracia.

Al seleccionar el servidor que desea utilizar como servidor de licencias, tenga en cuenta las siguientes opciones:

- **Sistema único:** instale el servidor de licencias en el mismo sistema que Citrix Provisioning. Esta opción es adecuada para evaluaciones, laboratorios de prueba o implementaciones con un producto Citrix.
- **Independiente:** instale el servidor de licencias en otro sistema. Esta opción es adecuada para implementaciones de mayor magnitud o implementaciones con varios productos Citrix.
- Indicar un servidor de licencias existente.

Para ver información detallada sobre Citrix Licensing, consulte [Licencias](#).

Para obtener información relacionada con las licencias por volumen de disco virtual, consulte [Configurar un disco virtual para las licencias por volumen de Microsoft](#).

Periodos de gracia de licencias

Hay dos tipos de período de gracia:

- El **período de gracia inicial** es de 30 días (720 horas). La instalación inicial del servidor de licencias ofrece licencias iniciales para todos los productos Citrix. Las licencias iniciales caducan después de 30 días. El recuento de 30 días comienza cuando el producto le pide la licencia inicial por primera vez. Las licencias de producto de Citrix Provisioning deben instalarse durante este periodo. Una licencia inicial de un producto Citrix queda anulada si se instala una licencia para ese producto.
- **Periodo de gracia por pérdida de conectividad del servidor de licencias** de 30 días (720 horas). Si la conectividad con el servidor de licencias de Citrix se pierde, Citrix Provisioning continuará aprovisionando los sistemas durante 30 días.

Si Citrix Provisioning está en un período de gracia, los administradores serán notificados con mensajes de advertencia en consola de Citrix Provisioning.

Cuando un período de gracia caduca, todos los dispositivos de destino se apagan.

Importante:

Al actualizar un entorno existente a la nueva versión de Citrix Provisioning, actualice también el servidor de licencias o la licencia del producto a la versión más reciente. Si no se realiza esta

actualización, la licencia de Citrix Provisioning entra en un período de gracia de 30 días. No está disponible ninguna función nueva del producto.

Instalar el servidor de licencias

Descargue la versión más reciente de Citrix Licensing desde la página de descargas en <http://www.citrix.com/downloads/licensing.html>.

Nota:

Reinicie Stream Service si Citrix Provisioning se instala después del servidor de licencias o si se agregan licencias nuevas.

Tipo de licencia para Citrix Cloud

El tipo de licencia `PVS_CCLD_CCS` admite Citrix Virtual Apps and Desktops Service en Citrix Cloud. Este tipo de licencia se aplica tanto a los sistemas operativos de escritorio como de servidor que prestan servicio a los dispositivos de destino aprovisionados, con lo que reemplaza a las licencias locales de Citrix Provisioning para escritorios y centros de datos.

Nota:

Este tipo de licencia de Citrix Cloud reemplaza la licencia existente de Citrix Provisioning local para escritorios y Citrix Provisioning para centros de datos. Otorga los mismos derechos que las licencias locales al agrupar licencias de Citrix.

La función de intercambio local no se aplica a las licencias de Citrix Cloud. Cada dispositivo de destino de Citrix Provisioning utiliza una sola licencia de Citrix Cloud, independientemente del tipo de sistema operativo (por ejemplo, un centro de datos o un escritorio).

Los distintos tipos de licencias, locales o *Citrix Cloud, están determinados por las opciones de licencia de Citrix Provisioning para Citrix Cloud. Al usar un servidor de licencias con Citrix Provisioning, se utilizan licencias de Citrix Cloud si se selecciona la opción **Cloud** durante la configuración inicial. Se utiliza una licencia local si se selecciona **On-premises** (Local) durante la configuración de Citrix Provisioning.

Importante:

Reinicie el servicio de streaming de Citrix Provisioning siempre que se realicen cambios en las opciones de licencia. Por ejemplo, al cambiar de una licencia de Citrix Cloud a un esquema de licencia local.

Use el asistente Citrix Provisioning Configuration Wizard para especificar una licencia de Cloud. En la pantalla **License Server**, haga clic en el botón de opción **Cloud**. Luego, haga clic en **Next** para continuar el proceso de configuración:

Puede ver o cambiar alternativamente el tipo de licencia en la pantalla **Farm Properties**. En la ficha **Licensing**, seleccione el tipo de licencia apropiado; haga clic en **Cloud** y haga clic en **OK**:

Nota:

La función de intercambio local no se aplica a las licencias de Citrix Cloud. Cada dispositivo de destino de Citrix Provisioning utiliza una sola licencia de Citrix Cloud, independientemente del tipo de sistema operativo (por ejemplo, un centro de datos o un escritorio).

Usar la activación acelerada de Microsoft Office

Un administrador puede forzar la activación inmediata de una licencia de Microsoft Office una vez que se haya iniciado un sistema. En versiones anteriores, un disco virtual aprovisionado activa una licencia cuando se inicia la máquina virtual. Este largo proceso en segundo plano se producía después de que la máquina virtual llegara a la pantalla de inicio de sesión de **Citrix Virtual Apps and Desktops**. Por eso, los usuarios se topaban con conflictos de licencias que los llevaban a creer que no existe ninguna licencia para la máquina virtual.

Para acceder a esta nueva función:

- Use la ficha **Microsoft Volume Licensing** de la pantalla Properties del disco virtual. Haga clic en el botón de opción **Key Management Service (KMS)** y, a continuación, marque la casilla de verificación **Accelerated Office Activation**. Seleccione **OK** para aplicar el cambio de configuración en el disco virtual.
- Utilice el asistente Citrix Provisioning Imaging Wizard. En la pantalla **Microsoft Volume Licensing**, haga clic en la opción de administración de licencias adecuada para el disco virtual. Haga clic en el botón de opción **Key Management Service (KMS)** y, a continuación, marque la casilla de verificación **Accelerated Office Activation**. Seleccione **Next** para aplicar el cambio de configuración en el disco virtual y seguir configurándolo.

Configurar un disco vDisk para las licencias por volumen de Microsoft

April 27, 2020

Cuando se ejecuta Imaging Wizard, se puede configurar un disco virtual (vDisk) para las licencias por volumen de Key Management Service (KMS) o de clave de activación múltiple (MAK) de Microsoft. Si vDisk no se configura mediante el asistente Imaging Wizard, se puede configurar más tarde desde la consola de Citrix Provisioning.

Importante:

Citrix Provisioning no admite la activación de MAK para productos de Microsoft Office.

Usar interfaces de línea de comandos MCLI y servidor SOAP para las licencias por volumen de Microsoft

Las interfaces de línea de comandos MCLI y el servidor SOAP pueden utilizarse para configurar las licencias por volumen de Microsoft mediante el siguiente procedimiento:

1. Seleccione el disco virtual en la consola de Citrix Provisioning y, a continuación, haga clic con el botón secundario en **File Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **vDisk File Properties**.
2. Haga clic en la ficha **Microsoft Volume Licensing** y, a continuación, seleccione el método de concesión de licencias: **MAK** o **KMS**.
3. Haga clic en **OK**.

Configurar licencias por volumen KMS de Microsoft

Esta sección describe cómo usar los códigos de acceso de licencia de KMS con Citrix Provisioning.

Nota:

Para admitir licencias KMS, la cuenta de usuario del servidor SOAP debe ser un usuario del dominio con derechos para realizar tareas de mantenimiento de volumen. Por regla general, el usuario de dominio se encuentra en `Local\Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\User Rights Assignment`. De forma predeterminada, un miembro del grupo de administradores locales tiene este derecho.

La licencia de volumen de KMS utiliza un servidor de activación centralizado. Este servidor se ejecuta en el centro de datos y sirve como punto de activación local (en lugar de activar cada sistema con Microsoft a través de Internet).

Nota:

Si quiere preparar o actualizar un disco virtual configurado con KMS para copiarlo o clonarlo, deberá completar la última tarea de configuración. Cambie el modo de imagen del disco virtual de **Private Image Mode** a **Shared Image Mode**. Prepare el vDisk antes de copiar o clonar el disco virtual en otros servidores Provisioning. Copie el archivo `pvp` y el archivo `vhdx` para conservar las propiedades y la configuración de KMS del disco virtual (vDisk) original.

Las tareas de configuración de una imagen de disco virtual para utilizar las licencias por volumen KMS y administrar ese disco virtual en una comunidad de servidores de Citrix Provisioning incluyen:

- Habilitar las licencias KMS en el disco virtual que se ha creado. Seleccione la opción de menú **KMS** en la ficha de Microsoft Volume Licensing cuando se ejecute Imaging Wizard. Consulte el asistente [Imaging Wizard](#) para obtener información detallada.
- [Preparar la nueva imagen base del disco vDisk](#)
- [Mantener o actualizar la imagen de disco vDisk](#)

Nota: Si la licencia de KMS no se configuró en el disco virtual al ejecutar el asistente Imaging Wizard, también puede configurarlo con la consola. También puede configurarlo mediante la interfaz de línea de comandos de MCLI y PowerShell.

Preparar la nueva imagen base de disco vDisk para las licencias por volumen del servicio KMS

Después de crear un disco virtual mediante el asistente Imaging Wizard, es necesario restablecerlo a un estado no activado con el comando de **rearmado**.

Realice esta operación en un sistema arrancado desde el disco virtual en modo **Private Image Mode**. Este proceso garantiza que el recuento de rearmado del disco duro del dispositivo de destino maestro no se reduzca.

Consejo: Microsoft limita la cantidad de veces que se puede ejecutar el rearmado en una imagen del sistema operativo instalado. Debe volver a instalar el sistema operativo si excede la cantidad permitida de intentos de rearmado.

1. Arranque el dispositivo de destino desde el disco virtual en Private Image Mode para ejecutar el rearmado.

Nota:

OSPPPREARM.EXE debe ejecutarse desde un símbolo del sistema con privilegios elevados.

2. Se mostrará un mensaje para indicarle que reinicie el sistema, **NO REINICIE EL SISTEMA**. En su lugar, apague el dispositivo de destino.
3. Si la opción KMS no se seleccionó en el momento de crear la imagen del disco vDisk, haga clic en la ficha **Microsoft Volume Licensing** y establezca la opción de licencias **KMS**.
4. Establezca el modo del disco virtual en Standard Image Mode.
5. Distribuya por streaming el disco vDisk a uno o varios dispositivos de destino.

Mantener o actualizar una imagen de disco vDisk que utiliza licencias por volumen del servicio KMS

Para mantener o actualizar una imagen de disco vDisk configurada para utilizar las licencias por volumen del servicio KMS:

1. Establezca el modo del disco vDisk en **Private Image**.
2. Distribuya por streaming el disco vDisk a un dispositivo de destino.
3. Aplique la actualización o Service Pack para el sistema operativo o la aplicación y, a continuación, cierre el dispositivo de destino.
4. Establezca de nuevo el modo del disco vDisk en **Shared Image**.
5. Distribuya por streaming el disco virtual al dispositivo de destino en Shared Image Mode.

Nota: Cuando se instala Office 2010 como una actualización del disco virtual, o después de que el disco virtual haya pasado por el proceso de preparación del disco base una vez, la preparación del disco base debe repetirse mediante el siguiente procedimiento:

- a) En la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en un disco virtual (vDisk) y, a continuación, seleccione la opción de menú **File Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **vDisk File Properties**.
- b) Haga clic en la ficha **Microsoft Volume Licensing** y, a continuación, cambie la opción de licencia de **KMS** a **None**.
- c) En la ficha **Mode**, establezca el modo de acceso del disco vDisk en **Private Image**.
- d) Arranque con el disco virtual (vDisk) mediante PXE en Private Image Mode para el rearmado.
Nota: OSPPPREARM.EXE debe ejecutarse desde un símbolo del sistema con privilegios elevados.
- e) Se mostrará un mensaje para indicarle que reinicie el sistema, NO REINICIE EL SISTEMA. En su lugar, apague el dispositivo de destino.
- f) En la consola, haga clic con el botón secundario en el disco virtual que está configurando y, a continuación, seleccione la opción de menú **File Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **vDisk Properties**.
- g) Haga clic en la ficha **Microsoft Volume Licensing** y, a continuación, cambie la opción de licencia de **None** a **KMS**.
- h) En la ficha **Mode**, establezca el modo de acceso del disco vDisk en **Shared Image**.
- i) Distribuya por streaming el disco vDisk a los dispositivos de destino.

Configurar licencias por volumen MAK de Microsoft

En esta sección se describe el uso de las claves de activación múltiple (MAK). Una clave MAK pertenece a algunas licencias de sistema operativo adquiridas. El MAK se introduce durante la instalación del sistema operativo en cada sistema. La instalación activa el sistema operativo y reduce la cantidad de licencias adquiridas de forma central en Microsoft. De forma alternativa, se realiza un proceso de *activación de proxy* mediante Volume Activation Management Toolkit (VAMT). La activación de proxy funciona en sistemas que no cuentan con acceso a Internet. Citrix Provisioning aplica este mecanismo de activación de proxy para los discos vDisk en modo Standard Image que cuentan con el modo de licencia MAK seleccionado en el momento de su creación.

Se debe instalar y configurar la versión 3.1 de la herramienta Volume Activation Management Tool (VAMT) en todos los servidores de aprovisionamiento de una comunidad. Esta herramienta está disponible en el Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) de Microsoft, que puede obtenerse en: <http://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=39982>. Al ejecutar por primera vez la herramienta VAMT, se crea una base de datos para VAMT. Esta base de datos guarda en caché todas las activaciones de dispositivos y permite que Citrix Provisioning se reactive.

La herramienta Volume Activation Management Tool 3.1 requiere:

- PowerShell 3.0: el sistema operativo es anterior a Windows Server 2012 o Windows 8
- SQL 2012 Express o posterior

La activación MAK de Citrix Provisioning requiere que configure uno de los tres tipos de usuario:

- **Usuario de instalación de Provisioning Services/Volume Activation Management Tool:** este usuario es un administrador que tiene los derechos en SQL 2012 o posterior (VAMT 3.1 necesario). Estos derechos se utilizan para crear una base de datos para VAMT.
- **Usuario MAK:** el usuario definido en las propiedades del sitio. Este usuario se ocupa de la activación de claves MAK en el servidor y del lado del cliente. Este usuario es un administrador local en el servidor de aprovisionamiento y en el cliente maestro. Este usuario requiere acceso total a la base de datos de VAMT.
- **Usuario de los servicios SOAP o Stream de Citrix Provisioning:** El proceso Stream se ocupa de la reactivación cuando se reinicia el dispositivo de destino. Este usuario requiere acceso de lectura a la base de datos VAMT.

Los servidores de aprovisionamiento utilizan PowerShell para interactuar con VAMT. Es necesario realizar estos pasos de configuración manual una sola vez en cada servidor:

1. Instale PowerShell 3.0.
2. Instale VAMT 3.1 en cada sistema de servidor de aprovisionamiento mediante un usuario de instalación de Volume Activation Management Tool o Provisioning Services.
3. Configure una base de datos VAMT como se indica durante la ejecución inicial de VAMT 3.1. Haga que esta base de datos sea accesible para todos los servidores aprovisionados que se utilizan para transmitir por streaming dispositivos de destino de Citrix Provisioning con activación VAMT.
4. Si el usuario que creó la base de datos VAMT no es el usuario del servicio SOAP/Stream, copie el archivo de configuración de VAMT `C:\\Users\\<<VAMT installation user (dB creator)>>\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\VAMT\\VAMT.config` a `C:\\Users\\<<Provisioning Services soap/stream services user>>\\AppData\\Roaming\\Microsoft\\VAMT\\VAMT.config`.
5. Establezca la configuración de seguridad del servidor de aprovisionamiento para utilizar PowerShell como interfaz para VAMT.
 - a) `Set-ExecutionPolicy -Scope \` (el usuario de los servicios de Provisioning Services) a *unrestricted*. Para obtener más información, consulte [Set-ExecutionPolicy](#).

- b) WinRM quickconfig.
 - c) Enable-WSManCredSSP -Role Client -DelegateComputer <nombre de dominio completo de este servidor> -Force
 - d) Enable-WSManCredSSP -Role Server -Force.
6. Configure el Firewall de Windows en el cliente para VAMT 3.1. Para obtener más información, consulte [Configurar equipos cliente](#). Los dispositivos de destino de Citrix Provisioning no pueden activarse ni reactivarse si el firewall no está configurado para VAMT.

Errores comunes de activación

Error: no se pudo crear PSSession. Motivo: el usuario MAK no es un administrador local del servidor de Citrix Provisioning.

Error: El índice estaba fuera del intervalo. No puede ser negativo y debe ser inferior al tamaño de la colección. Nombre del parámetro: Index.

Motivo: El usuario MAK no tiene permiso de acceso total (lectura\escritura) a la base de datos VAMT.

Configurar el modo de licencias de los discos vDisk para claves MAK

Es posible configurar un disco vDisk para que utilice licencias de clave de activación múltiple (MAK) de Microsoft cuando se ejecuta el asistente [Imaging Wizard](#). Si no se configuraron las licencias MAK al ejecutar Imaging Wizard, la propiedad del modo de licencia para el disco virtual puede establecerse mediante la consola, MCLI o la interfaz de usuario de PowerShell. El modo de licencia se establece antes de activar los dispositivos de destino.

Nota: Para obtener más información sobre el uso de las interfaces de línea de comandos, consulte las guías para programadores de MCLI o de PowerShell.

Introducir credenciales de usuario MAK

Para poder activar los dispositivos de destino que utilizan discos vDisk habilitados con MAK, primero es necesario introducir las credenciales de usuario para un sitio.

Nota: El usuario debe tener derechos de administrador en todos los dispositivos de destino que utilicen los discos virtuales habilitados con MAK y en todos los servidores de aprovisionamiento Services que distribuyan por streaming los discos virtuales a los dispositivos de destino.

Para introducir credenciales:

1. Haga clic con el botón secundario en el sitio donde residen los dispositivos de destino y, a continuación, seleccione la opción de menú **Properties**.

2. En la ficha **MAK**, introduzca la información de usuario y la contraseña en los cuadros de texto correspondientes y, a continuación, haga clic en **OK**.

Activar dispositivos de destino que utilizan discos vDisk habilitados con MAK

Después de configurar el disco virtual para las licencias por volumen de MAK, cada dispositivo de destino que está asignado al disco virtual debe activarse con una MAK.

Nota: Una vez utilizadas todas las licencias para una MAK determinada, se requiere una nueva clave para permitir la activación de más dispositivos de destino adicionales que compartan esta imagen de disco virtual.

Para activar los dispositivos de destino que utilizan licencias por volumen MAK desde la consola:

1. Arranque todos los dispositivos de destino que desea activar.
2. En la consola, haga clic con el botón secundario en la vista del dispositivo concreto o en la colección que contiene los dispositivos de destino que requieren la activación de la licencia MAK. Seleccione la opción de menú **Manage MAK Activations...** Aparecerá el cuadro de diálogo **Manage MAK Activations**.
3. En el cuadro de texto **Multiple activation key**, introduzca la **MAK** para activar los dispositivos de destino.
4. En el cuadro de diálogo se muestra la cantidad de dispositivos de destino iniciados que requieren activación. En la lista de dispositivos iniciados, seleccione la casilla junto a cada dispositivo de destino que desea activar.
5. Haga clic en **Aceptar** para activar las licencias de todos los dispositivos de destino seleccionados. No cierre el cuadro de diálogo hasta que se complete el proceso de activación. Es posible interrumpir el proceso si hace clic en el botón **Cancel** Si se cierra el cuadro de diálogo antes de que se complete el proceso de activación, se detiene el proceso y es posible que no se activen algunos dispositivos de destino. La columna **Status** indica si un dispositivo de destino se está activando o si se ha producido un error. Si todos los dispositivos de destino se activaron correctamente, haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo. Si no hay uno o varios dispositivos de destino activados o si los dispositivos no se han activado correctamente, el cuadro de diálogo muestra todos los dispositivos no activados. Después de resolver todos los problemas, repita este paso para activar los dispositivos de destino restantes.

Nota:

La opción **Manage MAK Activations** no se muestra hasta que todos los dispositivos de destino actualmente iniciados se hayan activado correctamente.

Mantener activaciones de claves MAK

Normalmente, los dispositivos y sus activaciones de disco vDisk asignadas se conservan automáticamente. Cuando se asigna un disco vDisk activado con MAK a un dispositivo de destino diferente, se quita toda la información de la reactivación de claves MAK existentes. Si el disco vDisk vuelve a asignarse en el futuro, el dispositivo de destino no puede reactivarse. Para evitar la pérdida de la activación de claves MAK, no anule la asignación del disco activado desde el dispositivo de destino.

Para cambiar el disco vDisk de un dispositivo de destino sin perder la activación de claves MAK, seleccione uno de los siguientes métodos:

- Asigne más discos vDisk al dispositivo de destino, sin quitar ninguno, y luego configure el disco vDisk de arranque predeterminado según corresponda.
- Asigne más discos vDisk al dispositivo de destino e inhabilite temporalmente el disco vDisk activado con MAK.

Para que pueda actualizar un disco virtual activado con MAK, debe utilizar la función **Auto Update** de modo que se conserve la información de activación MAK. Este proceso es necesario para la reactivación de dispositivos compartidos.

Otras consideraciones acerca de las claves MAK:

- Las actualizaciones manuales de discos virtuales (anulación de la asignación de un disco virtual y reasignación de otro disco virtual) causan la pérdida de la información de activación MAK requerida. Este proceso requiere una nueva activación, lo que consumiría otra licencia.
- El uso de la actualización automática para implementar un nuevo disco vDisk desde un sistema operativo diferente provoca que la información de la activación de claves MAK no coincida. En este caso, se debe realizar una nueva activación desde la interfaz de línea de comandos, ya que solo los dispositivos de destino no activados pueden activarse desde la consola de Citrix Provisioning.

Arquitectura

April 6, 2020

La mayoría de las empresas se esfuerzan por mantener el ritmo de la proliferación y la administración de equipos en su entorno. Cada equipo, ya sea un equipo de escritorio, un servidor en una central de datos o un dispositivo tipo quiosco, se debe administrar como una entidad individual. Los beneficios de un procesamiento distribuido implican una administración distribuida. Instalar, actualizar, ofrecer asistencia técnica y, en última instancia, desechar los equipos cuesta tiempo y dinero. El gasto inicial en la máquina es bajo en comparación con los gastos operativos.

Citrix Provisioning asume un enfoque diferente al de otras soluciones de creación de imágenes, ya que cambia la relación entre el hardware y el software que se ejecuta. Al transmitir por streaming una sola imagen de disco compartido, un disco virtual, en lugar de copiar imágenes a máquinas individuales, Citrix Provisioning:

- permite a las organizaciones reducir la cantidad de imágenes de disco que se deba administrar, incluso a medida que la cantidad de máquinas siga aumentando.
- proporcionan simultáneamente las eficiencias de una solución de administración centralizada junto con las ventajas del procesamiento distribuido.

Además, dado que las máquinas están transmitiendo por streaming datos de disco dinámicamente desde una única imagen compartida, se garantiza la coherencia de la imagen de la máquina. Al mismo tiempo, grupos grandes de máquinas pueden cambiar por completo la configuración, las aplicaciones e incluso los sistemas operativos en el tiempo que les lleva reiniciarse.

Cómo funciona Citrix Provisioning

Cuando se utiliza Citrix Provisioning, todos los discos virtuales pueden configurarse en el modo *Standard Image* (imagen común). El modo de imagen común permite que muchos equipos arranquen de forma simultánea desde ese disco, lo que reduce de manera significativa la cantidad de imágenes que deben mantenerse y la cantidad de almacenamiento requerido. El disco virtual tiene un formato de solo lectura. Los dispositivos de destino no pueden cambiar la imagen.

En la siguiente imagen se detalla la infraestructura básica de Citrix Provisioning y se ilustra cómo pueden aparecer en dicha implementación los componentes de aprovisionamiento.

Ventajas de XenApp y otros administradores de comunidades de servidores

Si administra un grupo de servidores que funcionan como una comunidad de servidores, como servidores o servidores web de Citrix Virtual Apps and Desktops, el mantenimiento presenta problemas. Mantener un nivel uniforme de parches en los servidores puede ser difícil y lento. Las soluciones de creación de imágenes tradicionales ofrecen una imagen maestra limpia. Sin embargo, tan pronto como se crea un servidor con la imagen maestra, se deben aplicar parches al servidor individual y a todos los restantes. Aplicar gradualmente parches a servidores individuales de la comunidad no solo es una tarea ineficaz sino también poco fiable. Con frecuencia, se producen errores al aplicar parches a un servidor concreto. Los problemas no se detectan hasta que los usuarios tengan dificultades o el servidor tenga una interrupción. Cuando eso sucede, la sincronización del servidor con el resto de la comunidad puede ser un problema y, en ocasiones, requiere la creación de una imagen completamente nueva de la máquina.

Con Citrix Provisioning, la administración de parches para comunidades de servidores es simple y fiable: se empieza por la administración de la imagen maestra y toda la administración se lleva a cabo

desde esa única imagen maestra. Todas las revisiones se aplican en una ubicación y, a continuación, se distribuyen por streaming a los servidores durante el arranque. Con esto se garantiza la coherencia de compilación en los servidores, ya que todos los servidores utilizan una sola copia compartida de la imagen de disco.

Si un servidor se daña, debe reiniciarse para volver instantáneamente al estado óptimo conocido de la imagen maestra. Las actualizaciones son rápidas. Cuando la imagen actualizada está lista para la producción, se debe asignar la versión de la nueva imagen a los servidores y reiniciarlos. En el tiempo que lleva el reinicio de las máquinas, se puede implementar la nueva imagen a cualquier cantidad de servidores. Las tareas de reversión pueden ejecutarse de la misma manera, de manera que las imágenes nuevas no interrumpen el servicio a servidores o usuarios durante períodos prolongados.

Ventajas para administradores de escritorios

En Citrix Virtual Apps and Desktops, los administradores de escritorios utilizan la tecnología de distribución por streaming de Citrix Provisioning para facilitar, reunir y reducir los gastos de la entrega de escritorios físicos y virtuales. Muchas organizaciones están explorando la opción de virtualizar sus escritorios. Si bien la virtualización resuelve muchas de las necesidades de consolidación y administración simplificada que requiere el sector de TI, su configuración también requiere la implementación de una infraestructura apropiada. Sin Citrix Provisioning, los gastos que supone el almacenamiento pueden afectar al presupuesto dedicado a la virtualización de escritorios. Con Citrix Provisioning, TI puede reducir la cantidad de almacenamiento requerido para VDI hasta en un 90%. Al mismo tiempo, la capacidad de administrar una sola imagen en lugar de cientos o miles de equipos de escritorio reduce significativamente el gasto, el esfuerzo y la complejidad de la administración de escritorios.

Diferentes tipos de empleados en la empresa necesitan distintos tipos de escritorios. Algunos requieren simplicidad y estandarización, mientras que otros requieren altos niveles de rendimiento y personalización. Citrix Virtual Apps and Desktops puede cumplir esos requisitos en una sola solución gracias a la tecnología de distribución FlexCast™. Con FlexCast™, TI puede entregar cualquier tipo de escritorio virtual, cada uno diseñado para satisfacer los requisitos de rendimiento, seguridad y flexibilidad de cada usuario.

No se admiten todas las aplicaciones de escritorio en un escritorio virtual. En estos casos, TI puede seguir aprovechando los beneficios de la consolidación y la administración de una sola imagen. Las imágenes de escritorio se almacenan y se administran de forma centralizada en el centro de datos, y se distribuyen por streaming a los escritorios físicos a medida que se solicitan. Este modelo funciona bien para escritorios estandarizados, como los presentes en entornos de laboratorio y de educación, centros de atención al cliente y dispositivos de cliente ligero utilizados para acceder a escritorios virtuales.

La solución Citrix Provisioning

La tecnología de distribución por streaming de Citrix Provisioning permite aprovisionar y reaprovisionar los equipos en tiempo real desde una misma imagen de disco compartida. El uso de una sola imagen compartida permite a los administradores eliminar por completo la necesidad de administrar y aplicar parches a sistemas individuales. Toda la administración de imágenes se realiza en la imagen maestra. La unidad de disco duro local de cada sistema se utiliza para el almacenamiento en caché de datos en ejecución. En algunos casos, es posible quitarla completamente del sistema a fin de reducir el uso de energía, la frecuencia de errores del sistema y los riesgos de seguridad.

La infraestructura de Citrix Provisioning está basada en una tecnología de streaming de software. Después de instalar y configurar los componentes de Citrix Provisioning, se crea un disco virtual a partir del disco duro de un dispositivo. Para crear este disco, se toma una instantánea de la imagen del sistema operativo y de las aplicaciones y, a continuación, se almacena esa imagen como un archivo de disco virtual en la red. El dispositivo que se utiliza durante este proceso se denomina dispositivo de destino maestro. Los dispositivos que utilizan esos discos virtuales se denominan dispositivos de destino.

Existe un disco virtual en:

- un servidor de Citrix Provisioning
- un recurso compartido
- un sistema de almacenamiento que pueda comunicarse con el servidor de aprovisionamiento mediante la conectividad iSCSI, SAN, NAS o CIFS

Los discos virtuales pueden asignarse a un solo dispositivo de destino en el modo Private Image, o bien a varios dispositivos de destino en el modo Standard Image.

Cuando se enciende un dispositivo de destino, se configura para arrancar desde la red y para comunicarse con un servidor de aprovisionamiento. Ocurre lo siguiente:

1. El procesamiento se realiza en el dispositivo de destino.
2. El dispositivo de destino descarga el archivo de arranque desde el servidor de aprovisionamiento e inicia la secuencia de arranque.
3. Según los parámetros de configuración de arranque del dispositivo, se localiza el disco virtual apropiado y se monta en el servidor de aprovisionamiento.

El software en ese disco virtual se distribuye por streaming al dispositivo de destino a medida que sea necesario. Para el dispositivo de destino, el disco virtual aparece como un disco duro normal en el sistema.

En lugar de trasladar inmediatamente todo el contenido del disco virtual al dispositivo de destino, los datos se transmiten a través de la red en tiempo real a medida que sea necesario. Este enfoque permite que un dispositivo de destino reciba un sistema operativo y un software nuevos en el tiempo que le lleva reiniciarse, sin necesidad de visitar la estación de trabajo. Este enfoque disminuye el ancho

de banda de la red que requieren las herramientas de creación de imágenes de disco tradicionales, lo que permite ofrecer soporte a una mayor cantidad de dispositivos de destino en la red sin afectar al rendimiento general.

Componentes

April 6, 2020

En este artículo se ofrece una descripción general de los componentes de Citrix Provisioning.

Servidor de licencias

El servidor de licencias del producto se instala en la infraestructura compartida, o se puede utilizar un servidor de licencias de Citrix ya existente. El servidor de licencias se selecciona cuando el asistente Configuration Wizard se ejecuta por primera vez. Todos los servidores de Citrix Provisioning en una comunidad deben poder comunicarse con el servidor de licencias.

Base de datos de Citrix Provisioning

La base de datos almacena todos los parámetros de la configuración del sistema que existen en una comunidad. Tenga en cuenta lo siguiente:

- En una comunidad solo puede existir una base de datos.
- Todos los servidores de aprovisionamiento en dicha comunidad deben poder comunicarse con dicha base de datos.
- Use una base de datos de SQL Server existente o instale SQL Server Express, cuya descarga es gratuita desde Microsoft.

Nota:

El servidor de la base de datos se selecciona cuando el asistente Configuration Wizard se ejecuta en un servidor de Citrix Provisioning.

Consola de Citrix Provisioning

La consola de Citrix Provisioning es una utilidad que se usa para administrar la implementación de Citrix Provisioning. Después de iniciar sesión en la consola, debe seleccionar la comunidad a la que conectarse. Su rol administrativo determina lo que puede ver en la consola y lo que puede administrar en la comunidad.

Servicios de red

Servicios de red incluyen un servicio DHCP, un servicio PXE (Preboot Execution Environment) y un servicio TFTP. Estas opciones de servicio se pueden utilizar durante el proceso de arranque para obtener las direcciones IP. Asimismo, estas opciones de servicio se pueden usar para localizar y descargar el programa de arranque desde el servidor de aprovisionamiento al dispositivo de destino. Hay otras opciones de arranque disponibles.

Sugerencia:

Los servicios de red se pueden instalar conjuntamente con la instalación del producto y configurarse cuando se ejecute Configuration Wizard.

comunidades

Una comunidad representa el nivel superior de una infraestructura de Citrix Provisioning. La comunidad se crea cuando el asistente Configuration Wizard se ejecuta en el primer servidor de Citrix Provisioning agregado a la comunidad.

Todos los sitios de una comunidad comparten la base de datos de Microsoft SQL para esa comunidad.

La consola no está directamente asociada a la comunidad de servidores. Se admite la administración remota en todas las consolas que se puedan comunicar con la red de esa comunidad.

almacenes

Una comunidad contiene uno o varios almacenes. Un almacén es un nombre lógico para una ubicación de almacenamiento en un disco virtual o físico. El nombre del almacén es el nombre común que usan todos los servidores de aprovisionamiento en la comunidad.

sitios

Uno o más sitios pueden existir en una comunidad. El primer sitio se crea con Configuration Wizard y se ejecuta en el primer servidor de aprovisionamiento de la comunidad.

Los sitios se representan en la consola como se describe a continuación:

Servidores de Citrix Provisioning

Un servidor de Citrix Provisioning es cualquier servidor que tiene instalado Stream Services. Stream Service se usa para distribuir software desde los discos virtuales a los dispositivos de destino. En algunas implementaciones, los discos vDisks residen directamente en el servidor de aprovisionamiento.

En implementaciones de mayor magnitud, los servidores de aprovisionamiento obtienen el disco virtual a partir de un dispositivo de almacenamiento compartido en la red.

Los servidores de aprovisionamiento también intercambian información de configuración con la base de datos de Citrix Provisioning. Dispone de opciones para configurar los servidores de aprovisionamiento de modo que se puedan garantizar altos niveles de disponibilidad y equilibrio de carga en las conexiones de los dispositivos de destino.

Discos virtuales

Un disco virtual existe como archivo de imagen de disco en un servidor de aprovisionamiento o en un dispositivo de almacenamiento compartido. Un disco virtual está compuesto por un archivo de imagen base VHDX, todos los archivos de propiedades asociados (PVP) y, si corresponde, una cadena de discos de diferenciación VHD (AVHDX) a los que hace referencia.

Los discos virtuales se asignan a dispositivos de destino. Los dispositivos de destino arrancan, y descargan por streaming el software, desde una imagen de disco virtual asignada.

Agrupaciones de discos virtuales

Las agrupaciones de discos virtuales son colecciones de todos los discos virtuales disponibles para un sitio. Existe solo una agrupación de discos virtuales por sitio.

Administración de actualizaciones de discos virtuales

La función Update Management del disco virtual se utiliza para configurar la automatización de las actualizaciones de los discos virtuales que utilizan máquinas virtuales. Las actualizaciones automatizadas de discos virtuales pueden ejecutarse de forma programada o se pueden invocar directamente desde la consola. Esta función ofrece la detección y distribución de actualizaciones desde los servidores ESD, actualizaciones de Windows u otras actualizaciones obligatorias.

Modos de disco virtual

Las imágenes de disco virtual se configuran para los modos **Private Image** o **Standard Image**. Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice imágenes de disco virtual:

- En el modo Private Image (imagen privada), una imagen de disco virtual se utiliza como un dispositivo único que admite las funciones de lectura o escritura.
- En el modo Standard Image (imagen estándar), una imagen de disco virtual se utiliza en varios dispositivos, pero es de solo lectura cuando se utilizan varias opciones de almacenamiento en caché.

Cadena de discos virtuales

Las actualizaciones en una imagen de disco virtual base se capturan en un disco de diferenciación con control de versiones, lo que permite conservar la imagen de disco base original sin modificaciones.

Cada vez que se actualiza un disco virtual, se puede crear una versión del disco VHDX de diferenciación. El nombre del archivo se incrementa numéricamente, como se muestra en la siguiente tabla:

Imagen de disco virtual	Nombre del archivo VHDX
Imagen base	win7dev.avhdx
Versión 1	win7dev.1.avhdx
Versión 2	win7dev.2.avhdx
...	...
Versión N	win7dev. N .avhdx

Arrancar un disco virtual

En esta imagen se muestra el método usado para localizar y arrancar desde un disco virtual en un recurso compartido del servidor:

En la imagen anterior se muestran estos pasos:

1. El dispositivo de destino comienza el proceso de arranque estableciendo una comunicación con un servidor de aprovisionamiento y obteniendo una licencia.
2. Posteriormente, el servidor de aprovisionamiento busca en la agrupación de discos virtuales la información sobre el disco. En esta información se incluyen datos que sirven para identificar los servidores que proporcionan el disco virtual al dispositivo de destino. El servidor también verifica la información de ruta que se utiliza para llegar al disco virtual. En este ejemplo, el disco virtual muestra que solo un servidor de aprovisionamiento en este sitio puede suministrarlo al dispositivo de destino. El disco virtual reside físicamente en el servidor de Finanzas (almacenamiento compartido a nivel de la comunidad).
3. El servidor de aprovisionamiento localiza el disco virtual en el servidor de Finanzas y luego distribuye por streaming el disco, según se requiera, a los dispositivos de destino.

Ejemplos de discos virtuales

En los siguientes ejemplos se ofrece información acerca de la forma en que Citrix Provisioning utiliza las imágenes de disco virtual.

Ejemplo 1

El disco virtual físico para Windows 10 reside en un servidor de Citrix Provisioning local de un sitio. El nombre lógico que se proporciona a esta ubicación física es el almacén.

El nombre del almacén (nombre lógico): bostonwin10

La ruta física al disco virtual es: C:\vDisks\

Ejemplo 2

El disco virtual físico para Windows 10 reside en un punto compartido de red (FinancevDisks) a nivel de la comunidad.

El nombre del almacén (nombre lógico): FinancevDisks

La ruta física al disco virtual para todos los servidores de Provisioning Services en la comunidad es: \\financeserver\financevdisks\

colecciones de dispositivos

Las colecciones de dispositivos son grupos lógicos de los dispositivos de destino. Un dispositivo de destino es un equipo, de escritorio o de servidor, que arranca y obtiene el software a partir de un disco virtual situado en la red. Una colección de dispositivos puede representar una ubicación física, una serie de subredes o una agrupación lógica de dispositivos de destino. La creación de colecciones de dispositivos simplifica la administración de dispositivos, ya que las acciones se realizan a nivel de la colección en lugar de a nivel de los dispositivos de destino.

vistas

Las vistas permiten administrar rápidamente un grupo de dispositivos de destino. Generalmente, las vistas se crean según las necesidades de la empresa. Por ejemplo, una vista representa una ubicación física, como un edificio o un tipo de usuario. Un dispositivo de destino es un miembro de cualquier cantidad de vistas, aunque es miembro de solo una colección de dispositivos.

Las vistas se representan en la consola como se describe a continuación:

Las vistas de una comunidad pueden contener todos los dispositivos de destino que existan en esa comunidad. Las vistas de un sitio solo contienen los dispositivos de destino que existan dentro de un sitio.

Utilidades del producto

April 6, 2020

Citrix Provisioning incluye varias herramientas para configurar y administrar una implementación. Después de instalar el software, las siguientes herramientas se muestran como disponibles:

- **Installation Wizard:** Utilice este asistente para instalar componentes de Citrix Provisioning, y crear servidores de aprovisionamiento y dispositivos de destino maestros.
- **Configuration Wizard:** Utilice este asistente para configurar los componentes de los servidores de aprovisionamiento, incluidos los servicios de red y los permisos de la base de datos. Este asistente se instala durante el proceso de instalación de Citrix Provisioning.
- **Imaging Wizard:** En el dispositivo de destino maestro, ejecute el asistente Citrix Provisioning Imaging Wizard. En este proceso se crea un archivo de disco virtual en la base de datos y luego se crean imágenes de ese archivo sin tener que ir físicamente al servidor de Citrix Provisioning. Esta utilidad se instala durante el proceso de instalación del dispositivo de destino.
- **Virtual Disk Status Tray:** Utilice esta herramienta del dispositivo de destino para obtener el estado de conexión del dispositivo de destino y la información estadística de la distribución por streaming. Esta utilidad se instala durante el proceso de instalación del dispositivo de destino de Citrix Provisioning.
- **Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard:** Es un asistente que crea máquinas virtuales (VM) en el servidor de un hipervisor alojado de Citrix Virtual Apps and Desktops a partir de una plantilla de máquina. Crea y asocia dispositivos de destino a esas máquinas virtuales, asigna un disco virtual a cada dispositivo de destino y, a continuación, agrega todos los escritorios virtuales al catálogo.
- **Streamed VM Setup Wizard:** Es un asistente que crea máquinas virtuales (VM) en un hipervisor alojado a partir de una plantilla de máquina existente. Asimismo, crea y asocia dispositivos de destino a cada máquina de la colección y, a continuación, asigna una imagen de disco virtual a todas las VM.
- **Virtual Host Connection Wizard:** Es un asistente que agrega nuevas conexiones de hosts virtuales al Update Manager del disco virtual.
- **Managed Virtual Disk Setup Wizard:** Es un asistente que agrega nuevos discos virtuales administrados al Update Manager del disco virtual.
- **Update Task Wizard:** Es un asistente que configura una nueva tarea de actualización para su uso con Update Manager del disco virtual.
- **Boot Device Manager:** Utilice esta utilidad para configurar un dispositivo de arranque (como un dispositivo USB o CD-ROM) que posteriormente reciba el programa de arranque desde Citrix Provisioning.
- **Upgrade Utilities (utilidades de actualización):** Existen varios métodos de actualización disponibles. El método que seleccione dependerá de sus requisitos de red.

- **Programming Utilities (utilidades de programación):** Citrix Provisioning ofrece a los programadores una utilidad de programación de aplicaciones de administración y una utilidad de línea de comandos, accesible para todos los usuarios. Sin embargo, los usuarios solo pueden utilizar los comandos asociados a sus privilegios administrativos. Por ejemplo, un operador de dispositivos puede recurrir a esta utilidad para obtener una lista de todos los dispositivos de destino a los que tiene acceso.

Roles de administrador

April 27, 2020

El rol administrativo asignado a un usuario o grupo de usuarios determina la capacidad para ver y administrar objetos dentro de una implementación de Citrix Provisioning. Todos los miembros de un grupo comparten los privilegios administrativos dentro de una comunidad. Un administrador tiene varios roles si pertenece a más de un grupo. Los grupos se administran por comunidad desde la ventana [Propiedades de una comunidad de servidores en la consola](#).

En una comunidad de servidores de Citrix Provisioning, existen los siguientes roles:

- **Administradores de la comunidad (Farm Administrator):** Los administradores de la comunidad pueden ver y administrar todos los objetos dentro de una comunidad. Los administradores de la comunidad también pueden crear sitios y administrar los miembros de roles en toda la comunidad.
- **Administradores del sitio (Site Administrator):** Los administradores del sitio poseen un acceso administrativo completo a todos los objetos dentro de un sitio. Por ejemplo, un administrador del sitio puede administrar servidores de Citrix Provisioning, propiedades de los sitios, dispositivos de destino, colecciones de dispositivos y elementos de discos virtuales. Además, un administrador del sitio puede administrar miembros operadores y administradores de dispositivos.
- **Device Administrator (Administrador de dispositivos):** Los administradores de dispositivos pueden realizar tareas en todas las colecciones de dispositivos sobre las que tienen privilegios. Esas tareas de administración son: ver las propiedades de un disco virtual (solo lectura), así como asignar y eliminar los discos virtuales que hubiera en un dispositivo. También se incluyen las tareas de arrancar o apagar dispositivos de destino, modificar las propiedades de esos dispositivos y enviar mensajes a los dispositivos de destino que haya en una colección de dispositivos sobre la que tienen privilegios.
- **Device Operator (Operador de dispositivos):** Los operadores de dispositivos pueden ver las propiedades de los dispositivos de destino (solo lectura), así como iniciar o apagar dispositivos de destino. Además, los operadores de dispositivos pueden enviar mensajes a los dispositivos de destino existentes en una colección sobre la que tienen privilegios.

Colecciones

April 6, 2020

Las colecciones de dispositivos ofrecen la posibilidad de crear y administrar grupos lógicos de dispositivos de destino. La creación de colecciones de dispositivos simplifica la administración de dispositivos, ya que las acciones se realizan a nivel de la colección en lugar de a nivel de los dispositivos de destino.

Nota:

Un dispositivo de destino solamente puede pertenecer a una colección de dispositivos.

Una colección de dispositivos representa una ubicación física, una serie de subredes o una agrupación lógica de dispositivos de destino. Por ejemplo, una colección está compuesta por todos los dispositivos de destino que utilizan una imagen de disco virtual en particular, y dicha colección puede estar compuesta por dispositivos de mantenimiento, de prueba y de producción.

También pueden existir tres colecciones de dispositivos para un disco virtual en particular: una compuesta por dispositivos de producción, una compuesta por máquinas de prueba y otra compuesta por máquinas de mantenimiento. En los ejemplos anteriores, todos los dispositivos de una colección determinada se asignan al mismo disco virtual.

Según la preferencia de sitios, otro caso de uso de una colección puede incluir la consolidación de los dispositivos de prueba y mantenimiento en una única colección de dispositivos. En este caso de uso se administran las asignaciones de discos virtuales por dispositivo, en lugar de por colección. Por ejemplo, cree una colección de dispositivos con la etiqueta *Desarrollo*, compuesta de cinco dispositivos de destino, cada uno asignado a un disco virtual concreto. Los administradores de la comunidad de servidores crean y administran colecciones de dispositivos para los sitios en los que tienen privilegios de seguridad.

La expansión de la carpeta **Device Collections** en el árbol de la consola permite ver los miembros de una colección de dispositivos. Para ver o modificar las propiedades de una colección de dispositivos, haga clic con el botón secundario en una colección de dispositivos existente en la consola y, a continuación, seleccione la opción de menú **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Device Collection Properties**. Utilícelo para ver o modificar esa colección.

Puede ejecutar acciones en los miembros de una colección de dispositivos, como reiniciar todos los dispositivos de destino en esa colección.

Consola de Citrix Provisioning

April 27, 2020

Utilice la consola de Citrix Provisioning para administrar los componentes de una comunidad de servidores. La consola puede instalarse en cualquier máquina con acceso a la comunidad. Para obtener más información sobre el uso de la consola para configurar Citrix Provisioning, consulte la página [Consola](#).

Sugerencia

Para conectarse a una comunidad, consulte [Tareas de la comunidad](#).

Descripción de la ventana de la consola

En la ventana de la consola, puede realizar las tareas para configurar, modificar, realizar un seguimiento, eliminar y definir las relaciones entre los discos virtuales, los dispositivos de destino y los servidores de Citrix Provisioning.

Usar el árbol de la consola

El árbol se encuentra en el panel izquierdo de la ventana de la consola. Muestra una vista jerárquica del entorno de red y de los objetos administrados dentro de la red. Lo que se muestra en la **vista de detalles** depende del objeto seleccionado en el árbol y del rol que se tenga como usuario.

En el árbol, haga clic en + para expandir el nodo de un objeto administrado o haga clic en - para contraer el nodo.

Jerarquía básica del árbol

Los administradores de la comunidad pueden crear sitios, vistas y almacenes en la comunidad. El árbol a nivel de la comunidad se organiza de la siguiente manera:

- Comunidad
 - sitios
 - vistas
 - almacenes

Por lo general, los administradores del sitio administran los objetos dentro de los sitios en los que tienen privilegios. Los sitios contienen servidores de aprovisionamiento, una agrupación de discos virtuales, colecciones de dispositivos y vistas. El árbol a nivel del sitio se organiza de la siguiente manera:

- Sitio
 - Servidores
 - Colecciones de dispositivos
 - Agrupación de discos virtuales
 - Administración de actualizaciones de discos virtuales
 - vistas

Usar la vista de detalles

La vista de detalles se encuentra en el panel derecho de la ventana de la consola. Esta vista proporciona información en formato de tabla sobre el objeto seleccionado en el árbol. Los tipos de objetos que aparecen en la vista incluyen servidores de aprovisionamiento, dispositivos de destino y discos virtuales. Para obtener más información, haga clic con el botón secundario en el objeto y, a continuación, seleccione el menú **Properties**.

Las tablas que se muestran en la vista de detalles pueden ordenarse de forma ascendente y descendente.

En la consola, los objetos que se muestran y las tareas que se pueden realizar dependen del rol asignado.

Instalar el software de los componentes de Citrix Provisioning

April 27, 2020

Antes de instalar y configurar el software y los componentes de Citrix Provisioning desde el CD-ROM del producto o desde el sitio de descargas, debería conocer y entender los asistentes de instalación que se describen aquí. Después, siga los procedimientos de instalación y configuración indicados en el resto de artículos de esta sección.

Importante:

Todas las actualizaciones de Windows deben estar actualizadas antes de instalar los componentes de Citrix Provisioning. A veces, debe instalar numerosas actualizaciones. Citrix recomienda reiniciar después de instalar todas las actualizaciones de Windows. Para Windows 10 1709, debe aplicar la actualización del sistema operativo [KB4093105](#) o una posterior antes de instalar los componentes de aprovisionamiento.

Sugerencia:

Si usa la función de streaming de Linux, no se ofrecen nuevos paquetes de instalación en esta

versión. Use el paquete Provisioning Services 7.15 Linux DEB/RPM. Por ejemplo, después de descargar la ISO de Citrix Provisioning 7.16, el software de destino para CentOS o RedHat es pvs_RED_HAT_7.15_18089_x86_64.rpm.

Citrix Licensing

CTX_Licensing.msi instala el software Citrix Licensing en un servidor que pueda comunicarse con los servidores de aprovisionamiento de la implementación.

Asistente de instalación de Citrix Provisioning

Ejecute PVS_Server.exe o PVS_Server_x64.exe para instalar los siguientes componentes de Citrix Provisioning en una comunidad:

- Citrix Provisioning Stream Service
- Network Boot Services (servicios de arranque de red, opcional)
- Configuration Wizard (se ejecuta después de Installation Wizard para configurar los componentes instalados y crea la base de datos de Citrix Provisioning)
- Programming Utilities (utilidades de programación)
- Boot Device Manager (BDM)

Nota:

No se admite la instalación desde una ruta UNC.

Asistente de la consola de Citrix Provisioning

Ejecute PVS_Console.exe o PVS_Console_x64.exe para instalar la consola de Citrix Provisioning, que también incluye la utilidad Boot Device Management. La consola se puede instalar en cualquier máquina que pueda comunicarse con la base de datos de Citrix Provisioning.

Asistente de instalación del dispositivo de destino maestro

Para Windows: PVS_Device.exe o PVS_Device_x64.exe

Instala el software del dispositivo de destino en un dispositivo de destino maestro. El dispositivo de destino maestro se utiliza para crear la “imagen maestra” que posteriormente se guarda en un archivo de disco virtual mediante Imaging Wizard.

Asistente de actualización

Upgrade Wizard debe instalarse y ejecutarse en una carpeta que no contenga caracteres de pares suplentes (punto de código Unicode después de 0x10000). Upgrade Wizard facilita la automatización del proceso de actualización e incluye las siguientes utilidades:

- UpgradeAgent.exe se ejecuta en el dispositivo de destino para actualizar el software del producto instalado previamente.
- UpgradeManager.exe se ejecuta en el servidor de aprovisionamiento para controlar el proceso de actualización en el dispositivo de destino.

Desinstalar

Para quitar el software que haya en el sistema, es necesario desinstalar el servidor de aprovisionamiento y los componentes de los dispositivos de destino.

Desinstalar Citrix Provisioning

1. En el servidor de aprovisionamiento, abra el **Panel de control** del sistema. En el menú **Inicio** de Windows, seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en **Panel de control**.
2. Haga doble clic en el icono **Programas y características**.
3. Seleccione **Citrix Provisioning** y, a continuación, haga clic en la opción de menú **Desinstalar**.

Desinstalar el software de dispositivo de destino de Windows

1. Configure el BIOS del sistema para arrancar desde el disco duro original.
2. Reinicie el dispositivo de destino directamente desde el disco duro.
3. En el dispositivo de destino, abra el **Panel de control** del sistema.
4. Haga doble clic en el icono **Programas y características**.
5. Seleccione **Citrix Provisioning** y, a continuación, haga clic en la opción de menú **Desinstalar**.

Desinstalar la consola de Citrix Provisioning

1. En la máquina donde está instalada la consola, abra el **Panel de control** del sistema.
2. Haga doble clic en el icono **Programas y características**.
3. Seleccione **Citrix Provisioning** y, a continuación, haga clic en la opción de menú **Desinstalar**.

Tareas anteriores a la instalación

April 27, 2020

Complete los procedimientos siguientes antes de instalar y configurar Citrix Provisioning.

Importante:

Todas las actualizaciones de Windows deben estar actualizadas antes de instalar los componentes de Citrix Provisioning. Citrix recomienda reiniciar después de instalar todas las actualizaciones de Windows.

Seleccionar y configurar la base de datos SQL de Microsoft

Solamente es posible asociar una base de datos a una comunidad. Puede instalar el software de la base de datos de Citrix Provisioning en:

- Una base de datos de SQL existente, si la máquina puede comunicarse con todos los servidores de aprovisionamiento en la comunidad.
- Una máquina nueva con la base de datos de SQL Express, creada mediante SQL Express, que Microsoft ofrece de forma gratuita.

En un entorno de producción, se recomienda instalar la base de datos y el software del componente del servidor de Citrix Provisioning en servidores independientes, para evitar una distribución deficiente durante el equilibrio de carga.

El administrador de bases de datos puede crear la base de datos de Citrix Provisioning. En este caso, suministre el archivo creado mediante la utilidad **DbScript.exe** al administrador de bases de datos de MS SQL. Esta utilidad se instala con el software de aprovisionamiento.

Tamaño de la base de datos

Para obtener información sobre el tamaño de la base de datos, consulte <https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187445.aspx>.

Cuando se crea la base de datos, el tamaño inicial es de 20 MB con un tamaño de expansión de 10 MB. El tamaño inicial del registro de base de datos es 10 MB con un tamaño de expansión del 10%.

La cantidad base de espacio requerido es de 112 KB. Se trata de un valor fijo que no cambia. La imagen base incluye lo siguiente:

- El registro DatabaseVersion requiere aproximadamente 32 KB.
- El registro Farm requiere aproximadamente 8 KB.
- El registro DiskCreate requiere aproximadamente 16 KB.

- El registro Notifications requiere aproximadamente 40 KB.
- El registro ServerMapped requiere aproximadamente 16 KB.

A continuación, se presenta la cantidad de espacio necesario, que es variable y se basa en objetos:

- Acceso y agrupaciones (cada uno)
 - Un grupo de usuarios con acceso al sistema requiere aproximadamente 50 KB.
 - Un registro de sitio requiere aproximadamente 4 KB.
 - Una colección requiere aproximadamente 10 KB.
- FarmView (cada uno)
 - FarmView requiere aproximadamente 4 KB.
 - Una relación FarmView/Device requiere aproximadamente 5 KB.
- SiteView (cada uno)
 - SiteView requiere aproximadamente 4 KB.
 - Una relación SiteView/Device requiere aproximadamente 5 KB.
- Dispositivo de destino (cada uno)
 - Un dispositivo de destino requiere aproximadamente 2 KB.
 - DeviceBootstrap requiere aproximadamente 10 KB
 - La relación Device:Disk requiere aproximadamente 35 KB
 - La relación Device:Printer requiere aproximadamente 1 KB
 - DevicePersonality requiere aproximadamente 1 KB
 - DeviceStatus cuando un dispositivo arranca requiere aproximadamente 1 KB.
 - DeviceCustomProperty requiere aproximadamente 2 KB
- Disco (cada uno)
 - Un disco exclusivo requiere aproximadamente 1 KB.
 - DiskVersion requiere aproximadamente 3 KB
 - DiskLocator requiere aproximadamente 10 KB
 - DiskLocatorCustomProperty requiere aproximadamente 2 KB
- Servidor de Provisioning (cada uno)
 - Un servidor requiere aproximadamente 5 KB.
 - ServerIP requiere aproximadamente 2 KB
 - ServerStatus cuando un servidor arranca requiere aproximadamente 1 KB.
 - ServerCustomProperty requiere aproximadamente 2 KB
- Almacén (cada uno)
 - Un almacén requiere aproximadamente 8 KB.
 - Una relación Store:Server requiere aproximadamente 4 KB.
- Actualización de disco (cada una)
 - VirtualHostingPool requiere aproximadamente 4 KB
 - UpdateTask requiere aproximadamente 10 KB
 - DiskUpdateDevice requiere aproximadamente 2 KB
 - Cada relación DiskUpdateDevice:Disk requiere aproximadamente 35 KB

- La relación `Disk:UpdateTask` requiere aproximadamente 1 KB

Los siguientes cambios provocan que los requisitos de tamaño aumenten:

- Cada tarea procesada (por ejemplo: la fusión de los controles de versiones de disco virtual) requiere aproximadamente 2 KB.
- Si la auditoría está activada, cada cambio que realiza el administrador en la interfaz de PowerShell, MCLI o la consola de Citrix Provisioning requiere aproximadamente 1 KB.

Crear imágenes reflejo de la base de datos

Para que Citrix Provisioning pueda ofrecer la función de imagen reflejo de base de datos de MS SQL, la base de datos debe estar configurada con **Modo de alta seguridad con testigo (sincrónico)**.

Al usar la función Database Mirroring, se requiere el cliente nativo de SQL en el servidor. Si el cliente nativo de SQL no existe, se presenta la opción de instalar SQL Native Client x64 o x86 cuando se instala SQL.

Para obtener información acerca de cómo configurar y utilizar la imagen reflejo de base de datos, consulte [Crear imágenes reflejo de la base de datos](#).

Agrupar la base de datos en clústeres

Para implementar una agrupación en clústeres de bases de datos, siga las instrucciones de Microsoft y, a continuación, ejecute Citrix Provisioning Configuration Wizard. No es necesario realizar pasos adicionales porque el asistente considera el clúster como un único servidor SQL Server.

Configurar la autenticación

Citrix Provisioning utiliza la autenticación de Windows para acceder a la base de datos. La autenticación de Microsoft SQL Server solo es compatible con Configuration Wizard.

Permisos de usuario de Configuration Wizard

Se requieren los siguientes permisos de MS SQL para el usuario que ejecuta Configuration Wizard:

- `dbcreator` para crear la base de datos
- `securityadmin` para crear inicios de sesión de SQL para los servicios Stream y SOAP

Si se utiliza MS SQL Express en un entorno de prueba, puede optar por conceder privilegios de `sysadmin`, el nivel más alto para la base de datos, al usuario que ejecuta Configuration Wizard.

Como alternativa, si el administrador de la base de datos ha proporcionado una base de datos vacía, el usuario que ejecuta el asistente de configuración debe ser el propietario de la base de datos. Además, el usuario debe tener el permiso **Ver cualquier definición** (establecido por el administrador de la base de datos cuando se crea la base de datos vacía).

Permisos de cuenta de servicio

El contexto de usuario para los servicios Stream y SOAP requiere los siguientes permisos de base de datos:

- `db_datareader`
- `db_datawriter`
- Ejecute permisos en los procedimientos almacenados

Los roles de base de datos DataReader y DataWriter se configuran automáticamente para la cuenta de usuario de los servicios Stream y SOAP mediante Configuration Wizard. Este último asigna estos permisos siempre y cuando el usuario disponga de permisos securityadmin. Además, el usuario de servicio debe disponer de los siguientes privilegios del sistema:

- Ejecutar como servicio
- Acceso de lectura al Registro
- Acceso a Archivos de programa\Citrix\Citrix Provisioning
- Acceso de lectura y escritura a cualquier ubicación de disco virtual

Determine en cuáles de las siguientes cuentas de usuario compatibles se ejecutan los servicios Stream y SOAP:

- Cuenta de servicio de red
Cuenta local con privilegios mínimos que se autentica en la red como una cuenta de máquina de dominio de los equipos
- Specified user account (se requiere cuando se utiliza un recurso compartido de Windows Share) que puede ser una cuenta de usuario de dominio o un grupo de trabajo

Para poder admitir las licencias KMS, la cuenta de usuario del servidor SOAP debe ser miembro del grupo de administradores locales.

Sugerencia:

Como la autenticación no es habitual en los entornos de grupos de trabajo, es necesario crear cuentas de usuario con privilegios mínimos en cada servidor y cada instancia debe contener credenciales idénticas.

Debe determinar la opción de seguridad adecuada para esta comunidad de servidores. Solo es posible seleccionar una opción por comunidad y la selección realizada afecta a la administración basada en roles. Para las opciones de seguridad:

- Use Active Directory groups for security (opción predeterminada): Seleccione esta opción si se encuentra en un **dominio de Windows que ejecuta Active Directory**. Esta opción permite utilizar Active Directory para los roles de administración de Citrix Provisioning.

Nota:

No se admiten los dominios Windows 2000.

- Use Windows groups for security. Seleccione esta opción si se encuentra en un solo servidor o en un grupo de trabajo. Esta opción permite utilizar el usuario local o los grupos locales de ese servidor para los roles de administración de Citrix Provisioning.

Los usuarios de la consola no pueden acceder directamente a la base de datos.

Los permisos mínimos requeridos para la funcionalidad adicional de aprovisionamiento son:

- Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard, Streamed VM Setup Wizard y el servicio Image-Update
 - Nivel de permisos mínimos para vCenter, SCVMM y Citrix Hypervisor
 - Permisos para el usuario actual en un Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops existente
 - Una cuenta de usuario de la consola de Citrix Provisioning configurada como un administrador de Citrix Virtual Apps and Desktops y agregada a un grupo `SiteAdmin` o superior
 - Permiso para crear cuentas de Active Directory con el que crear cuentas en la consola. Para utilizar cuentas existentes, es necesario que ya existan cuentas de Active Directory en una OU conocida para su selección
 - Si se usa un disco Personal vDisk con Citrix Virtual Apps and Desktops, la cuenta de usuario del servidor SOAP debe tener privilegios de administrador total de Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Sincronización de cuentas de AD: Crear, restablecer y eliminar permisos
- Disco virtual: Privilegios para ejecutar tareas de mantenimiento de volumen

Seguridad de Kerberos

De forma predeterminada, la consola de Citrix Provisioning, Imaging Wizard, el complemento de PowerShell y MCLI utilizan la autenticación Kerberos al comunicarse con el servicio SOAP en un entorno de Active Directory. Una parte de la arquitectura de Kerberos se utiliza para el registro de servicios (se crea un nombre principal de servicio, SPN) con el controlador de dominio (Centro de distribución de claves Kerberos). El registro es fundamental, ya que permite a Active Directory identificar la cuenta que ejecuta el servicio SOAP. Si no se realiza el registro, se producirá un error en la autenticación Kerberos y Citrix Provisioning volverá a utilizar la autenticación NTLM.

El servicio SOAP de Citrix Provisioning se registra cada vez que se inicia el servicio y cancela el registro cuando se detiene el servicio. Sin embargo, el registro falla si la cuenta de usuario del servicio no tiene

el permiso necesario. De forma predeterminada, la cuenta de servicio de red y los administradores de dominio disponen de un permiso, mientras que las cuentas de usuario de dominio normales no.

Para solucionar este problema de permisos, realice una de las siguientes acciones:

- Utilice una cuenta diferente que contenga permisos para crear SPN.
- Asigne permisos a la cuenta de servicio.

Tipo de cuenta Permiso	
— —	
Cuenta de equipo Escribir SPN validado	
Cuenta de usuario Escribir información pública	

Componentes de red

April 6, 2020

En este artículo, se describen las tareas que se deben realizar para administrar los componentes de red en su implementación distribuida por streaming.

Preparar conmutadores de red

Los conmutadores de red ofrecen más ancho de banda a cada dispositivo de destino y son comunes en redes con grandes grupos de usuarios. El uso de Citrix Provisioning en la red puede requerir cambios en la configuración de los conmutadores. Al planificar una implementación, se debe otorgar especial consideración a los conmutadores administrados.

Nota:

Para las redes de Citrix Provisioning, es necesario especificar todos los puertos de los conmutadores de red a los que se conectan los dispositivos de destino como puertos de borde.

Por lo general, los conmutadores administrados ofrecen software de detección de bucles. Este software desactivará el puerto hasta que el conmutador garantice que la nueva conexión no creará un bucle en la red. Si bien es importante y útil, este retraso impide que los dispositivos de destino inicien PXE.

Este problema se manifiesta en una de las siguientes maneras:

- Se produce un error en el inicio de sesión del dispositivo de destino (no Windows).
- El dispositivo de destino parece bloquearse durante el proceso de arranque.
- El dispositivo de destino parece bloquearse durante el proceso de apagado.

Para evitar este problema, se debe inhabilitar la función de detección de bucles en los puertos a los que se conectan los dispositivos de destino. Especifique todos los puertos a los que se conectan los dispositivos de destino como puertos perimetrales. Especificar todos los puertos tiene el mismo efecto que habilitar la función de enlace rápido en conmutadores de versiones anteriores (inhabilita la detección de bucles).

Nota:

Se recomienda especialmente una velocidad de red de al menos 100 MB. Si se utiliza un concentrador de 10 MB, compruebe si la tarjeta de red permite desactivar la negociación automática. Desactivar la negociación automática puede resolver posibles problemas de conexión.

Fabricantes de conmutadores

Los diferentes fabricantes de conmutadores le otorgan distintos nombres a esta función. Por ejemplo:

- Cisco: PortFast, Spanning Tree Protocolo (STP) Fast Link o “switch port mode access”
- Dell: STP Fast Link
- Foundry: Fast Port
- 3COM: Fast Start

Usar nombres de convención de nomenclatura uniforme (UNC)

Un nombre con el formato UNC (convención de nomenclatura universal) define la ubicación de los archivos y otros recursos que existen en una red. UNC ofrece un formato para que cada recurso compartido pueda identificarse con una dirección única. UNC es compatible con Windows y muchos sistemas operativos de red (NOS).

Con Citrix Provisioning, se pueden utilizar nombres con formato UNC para especificar la ubicación de la base de datos de streaming del sistema operativo para todos los servidores de aprovisionamiento. El formato UNC también especifica la ubicación de un disco virtual determinado.

Sintaxis

Los nombres UNC siguen la sintaxis `\SERVERNAME\SHARENAME`, donde `SERVERNAME` es el nombre del servidor de aprovisionamiento y `SHARENAME` es el nombre del recurso compartido.

Los nombres UNC de directorios o archivos también pueden incluir la ruta de directorio en el nombre compartido, con la siguiente sintaxis:

`\SERVERNAME\SHARENAME\DIRECTORY\FILENAME`

Por ejemplo, para definir la carpeta que contiene el archivo de la base de datos de configuración en el siguiente directorio:

C:\Program Files\Citrix\Provisioning Services

En el servidor de aprovisionamiento compartido (server1), escriba:

\\server1\Citrix Provisioning

Nota:

Los nombres UNC no requieren que un recurso sea un recurso compartido de red. UNC también puede utilizarse para especificar un almacenamiento local de modo que únicamente lo utilice una máquina local.

Acceder a un recurso compartido de red remoto

Para acceder a un recurso compartido de red remoto a través de un nombre con formato UNC, Stream Service debe tener un nombre de cuenta de usuario y una contraseña en el sistema remoto.

Para utilizar un nombre UNC con el fin de acceder a un recurso compartido de red remoto:

1. En el servidor de aprovisionamiento, cree la cuenta de usuario en la que quiere ejecutar Stream Service. Esta cuenta debe tener una contraseña asignada; de lo contrario, Stream Service no puede iniciar sesión correctamente. Stream Service comparte la cuenta de usuario y contraseña, o bien se pueden configurar cuentas de usuario y contraseñas por separado para cada servicio.
2. Comparta las carpetas del disco virtual y de la base de datos de configuración. En el Explorador de Windows, haga clic con el botón secundario en la carpeta y luego seleccione **Propiedades**. Haga clic en la ficha **Compartir** y seleccione el botón de opción **Compartir esta carpeta**. Introduzca o seleccione un nombre de recurso compartido.
3. Los permisos deben estar configurados para permitir un control completo de todos los archivos en la carpeta del disco virtual y en la carpeta de la base de datos. Haga clic en el botón **Permisos** de la ficha **Compartir** o haga clic en la ficha **Seguridad** y, a continuación, configure los permisos correctos.
4. Para Stream Service:
 - Vaya a **Panel de control > Administración de equipos > Servicios de componentes**, haga clic con el botón secundario en **Stream Service** y seleccione **Propiedades**.
 - Haga clic en la ficha **Iniciar sesión**. Cambie el parámetro “Iniciar sesión en:” a **Esta cuenta** y configure el servicio para iniciar sesión con el usuario y la contraseña configurados en el paso 1.
5. Compruebe que todos los servicios Stream Service se hayan reiniciado. El asistente Configuration Wizard realiza este paso automáticamente. Stream Service también puede iniciarse desde la consola o el **panel de control**.

Nota:

No utilice una letra de unidad asignada para representar el disco virtual o los directorios de ubicación de la base de datos al configurar Stream Service. Stream Service no puede acceder a carpetas con una letra de unidad asignada para el directorio, ya que las unidades asignadas aún no existían cuando se iniciaron los servicios en el momento de la inicialización.

Reducir el uso de la red

Windows ofrece varias funciones que suponen el uso de un disco duro de gran tamaño y velocidad. Si bien muchas de estas funciones también resultan útiles en sistemas sin disco, donde el disco se encuentra en la red, usarlas reduce la efectividad de la memoria caché y, como consecuencia, aumenta el uso de la red. En entornos que involucran el uso de la red, se recomienda inhabilitar estas funciones o ajustar sus propiedades para reducir el efecto que provocan.

En particular, las carpetas sin conexión no son útiles en un sistema sin disco y pueden afectar negativamente el rendimiento de Windows en un sistema de este tipo. En Carpetas sin conexión se almacenan archivos de red en la memoria caché, una función que no se aplica a los sistemas donde todos los archivos están en la red.

Todas estas funciones se pueden configurar a través del dispositivo de destino. Las siguientes funciones pueden configurarse en la **directiva de grupo** de Windows.

- Carpetas sin conexión
- Registros de eventos

Configurar funciones de Windows en un disco virtual estándar

1. Prepare un disco virtual en el modo Standard Image para su configuración.
 - Apague todos los dispositivos de destino que utilicen el disco virtual en el modo Standard Image.
 - En la consola de Citrix Provisioning, cambie **Disk Access Mode** a **Private Image**.
 - Arranque un dispositivo de destino.
2. Configure una o varias funciones.
3. Prepare el disco virtual en modo Standard Image para su uso.
 - Apague el dispositivo de destino utilizado anteriormente para configurar el disco virtual.
 - En la consola, cambie el modo de acceso del disco a Standard Image.
 - Arranque uno o varios dispositivos de destino.

Configurar la papelera de reciclaje

Si inhabilita la papelera de reciclaje, los archivos se eliminan inmediatamente. Como consecuencia, el sistema de archivos vuelve a utilizar los sectores respectivos del disco y las entradas de la memoria caché de forma más rápida.

Para configurar la papelera de reciclaje:

1. Desde el dispositivo de destino o el Explorador de Windows, haga clic con el botón secundario en la **Papelera de reciclaje**.
2. Seleccione **Propiedades**.
3. Seleccione **Global**.
4. Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Utilizar un parámetro para todas las unidades
 - No mover archivos a la Papelera de reciclaje. Quitar los archivos inmediatamente al eliminarlos.

Configurar carpetas sin conexión

Se recomienda inhabilitar las carpetas sin conexión para evitar que Windows copie los archivos de red en la memoria caché de su disco local, una función que no ofrece beneficios en un sistema sin disco. Configure esta función desde el dispositivo de destino o la directiva de grupo de Windows.

Para realizar la configuración desde el dispositivo de destino:

1. Abra el **Explorador de Windows**.
2. Seleccione **Herramientas > Opciones de carpeta**.
3. Seleccione **Carpetas sin conexión**.
4. Desmarque **Habilitar carpetas sin conexión**.

Para realizar la configuración con la **directiva de grupo** de Windows:

En el controlador de dominio, utilice Microsoft Management Console con el complemento Directiva de grupo para configurar las directivas de dominio para las plantillas de administración, la red o los archivos sin conexión. A continuación, dispone de los objetos de configuración de directiva:

- Objeto de configuración de directiva: Inhabilite la configuración de usuario de los archivos sin conexión (habilitado).
- Objeto de configuración de directiva: Sincronice todos los archivos sin conexión antes de cerrar la sesión (inhabilitado).
- Objeto de configuración de directiva: Impida el uso de la carpeta **Archivos sin conexión** (habilitado).

Configurar registros de eventos

Reduzca el tamaño máximo de los registros de la aplicación, de seguridad y del sistema. Configure esta función mediante el dispositivo de destino o la directiva de grupo de Windows.

Para configurar los registros de eventos en el dispositivo de destino:

1. Seleccione **Inicio > Configuración > Panel de control**.
2. Abra **Herramientas administrativas > Visor de eventos**.
3. Abra las propiedades de cada registro.
4. Configure el tamaño máximo del registro en un valor relativamente bajo. Se sugiere un valor de 512 kilobytes.

Para realizar la configuración con la **directiva de grupo** de Windows:

En el controlador de dominio, utilice Microsoft Management Console con el complemento Directiva de grupo para configurar las directivas de dominio para el siguiente objeto:

- Configuración de directiva: Tamaño máximo del registro de la aplicación. Valor relativamente bajo. Se sugiere un valor de 512 kilobytes.
- Configuración de directiva: Tamaño máximo del registro de la aplicación. Valor relativamente bajo. Se sugiere un valor de 512 kilobytes.
- Configuración de directiva: Tamaño máximo del registro de la aplicación. Valor relativamente bajo. Se sugiere un valor de 512 kilobytes.

Inhabilitar Actualizaciones automáticas de Windows

Si el servicio Actualizaciones automáticas de Windows está en ejecución en el dispositivo de destino, Windows realiza búsquedas periódicas de revisiones de seguridad y actualizaciones del sistema en un sitio web de Microsoft. Las actualizaciones desinstaladas se descargan e instalan automáticamente. Por regla general, la actualización automática es una función útil para mantener el sistema actualizado. Sin embargo, en una implementación de Citrix Provisioning que utiliza el modo Standard Image, esta función puede disminuir el rendimiento o incluso provocar problemas más graves. Las degradaciones de rendimiento se deben a que el servicio Actualizaciones automáticas de Windows descarga programas que llenan la memoria caché de escritura. Cuando se utiliza la memoria caché de la RAM del dispositivo de destino, llenar la memoria caché de escritura puede provocar que los dispositivos de destino dejen de responder.

Al reiniciar el dispositivo de destino, se borran las memorias caché de escritura del dispositivo de destino y de Citrix Provisioning. Al reiniciar después de una actualización automática, se pierden los cambios de Actualizaciones automáticas y ya no tiene sentido ejecutar esta función.

Sugerencia:

Para que las actualizaciones de Windows sean permanentes, es necesario aplicarlas a un disco virtual mientras este disco se encuentra en el modo Private Image.

Para evitar que se llene la memoria caché de escritura, asegúrese de inhabilitar el servicio Actualizaciones automáticas de Windows en el dispositivo de destino utilizado para crear el disco virtual.

Para inhabilitar la función Actualizaciones automáticas de Windows:

1. Seleccione **Inicio > Configuración > Panel de control > Herramientas administrativas**.
2. Seleccione **Sistema**.
3. Haga clic en la ficha **Actualizaciones automáticas**.
4. Seleccione el botón de opción **Desactivar Actualizaciones automáticas**.
5. Haga clic en **Aplicar**.
6. Haga clic en **OK**.
7. Seleccione **Servicios**.
8. Haga doble clic en el servicio **Actualizaciones automáticas**.
9. Para cambiar el **tipo de inicio**, seleccione **Deshabilitado** en la lista desplegable.
10. Si el servicio Actualizaciones automáticas está en ejecución, haga clic en el botón **Detener** para detenerlo.
11. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Para que las actualizaciones de Windows sean permanentes:

1. Apague todos los dispositivos de destino que comparten el disco virtual.
2. Cambie el modo del disco virtual a **Private Image**.
3. Arranque un dispositivo de destino desde ese disco virtual.
4. Aplique las actualizaciones de Windows.
5. Apague el dispositivo de destino.
6. Cambie el modo del disco virtual a **Standard Image**.
7. Arranque todos los dispositivos de destino que comparten ese disco virtual.

Administrar perfiles de usuario móvil

Un perfil de usuario móvil es un perfil de usuario que reside en un recurso compartido de red. Está compuesto por archivos y carpetas que contienen la configuración y los documentos personales del usuario. Cuando un usuario inicia sesión en el sistema de un dispositivo de destino en el dominio, Windows copia el perfil correspondiente de un recurso compartido de red a un disco del dispositivo de destino. Al cerrar la sesión, Windows sincroniza el perfil de usuario en el disco duro del dispositivo de destino con el perfil de usuario en el recurso compartido de red.

En un dispositivo de destino sin disco, el disco es el disco virtual que reside en el almacenamiento compartido. Como consecuencia, el perfil regresa al almacenamiento compartido que contiene el

disco virtual. Como los datos de usuario persistentes siempre residen en el almacenamiento compartido, Windows no necesita descargar el perfil, lo que ahorra tiempo, ancho de banda de red y memoria caché de archivos. Como algunos de los archivos incluidos en el perfil pueden agrandarse considerablemente, estos ahorros pueden ser significativos.

El uso de perfiles de usuario móvil con sistemas sin disco implica la configuración de las directivas correspondientes y el uso de la redirección de carpetas.

Si bien no se relaciona con los perfiles de usuario móvil, la función Carpetas sin conexión afecta a los sistemas sin disco de forma similar. Inhabilitar esta función permite evitar los mismos efectos.

En el controlador de dominio, utilice Microsoft Management Console con el complemento Directiva de grupo para configurar las directivas de dominio de los siguientes objetos.

Configurar perfiles de usuario móvil

La configuración de perfiles de usuario móvil para los sistemas sin disco habilita la movilidad sin necesidad de descargar archivos potencialmente grandes en el perfil.

En el controlador de dominio, utilice Microsoft Management Console con el complemento Directiva de grupo para configurar las directivas de dominio de los siguientes objetos.

Para evitar la acumulación de perfiles de usuario móvil en un disco virtual:

Objeto	Configuración del equipo\Plantillas administrativas\Sistema\Inicio de sesión
Directiva	Eliminar copias en caché de los perfiles móviles.
Configuración	Habilitada

Para excluir los directorios con archivos potencialmente grandes de la descarga:

Objeto	Configuración del usuario\Plantillas administrativas\Sistema\Inicio o Cierre de sesión
Directiva	Excluir directorios en el perfil móvil.
Configuración	Habilitada
Propiedades	Evitar que los siguientes directorios se muevan con el perfil: Datos de programa; Escritorio; Mis documentos; Menú Inicio.

Configurar la redirección de carpetas con perfiles de usuario móvil

El uso de la redirección de carpetas con los perfiles de usuario móvil y los sistemas sin disco mantiene la disponibilidad de los documentos de usuario.

En el controlador de dominio, utilice Microsoft Management Console con el complemento Directiva de grupo para configurar las directivas de dominio de los siguientes objetos.

Para configurar la redirección de carpetas:

1. Cree un recurso compartido de red (\nombreDeServidor\nombreDeRecursoCompartido) para que contenga las carpetas de usuario redirigidas.
2. Conceda el permiso **Control total** a todos los usuarios del recurso compartido de red.
3. Habilite Redirección de carpetas.

Objeto	Configuración del equipo\Plantillas administrativas\Sistema\Directivas de grupo
Directiva	Procesamiento de directiva Redirección de carpetas
Configuración	Habilitada

Redirija la carpeta **Datos de programa**.

Objeto	Configuración del usuario\Configuración de Windows\Redirección de carpetas\Datos de programa
Propiedades	Básica o Avanzada. Ubicación de la carpeta de destino: \nombreDeServidor\nombreDeRecursoCompartido%nombred de programa

Redirija la carpeta Escritorio.

Objeto	Configuración del usuario\Configuración de Windows\Redirección de carpetas\Escritorio
Propiedades	Básica o Avanzada. Ubicación de la carpeta de destino: \nombreDeServidor\nombreDeRecursoCompartido%nombred

Redirija la carpeta **Mis documentos**.

Objeto	Configuración del usuario\Configuración de Windows\Redirección de carpetas\Escritorio
Propiedades	Básica o Avanzada. Ubicación de la carpeta de destino: \nombreDeServidor\nombreDeRecursoCompartido%nombre documentos

Redirija la carpeta Menú Inicio.

Objeto	Configuración del usuario\Configuración de Windows\Redirección de carpetas\Escritorio
Propiedades	Básica o Avanzada. Ubicación de la carpeta de destino: \nombreDeServidor\nombreDeRecursoCompartido%nombre Inicio

Inhabilitar carpetas sin conexión

Inhabilitar las carpetas sin conexión evita el almacenamiento en caché innecesario de los archivos de los sistemas sin disco con recursos compartidos de red.

En el controlador de dominio, utilice Microsoft Management Console con el complemento Directiva de grupo para configurar las directivas de dominio para el siguiente objeto.

Para inhabilitar las carpetas sin conexión:

Objeto	Configuración del usuario\Configuración de Windows\Redirección de carpetas\Escritorio
Configuración de directiva	Inhabilitar la configuración del usuario en los archivos sin conexión (Habilitada).
Configuración de directiva	Sincronizar todos los archivos sin conexión antes de cerrar sesión (Inhabilitada).
Configuración de directiva	Evitar el uso de la carpeta Archivos sin conexión (Habilitada).

Arrancar a través de un enrutador

Se pueden iniciar los dispositivos de destino a través de un enrutador de red. Esto permite que el servidor de aprovisionamiento exista en una subred diferente a la del dispositivo de destino. Como las condiciones varían de un cliente a otro, se necesitan ajustes para las distintas configuraciones de red.

En el siguiente diagrama de configuración, se separa el servidor de Provisioning del dispositivo de destino mediante una plataforma Windows 2000 Server que actúa como enrutador.

Configuración para DHCP

En esta configuración, debe existir un servidor DHCP activo en la subred local (197.100.x.x) del dispositivo de destino. En el ejemplo de configuración anterior, el servicio DHCP se ejecuta en el mismo equipo que actúa como enrutador entre las dos subredes. No es obligatorio que el servicio DHCP se ejecute en el enrutador. Este servidor DHCP proporciona la dirección IP y la información de arranque PXE al dispositivo de destino.

Configure el servicio DHCP para que proporcione direcciones IP válidas a cualquier dispositivo de destino que se arranque en la subred local (197.100.x.x).

Para poder proporcionar la información de arranque PXE al dispositivo de destino, configure las siguientes opciones en el servidor DHCP:

1. INHABILITE la opción 60 (Class ID).
2. Habilite la opción 66 (Boot Server Host Name): Introduzca la dirección IP del servidor TFTP. En esta configuración, el valor es 10.64.0.10.
3. Habilite la opción 67 (Boot file name): Introduzca el nombre del archivo de arranque. Para una configuración estándar, el nombre de archivo es ARDBP32.bin.

Configurar Provisioning Services para PXE

A través de la consola, configure los parámetros del programa de arranque para utilizar los campos **Gateway y Subnet mask**. Estos campos indican la puerta de enlace y la subred que utilizará el dispositivo de destino. En este caso, es 197.100.x.x para la puerta de enlace y 255.255.255.0 para la máscara de red.

Compruebe que el servicio TFTP esté en ejecución en el servidor de aprovisionamiento.

El servicio PXE en el servidor de aprovisionamiento no es necesario, ya que las opciones 66 y 67 en el servicio DHCP del enrutador proporcionan la misma información al dispositivo de destino. Detenga el servicio PXE en el servidor de aprovisionamiento si ningún dispositivo de destino en la subred del servidor de aprovisionamiento necesita esta funcionalidad. Lo mismo sucede con cualquier servicio DHCP que se ejecute en el servidor de aprovisionamiento.

Ejecutar PXE y DHCP en el mismo equipo

Si PXE y DHCP se ejecutan en el mismo servidor de aprovisionamiento, se debe agregar una etiqueta de opción a la configuración de DHCP. Cuando ambos se ejecutan en el mismo servidor, esta etiqueta indica a los dispositivos de destino que el servidor DHCP también es el servidor de arranque PXE. Compruebe que se haya agregado la etiqueta de opción 60 al ámbito de DHCP. La configuración de Citrix Provisioning agrega automáticamente esta etiqueta al ámbito, siempre y cuando el servidor DHCP de Microsoft se instale y configure antes de instalar el aprovisionamiento. Configuration Wizard configura el archivo de configuración del servidor DHCP Tellurian si se utiliza el asistente para configurar el aprovisionamiento.

A continuación se presenta un ejemplo del archivo de configuración del servidor DHCP Tellurian que contiene la etiqueta de opción 60.

```
1 'max-lease-time 120;  
2  
3  
4 default-lease-time 120;  
5  
6  
7 option dhcp-class-identifier "PXEClient";  
8  
9  
10 subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {  
11  
12  
13  
14 option routers 192.168.123.1;  
15  
16  
17 range 192.168.4.100 192.168.4.120;  
18  
19  
20 }  
21 '
```

Administrar varias tarjetas de interfaz de red (NIC)

Citrix Provisioning puede ejecutar redes redundantes entre los servidores y los dispositivos de destino. Las redes redundantes necesitan que tanto los servidores como los dispositivos de destino cuenten con varias tarjetas NIC.

Configure varias tarjetas NIC en el dispositivo de destino como un conjunto virtual mediante contro-

ladores de formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) del fabricante, o como un grupo de conmutación por error mediante la función de conmutación por error de NIC de aprovisionamiento.

Las funciones de formación de equipos y de conmutación por error de tarjeta de interfaz de red (NIC) ofrecen flexibilidad ante errores de tarjeta NIC que ocurren después de la puesta en funcionamiento del sistema. El equipo de formación de equipos o grupo de conmutación por error de NIC real se establece solamente después de cargar el sistema operativo. Si se produce un error de NIC después de establecer el equipo o el grupo:

- La función de formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) permite que el sistema siga en funcionamiento, ya que la dirección MAC virtual es la misma que la dirección MAC física de la tarjeta NIC de arranque principal.
- La función de conmutación por error de tarjeta NIC permite que el sistema siga en funcionamiento, ya que realiza la conmutación por error de forma automática a otra tarjeta NIC previamente configurada para este sistema.

Al utilizar una plantilla con varias NIC, Citrix Provisioning sobrescribe la configuración de red de la primera tarjeta NIC. Las configuraciones de las demás NIC no se modifican. Para los hosts con varios recursos de red, el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard muestra recursos de red disponibles para el host. Permite seleccionar el recurso de red que se asociará a la primera NIC.

Sugerencia:

Cuando se enciende un equipo, el BIOS repasa la lista de dispositivos de arranque disponibles y el orden de arranque. Los dispositivos de arranque pueden incluir varias tarjetas NIC habilitadas para PXE. Citrix Provisioning utiliza la primera tarjeta NIC de la lista como tarjeta NIC de arranque principal, y la dirección MAC de la tarjeta NIC se usa como clave de búsqueda para el registro del dispositivo de destino en la base de datos. Si la tarjeta NIC de arranque principal no está disponible en el momento del arranque, Citrix Provisioning no puede localizar el registro del dispositivo de destino en la base de datos. Tenga en cuenta que una NIC no principal solo procesa la fase de arranque de PXE. Una solución alternativa sería agregar una entrada de dispositivo de destino independiente para cada NIC en cada sistema y, a continuación, mantener la sincronización de todas las entradas. Citrix no recomienda este proceso a menos que el inicio correcto de un sistema se considere vital para el funcionamiento continuado del sistema que ya se está ejecutando.

Formar equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC)

Cuando configure la formación de equipos de NIC, tenga en cuenta los siguientes requisitos:

- Citrix Provisioning admite los controladores de formación de equipos de tarjetas de interfaz de red (NIC) Broadcom, Intel y la marca HP “Moonshot” Mellanox. Un disco virtual creado después de configurar una formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) puede ejecutarse en

los modos Standard Image o Private Image. Los controladores de formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) Broadcom v9.52 y 10.24b no son compatibles con los controladores de dispositivos de destino de Citrix Provisioning.

- No se admite la formación de equipos de interfaces de red multipuerto.
- Se admiten varias NIC para escritorios de máquina virtual de Citrix Virtual Apps and Desktops. A través del asistente, Citrix Provisioning permite seleccionar una red para asociarla a la tarjeta NIC de aprovisionamiento (NIC 0). Delivery Controller presenta una lista de recursos de red asociados para conexiones de host.
- El sistema operativo del dispositivo de destino debe ser un sistema operativo para servidores.
- La nueva dirección MAC de tarjeta NIC de equipo virtual debe coincidir con la tarjeta NIC física que realiza el arranque PXE.
- El software para formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) se instala y se configura antes del software del dispositivo de destino.
- Configure la formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) y compruebe que la aplicación y la topología de red admitan el modo de formación de equipos seleccionado. Expone al menos una tarjeta NIC de equipo virtual en el sistema operativo.
- Cuando se aprovisionan máquinas a un servidor SCVMM, el asistente de configuración cambia automáticamente la configuración de red tanto de la primera tarjeta de red antigua como de la segunda tarjeta de red sintética.
- Durante el proceso de instalación del dispositivo de destino maestro, se enlazan los controladores cliente del dispositivo de destino Citrix Provisioning con la nueva dirección MAC del equipo virtual de tarjetas NIC. Si todas las tarjetas NIC físicas forman un equipo de una sola tarjeta NIC virtual, el instalador de Citrix Provisioning elige automáticamente la tarjeta NIC virtual, sin pedir confirmación y sin notificárselo al usuario.
- Si se requieren cambios, se debe desinstalar el software del dispositivo de destino Citrix Provisioning antes de cambiar la configuración de la formación de equipos. Vuelva a instalar una vez completados los cambios. Los cambios en la configuración de formación de equipos de un dispositivo de destino maestro que tiene instalado el software del dispositivo de destino generan un comportamiento inesperado.
- Al instalar el software de dispositivo de destino Citrix Provisioning en sistemas NT6.x dentro de un entorno con varias tarjetas NIC, se pueden usar todas las NIC disponibles. Por lo tanto, bindcfg.exe ya no es necesario y ya no se instala con el software de dispositivo de destino.

Conmutación por error de tarjeta de interfaz de red

Es posible configurar un dispositivo o servidor de aprovisionamiento para admitir la conmutación por error entre varias tarjetas NIC. Esta función es compatible con cualquier marca NIC o mezcla de marcas. Citrix Provisioning es compatible con la conmutación por error de tarjetas NIC para los discos vDisk en los modos Standard y Private Image. Se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- La tarjeta NIC de arranque PXE se considera la dirección MAC del dispositivo de destino principal, que se almacena en la base de datos de aprovisionamiento.
- Debe definir el grupo de conmutación por error de tarjetas NIC al ejecutar el instalador del dispositivo de destino Citrix Provisioning en el dispositivo de destino maestro. Si la máquina tiene más de una tarjeta NIC, el sistema solicita al usuario que seleccione las tarjetas **NIC** a las que vincularse. Seleccione todas las tarjetas NIC que participan en la conmutación por error de NIC.
- Un dispositivo de destino solamente conmuta por error en las tarjetas NIC que se encuentran en la misma subred que la tarjeta NIC de arranque PXE.
- En Citrix Provisioning, no se admite la formación de equipos de interfaces de red multipuerto.
- Si se produce un error de hardware (por ejemplo, si se desconecta un cable de red), el dispositivo de destino conmuta por error a la próxima tarjeta NIC disponible. La conmutación por error es instantánea.
- La función de conmutación por error de tarjetas NIC y la función de alta disponibilidad de Citrix Provisioning se complementan y admiten la conmutación por error de capas de red. Si se produce un error en la capa de red superior, el dispositivo de destino conmuta por error al próximo servidor de Provisioning según las reglas de alta disponibilidad.
- Se utiliza la siguiente tarjeta NIC disponible en el grupo de conmutación por error si la tarjeta NIC falla y se reinicia el dispositivo de destino. Las tarjetas NIC deben ser compatibles con PXE y estar habilitadas para PXE.
- Si una agrupación NIC virtual (tarjetas NIC en equipo) se inserta en el grupo de conmutación por error, el disco virtual se limita al modo Private Image. Esta funcionalidad es una limitación impuesta por los controladores de formación de equipos de tarjetas NIC.
- De forma predeterminada, Citrix Provisioning cambia automáticamente de tarjetas NIC heredadas de Hyper-V a tarjetas NIC sintéticas si ambas existen en la misma subred. Para inhabilitar el comportamiento predeterminado (y permitir tarjetas NIC de Hyper-V antiguas incluso aunque existan tarjetas NIC sintéticas), modifique los parámetros de Registro del dispositivo de destino: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BNISStack\Parameters] DisableHyperVLegacyNic”=dword:00000000
- La implementación de la conmutación por error de NIC no es compatible con el equilibrio de carga.

Actualizar controladores de tarjeta NIC

De vez en cuando, debe actualizar los controladores de las NIC. Siga las instrucciones para actualizar los controladores de tarjeta NIC.

Actualizar controladores de tarjeta NIC en los dispositivos de destino

Para actualizar los controladores de tarjeta NIC en los dispositivos de destino:

1. Desplácese hasta el dispositivo de destino con el disco duro original en el que creó la imagen de disco virtual.
2. Configure el BIOS del sistema para arrancar desde el disco duro.
3. Reinicie el dispositivo de destino directamente desde el disco duro.
4. Desinstale el software del dispositivo de destino desde este disco duro.
5. Actualice el controlador de tarjeta NIC según las instrucciones del fabricante.
6. Vuelva a instalar el software del dispositivo de destino en el disco duro.
7. Vuelva a crear la imagen del disco duro para generar otra imagen de disco virtual.

Nota:

No intente actualizar un controlador de tarjeta NIC en un disco virtual. No intente actualizar un controlador de tarjeta NIC en un disco duro en el que se encuentre instalado el servidor de aprovisionamiento. Si una tarjeta NIC no se actualiza correctamente, el disco duro no puede arrancar.

Actualizar controladores de tarjeta NIC en un servidor de aprovisionamiento

Para actualizar los controladores de tarjeta NIC en cualquier servidor de aprovisionamiento, simplemente siga las instrucciones del fabricante para actualizar esos controladores.

Instalar el componente del servidor

April 27, 2020

Este procedimiento de instalación está orientado a implementaciones nuevas de Citrix Provisioning. Para conocer las tareas de actualización, consulte [Actualizaciones](#). El software también se puede instalar silenciosamente. Consulte [Ejecutar silenciosamente el asistente de configuración](#).

Antes de instalar el software Citrix Provisioning, instale todos los controladores, las actualizaciones y los Service Pack de Windows.

Nota:

Al instalar el software Citrix Provisioning en un servidor que contiene versiones anteriores de .NET instaladas, Citrix recomienda ejecutar un reinicio si se solicita durante la instalación de .NET.

1. Haga clic en la opción de instalación específica para la plataforma. Aparecerá la **ventana de bienvenida de Citrix Provisioning**.
2. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la página **Product License Agreement**.
3. Desplácese hasta el final, acepte los términos del contrato de licencia y haga clic en **Next** para continuar. Aparecerá el cuadro de diálogo **Customer Information**.

4. De forma opcional, escriba o seleccione el nombre de usuario y el nombre de la organización en los cuadros de texto adecuados y, a continuación, haga clic en **Next**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Destination Folder**.
 5. Haga clic en **Change**. Introduzca el nombre de la carpeta o desplácese hasta la carpeta donde está instalado el software. O bien, haga clic en **Next** para instalar Citrix Provisioning en la carpeta predeterminada. Aparecerá el cuadro de diálogo **Setup Type**.
 6. Seleccione el botón de opción adecuado:
 - **Complete**: Se instalan todos los componentes y las opciones en el presente equipo (opción predeterminada).
 - **Custom**: Se eligen los componentes que se desea instalar y la ubicación en donde instalarlos.
- Nota:**
La instalación de los servicios de arranque de red no los activa. Si tiene dudas con respecto a la necesidad de alguno de estos servicios, elija la opción de instalación **Complete**.
7. Haga clic en **Siguiente**.
 8. Si seleccionó **Complete**, aparecerá el cuadro de diálogo **Ready to Install the Program**. Si seleccionó **Custom**, aparecerá el cuadro de diálogo **Custom Setup**. Este cuadro de diálogo ofrece un cuadro de texto llamado **Feature Description** que proporciona una descripción del componente seleccionado y el espacio requerido para instalar ese componente.
 - Expanda el icono de cada componente y seleccione la forma en que desea instalar ese componente.
 - Una vez realizadas las selecciones de componentes, haga clic en **Next**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Ready to Install the Program**. O bien, haga clic en **Cancel** para cerrar el asistente sin realizar modificaciones en el sistema.
 9. En el cuadro de diálogo **Ready to Install the Program**, haga clic en **Install** para continuar con el proceso de instalación. La instalación tarda varios minutos.
 10. Cuando los componentes y las opciones se hayan instalado, aparecerá el mensaje *Installation Wizard Completed* en el cuadro de diálogo.

Nota: Es posible volver a ejecutar el asistente Installation Wizard para instalar componentes adicionales en otro momento o volver a ejecutarlo en otro equipo para instalar determinados componentes en ese equipo.
 11. Haga clic en **Finish** para salir de Installation Wizard. **Citrix Provisioning Configuration Wizard** se abrirá automáticamente.

Sugerencia:

Si bien Citrix Provisioning no requiere un reinicio del servidor después de instalar el software, en algunas instancias aparece un mensaje de Microsoft en el que se solicita un reinicio. Cuando aparezca este mensaje, [configure la comunidad](#) mediante el asistente Configuration Wizard

antes de reiniciar el servidor. Si aparece este mensaje y no se reinicia el servidor, la unidad extraíble no se muestra.

Agregar más servidores de Citrix Provisioning

Para agregar servidores adicionales de Citrix Provisioning, instale el software en cada servidor que sea miembro de la comunidad. Ejecute Installation Wizard y, a continuación, Configuration Wizard en cada servidor.

Sugerencia:

La longitud máxima para el nombre del servidor es 15 caracteres. No introduzca el FQDN para el nombre del servidor.

Cuando Configuration Wizard le solicite el sitio al cual agregar el servidor, elija un sitio existente o cree uno.

Después de agregar los servidores al sitio, inicie la consola de Citrix Provisioning y conéctese a la comunidad. Compruebe que todos los sitios y servidores se muestren adecuadamente en la ventana de la consola.

Ejecutar silenciosamente el asistente de configuración

April 6, 2020

Instalación silenciosa del software de los productos

El siguiente comando permite instalar de forma silenciosa los dispositivos de destino, los servidores de Citrix Provisioning y las consolas en un directorio de instalación predeterminado:

```
1 <Installer Name>.exe /s /v"/qn"
```

Para establecer otro destino, use la opción siguiente:

```
1 <Installer Name>.exe /s /v"/qn INSTALLDIR=D:\Destination"
```

Nota:

Después de realizar una instalación silenciosa de un cliente Citrix Provisioning, las actualizaciones posteriores que utilizan el asistente Upgrade Wizard fallan porque el cliente no puede reiniciarse.

Requisito previo

Ejecute el asistente Configuration Wizard primero en un servidor de Citrix Provisioning de la comunidad utilizado para crear la base de datos de aprovisionamiento y para configurar la comunidad.

A continuación, dispone de los pasos básicos necesarios para configurar silenciosamente los servidores en la comunidad:

- Cree un archivo ConfigWizard.ans desde un servidor de aprovisionamiento configurado en la comunidad.
- Copie el archivo ConfigWizard.ans a los demás servidores de la comunidad y modifique la dirección IP en el archivo ConfigWizard.ans para que coincida con cada servidor de la comunidad.
- Ejecute ConfigWizard.exe con el parámetro /a.

Para crear el archivo ConfigWizard.ans

1. Ejecute ConfigWizard.exe con el parámetro /s en un servidor configurado.
2. En la página Farm Configuration, seleccione la opción Join existing farm.
3. Continúe seleccionando los parámetros de configuración en las páginas restantes del asistente y haga clic en **Finish**.
4. Copie el archivo ConfigWizard.ans resultante del directorio de datos de programa de Citrix Provisioning, \\ProgramData\Citrix\Provisioning Services.

Para copiar y modificar el archivo ConfigWizard.ans

1. Para cada servidor, copie el archivo ConfigWizard.ans al directorio Datos de programa de Citrix Provisioning.
2. Modifique **StreamNetworkAdapterIP=** de modo que coincida con la IP del servidor a configurar. Si se usa más de una IP para Citrix Provisioning en el servidor, agregue una coma entre cada IP.

Para ejecutar ConfigWizard.exe de forma silenciosa

Para configurar servidores, ejecute `ConfigWizard.exe` con el parámetro /a en cada servidor. Para obtener una lista de los parámetros válidos de `ConfigWizard`:

1. Ejecute ConfigWizard.exe con el parámetro /?.
2. En el directorio de datos de programa de Citrix Provisioning, abra el archivo `ConfigWizard.out` resultante.
3. Desplácese hasta el final del archivo para ver todos los parámetros válidos.

Para obtener una lista de los comandos y sus descripciones, utilice el parámetro / c.

Instalar el componente de la consola

April 27, 2020

La consola de Citrix Provisioning se puede instalar en cualquier máquina que pueda comunicarse con la base de datos de Citrix Provisioning.

En la instalación de la consola también se incluye la utilidad Boot Device Management.

Nota:

Si actualiza desde la versión más reciente del producto, el software de la consola se quita cuando se quita el software del servidor de Citrix Provisioning. Cuando actualiza desde versiones anteriores, no se quita automáticamente el software de la consola.

1. Ejecute la opción de instalación adecuada específica para la plataforma; PVS_Console.exe o PVS_Console_x64.exe.
2. En la **pantalla de bienvenida**, haga clic en **Next**. Aparecerá la página **Product License Agreement**.
3. Acepte los términos del contrato de licencia y haga clic en **Next** para continuar. Aparecerá el cuadro de diálogo **Customer Information**.
4. Escriba o seleccione el nombre de usuario y el nombre de la organización en los cuadros de texto adecuados.
5. Habilite el botón de opción adecuado para el usuario de la aplicación y haga clic en **Next**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Destination Folder**.
6. Haga clic en **Change**. Introduzca el nombre de la carpeta, busque la carpeta adecuada donde se instala el software o haga clic en **Next** para instalar la consola en la carpeta predeterminada. Aparecerá el cuadro de diálogo **Setup Type**.
7. Seleccione el botón de opción adecuado:
 - Complete: Se instalan todos los componentes y las opciones en el presente equipo (opción predeterminada).
 - Custom: Se eligen los componentes que se desea instalar y la ubicación en donde instalarlos.
8. Haga clic en **Siguiente**.
9. Si seleccionó **Complete**, aparecerá el cuadro de diálogo **Ready to Install the Program**. Si seleccionó **Custom**, aparecerá el cuadro de diálogo **Custom Setup**. Este cuadro de diálogo ofrece un cuadro de texto llamado *Feature Description* que proporciona una descripción del componente seleccionado y el espacio requerido para instalar ese componente. Expanda el icono de cada componente y seleccione la forma en que desea instalar ese componente. Una vez realizadas las selecciones de componentes, haga clic en **Next**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Ready to Install the Program**. O bien, haga clic en **Cancel** para cerrar el asistente sin realizar modificaciones en el sistema.

10. En el cuadro de diálogo *Ready to Install the Program*, haga clic en **Install** para continuar con el proceso de instalación. La instalación tarda varios minutos.
11. Cuando los componentes y las opciones se hayan instalado, aparecerá el mensaje *Installation Wizard Completed* en el cuadro de diálogo.

Nota:

Puede volver a ejecutar el asistente Installation Wizard para instalar más componentes en otro momento, o volver a ejecutarlo en otro equipo para instalar determinados componentes en ese otro equipo.

Preparar un dispositivo de destino maestro para crear imágenes

April 27, 2020

Un dispositivo de destino maestro es un dispositivo desde el que se crea una imagen de disco duro y se almacena en un disco virtual. Citrix Provisioning distribuye por streaming el contenido del disco virtual creado desde el dispositivo de destino maestro a otros dispositivos de destino.

Importante:

Citrix recomienda instalar todas las actualizaciones de Windows antes de instalar un dispositivo de destino.

Preparar el disco duro del dispositivo de destino maestro

Por lo general, el dispositivo de destino maestro es diferente a los dispositivos de destino sucesivos, ya que contiene inicialmente un disco duro del que se crea una imagen en el disco virtual. Si es necesario, se puede eliminar el disco duro del dispositivo de destino maestro después de crear la imagen.

Para poder disponer de un solo disco virtual que se comparta entre varios dispositivos de destino, esos dispositivos deben presentar ciertas similitudes para garantizar que el sistema operativo tenga todos los controladores requeridos. Los tres componentes clave que deben ser uniformes son:

- La placa madre
- La tarjeta de red, que debe ser compatible con PXE
- La tarjeta de vídeo

Sugerencia:

Algunas plataformas, físicas o virtuales, requieren una configuración de hardware uniforme para los medios de arranque. Por ejemplo, si los dispositivos de destino utilizan el administrador BDM, el dispositivo de destino maestro coincide con la configuración de BDM porque los dispositivos de destino...

itivos de destino finales usarán esa configuración cuando arranquen.

No obstante, la utilidad de imagen común de Citrix Provisioning permite que un solo disco virtual admita simultáneamente diferentes placas madre, tarjetas de red, tarjetas de vídeo y otros dispositivos de hardware.

Si los dispositivos de destino comparten un disco virtual, el dispositivo de destino maestro funciona como una plantilla para todos los dispositivos de destino sin disco sucesivos a medida que se agregan a la red. Es fundamental preparar correctamente el disco duro del dispositivo de destino maestro e instalar todos los programas de software en el orden correcto.

Nota:

Siga estas instrucciones después de instalar y configurar Citrix Provisioning y de crear los dispositivos de destino.

El software debe instalarse en el dispositivo de destino maestro en el siguiente orden:

1. Sistema operativo de Windows
2. Controladores de dispositivos
3. Actualizaciones de Service Pack
4. Software del dispositivo de destino

Las aplicaciones pueden instalarse antes o después de instalar el software del dispositivo de destino. Si los dispositivos de destino son miembros de un dominio y comparten un disco virtual, deben completarse pasos de configuración adicionales.

Importante:

No se admiten las imágenes de discos virtuales de arranque dual.

Configurar el BIOS de un dispositivo de destino maestro

Siga estos pasos para configurar el BIOS del sistema de los dispositivos de destino y la extensión del BIOS que suministra el adaptador de red para un arranque desde la red. Diferentes sistemas tienen diferentes interfaces de configuración de BIOS. Si fuera necesario, consulte la documentación incluida con el sistema para obtener más información sobre la configuración de estas opciones.

1. Si todavía no ha configurado el BIOS del dispositivo de destino, reinicie el dispositivo de destino e introduzca la configuración del BIOS del sistema. Para obtener la configuración del BIOS, presione las teclas F1, F2, F10 o **Suprimir** durante el proceso de arranque. La tecla varía según el fabricante.
2. Establezca el adaptador de red en **On with PXE**.

Nota:

Según el proveedor del sistema, esta configuración puede aparecer de forma diferente.

3. Configure el dispositivo de destino para que arranque desde la opción LAN o Network first. De forma opcional, seleccione la **interfaz de controlador de red universal**, “UNDI first”, si utiliza una tarjeta NIC compatible con el agente de arranque administrado (MBA).

Nota:

En algunos sistemas antiguos, el programa de configuración del BIOS incluía una opción que permite habilitar o inhabilitar la protección de escritura en el sector de arranque del disco. Compruebe que la opción está inhabilitada antes de continuar.

4. Guarde los cambios y salga del programa de configuración del BIOS.
5. Arranque el dispositivo de destino desde su disco duro en la red para conectar el disco virtual al dispositivo de destino.

Configurar el BIOS del adaptador de red

Este procedimiento solo es necesario en los sistemas antiguos.

1. Reinicie el dispositivo de destino maestro.
2. Configure la extensión del BIOS del adaptador de red durante el proceso de configuración.

Durante el arranque del sistema, la extensión del BIOS del adaptador de red presenta un mensaje de inicialización similar al siguiente: Initializing Intel® Boot Agent Version 3.0.03 PXE 2.0 Build 078 (WfM 2.0) RPL v2.43.

Introduzca la extensión del BIOS del adaptador de red La combinación de teclas para introducir la extensión BIOS del adaptador de red varía según el fabricante. Por ejemplo, para ir a la pantalla de **configuración del agente de arranque Intel Boot Agent**, pulse **Ctrl+S**. Para obtener más información, consulte la documentación del adaptador de red.

Aparecerá una pantalla similar a la siguiente:

3. Cambie el orden de arranque a **Network first, then local drives**.
4. Guarde todos los cambios y salga del programa de configuración. En **Intel Boot Agent**, presione **F4** para guardar los cambios.

También es posible configurar un dispositivo para proporcionar información de IP y de arranque (archivo de arranque) a los dispositivos de destino mediante Manage Boot Devices Utility.

Instalar el software del dispositivo de destino maestro

Nota:

Antes de instalar el software en un dispositivo de destino maestro, desactive todas las funciones de protección contra virus basadas en BIOS. Para incluir el software antivirus en la imagen de disco virtual, asegúrese de volver a activar el software antivirus antes de ejecutar Imaging Wizard.

Instale y configure el controlador de formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) de Microsoft, presente en Windows Server 2012, o el software de formación de equipos de tarjeta de interfaz de red (NIC) de OEM antes de instalar el software del dispositivo de destino.

En el dispositivo de destino aprovisionado, inicie el servicio de instalación de dispositivos de Windows antes de instalar Citrix Provisioning.

Los componentes del software del dispositivo de destino de Citrix Provisioning incluyen:

- **Disco virtual de Citrix Provisioning:** El medio virtual utilizado para almacenar los componentes de disco del sistema operativo y de las aplicaciones.
- **Pila de red de Citrix Provisioning:** Un controlador de filtros de propiedad que se carga en el controlador de tarjeta NIC, lo que permite las comunicaciones entre los dispositivos de destino y el servidor de aprovisionamiento.
- **Adaptador virtual SCSI de minipuerto de Citrix Provisioning:** El controlador que permite montar el disco virtual en el sistema operativo del dispositivo de destino.
- **Asistente Citrix Provisioning Imaging Wizard:** Se usa para crear el archivo de disco virtual y crear una imagen del dispositivo de destino maestro.
- **Utilidad Virtual Disk Status Tray:** Suministra información estadística y de estado general del disco virtual. Esta utilidad incluye un sistema de ayuda.
- **Utilidad de optimización del dispositivo de destino:** Se utiliza para modificar la configuración del dispositivo de destino y mejorar el rendimiento.

El software del dispositivo de destino de Citrix Provisioning está disponible para sistemas operativos Windows de 32 y 64 bits.

Nota:

Al instalar el software de dispositivo de destino de Citrix Provisioning en sistemas NT6.x dentro de un entorno con varias tarjetas de interfaz de red (NIC), se pueden usar todas las NIC disponibles. Por lo tanto, bindcfg.exe ya no es necesario y ya no se instala con el software de dispositivo de destino.

Instalar el software del dispositivo de destino de Citrix Provisioning en un dispositivo Windows

1. Arranque el dispositivo de destino maestro desde el disco duro local.
2. Compruebe que todas las aplicaciones en el dispositivo estén cerradas.

3. Haga doble clic en el instalador adecuado. Aparecerá la ventana de instalación del producto.
4. En el cuadro de diálogo de **bienvenida** que se muestra, haga clic en **Next**, desplácese hacia abajo hasta llegar al final y, a continuación, acepte las condiciones del contrato de licencia.
5. Haga clic en **Next** para continuar. Aparecerá el cuadro de diálogo **Customer Information**.
6. Escriba el nombre de usuario y el nombre de la organización en los cuadros de texto adecuados.
7. Seleccione la opción de usuario de instalación adecuada. La opción seleccionada varía si los usuarios de este equipo comparten la aplicación o si solo el usuario asociado a este equipo tiene acceso.
8. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Destination Folder**.
9. Haga clic en **Next** para instalar el dispositivo de destino en la carpeta predeterminada (C:\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning). De forma opcional, haga clic en **Change**, introduzca el nombre de la carpeta o desplácese hasta la carpeta adecuada y, a continuación, haga clic en **Next** y después en **Install**. Aparecerá la información de estado de la instalación en el cuadro de diálogo.

Nota:

El proceso de instalación tarda varios minutos. Mientras el proceso de instalación esté en ejecución, puede hacer clic en **Cancel** para cancelar la instalación y revertir todas las modificaciones en el sistema. Cierre todos los mensajes de logotipo de Windows que aparezcan.

10. Aparecerá el mensaje *Installation Wizard Completed* en el cuadro de diálogo cuando los componentes y las opciones se hayan instalado. Cierre la ventana del **asistente**. Si se ha instalado .NET 4.5 o una versión posterior y el montaje automático de Windows está activado, el asistente Imaging Wizard se inicia automáticamente de manera predeterminada. Para obtener información detallada, [Usar Imaging Wizard para crear un disco vDisk](#)).

Nota:

Si aparece un mensaje de solicitud de reinicio de Windows antes de que se complete el proceso de creación de una imagen, ignore la solicitud hasta que se complete el proceso correctamente.

11. Después instalar correctamente el software del producto y crear la imagen de disco virtual, reinicie el dispositivo.

Usar Imaging Wizard para crear un disco virtual

April 27, 2020

Utilice Imaging Wizard para crear automáticamente una imagen de disco virtual base desde un dispositivo de destino maestro.

Requisitos previos

Windows NT 6.x:

El asistente Citrix Provisioning Imaging Wizard ofrece una solución de clonación por bloques junto con Volume Shadow Copy Service (VSS).

- Cada partición del disco local se clona separadamente al disco virtual. Si hay una partición aparte reservada por el sistema (“System Reserved”) en el disco local, debe incluirse como una partición de origen.
- Cada partición de destino debe ser igual o mayor que la partición de origen, independientemente de la cantidad de espacio libre disponible en la partición de origen.
 - Si se quiere obtener una partición de destino más grande, una vez completada la imagen, use la opción de administración de discos de Windows “Extender volumen...”
 - Si se quiere obtener una partición de destino más pequeña, antes de crear la imagen se puede cambiar el tamaño de la partición de origen mediante la opción de administración de discos de Windows “Reducir volumen...”

Sugerencia:

Si aparece un mensaje de solicitud de reinicio de Windows antes de que se complete el proceso de creación de una imagen, ignore la solicitud hasta que se complete el proceso correctamente.

Crear imágenes

El asistente para imágenes Imaging Wizard solicita información para conectarse a la comunidad de servidores. En esa información, se incluyen los datos necesarios para establecer las credenciales y Active Directory, así como la información de licencias que se aplicará al disco virtual en particular.

1. En el menú **Inicio** de Windows del dispositivo de destino maestro, seleccione **Citrix > Citrix Provisioning > Imaging Wizard**. Aparecerá la página de **bienvenida** del asistente.
2. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la página **Connect to Farm**.
3. Escriba el nombre o la dirección IP de un servidor de Citrix Provisioning de la comunidad. Incluya el puerto utilizado para realizar esa conexión.
4. Utilice las **credenciales de Windows** (opción predeterminada) o introduzca otras credenciales y, a continuación, haga clic en **Next**. Si utiliza Active Directory, introduzca la información de contraseña adecuada.
5. En la página **Microsoft Volume Licensing**, seleccione la opción de licencias por volumen a utilizar con los dispositivos de destino. O bien, seleccione **None** si no se utiliza la licencia por volumen.

6. Seleccione esta opción para crear un disco virtual (opción predeterminada) o utilice un disco virtual existente (para ello, indique el nombre del disco virtual y haga clic en **Next**).
7. Si se selecciona la opción **Create virtual disk**, se muestra el cuadro de diálogo **New vDisk**.
 - a) Escriba un nombre para el disco virtual.
 - b) Seleccione el **almacén** (Store) donde residirá este disco virtual.
 - c) Seleccione el **formato del disco virtual** (vDisk format) en el menú correspondiente. Si el formato VHDX es **Dynamic**, desplácese hasta el menú **VHDX block size** y seleccione **2 MB** o **16 MB** para el tamaño de bloque.
 - d) Haga clic en **Next** y, a continuación, defina los tamaños de volumen en la página **Configure Image Volumes**.
8. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la página **Add Target Device**.
9. Seleccione el nombre del dispositivo de destino. Incluya la dirección MAC asociada a la tarjeta NIC seleccionada cuando instaló el software del dispositivo de destino en el dispositivo de destino maestro. Incluya también la colección a la que agregar este dispositivo. Haga clic en **Siguiente**. Si el dispositivo de destino ya pertenece a la comunidad, aparecerá la página **Existing Target Devices**.
10. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá un **resumen de los cambios en la comunidad**.
11. Puede optar por optimizar el disco virtual para usarlo con Citrix Provisioning. Esta selección es opcional, a menos que se utilice el disco virtual para arrancar las VM.
12. Compruebe todos los cambios y, a continuación, haga clic en **Finish**. Se mostrará un mensaje de confirmación.
13. Haga clic en **Yes** en el mensaje de confirmación para iniciar el proceso de creación de imagen.

Actualizaciones

April 27, 2020

Citrix Provisioning admite la actualización a la versión más reciente del producto desde la versión 7.6 LTSR en adelante.

Importante:

Al actualizar Citrix Provisioning 1808, debe desinstalar Citrix Provisioning 1808 antes de instalar el nuevo servidor de Citrix Provisioning.

Si actualiza de Provisioning Services 7.17 a esta versión de Citrix Provisioning, debe desinstalar manualmente CDF del servidor de aprovisionamiento, la consola y los dispositivos de destino.

Antes de intentar actualizar una comunidad de Citrix Provisioning:

- Seleccione una ventana de mantenimiento que tenga la menor cantidad de tráfico.
- Realice una copia de seguridad de la base de datos de Citrix Provisioning.

- Haga copias de seguridad de todos los discos virtuales

Sugerencia:

Cree imágenes reflejo si está en un entorno de alta disponibilidad; para obtener más información, consulte [Crear imágenes reflejo de la base de datos](#). No se requiere ninguna acción especial durante la actualización una vez configurado el reflejo.

Al actualizar Citrix Provisioning, tenga en cuenta lo siguiente:

- Actualice el [servidor de licencias](#) a la versión más reciente. Tenga en cuenta lo siguiente al actualizar el servidor de licencias:
 - Los servidores de licencias son compatibles con versiones anteriores y proporcionan las últimas soluciones de seguridad.
 - Si es necesario, actualice licencias individuales. Las nuevas funciones requieren que la licencia de Citrix tenga una fecha de suscripción (SA) mínima.
- Realice una copia de seguridad de la base de datos de Citrix Provisioning. Si bien Citrix siempre hace pruebas para garantizar una actualización correcta de la base de datos, pueden surgir situaciones no previstas. Citrix recomienda encarecidamente que realice una copia de seguridad de la base de datos antes de actualizarla.
- Realice una copia de seguridad del disco virtual de Citrix Provisioning. Citrix recomienda realizar copias de seguridad del disco virtual antes de realizar la actualización. Este proceso solo es necesario si va a usar copias inversas de las imágenes privadas.
- Cuando se ejecuta el instalador para actualizar los componentes del servidor o la consola, si se detecta una versión anterior de Citrix Provisioning, se actualizan ambos componentes.
- Si actualiza de la versión 7.17 a Citrix Provisioning 1903, debe desinstalar manualmente CDF del servidor de aprovisionamiento, la consola y los dispositivos de destino.
- Es posible que falten los archivos ubicados en C:\Archivos de programa\Citrix\PowerShell SDK después de una actualización. Este problema se produce porque la versión CDF que utiliza Citrix Provisioning no coincide con la versión que utilizan otros componentes asociados a Citrix Virtual Apps and Desktops. Por eso, los archivos CDF más recientes tienen un número de versión inferior a los anteriores. Este problema no afecta a la funcionalidad de importar colecciones de dispositivos CPV a catálogos de máquinas de Citrix Virtual Apps and Desktops. Para solucionar este problema:
 1. Cierre Citrix Studio.
 2. Monte la nueva ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops.
 3. En la ISO montada, vaya a \x64\DesktopStudio.
 4. Haga clic con el botón secundario en PVS PowerShell SDK x64 para ver un menú contextual.
 5. Seleccione **Reparar**.
 6. Ejecute la opción de reparación. La instalación agrega los dos archivos CDF según sea necesario.

Actualizar el entorno

La actualización desde una comunidad anterior de Citrix Provisioning requiere completar los siguientes procedimientos:

1. Actualice las consolas. La consola es un archivo ejecutable independiente que puede instalarse en servidores actualizados (PVS_Console.exe o PVS_Console_64.exe). Se recomienda actualizar la consola, seguida del software de servidor en cada servidor de aprovisionamiento de la comunidad. Es posible actualizar las consolas remotas en cualquier momento.
2. Actualice el primer [servidor de aprovisionamiento](#) de la comunidad, que actualiza la base de datos de Citrix Provisioning.
3. Actualice los servidores de aprovisionamiento restantes de la comunidad.
4. Actualice los [Discos vDisk](#).

Importante:

Al actualizar un disco virtual dentro de una implementación de Citrix Virtual Apps and Desktops, actualice el software del dispositivo de destino maestro antes de actualizar el software del VDA.

Utilidades de actualización

Upgrade Wizard incluye las siguientes utilidades:

- **UpgradeAgent.exe** se ejecuta en el dispositivo de destino para actualizar el software del producto instalado previamente.
- **UpgradeManager.exe** se ejecuta en el servidor de aprovisionamiento para controlar el proceso de actualización en el dispositivo de destino.

Actualización paso a paso

La información en esta sección ofrece instrucciones paso a paso para actualizar los componentes de Citrix Provisioning. Para obtener información sobre la actualización de un servidor, consulte el artículo [Servidor](#). Para obtener más información acerca de la actualización de discos vDisk, consulte el artículo [Discos vDisk](#).

Importante:

Al actualizar Citrix Provisioning 1808, debe desinstalar Citrix Provisioning 1808 antes de instalar el nuevo servidor de Citrix Provisioning.

Actualizar la consola y el servidor

Siga estos pasos para actualizar la consola y el servidor:

1. Ejecute los archivos ejecutables de la consola y el servidor para iniciar el proceso de actualización automáticamente. Citrix recomienda que primero actualice la consola y después el servidor.

Sugerencia:

Para mantener la comunidad y los dispositivos de destino de Citrix Provisioning en ejecución durante el proceso de actualización, use el procedimiento de *actualización gradual de servidores*. Ese proceso actualiza los servidores de aprovisionamiento de uno en uno.

2. La actualización gradual de servidores realiza una actualización en un servidor a la vez.

Nota:

Durante la actualización, un servidor de aprovisionamiento no puede ofrecer servicios a ningún dispositivo de destino. Debido a esta limitación, los demás servidores de la comunidad deben poder encargarse de los dispositivos de destino (clientes) durante el proceso de conmutación por error mientras se actualiza el servidor.

Para realizar la *actualización gradual*, actualice el primer servidor de aprovisionamiento de la comunidad:

- a. Abra el archivo de servicios MSC (services.msc) y detenga el servicio **Citrix Provisioning Services Stream Service**. Todos los dispositivos de destino de Provisioning conectados a ese servidor conmutan por error a otros servidores que haya en la comunidad. Una vez que haya terminado, actualice el [servidor de aprovisionamiento](#) y los componentes de la consola.

- b. Actualice la base de datos de Citrix Provisioning. Este proceso solo se realiza una vez:

- Utilice **dbScript.exe** para generar el script de SQL. Seleccione la opción de actualizar la base de datos e introduzca el nombre de esta. Utilice el script en SQL Management o la línea de comandos de SQL para actualizar la base de datos de aprovisionamiento.
- Use el asistente de configuración para actualizar la base de datos de aprovisionamiento; cuando se utiliza este método, tenga en cuenta lo siguiente:
- El asistente de configuración (Configuration Wizard) de Citrix Provisioning se inicia automáticamente cuando se selecciona el botón **Finish** una vez que el servidor de aprovisionamiento se haya actualizado correctamente.
- Use la configuración predeterminada para que el asistente Citrix Provisioning Configuration Wizard use la configuración previamente configurada. En la página “Farm Configurations”, seleccione la opción **Farm is already configured**. Una vez introducida toda la información de configuración, revise la información en la página **Finish**. Haga clic en **Finish** para empezar a configurar el servidor de aprovisionamiento. En este punto, la base de datos de aprovisionamiento no está configurada. Aparece un mensaje que indica que la base de datos se ha actualizado. Haga clic en **OK** para confirmar el mensaje y actualizar la base de datos.

- Compruebe que los procesos de Citrix Provisioning han comenzado a utilizar **services.msc**. Inicie un dispositivo de destino para confirmar que puede conectarse al servidor de aprovisionamiento.

Consideraciones para aprovisionar la migración de bases de datos mediante un servidor SQL diferente

Es posible que la Consola de Provisioning Services no muestre el disco virtual conectado a un sitio al migrar una base de datos a un servidor SQL diferente. Esta condición existe cuando se utiliza el asistente de configuración para apuntar a un servidor SQL diferente. A pesar de la vista de consola, la base de datos `dbo.disk` muestra las entradas de disco virtual actualizadas.

Para migrar una base de datos:

1. Haga una copia de seguridad de la base de datos.
2. Restaure la base de datos en el nuevo servidor SQL.
3. Ejecute el asistente de configuración y conserve los parámetros predeterminados en todas las páginas excepto en las páginas de configuración de base de datos.
4. En la página **Configuración de la comunidad**, seleccione **Unirse a una comunidad existente**.
5. En la página **Servidor de base de datos**, seleccione el nuevo servidor de base de datos y los nuevos nombres de instancia. En la página **Configuración de la comunidad**, la opción predeterminada es la base de datos importada en el nuevo servidor SQL.
6. En el asistente de configuración, elija los valores predeterminados para todas las demás opciones presentadas por el asistente.

Importante:

Durante la migración a un servidor SQL diferente, no cree un sitio/almacén. En la secuencia anterior, los pasos 4 y 5 apuntan al nuevo servidor SQL, a la instancia y a la base de datos.

Actualizar los servidores de aprovisionamiento restantes

Después de actualizar el primer servidor de aprovisionamiento, actualice los servidores restantes que haya en la comunidad:

1. Abra el archivo de servicios MSC (`services.msc`) y detenga el servicio **Citrix Provisioning Stream Service**. Así, todos los dispositivos de destino conectados a ese servidor de aprovisionamiento conmutan por error a otros servidores de aprovisionamiento que haya en la comunidad. Una vez que haya terminado, actualice el [servidor de aprovisionamiento](#) y los componentes de la consola.

Sugerencia:

Una vez que el servidor se haya actualizado, el asistente Citrix Provisioning Configuration Wizard se inicia automáticamente después de hacer clic en **Finish**. La base de datos de aprovisionamiento solo se actualiza después de actualizar el primer servidor de aprovisionamiento.

2. Use la configuración predeterminada. El asistente Citrix Provisioning Configuration Wizard usa la configuración previamente definida. En la página **Farm Configurations**, compruebe que está seleccionada la opción **Farm is already configured**. Una vez introducida toda la información de configuración, revise la información en la página **Finish**. Haga clic en **Finish** para empezar a configurar el servidor de aprovisionamiento.
3. Repita estos pasos para completar la actualización de todos los servidores de aprovisionamiento restantes de la comunidad.

Volver a equilibrar los clientes de Citrix Provisioning

Después de actualizar y configurar todos los servidores de Citrix Provisioning, Citrix recomienda reequilibrar todos los clientes (dispositivos de destino) de aprovisionamiento que haya en la comunidad. Para reequilibrar clientes de aprovisionamiento:

1. Inicie la consola de Citrix Provisioning e inicie sesión en la comunidad.
2. Vaya a la ficha **Servers**.
3. Seleccione todos los servidores de aprovisionamiento que se hayan actualizado recientemente; haga clic con el botón secundario para abrir un menú contextual.
4. Seleccione **Rebalance clients**.

Actualizar el dispositivo de destino de Citrix Provisioning

Citrix Provisioning admite tres métodos de actualización de los dispositivos de destino:

- Actualizar en contexto
- Arranque VHD o VHDX directo
- Actualizar manualmente por copia inversa de imágenes

Importante:

Citrix recomienda encarecidamente realizar copias de seguridad del disco virtual si no utiliza el control de versiones en el proceso de actualización.

Al usar instaladores en los dispositivos de destino de Citrix Provisioning:

- Si el sistema ejecuta Provisioning Services 7.6.2 (7.6 CU1) o un software de dispositivo de destino más reciente, ejecute el nuevo instalador de dispositivos de destino. Debe ser de la misma

versión que la instalada en el dispositivo de destino. Este proceso permite efectivamente que el instalador se encargue de la actualización.

- Si el sistema ejecuta Provisioning Services 7.6.0 o un software de dispositivo de destino anterior, desinstale ese software. Reinicie y, a continuación, instale la nueva versión de dispositivo de destino de Citrix Provisioning.

Actualizaciones en contexto

Para las actualizaciones en contexto, una versión de mantenimiento del disco virtual se puede sustituir por la imagen privada. Sin embargo, Citrix recomienda utilizar el control de versiones de Citrix Provisioning para realizar una actualización en contexto.

Para realizar una actualización en contexto:

1. Cree una versión de mantenimiento del disco virtual.
2. En la consola de Citrix Provisioning, vaya a las propiedades del dispositivo y establezca el tipo de dispositivo en **Maintenance**.
3. En el menú **Boot**, seleccione la **opción 1** para arrancar un cliente en el modo de disco virtual desde la versión de mantenimiento.
4. Inicie sesión en Windows y ejecute el nuevo instalador del dispositivo de destino. Instale el software con una instalación completa. El instalador del dispositivo de destino realiza la actualización: no ejecute el asistente Imaging Wizard. Cuando el sistema se lo solicite, reinicie el dispositivo de destino.
5. Una vez que Windows se haya cargado, inicie sesión en el sistema y verifique que el software del dispositivo de destino sea la versión esperada. Para ello, consulte la bandeja de estado. Si Windows oculta la bandeja de estado, búsquela haciendo clic en la flecha hacia arriba en el icono de la bandeja de estado.
6. Apague el dispositivo de destino.
7. Si invocó el control de versiones, use la consola de Citrix Provisioning para promover la versión de mantenimiento y probar el funcionamiento de la versión. Realice pruebas con la nueva versión y promuévala a versión de producción cuando considere que ha alcanzado la calidad de producción. Aplique esta versión a los usuarios. Para ello, reinicie todos los dispositivos de destino mediante este disco virtual.

Actualizar mediante el arranque VHD o VHDX

Si usa este método para actualizar un dispositivo de destino, tenga en cuenta lo siguiente:

- Citrix Hypervisor solo admite .vhd
- Hyper-V 2012 y 2008 R2 solo admiten .vhd
- Hyper-V 2012 R2 y 2016 admiten .vhd y .vhdx

1. Obtenga el archivo VHDX. Tenga en cuenta lo siguiente:
 - Si el disco virtual no dispone de versión, copie el archivo VHDX a Hyper-V Server o impórtelo en XenServer mediante XenCenter (**Files > Import**).
 - Si el disco virtual tiene una versión, fusione la versión base y cree un archivo VHDX en modo de mantenimiento.
2. Realice un arranque VHD directo desde XenServer:
 - a. Copie el archivo VHD a un sistema que ejecute XenCenter e impórtelo en XenServer mediante **Files > Import**.
 - b. Cree una VM con el archivo VHD importado. Consulte la sección *Importar y exportar máquinas virtuales* en la documentación de Citrix Virtual Apps and Desktops para obtener más información.
 - c. Arranque la máquina virtual (VM).
 - d. Actualice el software del dispositivo de destino. Consulte la información indicada al principio de esta sección para saber cómo utilizar los instaladores de Citrix Provisioning en los dispositivos de destino.
3. Realice un arranque VHD o VHDX directo desde Hyper-V:
 - a) Copie el archivo VHDX a Hyper-V Server
 - b) O bien, cree una VM de Hyper-V con la opción “Use an existing virtual hard disk” y haga que apunte al archivo VHDX. Consulte los siguientes enlaces para crear máquinas virtuales en Hyper-V. Para Hyper-V 2012 R2 y 2016, compruebe que la máquina virtual generada coincide con las máquinas virtuales del disco virtual:
 - 1ª generación = sistemas y máquinas virtuales de BIOS tradicionales
 - 2ª generación = sistemas y máquinas virtuales UEFI

Para entornos de Hyper-V 2016:

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/virtualization/hyper-v/get-started/create-a-virtual-machine-in-hyper-v>

Para Hyper-V 2012 y 2012 R2:

[https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh846766\(v=ws.11\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh846766(v=ws.11).aspx)

Para Hyper-V 2008 R2 y 2008 R2 SP1:

<https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc956091.aspx>
- c) Arranque la máquina virtual (VM).
- d) Actualice el software del dispositivo de destino. Actualice el software del dispositivo de destino. Consulte la información indicada al principio de esta sección para saber cómo utilizar los instaladores de Citrix Provisioning en los dispositivos de destino.

4. Copie el archivo VHD o VHDX de vuelta al almacén del disco virtual donde se encontraba originalmente:

- Si el archivo VHD o VHDX se tomó de una versión base fusionada, está listo para pruebas y verificaciones.
- Si el archivo se copió desde el disco virtual base, importe el disco virtual en la base de datos de aprovisionamiento con la opción **Add or import Existing vDisk**. Ejecute esta opción desde el nivel de la agrupación de discos virtuales o el nivel del almacén en la consola de Citrix Provisioning.

Actualizar por copia inversa de imágenes con P2PVS

Use la información de esta sección para actualizar Citrix Provisioning mediante la copia inversa de imágenes con P2PVS.

En la siguiente tabla se indican los métodos de actualización admitidos:

Método de copia inversa de imágenes	Herramienta Xen	Herramienta de VM de VM	Compatibilidad con Hyper-V	Controlador de NIC	Actualización de Windows 10	Actualización de antivirus	Software de seguridad de red o firewall
Copia inversa de imágenes P2PVS	x	x	x	x	x	x	x
Arranque de VHD desde hipervisor	x		x			x	x
Arranque directo de VHD	x	x	x	x		x	x

1. Arranque el dispositivo de destino de Citrix Provisioning en el disco virtual en modo Private o Maintenance.
2. Instale **PVS_UpgradeWizard.exe** o **PVS_UpgradeWizard_x64.exe** desde la carpeta **Upgrade**

de la imagen ISO. Esta carpeta se encuentra en la ubicación de la versión más reciente de Citrix Provisioning (que contiene el archivo P2PVS.exe más reciente). El asistente de actualización también se puede instalar desde el metainstalador de Citrix Provisioning con la opción **Target Device Installation > Install Upgrade Wizard**.

3. Ejecute P2PVS.exe desde el directorio del asistente de actualización de Citrix Provisioning. De forma predeterminada, ese archivo se encuentra en C:\Archivos de programa\Citrix\Citrix Provisioning Upgrade Wizard.
4. Haga clic en el menú desplegable **From** para elegir el disco virtual de Citrix Provisioning. Haga clic en **Siguiente**.
5. En la pantalla de particiones, seleccione las particiones donde se realizará la copia inversa de la imagen. Se usarán todas las particiones del sistema para la copia inversa de imágenes, independientemente de si tienen una letra de unidad o no. Haga clic en **Siguiente**.
6. Haga clic en **Convert** en la última página para comenzar la copia inversa de la imagen.

Nota:

Cuando se usa la copia inversa de imágenes, tenga en cuenta lo siguiente:

- La copia inversa de imágenes para sistemas BIOS no es destructiva. La tabla de particiones del sistema no se modificará. La creación de imágenes de Citrix Provisioning se basa en bloques, por lo que la tabla de particiones del disco duro local debe ser la misma que la del disco virtual.
- La copia inversa de imágenes para sistemas UEFI es destructiva. Todas las particiones en el disco duro local se destruirán y se volverán a crear en función del disco virtual.

7. Una vez terminado el proceso de copia inversa de imágenes, reinicie la máquina virtual desde el disco duro sin arranque de red.
8. Actualice el dispositivo de destino. Consulte la información indicada al principio de esta sección para obtener más información.
9. Vuelva a crear una imagen del sistema operativo en el disco virtual. Para ello, puede crear un disco virtual o usar el disco existente.

Usar copia inversa de imágenes para actualizar máquinas con Windows 10

Para actualizar una imagen Windows 10 mediante la copia inversa de imágenes:

1. Cree un dispositivo de destino con un disco duro virtual que sea del mismo tamaño o más grande que el disco virtual.
2. Arranque de red (PXE o ISO) la VM en el disco virtual con la versión de mantenimiento o el modo Private Image.

3. Si el disco virtual utiliza Provisioning Services 7.15 o versiones anteriores, instale **PVS_UpgradeWizard.exe** o **PVS_UpgradeWizard\x64.exe** desde la carpeta **Upgrade** ubicada en la imagen ISO. Este proceso obtiene el archivo **P2PVS.exe** más reciente. El asistente de actualización también se puede instalar desde el metainstalador de Citrix Provisioning con la opción **Target Device Installation > Install Upgrade Wizard**.
4. Ejecute P2PVS.exe desde el dispositivo de destino de Citrix Provisioning o desde el directorio Citrix Provisioning Upgrade Wizard. De forma predeterminada, C:\Archivos de programa\Citrix\Citrix Provisioning o C:\Archivos de programa\Citrix\Citrix Provisioning Upgrade Wizard, respectivamente.
5. Haga clic en el menú desplegable **From**, elija **Citrix Provisioning vDisk** y haga clic en **Next**.
6. En la pantalla de particiones, seleccione las particiones donde se realizará la copia inversa de la imagen. Se usarán todas las particiones del sistema para la copia inversa de imágenes, independientemente de si tienen una letra de unidad o no. Haga clic en **Siguiente**.
7. Haga clic en **Convert** en la última página para comenzar la copia inversa de la imagen.
8. Una vez que la copia inversa de imágenes haya finalizado, configure el arranque de la máquina virtual desde HDD y reiníciela.
9. Desinstale Citrix Provisioning del dispositivo de destino.
10. Apague la VM.

Nota:

Tome nota de la cantidad de espacio libre en la partición C:\. Parte del espacio usado se puede liberar eliminando la carpeta **Windows.old** en C:\. Consulte la [página de asistencia técnica de Windows](#) para obtener más información.
11. Según el espacio libre en la partición C:\, aumente el tamaño del disco duro de la VM si es necesario.

Nota:

Si el sistema operativo es Windows 10 1607 (nombre de código *Redstone 1* o *Anniversary Update*), la actualización de Windows 10 creará otra partición del sistema después de la partición C:\. En este momento, no es posible aumentar el tamaño de la partición C:\.
12. Arranque la máquina virtual (VM). Tome nota del administrador local de la VM y recuerde la contraseña de administrador local.
13. Ejecute la actualización de Windows 10 para actualizar Windows 10.
14. Use las credenciales de administrador local para iniciar sesión, ya que el proceso de actualización de Windows 10 puede afectar a Active Directory.
15. Vuelva a unir la VM a Active Directory si es necesario.

16. Instale nuevos controladores y más actualizaciones de Windows si es necesario.
17. Una vez finalizadas las actualizaciones, instale el software del dispositivo de destino de Citrix Provisioning.
18. Utilice el asistente Imaging Wizard o P2PVS para crear un disco virtual. El anterior disco virtual se puede usar si el tamaño del disco duro virtual de la VM no se ha aumentado en el paso 11.

Servidores

April 27, 2020

En una comunidad de Citrix Provisioning, la base de datos se actualiza en el mismo momento que se actualiza el primer servidor de aprovisionamiento. Después de actualizar la base de datos y el primer servidor de la comunidad, puede actualizar los servidores restantes. Al configurar servidores, tenga en cuenta lo siguiente:

- Durante la actualización del primer servidor de aprovisionamiento, algunas funciones administrativas no están disponibles.
- Por tanto, Citrix recomienda cerrar todas las consolas de Citrix Provisioning hasta completar la actualización a fin de evitar fallos en las operaciones.
- Cuando se actualiza un servidor, el componente de la consola también se actualiza.

Nota:

Instale el asistente para la actualización en una carpeta que no contenga caracteres de pares suplentes. Es decir, el punto de código UNICODE después de 0x10000.

Actualizar el primer servidor de aprovisionamiento

Importante:

Desinstale el servidor de Citrix Provisioning 1808 antes de instalar la versión 1811.

Para actualizar:

1. Para actualizar el servidor y la base de datos, ejecute la nueva versión del software del servidor en el servidor y, a continuación, seleccione la opción **Cerrar e intentar reiniciar aplicaciones automáticamente**. Si no se selecciona esta opción y aparece el mensaje **Archivo en uso**, seleccione la opción **No cerrar las aplicaciones**.
2. Instale el componente de consola de Citrix Provisioning en este servidor o en un servidor utilizado para administrar la comunidad. Para obtener más información sobre la instalación de la consola, consulte el artículo [Instalar el software del servidor de Citrix Provisioning](#).

3. En el asistente **Configuration Wizard**, seleccione la opción de unirse a una comunidad que ya está configurada. La ejecución del asistente inicia los servicios. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones sobre cómo unirse a una comunidad existente, que se describen en [Tareas del asistente Configuration Wizard](#).

Actualizar los servidores de Citrix Provisioning restantes de la comunidad

Una vez que termine de actualizar el primer servidor de la comunidad de servidores, utilice el mismo procedimiento para actualizar los servidores restantes.

Sugerencia:

La actualización de la base de datos se omite porque se llevó a cabo cuando se actualizó el primer servidor.

Actualizar gradualmente los servidores

Para mantener los componentes de Citrix Provisioning en ejecución durante el proceso de actualización, use el procedimiento de actualización gradual de servidores. Ese proceso actualiza los servidores de aprovisionamiento de uno en uno.

Sugerencia:

Durante la actualización, un servidor de aprovisionamiento no puede ofrecer servicios a ningún dispositivo de destino. Debido a esta limitación, los demás servidores de aprovisionamiento del entorno deben poder hacerse cargo de los clientes si se produce una conmutación por error desde el servidor que se está actualizando.

Para realizar la actualización gradual de servidores, actualice el primer servidor de aprovisionamiento de la comunidad:

1. Abra el complemento de servicios (`services.msc`) en MMC y detenga el servicio Stream Service de Citrix Provisioning. Todos los dispositivos de destino conectados a ese servidor de aprovisionamiento conmutan por error a otros servidores que haya en la comunidad. Una vez que haya terminado, actualice el [servidor de aprovisionamiento](#) y los componentes de la consola.
2. Actualice la base de datos de Citrix Provisioning. Este proceso solo debe hacerse una vez. Existen dos métodos para actualizar la base de datos:
 - a. Utilice `dbScript.exe` para generar un script SQL. Seleccione la opción de actualizar la base de datos e introduzca el nombre asociado a ella. A continuación, utilice el script en SQL Management o la línea de comandos SQL para actualizar la base de datos de aprovisionamiento.
 - b. Use el asistente de configuración para actualizar la base de datos de aprovisionamiento. Se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

El asistente de configuración de Citrix Provisioning se inicia automáticamente cuando se selecciona el botón **Finish** una vez que el servidor de aprovisionamiento se haya actualizado correctamente.

Use la configuración predeterminada. Con estos parámetros, el asistente de configuración conserva la configuración de la instancia anterior. En la página **Farm Configurations**, elija la opción *Farm is already configured*. Tras recopilar y revisar toda la información de configuración, haga clic en **Finish** para empezar a configurar el servidor de aprovisionamiento. Si la base de datos de aprovisionamiento no se ha actualizado, aparece un mensaje que indica que la base de datos se actualizará. Haga clic en **OK**.

Compruebe que Citrix Provisioning se está ejecutando mediante el complemento `services.msc` y arranque un dispositivo de destino para confirmar que se puede conectar al servidor de aprovisionamiento.

Después de actualizar el primer servidor de aprovisionamiento de la comunidad, actualice los servidores restantes:

3. Abra el complemento de servicios (`services.msc`) en MMC y detenga el servicio Stream Service de Citrix Provisioning. Este proceso hace que la mayoría de los dispositivos de destino (si no todos) conectados a este servidor de aprovisionamiento conmuten por error al servidor que ya se ha actualizado. Ejecute los nuevos ejecutables de servidor y consola para actualizar los componentes del servidor y de la consola.
4. Una vez que el servidor de aprovisionamiento se haya actualizado, el asistente de configuración se inicia automáticamente después de hacer clic en **Finish**.

Nota:

El primer servidor de aprovisionamiento actualiza la base de datos de aprovisionamiento.

5. Use la configuración predeterminada. Con estos parámetros, el asistente de configuración conserva la configuración de la instancia anterior. En la página **Farm Configurations**, compruebe que está seleccionada la opción *Farm is already configured*. Una vez introducida toda la información de configuración, revise la información en la página "Finish" y haga clic en **Finish** para empezar a configurar el servidor de aprovisionamiento.
6. Después de actualizar el primer servidor de aprovisionamiento, repita los pasos del 3 al 5 para actualizar los servidores restantes.

Discos virtuales

April 27, 2020

Importante:

Haga una copia de seguridad de todos los discos virtuales antes de intentar actualizar a una versión más reciente del producto.

Actualizar discos virtuales implica instalar una nueva versión del software de dispositivos de destino de Citrix Provisioning en la imagen del disco virtual.

Importante:

Si va a actualizar desde Provisioning Services 7.6.1 o posterior, puede realizar una *actualización en contexto*. Citrix recomienda utilizar este método si es posible. Desinstale si está utilizando la versión 7.6.0 o una anterior y quiere utilizar el método de actualización en contexto.

Actualizar en contexto

Comprende dos pasos:

1. Inicie el cliente en modo privado o de mantenimiento.
2. Ejecute el instalador del dispositivo de destino como se describe en [Preparar un dispositivo de destino maestro para crear imágenes](#).

Nota:

Para actualizar Citrix Provisioning, se necesitan privilegios de administrador local.

Actualizar desde versiones anteriores

Si tiene que realizar la actualización desde las versiones anteriores a 7.6.1, se admiten los siguientes métodos de actualización de discos virtuales:

- Actualice discos virtuales (vDisk) mediante Hyper-V. Si actualiza desde Citrix Provisioning 6.x a 7.1 o 7.6, se recomienda este método de actualización lineal. Es más rápido que volver a aplicar las imágenes y usa la menor cantidad de almacenamiento.
- Actualice discos virtuales restableciendo la imagen inicial de las imágenes. Si ninguno de los dos métodos anteriores de actualización de discos virtuales (vDisk) se puede utilizar en la implementación, seleccione uno de los siguientes métodos de actualización de restablecimiento de la imagen inicial de las imágenes:
 - **Actualización de discos virtuales con control de versiones:** Si actualiza los discos virtuales desde Citrix Provisioning 6.x a 7.1 o 7.6, use este método de actualización de discos virtuales si el método de actualización de discos virtuales mediante Hyper-V no se puede usar. Este método restablece las imágenes a una versión de mantenimiento del disco virtual, lo que permite que los dispositivos de producción sigan ejecutándose y arrancando

desde la versión de producción del disco virtual. Después de promover la versión actualizada del disco virtual a la versión de producción, los dispositivos de destino arrancan, o bien se reinician, desde la versión de disco virtual actualizada.

- **Actualización lineal automatizada:** Si actualiza discos vDisks desde Citrix Provisioning 5.1.x, 5.6.x o 6.x a 7.1 o 7.6, se recomienda este método de actualización. Este método solo es aplicable si no puede actualizar discos virtuales mediante Hyper-V o si no se pueden utilizar las actualizaciones con control de versiones para los discos virtuales. Este método usa el asistente y el administrador de actualización (Upgrade Wizard y Upgrade Manager respectivamente) para automatizar algunos de los pasos incluidos en el método de actualización manual de discos virtuales.
- **Actualización manual de discos virtuales:** Si va a actualizar desde 5.1.x, 5.6.x o 6.x a 7.1 o 7.6, utilice este método de actualización de discos virtuales. Utilice el método manual si no se pueden utilizar los métodos de actualización de Hyper-V o de discos virtuales con control de versiones. Si no, se produce un error en el método de actualización lineal automatizada. Este método también se puede utilizar si existen varias particiones en el disco virtual y el mismo sistema y máquina están disponibles para el restablecimiento a la imagen inicial. No es necesario que la unidad de disco duro sea la misma.

Actualizar un disco virtual mediante Hyper-V

Si actualiza desde Provisioning Services 6.x a 7.1 o 7.6, se recomienda este método de actualización lineal. Es más rápido que volver a aplicar las imágenes y usa la menor cantidad de almacenamiento.

Antes de realizar una actualización mediante Hyper-V, repase los siguientes requisitos:

- Es necesario tener conocimientos generales sobre Hyper-V.
- Hyper-V debe estar instalado. Hyper-V no es necesario en el servidor de Citrix Provisioning.

Nota:

La actualización de Hyper-V no admite discos vDisk con un tamaño de bloque de 16 MB. Al crear imágenes de disco virtual, el tamaño del bloque es de 2 MB o más.

1. En Hyper-V Server, desinstale el software de Provisioning Services previamente instalado.
2. Instale la versión más reciente del software de Citrix Provisioning.
3. Copie en el servidor Hyper-V un archivo de disco duro virtual (VHDX) recién creado:
 - a) Cree una versión del disco virtual.
 - b) Pase la versión nueva al estado de prueba (Test).
 - c) Realice una fusión base al modo de prueba.
 - d) Copie el VHDX del paso c en el servidor de Hyper-V
4. Cree una máquina virtual en el Administrador de Hyper-V.
5. Durante los pasos de creación, conecte el archivo newvDisk.vhdx existente en lugar de utilizar un archivo VHDX nuevo.

6. Vaya a las propiedades de la máquina virtual de Hyper-V recientemente creada (Panel de acciones > Configuración) y elimine el adaptador de red. Vaya a **Agregar hardware** y agregue la **tarjeta NIC heredada**.
7. Vaya a la tarjeta NIC heredada y adjúntela a la tarjeta NIC del sistema físico.
8. Inicie la máquina virtual.
9. Deje que el sistema instale los nuevos controladores y realice un reinicio si el sistema se lo solicita.
10. Desinstale el software de Citrix Provisioning que hubiera presente en el dispositivo de destino y, a continuación, reinicie el dispositivo.
11. Opcional: Instale los servicios de integración de Hyper-V. Estos servicios solo son necesarios si el archivo VHDX resultante debe ser un archivo de arranque en los sistemas físicos y virtuales. Con la máquina virtual encendida, vaya a **Actions**, elija **Insert Integration Services set up disk** y realice la instalación.
12. Instale el software de dispositivo de destino de Citrix Provisioning.
13. Elija vincular Citrix Provisioning con la tarjeta NIC inactiva (la tarjeta NIC física del dispositivo de destino original). Al instalar el software de dispositivo de destino en sistemas NT6.x dentro de un entorno con varias tarjetas de interfaz de red (NIC), se pueden usar todas las NIC disponibles. Por lo tanto, `bindcfg.exe` ya no es necesario y ya no se instala con el software de dispositivo de destino.
14. Apague la máquina virtual.
15. Vaya a las propiedades de la máquina virtual (**Panel de acciones > Configuración**) y configúrela para que arranque primero con la tarjeta NIC heredada.
16. Vuelva a transferir el archivo VHDX (`newvDisk.vhdx`) al servidor de aprovisionamiento.
17. Desde la consola de Citrix Provisioning:
 - a) Agregue el archivo VHDX a la base de datos de Citrix Provisioning con la opción de menú **Add existing vDisk**.
 - b) Agregue la máquina virtual de Hyper-V a la lista de dispositivos de destino.
 - c) Asocie el disco virtual a los dispositivos de destino pertinentes.
 - d) Establezca el modo del disco virtual en **Standard Image**.
18. Inicie el dispositivo de destino físico y, a continuación, inicie la máquina virtual de Hyper-V.

Se ha actualizado el disco virtual original y también se ha creado una imagen común entre el equipo físico y la máquina virtual.

Actualizar un disco virtual por copia inversa de imágenes

Actualice mediante el restablecimiento de imágenes solo si ninguno de los otros dos métodos de actualización de discos virtuales se puede utilizar en la implementación.

El método de actualización mediante restablecimiento de la imagen inicial que seleccione depende de la implementación de Citrix Provisioning existente y de los requisitos de red.

Actualizar disco virtual con control de versiones

Este método de actualización de discos virtuales se puede seleccionar al actualizar los discos virtuales de la versión 6.x a la más reciente del software del dispositivo de destino. Este método restablece las imágenes a una versión de mantenimiento del disco virtual, lo que permite que los dispositivos de producción sigan ejecutándose y arrancando desde la versión de producción del disco virtual. Después de promover la versión actualizada del disco virtual a la versión de producción, los dispositivos de destino arrancan, o bien se reinician, desde la versión de disco virtual actualizada.

Requisitos previos de actualización:

- Actualizar todos los servidores de Citrix Provisioning
- Actualizar las consolas de Citrix Provisioning
- Crear una copia de seguridad del disco virtual

Complete el procedimiento siguiente para realizar la actualización:

1. Inicie el dispositivo de mantenimiento a partir del disco virtual administrado en el **modo Maintenance**.
2. En el directorio de instalación del producto, ejecute `P2PVS.exe` para hacer una copia inversa de imagen mediante el método de imagen de volumen a volumen. Seleccione el disco virtual como el origen y el disco duro (HDD) como el destino. Si la partición de destino es cualquier otra partición que la partición 1, debe modificar los parámetros de la partición `boot.ini` o `bcedit` antes de reiniciar desde el disco duro.
3. Inicie el dispositivo de mantenimiento a partir del disco duro. No arranque con PXE.
4. En el dispositivo de mantenimiento, primero desinstale el software de la versión 6.x del dispositivo de destino y luego instale la versión más reciente del software del dispositivo de destino.
5. Ejecute el asistente Citrix Provisioning Imaging Wizard para crear una imagen del disco virtual. Cree el dispositivo de destino si no existe y asigne el disco virtual a ese dispositivo de destino.
6. Para probar la distribución por streaming de la nueva imagen de disco virtual, arranque un dispositivo de mantenimiento o prueba desde el disco virtual actualizado.

Copia inversa manual de imágenes mediante P2PVS

Cuando realice una copia inversa de imágenes manualmente con P2PVS, tenga en cuenta lo siguiente:

- Arranque el dispositivo de destino de aprovisionamiento en el disco virtual en modo Private o Maintenance.
- Instale `PVS_UpgradeWizard.exe` o `PVS_UpgradeWizard_x64.exe` desde la carpeta **Upgrade** de la imagen ISO para obtener el `P2PVS.exe` más reciente. El asistente de actualización también se puede instalar desde el metainstalador de Citrix Provisioning con la opción "Target Device Installation > Install Upgrade Wizard".

- Ejecute P2PVS.exe desde el directorio del asistente Citrix Provisioning Upgrade Wizard. De forma predeterminada, ese archivo se encuentra en C:\Archivos de programa\Citrix\Citrix Provisioning Upgrade Wizard.
- Haga clic en el menú **From**, elija **Provisioning Services vDisk** y haga clic en **Next**.
- En la pantalla de particiones, seleccione las particiones pertinentes. Se usarán todas las particiones del sistema para la copia inversa de imágenes, independientemente de si tienen una letra de unidad o no. Haga clic en **Siguiente**.
- Haga clic en **Convert** en la última página para comenzar la copia inversa de la imagen.

Nota:

La copia inversa de imágenes para sistemas BIOS no es destructiva. La tabla de particiones del sistema no se modificará. La creación de imágenes de Citrix Provisioning se basa en bloques, por lo que la tabla de particiones del disco duro local debe ser la misma que la del disco virtual.

Importante:

La copia inversa de imágenes para sistemas UEFI es destructiva. Todas las particiones en el disco duro local se destruirán y se volverán a crear en función del disco virtual.

Acerca de la copia inversa de imágenes en VM UEFI

Utilice la copia inversa de imágenes para actualizar las definiciones de antivirus y malware. UEFI no puede realizar esta tarea, ya que BIOS puede realizarla.

Al hacer copias inversas de imágenes en máquinas virtuales UEFI, tenga en cuenta lo siguiente:

- La copia inversa de imágenes de las VM UEFI solo puede hacerse manualmente mediante P2PVS.exe con uno de estos dos métodos:
 - Interfaz gráfica (GUI)
 - Línea de comandos

Importante:

Cuando use la copia inversa de imágenes en máquinas virtuales UEFI, tenga en cuenta que el proceso es destructivo: como resultado de la operación, se pierden todos los datos.

Actualización lineal automatizada

Utilice el método **Automated vDisk Upgrade** al actualizar desde las versiones 5.1.x, 5.6.x o 6.0-6.1. Utilice también este método cuando no se puede utilizar la actualización de Hyper-V. Este método de actualización usa un disco virtual existente y lo convierte a la versión del producto actual mediante el asistente Upgrade Wizard y Upgrade Manager.

Requisitos previos:

- Todas las consolas de Citrix Provisioning deben estar actualizadas.
- Todos los servidores de Citrix Provisioning deben estar actualizados.
- Debe haberse creado una copia del disco virtual antes de la actualización.

Las actualizaciones lineales y automatizadas de disco virtual requieren que el disco virtual esté desconectado de los dispositivos de destino hasta que se complete la actualización en él. Para evitar dejar los discos virtuales sin conexión, cree un clon del disco virtual y úselo para el proceso de actualización. Posteriormente, cuando se complete el proceso de actualización, los dispositivos de destino se pueden migrar al disco virtual actualizado.

1. En el dispositivo de destino maestro o el dispositivo de mantenimiento, según la plataforma del dispositivo de destino, ejecute `PVS_UpgradeWizard.exe` o `PVS_UpgradeWizard_x64.exe`.
2. Copie el archivo `UpgradeManager61.exe` desde el directorio de instalación del producto del dispositivo de destino de Provisioning Services 6.1 al directorio de instalación del servidor de aprovisionamiento. El directorio predeterminado de instalación del producto es `C:\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning`.
3. En el servidor de aprovisionamiento, ejecute `UpgradeManager61.exe`.
4. En el dispositivo de destino maestro, ejecute `UpgradeConfig.exe` desde el acceso directo del menú **Inicio de Windows** o desde el directorio de instalación del producto:
 - a) Especifique una cuenta local con privilegios de administrador para iniciar sesión automáticamente. Esta cuenta local no puede tener una contraseña en blanco.
 - b) Especifique una partición local donde la copia inversa de imagen realizará la clonación de los datos. Se recomienda utilizar el disco duro original a partir del cual se clonó el disco virtual.

Nota: Si la partición es una unidad de disco nueva, utilice el método de actualización manual para inicializarla.
 - c) Especifique la dirección IP del servidor de aprovisionamiento y una cuenta de usuario con contraseña para conectarse a Upgrade Manager. Esta cuenta no puede tener una contraseña en blanco.
 - d) Haga clic en **OK**.
 - e) Upgrade Config comprueba varios parámetros. Si no hay errores en la comprobación, UpgradeConfig se cierra y reinicia la máquina para iniciar el script de actualización.
 - f) La máquina se reinicia varias veces y, a continuación, se muestra un mensaje para indicar que el script se completó correctamente.

Nota:

Auto Logon (el inicio de sesión automático) desaparece cuando se completa la actualización. Si utiliza Auto Logon para la implementación de discos virtuales, configúrelo.

Actualizar manualmente la versión de discos vDisk

Utilice la actualización manual como un enfoque universal para la actualización de discos vDisk, o bien cuando se cumpla alguna de estas condiciones:

- El disco virtual ha sufrido diversas modificaciones en el modo Private Image.
- El disco duro original ya no está disponible.

El método de actualización manual incluye realizar las siguientes tareas:

1. Vuelva la imagen del disco virtual al disco duro del dispositivo de destino maestro.
2. Instale el software más reciente del producto en el dispositivo de destino maestro.
3. Cree una imagen de la unidad de disco duro del dispositivo de destino en el archivo de disco virtual.
4. Arranque desde el disco virtual.

Volver a la imagen del disco duro del dispositivo de destino maestro

Existen dos procedimientos para volver la imagen de un disco virtual a la del disco duro. El procedimiento seleccionado depende del estado de la unidad de disco en la que se crea la imagen. Puede volver a la imagen del disco duro original desde el que se creó el disco virtual. Volver a la imagen del disco duro original es el método recomendado. De forma alternativa, puede volver a la imagen mediante una unidad de disco duro sin formato no inicializada.

Volver a la imagen del disco duro original desde el que se creó el disco virtual

1. Arranque desde el disco virtual en los modos Private Image o Shared Image.
2. En **Herramientas administrativas de Windows**, seleccione la opción de menú **Administración de equipos**. Aparecerá la ventana **Administración de equipos**.
3. En el árbol, vaya a **Almacenamiento** y seleccione **Administración de discos**.
4. Anote la letra de partición de la partición activa en el disco duro original. Si es un disco nuevo, dele formato antes de continuar.
5. Ejecute la utilidad **Image Builder** en el dispositivo de destino. Esta utilidad se encuentra en `\Archivos de programa\Citrix\Citrix Provisioning\P2PVS.exe`.
6. Especifique la letra de unidad de la partición recientemente creada (o la partición HDD de arranque original) como la **unidad de destino**. De forma predeterminada, la unidad de destino apunta a la primera partición del disco virtual.
7. Proceda con la clonación de la imagen del disco duro en la unidad de destino del disco virtual.
8. Para conectar el disco virtual al servidor de aprovisionamiento, en la consola, configure el dispositivo de destino para que arranque desde el disco duro y, a continuación, arranque el dispositivo de destino mediante PXE. Si este paso no se completa correctamente, el servidor de aprovisionamiento no podrá conectarse al disco virtual.

9. Desinstale el software del producto. Para obtener información detallada, consulte la [sección sobre cómo quitar Citrix Provisioning](#).

Volver a la imagen mediante un disco duro sin formato no inicializado

1. Arranque desde el disco virtual en el modo **Private Image**.
2. En **Herramientas administrativas de Windows**, seleccione la opción de menú **Administración de equipos**. Aparecerá la ventana **Administración de equipos**.
3. En el árbol, vaya a **Almacenamiento** y seleccione **Administración de discos**.
4. Cree una partición principal nueva como la primera partición, asígnele una letra de unidad y, a continuación, dele formato.
5. Haga clic con el botón secundario en la partición recientemente creada y, a continuación, elija **Marcar partición como activa**.
6. Elimine el archivo **boot.ini.hdisk** de la raíz del disco virtual.
7. Ejecute la utilidad **Image Builder** en el dispositivo de destino. Esta utilidad está en `\Program Files\Citrix\Citrix Provisioning\P2PVS.exe`.
8. Especifique la letra de unidad de destino de la partición recientemente creada (o la partición HDD de arranque original) como el disco virtual. De forma predeterminada, la unidad de destino primero apunta a la partición del disco virtual.
9. Clone la imagen del disco duro en la unidad de destino del disco virtual.
10. Para conectar el disco virtual al servidor de aprovisionamiento, en la consola, configure el dispositivo de destino para que arranque desde el disco duro y, a continuación, arranque el dispositivo de destino mediante PXE. Si este paso no se completa correctamente, el servidor de aprovisionamiento no podrá conectarse al disco virtual.
11. Desinstale el software del producto. Para obtener información detallada, consulte la [sección sobre cómo quitar Citrix Provisioning](#).

Instalar el software del dispositivo de destino maestro

Complete los siguientes pasos para instalar el software más reciente del producto en el dispositivo de destino maestro.

1. Ejecute el nuevo instalador de dispositivos de destino del servidor de Citrix Provisioning en el dispositivo de destino.
2. Inicie el dispositivo de destino mediante PXE.

Crear la imagen de la unidad de disco duro

Complete los siguientes pasos para crear la imagen del disco duro del dispositivo de destino en el archivo de disco virtual:

1. Ejecute la utilidad Image Builder en el dispositivo de destino. Esta utilidad se encuentra en \Archivos de programa\Citrix\Citrix Provisioning\P2PVS.exe.
2. Especifique la letra de unidad de la partición recientemente creada (o la partición HDD de arranque original) como la unidad de destino. De forma predeterminada, la unidad de destino apunta a la primera partición del disco virtual.
3. Clone la imagen del disco duro en la unidad de destino del disco virtual.

Arrancar desde el disco virtual

Desde la consola de Citrix Provisioning, configure que el dispositivo de destino en el servidor de aprovisionamiento arranque desde el disco virtual y, a continuación, reinicie el dispositivo de destino. Ahora el nuevo dispositivo de destino ejecuta la nueva imagen de disco virtual.

Actualizar un disco virtual de destino mediante la actualización en contexto

Use la información de este artículo para actualizar el disco virtual de un dispositivo de destino mediante el método de actualización en contexto.

Importante:

Este procedimiento de actualización solo se puede usar para dispositivos de destino de Citrix Provisioning que usen la versión 7.6.1 o una versión posterior. Para Provisioning Services 7.6.1 y versiones posteriores, el destino actualizado se instala con el *método de instalación de destinos* y no se actualiza mediante una sustitución de archivos binarios. Citrix recomienda desinstalar si utiliza la versión 7.6.0 o anterior.

Arrancar un dispositivo de destino en modo de imagen privada o versión de mantenimiento

Use la información de esta sección para arrancar el dispositivo de destino en modo de imagen privada o en modo de mantenimiento.

Sugerencia:

Haga una copia de seguridad del disco virtual antes de realizar la actualización y arrancar desde el modo Private Image.

Arrancar en modo de imagen privada

1. Apague todos los demás dispositivos.
2. Ponga el disco virtual que quiere actualizar en el modo **Private Image**:

- a) Abra el cuadro de diálogo de propiedades del disco virtual. Para ello, haga clic con el botón secundario en el disco y elija **Properties**.
 - b) En el grupo de modo de acceso **Access**, seleccione **Private Image** (dispositivo único, acceso de lectura y escritura):
3. Arranque un dispositivo de destino mediante ese disco virtual:

Arrancar en modo de mantenimiento

1. Haga clic con el botón secundario en el disco virtual en modo estándar y elija la opción **Versions...** para abrir la pantalla Versions del disco virtual.
2. Haga clic en **New** (en la parte superior derecha de la interfaz) para crear una versión de mantenimiento del disco virtual:
3. Ponga el dispositivo de destino que utiliza ese disco virtual en modo de mantenimiento. Para ello, haga clic con el botón secundario en el destino y elija la opción **Properties**.
4. Elija **Maintenance** desde el menú para seleccionar el tipo de propiedad:
5. Arranque un dispositivo de destino con la versión de disco virtual especificada.
6. Elija la **opción 1** en el menú de arranque que aparece al arrancar el dispositivo de destino:
7. La bandeja de estado de aprovisionamiento del dispositivo es similar a:

Sugerencia:

El nombre del disco virtual debe ir seguido de `.x`, donde `x` es mayor o igual que 1 y la extensión es `.avhdx` o `.avhd`.

Actualizar el software de dispositivos de destino de Citrix Provisioning

Después de arrancar un dispositivo en modo de imagen privada o en modo de mantenimiento, use la información de esta sección para actualizar el software de dispositivos de destino de Citrix Provisioning.

Para actualizar el software de dispositivos de destino de Citrix Provisioning:

1. Inicie una sesión en el dispositivo de destino mediante credenciales de inicio de sesión de administrador local.
2. Copie el archivo `PVS_Device.exe` o `PVS_Device_x64.exe` al dispositivo de destino.
3. Haga clic con el botón secundario en el instalador y elija **Ejecutar como administrador**.
4. Ejecute el instalador y elija todas las opciones como si estuviera instalando una versión limpia.

5. Haga clic en **Finalizar** para completar la actualización.
6. Apague el dispositivo de destino.
7. Abra la interfaz de la versión del disco virtual.
8. Haga clic en **Promote** para colocar el disco virtual en modo de prueba (Test) o en modo de producción (Production):

Sugerencia

El botón **New** está atenuado y no se puede acceder a él.

- a) **Test version:** Use esta versión para verificar que el disco virtual funciona correctamente antes de colocarlo en modo de producción.
- b) **Production version:** Esta versión representa la versión que utilizan todos los usuarios en una implementación completa del disco virtual en el entorno de producción.

Configuración

April 27, 2020

Use la información en esta sección para configurar la consola, la comunidad, el servidor, las colecciones de dispositivos, los dispositivos de destino y los discos vDisks. Citrix Provisioning distribuye por streaming una imagen de disco compartida (conocida como disco virtual) en un formato de solo lectura al dispositivo de destino que se encuentra en una colección. Estos dispositivos de destino se comunican con el servidor de Citrix Provisioning. Para obtener más información, consulte la [el artículo sobre la arquitectura de Citrix Provisioning](#).

Consola

April 27, 2020

Utilice la consola de Citrix Provisioning para administrar los componentes de una comunidad de servidores de aprovisionamiento. La consola puede instalarse en cualquier máquina con acceso a la comunidad. Para obtener más información, consulte [Usar la consola](#).

Iniciar la consola de Citrix Provisioning

Antes de iniciar la consola, compruebe que Stream Service se encuentre iniciado y en ejecución en el servidor de Citrix Provisioning. Stream Service se inicia automáticamente después de que se ejecute

Configuration Wizard.

Para iniciar la consola desde el menú Inicio:

Seleccione **Todos los programas > Citrix > Provisioning Services > Citrix Provisioning Console**.

Aparecerá la ventana principal de la consola.

Acciones frecuentes desde la consola

Las siguientes opciones de menú son comunes en la mayoría de los objetos de la consola:

Nueva ventana desde aquí:

- Para abrir una nueva ventana de la consola, haga clic con el botón secundario en un objeto del árbol o del panel de detalles. Seleccione la opción de menú **New Window from Here**.
- Se abrirá una nueva ventana de la consola. Minimice la ventana para ver y alternar entre una o varias ventanas.

Actualizar:

- Para actualizar la información de la consola, haga clic con el botón secundario en una carpeta, un icono o un objeto y, a continuación, seleccione **Refresh**.

Exportar lista:

1. Para exportar información de la tabla del panel de detalles a un archivo delimitado por texto o por comas, seleccione **Export** en el menú **Actions**.
2. Seleccione la ubicación donde se guarda este archivo.
3. Escriba o seleccione el nombre de archivo en el cuadro de texto **File name**.
4. Seleccione el tipo de archivo en los cuadros de texto Guardar como.
5. Haga clic en **Save** para guardar el archivo.

Ayuda:

Seleccione un objeto de la consola y, a continuación, seleccione **Help** en el menú **Actions** para ver información sobre ese objeto.

Opciones de vista: Para personalizar una vista de la consola:

1. Seleccione **View** y luego seleccione **Add/Remove Columns** o **Customize**.
 - Si selecciona **Add/Remove Columns**, use los botones **Add** y **Remove** para seleccionar las columnas que quiere mostrar.
 - Si selecciona **Customize**, marque la casilla situada junto a cada opción de vista de MMC y complemento que se muestra en la ventana de la consola.
2. Haga clic en **OK**. La ventana de la consola se actualiza para mostrar las opciones seleccionadas.

Realizar tareas en la consola

Las siguientes opciones de menú son comunes cuando se realizan tareas en la consola:

- **Menú Actions:** Seleccione tareas relacionadas con los objetos en el menú **Actions**; por ejemplo, arrancar, reiniciar, enviar mensajes, ver propiedades, copiar o pegar propiedades.
- **Hacer clic con el botón secundario (menú contextual):** Haga clic con el botón secundario en un objeto administrado para seleccionar tareas relacionadas con los objetos. Para obtener una lista completa de las tareas, consulte el capítulo de administración de ese objeto en esta guía.
- **Drag and drop:** Con la función arrastrar, puede realizar de forma rápida varias tareas comunes de la consola, como:
 - Arrastrar dispositivos de destino de una colección de dispositivos y colocarlos en otra colección de dispositivos del mismo sitio con el fin de moverlos.
 - Arrastrar un disco virtual y colocarlo en una colección para asignarlo a todos los dispositivos de destino de esa colección. El disco virtual y la colección deben hallarse en el mismo sitio. La nueva asignación de disco virtual reemplaza a todas las asignaciones de disco virtual anteriores para esa colección.
 - Arrastrar un dispositivo de destino y colocarlo en una vista del árbol de la consola para agregarlo a esa vista. Arrastrar un servidor de aprovisionamiento de un sitio y colocarlo en otro sitio. **Nota:** Se pierden todas las asignaciones de disco virtual específicas de este servidor y toda la información guardada en el almacén.
- **Copiar y pegar:** Seleccione un objeto en la ventana de la consola y, a continuación, utilice las opciones de **copiar y pegar** del menú contextual para copiar rápidamente una o varias propiedades de un disco virtual, un servidor de aprovisionamiento o un dispositivo de destino y pegarlas a uno o varios discos virtuales, servidores de aprovisionamiento o dispositivos de destino existentes. Para copiar las propiedades de un tipo de objeto y pegarlas en varios objetos del mismo tipo:
 1. En el árbol o en el panel de detalles, haga clic con el botón secundario en el objeto que contiene las propiedades que desea copiar y seleccione **Copy**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Copy** específico del objeto.
 2. Marque la casilla situada junto a cada una de las propiedades del objeto que quiere copiar y, a continuación, haga clic en **OK**.
 3. En el árbol de la consola, expanda el directorio donde reside el objeto para que esos objetos se muestren en el árbol o en el panel de detalles.
 4. Haga clic con el botón secundario en el objeto del árbol o del panel de detalles en el que quiere pegar las propiedades y, a continuación, seleccione **Paste**.
- **Vistas:** Cree vistas que contengan los dispositivos de destino para mostrar solamente los dispositivos de destino que quiera ver o sobre los cuales quiera realizar las tareas. Agregar dispositivos de destino a una vista es una manera fácil y rápida de realizar tareas en los miembros de esa vista (por ejemplo, arrancar, reiniciar, apagar o enviar mensajes).

Las vistas pueden crearse al nivel de un sitio o una comunidad. Para realizar una tarea en los miembros de una vista:

1. Haga clic con el botón secundario sobre el icono de las vistas y, a continuación, seleccione la opción de menú **Create View**. Aparecerá el cuadro de diálogo **View Properties**.
2. Escriba el nombre y una descripción de la nueva vista en los cuadros de texto correspondientes y, a continuación, seleccione la ficha **Members**.
3. Para agregar dispositivos de destino a esta vista, haga clic en el botón **Add**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Select Target Devices**.
4. Si quiere crear la vista a nivel de la comunidad, seleccione el sitio donde residen los dispositivos de destino. Si quiere crear la vista a nivel del sitio, la información del sitio ya se encuentra completada.
5. En el menú, seleccione la colección de dispositivos a la que quiere agregar los miembros de los dispositivos de destino.
6. Seleccione los dispositivos de destino que se muestran en la lista y, a continuación, haga clic en **OK**.
7. Si es necesario, continúe agregando dispositivos de destino de diferentes colecciones de dispositivos de un mismo sitio.
8. Haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo.

Para obtener más información sobre las vistas, consulte [Administrar vistas](#).

Configurar el programa de arranque desde la consola

Cuando un servidor de Citrix Provisioning inicia un dispositivo de destino, descarga un archivo de arranque mediante el agente de inicio administrado (MBA) de Citrix Provisioning o la ROM de arranque compatible con PXE. Es necesario configurar este archivo de modo que contenga la información necesaria para comunicarse con los servidores de aprovisionamiento. Se utiliza el cuadro de diálogo **Configure Bootstrap** para definir las direcciones IP de hasta cuatro servidores de aprovisionamiento en el archivo de arranque.

Nota:

Para ver otros métodos de arranque, consulte [Usar Manage Boot Devices Utility](#).

El cuadro de diálogo **Configure Bootstrap** contiene las siguientes fichas:

- General
- Target device IP (IP del dispositivo de destino)
- Server lookup (Buscar servidor)
- Options (Opciones)

Ficha General

Campo	Descripción
Bootstrap file (Archivo del programa de arranque)	Se muestra el archivo de arranque seleccionado. Si quiere seleccionar otro archivo de arranque a configurar, haga clic en el botón Add o en el botón Read Servers from **Database** .
IP settings (Parámetros de IP)	La dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y el puerto de cuatro servidores de aprovisionamiento, como máximo, que procesan el inicio de sesión.
Add	Haga clic en el botón Add para agregar un nuevo servidor de aprovisionamiento al archivo. Puede especificar un máximo de cuatro servidores de aprovisionamiento.
Edit (Modificar)	Resalte un servidor de aprovisionamiento en la lista y, a continuación, haga clic en el botón Edit para modificar los parámetros de IP de ese servidor.
Remove	Seleccione un servidor de aprovisionamiento en la lista y, a continuación, haga clic en el botón Remove para eliminar ese servidor de la lista de servidores de aprovisionamiento disponibles.
Move up (Subir) y Move down (Bajar)	Seleccione un servidor de aprovisionamiento y, a continuación, haga clic en estos botones para subirlo o bajarlo en la lista de servidores. El orden en el que aparecen los servidores en la lista determina el orden en que se accede a ellos si fallan.

Campo	Descripción
Read Servers from Database (Leer servidores desde la base de datos)	Para rellenar el archivo de arranque con los parámetros de Stream Service IP ya configurados en la base de datos, haga clic en el botón Read Servers from **Database** . Este proceso vacía la lista y luego la rellena con los cuatro primeros servidores encontrados en la base de datos.

Ficha Target device IP

Campo	Descripción
Use DHCP to retrieve target device IP (Usar DHCP para obtener la dirección IP del dispositivo de destino)	Seleccione esta opción para obtener la dirección IP del dispositivo de destino; este es el método predeterminado.
Use static target device IP (Usar una dirección IP estática de dispositivo de destino)	La selección de este método requiere identificar el dominio, el DNS primario y el secundario.

Ficha Server lookup

- **Use DNS:** Seleccione esta opción para utilizar DNS para buscar el servidor. El nombre de host aparecerá en el cuadro de texto Host name. Si se selecciona esta opción y la opción **Use DHCP to retrieve Device IP**, configure el servidor DHCP para proporcionar el servidor DNS.

Nota:

Si utiliza la función de alta disponibilidad, especifique hasta cuatro servidores de aprovisionamiento para el mismo nombre de host en el servidor DNS.

- **Use static IP:** Utilice la dirección IP estática del servidor de aprovisionamiento desde el cual quiere realizar el arranque. Si selecciona esta opción, haga clic en **Add** para introducir la siguiente información del servidor: dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, puerto (el predeterminado es 6910). A continuación, haga clic en **OK** para salir del cuadro de diálogo.

Nota:

Si utiliza la función de alta disponibilidad (HA), especifique hasta cuatro servidores de

aprovisionamiento. Si utiliza la alta disponibilidad, especifique solamente uno. Utilice los botones **Move Up** y **Move Down** para determinar el orden de arranque de los servidores. El primer servidor de la lista será aquel desde el cual intentará arrancar el dispositivo de destino.

Ficha Options

Campo	Descripción
Verbose mode	Seleccione la opción Verbose Mode si desea supervisar el proceso de arranque del dispositivo de destino (opcional) o ver los mensajes del sistema.
Interrupt Safe Mode	Seleccione Interrupt Safe Mode si se producen errores en el dispositivo de destino al comenzar el proceso de arranque.
Advanced memory support	Este parámetro permite que el programa de arranque admita las nuevas versiones del sistema operativo de Windows. Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Inhabilite este parámetro solamente si el dispositivo de destino se bloquea o se comporta de forma errática en la primera fase de arranque.

Campo	Descripción
Network recovery method	<p>Este campo incluye: Restore Network Connections. Al seleccionar esta opción, el dispositivo de destino intenta de forma indefinida restablecer su conexión con el servidor de aprovisionamiento. Reboot to Hard Drive: Debe existir una unidad de disco duro en el dispositivo de destino. Al seleccionar esta opción, se indica al dispositivo de destino que ejecute un reinicio del hardware para forzar un reinicio cuando no pueda restablecer la comunicación. El usuario determina la cantidad de segundos que se deben esperar para el reinicio. Si no se puede establecer la conexión de red, se produce un error en PXE y el sistema se reinicia en el disco duro local. La cantidad predeterminada de segundos es 50 para admitir las configuraciones de alta disponibilidad.</p>
Logging polling timeout	<p>Introduzca el tiempo, en milisegundos, entre los reintentos de sondeo de los servidores de aprovisionamiento. Se envía un paquete de solicitud de inicio de sesión a cada servidor de forma secuencial. Se utiliza el primer servidor que responda. En sistemas que no sean de alta disponibilidad, este tiempo de espera simplemente define la frecuencia con la que reintentar el único servidor de Provisioning disponible con la solicitud de inicio de sesión inicial. Este tiempo de espera define la velocidad con que la rutina de rotación pasa de un servidor a otro intentando encontrar un servidor activo. El intervalo válido es de 1000 a 60 000 milisegundos.</p>

Campo	Descripción
Login general timeout	Introduzca el tiempo de espera en milisegundos para todos los paquetes de inicio de sesión asociados. No incluya el tiempo de espera de sondeo inicial del inicio de sesión. Este tiempo de espera es mayor que el tiempo de espera del sondeo. El servidor necesita tiempo para contactar con todos los servidores asociados, algunos de los cuales pueden estar inactivos, y solicitar reintentos y tiempos de espera a los demás servidores. Este proceso determina si están conectados o no. El intervalo válido es de 1000 a 60 000 milisegundos.

Configurar el archivo del programa de arranque

1. En la consola, seleccione un servidor de aprovisionamiento dentro de la carpeta **Servers**, y luego seleccione **Configure Bootstrap** en el panel **Actions** o en el menú contextual. Aparecerá el cuadro de diálogo **Configure Bootstrap**.

Seleccione el archivo de arranque copiado al directorio que seleccionó durante la configuración del servidor de Citrix Provisioning. El servidor devuelve la lista de archivos de programas de arranque que se encuentran en **Citrix Provisioning Program Data**. Como resultado, el servidor debe estar activo para que aparezca el elemento de menú **Configure Bootstrap**.

Importante:

Si existe una versión anterior de Citrix Provisioning instalada en este servidor, debe cambiar la ubicación predeterminada:

```
1 C:\\Program Files\\Citrix\\Citrix Provisioning
```

por:

```
1 C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Citrix\\  
Citrix Provisioning\\Tftpboot
```

Si no se cambia la ubicación predeterminada, el archivo del programa de arranque no se puede configurar en la consola y no pueden iniciarse los dispositivos de destino. Aparecerá el mensaje de error “Missing TFTP”.

Si ha instalado la consola en otra máquina, seleccione la ruta del servidor remoto de aprovisionamiento (que incluye servicios de arranque instalados).

2. El asistente Configuration Wizard escribe la lista de direcciones IP en la base de datos del servidor. Si selecciona **Read Servers from Database**, se obtiene el primer conjunto de IP y puerto para el servidor y se coloca en la lista. Este paso se realiza solo cuando la lista esté vacía o cuando se quiera reemplazar la lista entera por valores nuevos. Estos valores se configuran en la sección **Streaming network cards** de la página “Network Communications” del asistente Configuration Wizard. Citrix Provisioning usa la primera tarjeta de red seleccionada.
3. Elija una de las siguientes opciones:
 - Seleccione la opción **Verbose Mode** si quiere supervisar el proceso de arranque del dispositivo de destino (opcional). Esta opción habilita el sistema de mensajería en el dispositivo de destino.
 - Seleccione **Interrupt Safe Mode** si el dispositivo de destino se bloquea al comenzar el proceso de arranque.
 - Seleccione la opción **Advanced Memory Support** para permitir que el programa de arranque admita las nuevas versiones del sistema operativo de Windows. Advanced Memory Support está habilitado de forma predeterminada. Inhabilite este parámetro solamente si el dispositivo de destino se bloquea o se comporta de forma errática en la primera fase de arranque.
4. Seleccione uno de los siguientes métodos de recuperación de red (Network Recovery Methods):
 - Restore Network Connections: Al seleccionar esta opción, el dispositivo de destino intenta de forma indefinida restaurar la conexión con el servidor de Citrix Provisioning.
 - Reboot to Hard Drive: Al seleccionar esta opción se indica al dispositivo de destino que restablezca el hardware. Este proceso fuerza un reinicio después de no conseguir restablecer las comunicaciones durante una cantidad definida de segundos. El usuario determina la cantidad de segundos que se deben esperar para el reinicio. Si no se puede establecer la conexión de red, se produce un error en PXE y el sistema se reinicia en el disco duro local. La cantidad predeterminada de segundos es 50. Haga clic en el botón **Browse** para buscar y seleccionar la carpeta creada en el Paso 1, o introduzca una ruta completa o un nombre UNC.

Importante:

Si la partición que contiene los discos virtuales se formatea como un sistema de archivos FAT, se muestra un mensaje con la advertencia de que eso podría reducir el rendimiento. Se recomienda utilizar NTFS para formatear la partición que contiene los discos virtuales. No cambie la dirección en el campo **Port**.

Todos los servicios de arranque (PXE, TFTP) deben estar en la misma tarjeta NIC (IP). No

obstante, Stream Service puede estar en una tarjeta NIC diferente. Stream Service permite enlazarse a varias direcciones IP (tarjetas NIC).

5. Configure las siguientes opciones:

Login Polling Timeout

Introduzca el tiempo, en milisegundos, entre los reintentos de sondeo de servidores. Se envía un paquete de solicitud de inicio de sesión a cada servidor de forma secuencial. Se utiliza el primer servidor que responda. Este tiempo de espera simplemente define la frecuencia con la que se puede reintentar el único servidor disponible con la solicitud de inicio de sesión inicial. Este tiempo de espera define la velocidad con la que la rutina de rotación pasa de un servidor a otro intentando encontrar un servidor activo. El intervalo válido es de 1000 a 60 000 milisegundos.

Login General Timeout

Introduzca el tiempo de espera en milisegundos para todos los paquetes de inicio de sesión asociados. No incluya el tiempo de espera de sondeo inicial del inicio de sesión. El intervalo válido es de 1000 a 60 000 milisegundos.

6. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Habilitar E/S asíncronas mediante la consola de Citrix Provisioning

Habilite la funcionalidad de streaming de E/S asíncronas para un disco virtual directamente desde la consola de Citrix Provisioning. En la pantalla de propiedades del disco virtual, seleccione **Asynchronous IO**.

Sugerencia:

Para obtener más información, consulte [Mejorar el rendimiento con streaming de E/S asíncronas](#).

Comunidad

April 27, 2020

Use la información indicada en esta sección para configurar una comunidad de servidores desde la consola de Citrix Provisioning. Esta sección contiene información acerca de estos elementos:

- Ficha General
- Ficha Security
- Ficha Groups
- Ficha Licensing

- Ficha Options
- Ficha Virtual Disk Version
- Ficha Status
- Ficha Problem Report

En las siguientes tablas, se identifican y se describen las propiedades que aparecen en cada ficha del cuadro de diálogo **Farm Properties**.

Ficha General

Campo	Descripción
Nombre	Introduzca o modifique el nombre de esta comunidad.
Descripción	Introduzca o modifique una descripción para esta comunidad.

Ficha Security

Campo	Descripción
Botón Add	Haga clic en el botón Add para aplicar privilegios de administrador de comunidades a un grupo. Seleccione cada casilla junto a los grupos a los que aplicar los privilegios de administrador de comunidades.
Botón Remove	Haga clic en el botón Remove para eliminar grupos de los grupos con privilegios de administrador de comunidades. Marque la casilla de los grupos a los que no aplicar los privilegios de administrador de comunidades.

Ficha Groups

Campo	Descripción
Botón Add	Haga clic en el botón Add para abrir el cuadro de diálogo Add System Groups . Para ver todos los grupos de seguridad, deje el cuadro de texto con el valor predeterminado *. Para ver los grupos, escriba parte del nombre con caracteres comodín "*". Por ejemplo, si quiere ver MY_DOMAIN\Builtin\Users, escriba: User*, Users o ser. Sin embargo, si escribe MY_DOMAIN\Builtin*, verá todos los grupos, no solamente aquellos en la ruta MY_DOMAIN\Builtin. Marque la casilla de cada grupo que se incluya en esta comunidad. Nota: El filtrado de grupos se introdujo en la versión 5.0 SP2 para aumentar la eficacia.
Botón Remove	Haga clic en el botón Remove para eliminar grupos existentes de esta comunidad. Resalte los grupos a los que no se aplican privilegios.

Ficha Licensing

Campo	Descripción
Nombre del servidor de licencias	Escriba el nombre del servidor de licencias Citrix en este cuadro de texto.
Puerto del servidor de licencias	Escriba el número de puerto que utiliza el servidor de licencias o acepte el valor predeterminado, que es 27000.

Ficha Options

Campo	Descripción
Auto add	Cuando utilice esta función, seleccione el sitio que van a utilizar los nuevos dispositivos de destino. Si se selecciona No default site , se utiliza el sitio del servidor de Citrix Provisioning que se conecta al dispositivo de destino. Utilice el parámetro No default site si la comunidad cuenta con servidores PXE/TFTP en el ámbito de sitio. Importante: Habilite esta función al agregar nuevos dispositivos de destino. Habilitar esta función puede provocar que se agreguen equipos sin la aprobación de un administrador de comunidades.
Auditorías	Habilite o inhabilite la función de auditoría para esta comunidad.
Disponibilidad de bases de datos sin conexión	Habilite o inhabilite la opción que admite bases de datos sin conexión. Esta opción permite que los servidores de esta comunidad utilicen una instantánea de la base de datos cuando se pierde la conexión.

Ficha Virtual Disk Version

Campo	Descripción
Alert if number of versions from base image exceeds:	Configure una alerta para avisar si se supera un número determinado de versiones a partir de la imagen base.

Campo	Descripción
Default access mode for new merge versions	Seleccione el modo de acceso que desea utilizar para la versión del disco virtual después de completarse una fusión. Las opciones incluyen: Maintenance (Mantenimiento), Test (Prueba, opción predeterminada) o Production (Producción). Nota: Si el modo de acceso se establece en Production y ya existe una versión de prueba, el estado de la versión fusionada resultante se establece automáticamente en <i>Maintenance</i> o <i>Test</i> . Si ya existe una versión de mantenimiento, no se realizará la fusión automática.
Merge after automated virtual disk update, if over alert threshold	Habilite la fusión automática. Habilite la función de fusión automática si el número o las versiones de disco virtual supera el umbral configurado para la alerta. El valor mínimo es 3 y el valor máximo es 100.

Ficha Status

Campo	Descripción
Status of the farm	Proporciona información sobre el estado de la base de datos e información sobre los derechos de acceso de grupo que se utilizan.

Ficha Problem Report

Campo	Descripción
My Citrix Name	Introduzca su nombre de usuario de Citrix .
Password	Introduzca la contraseña asociada al nombre de usuario de Citrix.
Confirm Password	Confirme la contraseña asociada al nombre de usuario de Citrix.

Nota:

La contraseña no se guarda porque se adquiere un token de inicio de sesión. Para obtener más información, consulte [Notificar problemas mediante CIS](#).

Usar la consola para configurar una comunidad

Ejecute Configuration Wizard en un servidor de aprovisionamiento para crear una comunidad, agregar nuevos servidores de aprovisionamiento a una comunidad existente o reconfigurar un servidor de aprovisionamiento existente.

Si todos los servidores de aprovisionamiento de la comunidad comparten parámetros (como la información del almacén y del sitio), plantéese [ejecutar de manera silenciosa el asistente Configuration Wizard](#).

Parámetros de Configuration Wizard

Antes de ejecutar Configuration Wizard, deberá realizar las siguientes selecciones:

- Topología de red
- Identificar la comunidad
- Identificar la base de datos
- Identificar el sitio
- Parámetros del servidor de licencias de Citrix
- Seleccionar **Network Cards** para Stream Service
- Configurar el servidor del programa de arranque

Nota:

Si se producen errores durante el procesamiento, el registro se escribe en un archivo ConfigWizard.log, que se encuentra en C:\ProgramData\Citrix\Citrix Provisioning.

Sugerencia:

El asistente de configuración (Configuration Wizard) se ha modificado en la versión 7.12 para admitir la función de streaming de Linux. Consulte el artículo de instalación para obtener información sobre el [componente de streaming de Linux](#).

Iniciar el asistente de configuración

Configuration Wizard se inicia automáticamente después de instalar el software de Citrix Provisioning. El asistente también se puede abrir seleccionando **Inicio > Todos los programas > Citrix > Citrix Provisioning > Citrix Provisioning Configuration Wizard**.

Topología de red

Siga los pasos de configuración de red a continuación.

1. Seleccione el servicio de red para proporcionar las direcciones IP.

Nota: Si es posible, utilice servicios de red existentes. Si no se pueden utilizar los servicios de red existentes, seleccione instalar los servicios de red que están disponibles durante el proceso de instalación.

Para suministrar direcciones IP a los dispositivos de destino, seleccione una de las siguientes opciones de servicio de red:

- Si el servicio del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) se encuentra en este servidor, seleccione el botón de opción junto a uno de los siguientes servicios de red para utilizar y, a continuación, haga clic en **Next**:
 - Microsoft DHCP
 - Servicio BOOTP de Citrix Provisioning
 - Otro servicio BOOTP o DHCP
 - Si el servicio DHCP no se encuentra en este servidor, seleccione el botón de opción junto a **The service is running on another computer** y, a continuación, haga clic en **Next**.
2. Seleccione el servicio de red para proporcionar la información de arranque de PXE.

Cada dispositivo de destino descarga un archivo de arranque desde un servidor TFTP.

Seleccione el servicio de red para proporcionar la información de arranque de PXE a los dispositivos de destino:

- Si utiliza Citrix Provisioning para entregar información de arranque PXE, seleccione **The service that runs on this computer**. Seleccione una de las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en **Next**:
 - Microsoft DHCP (opciones 66 y 67)
 - Servicio PXE de Citrix Provisioning
- Si Citrix Provisioning no proporciona la información de arranque de PXE, seleccione la opción **The information is provided by a service on another device** y, a continuación, haga clic en **Next**.

Identificar la comunidad

1. Seleccione una de las siguientes opciones de comunidad:

- Farm is already configured

Seleccione esta opción para reconfigurar una comunidad existente y continúe al procedimiento *Configurar los parámetros de cuenta de usuario*. Esta opción solo aparece si la comunidad ya existe.

- Create the farm
 - a) En el cuadro de diálogo **Farm Configuration**, seleccione el botón de opción **Create Farm** para crear una comunidad y, a continuación, haga clic en **Next**.
 - b) Utilice el botón **Browse** para buscar las instancias y las bases de datos de SQL existentes en la red o bien, escriba el nombre y la instancia del servidor de bases de datos. Si quiere, introduzca el **número de puerto TCP** que se utilizará para comunicarse con este servidor de base de datos.

Nota: El nombre de la base de datos y el nombre de la comunidad combinados no deben superar los 54 caracteres. Si contiene más caracteres, el nombre de la comunidad aparece como una entrada cortada en la pantalla **Existing Farms**.
 - c) Para activar la creación de reflejo de la base de datos, habilite la opción **Specify database mirror failover partner**. Utilice el botón **Browse** para identificar los nombres de la instancia y del servidor de bases de datos de conmutación por error. Si quiere, introduzca el **número de puerto TCP** que quiere utilizar para comunicarse con este servidor.
 - d) Haga clic en **Next** para continuar al siguiente paso y seleccionar la ubicación de la base de datos.
- Join an existing farm
 - a) En el cuadro de diálogo **Farm Configuration**, seleccione el botón de opción **Join Existing Farm** para agregar este servidor de aprovisionamiento a la comunidad existente y, a continuación, haga clic en **Next**.
 - b) Utilice el botón **Browse** para buscar la base de datos de SQL y la instancia correspondiente en la red.
 - c) Seleccione el nombre de la comunidad que se muestra de forma predeterminada o desplácese para seleccionar la comunidad a la que desea unirse.

Nota: Un servidor puede contener más de una comunidad. Esta configuración es común en las implementaciones de prueba.
 - d) Para habilitar la creación de reflejos de la base de datos, habilite la opción **Specify database mirror failover partner**. Escriba o utilice el botón **Browse** para identificar los nombres de la instancia y del servidor de bases de datos de conmutación por error. Si quiere, introduzca el **número de puerto TCP** que quiere utilizar para comunicarse con este servidor.
 - e) Haga clic en **Siguiente**.
 - f) Seleccione una de las siguientes opciones de sitio y, a continuación, haga clic en **Next**:
 - Existing Site: En el menú, seleccione un sitio para unirse a él.
 - New Site: Cree un sitio mediante la introducción del nombre de un nuevo sitio y una colección.

Continúe y defina la configuración de las cuentas de usuario.

Identificar la base de datos

Existe una sola base de datos en una comunidad. Para identificar la base de datos:

1. Si aún no se ha seleccionado la ubicación del servidor de bases de datos ni la instancia, complete el siguiente procedimiento.
 - a) En el cuadro de diálogo **Database Server**, haga clic en **Browse** para abrir el cuadro de diálogo **SQL Servers**.
 - b) En la lista de servidores SQL, seleccione el nombre del servidor donde existe esta base de datos. Especifique la instancia que se va a utilizar (para utilizar la instancia predeterminada, SQLEXPRESS, deje vacío el nombre de la instancia). En un entorno de prueba, esta puede ser una base de datos preconfigurada.
Nota: Al volver a ejecutar Configuration Wizard para agregar entradas de base de datos para servidores de aprovisionamiento, se rellenan los cuadros de texto **Server Name** e **Instance Name**. De forma predeterminada, SQL Server Express se instala como una instancia denominada *SQLEXPRESS*.
 - c) Haga clic en **Siguiente**. Si esta base de datos es una nueva comunidad, vaya al procedimiento *Definir una comunidad*.
2. Para cambiar la base de datos por una base de datos nueva
 - a) En el servidor de bases de datos anterior, realice una copia de seguridad de la base de datos en un archivo.
 - b) En el nuevo servidor de bases de datos, restaure la base de datos del archivo de copia de seguridad.
 - c) Ejecute Configuration Wizard en cada servidor de Citrix Provisioning.
 - d) Seleccione **Join existing farm** en el cuadro de diálogo **Farm Configuration**.
 - e) Introduzca la nueva instancia y el nuevo servidor de la base de datos en el cuadro de diálogo **Database Server**.
 - f) En el cuadro de diálogo **Existing Farm**, seleccione la base de datos restaurada.
 - g) En el cuadro de diálogo **Site**, seleccione el sitio al que pertenecía el servidor de aprovisionamiento.
 - h) Haga clic en **Next** hasta que finalice Configuration Wizard.
3. Defina una comunidad. Seleccione el grupo de seguridad que quiera utilizar:
 - Usar grupos de Active Directory para la seguridad
Nota: Cuando seleccione el grupo de Active Directory para que actúe como el administrador de comunidades en el menú, las opciones incluyen todos los grupos a los que pertenece el usuario actual. Esta lista incluye los grupos integrados, que son locales para la máquina actual. Evite utilizar estos grupos como administradores, excepto en los entornos de prueba. Además, tenga en cuenta que algunos nombres de grupo pueden ser

confusos y dar la impresión de ser *grupos de dominio*, cuando en realidad son *grupos de dominio locales*. Por ejemplo, `ForestA.local/Builtin/Administrators`.

- Use Windows groups for security

4. Haga clic en **Siguiente**.

Continúe y seleccione el servidor de licencias.

Crear un almacén para una comunidad nueva

Es posible crear un almacén y asignarlo al servidor de Citrix Provisioning que se esté configurando:

Nota: Configuration Wizard solamente permite que se cree un servidor o se una a un almacén existente, si es nuevo en la base de datos. Si ya existe un servidor en la base de datos y se vuelve a unir a una comunidad, es posible que Configuration Wizard solicite que el usuario se una a un almacén o cree uno. Durante este proceso, se omite la selección.

1. En la página **New Store**, asigne un nombre al nuevo almacén.
2. Busque o introduzca la ruta predeterminada (por ejemplo: `C:\PVSSStore`) que quiere utilizar para acceder a este almacén y, a continuación, haga clic en **Next**. Si selecciona una ruta no válida, aparece un mensaje de error. Vuelva a introducir una ruta válida y continúe. La ubicación de la memoria caché de escritura predeterminada para el almacén se encuentra debajo de la ruta del almacén, por ejemplo: `C:\PVSSStore\WriteCache`.

Identificar el sitio

Al unirse a una comunidad existente, identifique el sitio al que pertenece este servidor de aprovisionamiento. Para ello, cree un sitio o seleccione uno que exista ya en la comunidad. Cuando se crea un sitio, se crea automáticamente una colección de dispositivos de destino predeterminada para ese sitio.

Seleccionar el servidor de licencias

1. Introduzca el nombre (o la dirección IP) y el número de puerto del servidor de licencias (el valor predeterminado es 27 000). El servidor de aprovisionamiento debe poder comunicarse con el servidor de licencias para obtener las licencias de producto correspondientes.
2. Puede marcar la casilla **Validate license server version and communication**. Esta opción comprueba que el servidor de licencias pueda comunicarse con este servidor y que se utiliza la versión correspondiente del servidor de licencias. Si el servidor no puede comunicarse con el servidor de licencias o se utiliza una versión incorrecta del servidor de licencias, se muestra un mensaje de error. No se puede continuar.
3. Haga clic en **Next** para continuar con los parámetros de la cuenta de usuario.

Configurar parámetros de la cuenta de usuario

Los servicios Stream y SOAP se ejecutan en una cuenta de usuario. Configure los roles de base de datos Data Reader y Data Writer automáticamente mediante Configuration Wizard para proporcionar, a esta cuenta de usuario, privilegios de acceso a la base de datos.

1. En el cuadro de diálogo **User Account**, seleccione la cuenta de usuario donde ejecutar los servicios Stream y SOAP:
 - Network service account (cuenta local con privilegios mínimos que se autentica en la red como cuenta de máquina de dominio de los equipos).
 - Specified user account (se requiere cuando se utiliza un **recurso compartido** de Windows; una cuenta de usuario de dominio o grupo de trabajo). Escriba el nombre de usuario, el dominio y la contraseña en los cuadros de texto correspondientes.
2. Haga clic en **Next** y, a continuación, continúe con la selección de las tarjetas de red para Stream Service.

Cuentas de servicio administradas de grupo (gMSA)

Citrix Provisioning admite cuentas de servicio administradas de grupo, llamadas Group Managed Service Accounts (gMSA). Las gMSA son cuentas de dominio administradas que proporcionan la administración automática de contraseñas y la administración simplificada de SPN en varios servidores.

Crear certificados autofirmados para el streaming de Linux

Al configurar el streaming de escritorios Linux, los dispositivos de destino Linux deben vincularse con el servidor SOAP de aprovisionamiento a través de una conexión SSL. El certificado de la entidad de certificación (CA) debe estar presente tanto en el servidor de aprovisionamiento como en el dispositivo de destino.

Mediante el asistente Citrix Provisioning Configuration Wizard, puede agregar el certificado correcto desde el contenedor SOAP de aprovisionamiento, específicamente para escritorios Linux.

Crear certificados autofirmados con PoSH

Para crear un certificado:

1. Utilice el siguiente comando de PowerShell (como administrador) para crear un certificado autofirmado que se colocará en el contenedor SOAP de Provisioning:

```
1 #New-SelfSignedCertificate - Type SSLServerAuthentication - Container
  PVSSoap - Subject "CN=PVS-01.fqdn" - CertStoreLocation "Cert:\
  LocalMachine\My" - KeyExportPolicy Exportable
```

Importante:

Este comando requiere PowerShell 5.0 o posterior. Windows Server 2012 viene con PowerShell 4.0, que no acepta el comando descrito en esta sección.

2. Importe el certificado generado en el almacén de Entidad de certificación raíz de confianza de la máquina local desde el almacén Personal.
3. Ejecute Citrix Provisioning Configuration Wizard. En el diálogo SOAP SSL Configuration, elija el certificado recién generado resaltado en azul y continúe con el asistente:

Sugerencia:

La primera vez que se carga la página **SOAP SSL Configuration**, el certificado aparece resaltado, con lo que parece estar seleccionado. Compruebe que el certificado está seleccionado, aparece como un elemento azul en la tabla.

Seleccione las tarjetas de red para Stream Service

1. Marque la casilla de verificación situada junto a cada una de las tarjetas de red que puede utilizar Stream Service.
2. En el cuadro de texto "First communications port:," introduzca el número de puerto base que quiere utilizar para las comunicaciones de red.

Nota:

Se requiere un mínimo de 20 puertos dentro del intervalo. Todos los servidores de aprovisionamiento de una comunidad deben utilizar las mismas asignaciones de puerto.

3. Seleccione el puerto del servidor SOAP (el puerto predeterminado es 54321) que desea utilizar para acceder a la consola y, a continuación, haga clic en **Next**.

Continúe para seleccionar el servidor del programa de arranque.

Configurar el servidor del programa de arranque

1. Seleccione el servidor del programa de arranque. Para utilizar el servicio TFTP en este servidor de aprovisionamiento:
 - a) Seleccione la opción Use the TFTP Service y, a continuación, introduzca o busque el archivo de arranque. La ubicación predeterminada es: C:\Documents and Settings\All Users\ProgramData\Citrix\Provisioning Services\Tftpboot.
Si existe una versión anterior de Citrix Provisioning instalada en este servidor, la ubicación predeterminada es:
C:\Archivos de programa\Citrix\Provisioning Services\TftpBoot

Ejecute Configuration Wizard para cambiar la ubicación predeterminada a:

C:\Documents and Settings\Todos los usuarios\ProgramData o ApplicationData\Citrix\Provisioning Services\Tftpboot

Si no se cambia la ubicación predeterminada, el archivo del programa de arranque no se puede configurar en la consola de Citrix Provisioning y no pueden iniciarse los dispositivos de destino. Aparecerá el mensaje “Missing TFTP”.

b) Haga clic en **Siguiente**.

2. Seleccione los **servidores de Provisioning** que quiere utilizar para el proceso de arranque:

a) Utilice el botón **Add** para agregar más servidores de aprovisionamiento a la lista, el botón **Edit** para modificar la información existente o “Remove” para eliminar el servidor de la lista. Utilice los botones **Move up** o **Move down** para cambiar el orden de preferencia de arranque de los servidores. La longitud máxima para el nombre del servidor es 15 caracteres. No introduzca el **FQDN** (nombre de dominio completo) para el nombre del servidor. En una implementación de alta disponibilidad, es necesario seleccionar al menos dos servidores de aprovisionamiento como servidores de arranque.

b) Si quiere, seleccione la dirección IP del servidor de aprovisionamiento desde donde los dispositivos de destino arrancan y, a continuación, haga clic en **Advanced**. Aparecerá la lista **Advanced Stream Servers Boot List**.

En la siguiente lista se describen los parámetros de configuración avanzada que se pueden elegir. Después de realizar las selecciones, haga clic en **OK** para salir del cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en **Next** para continuar.

- **Verbose mode:** Seleccione la opción “Verbose mode” si quiere supervisar el proceso de arranque del dispositivo de destino (opcional) o ver los mensajes del sistema.
- **Interrupt safe mode:** Seleccione **Interrupt Safe Mode** si se producen errores en el dispositivo de destino al comenzar el proceso de arranque. Permite depurar los controladores de los dispositivos de destino que presentan problemas de tiempo o de comportamiento en el arranque.
- **Advanced memory support:** Este parámetro permite que el programa de arranque admita las nuevas versiones del sistema operativo de Windows. Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Inhabilite esta configuración en versiones de sistema operativo Windows Server de 32 bits que no admiten PXE. Inhabilítela también si el dispositivo de destino se bloquea o se comporta de forma errática en la primera fase de arranque.
- **Network recovery method:**

- **Restore Network Connections:** Al seleccionar esta opción, el dispositivo de destino intenta de forma indefinida restaurar su conexión con el servidor de aprovisionamiento.

Nota:

Como el campo **Seconds** no corresponde, se vuelve inactivo cuando se selecciona la opción **Restore Network Connections**.

- **Reboot to Hard Drive:** Debe existir una unidad de disco duro en el dispositivo de destino. Al seleccionar esta opción, se indica al dispositivo de destino que ejecute una tarea de reinicio del hardware para forzar un reinicio cuando no pueda restablecer la comunicación durante una cantidad determinada de segundos. El usuario determina la cantidad de segundos que se deben esperar para el reinicio. Si no se puede establecer la conexión de red, se produce un error en PXE y el sistema se reinicia en el disco duro local. La cantidad predeterminada de segundos es 50 para admitir las configuraciones de alta disponibilidad.
 - **Logon polling timeout:** Introduzca el tiempo, en milisegundos, entre los reintentos de sondeo de los servidores de aprovisionamiento. Se envía un paquete de solicitud de inicio de sesión a cada servidor de forma secuencial. Se utiliza el primer servidor que responda. Si no existen configuraciones de HA, este tiempo de espera simplemente define la frecuencia con la que debe reintentarse el único servidor de Provisioning disponible con la solicitud de inicio de sesión inicial. Este tiempo de espera define la velocidad con la que la rutina por rotación (round robin) pasa de un servidor a otro intentando encontrar un servidor activo. El intervalo válido es de 1000 a 60 000 milisegundos.
 - **Log in general timeout:** Introduzca el tiempo de espera en milisegundos para todos los paquetes de inicio de sesión asociados, excepto el tiempo de espera del sondeo del inicio de sesión inicial. Este tiempo de espera es mayor que el tiempo de espera del sondeo porque el servidor de aprovisionamiento necesita tiempo para contactar con todos los servidores asociados, algunos de ellos son inaccesibles. Los servidores inaccesibles requieren reintentos y tiempos de espera por parte del servidor de aprovisionamiento a los demás servidores de aprovisionamiento para determinar si están activos. El intervalo válido es de 1000 a 60 000 milisegundos.
3. Compruebe que todos los parámetros de configuración sean correctos y, a continuación, haga clic en **Finish**.

Las opciones de un programa de arranque pueden reconfigurarse seleccionando la opción **Configure Bootstrap** en el menú **Actions** de la consola de Provisioning Services.

Servidor

April 27, 2020

Por regla general, se llevan a cabo las siguientes tareas para configurar los servidores de Citrix Provisioning en la comunidad.

Importante:

Después de realizar cambios en las propiedades de un servidor de aprovisionamiento, reinicie

Stream Service para implementar esos cambios. Tenga cuidado al reiniciar los servicios. Si los dispositivos de destino están conectados al servidor, los cambios pueden impedir que el dispositivo se vuelva a conectar. El campo **IP address** de la ficha **Network** debe reflejar la dirección IP estática real del servidor.

Nota:

Un único servidor de aprovisionamiento admite hasta 4095 dispositivos de destino.

Propiedades de los servidores de Provisioning

En la consola de Citrix Provisioning, el cuadro de diálogo **Server Properties** permite modificar los parámetros de los servidores de aprovisionamiento. Para ver las propiedades existentes, elija uno de los siguientes métodos:

- Resalte un servidor de aprovisionamiento y, a continuación, seleccione **Properties** en el menú **Actions**.
- Haga clic con el botón secundario en un servidor de aprovisionamiento y seleccione **Properties**.
- Si el panel de detalles está abierto, resalte un servidor de aprovisionamiento y, a continuación, seleccione el elemento de menú **Properties** de la lista de acciones.

El cuadro de diálogo **Server Properties** incluye las siguientes fichas:

- General
- Network
- almacenes
- Options (Opciones)
- Captura de registros

Sugerencia:

Citrix Provisioning muestra un mensaje cuando los cambios realizados en el cuadro de diálogo **Server Properties** requieren un reinicio del servidor.

Ficha General

Campo	Descripción
Name and description	Contiene el nombre del servidor de aprovisionamiento y una breve descripción. La longitud máxima para el nombre del servidor es 15 caracteres. No introduzca el FQDN para el nombre del servidor.

Campo	Descripción
Power rating	Se asigna una clasificación de capacidad a cada servidor, que posteriormente se utiliza para determinar el servidor que se encuentra menos ocupado. El administrador define la escala que se va a utilizar. Por ejemplo, un administrador puede clasificar todos los servidores en una escala de 1 a 10 o de 100 a 1000. En una escala de 1 a 10, un servidor con un 2 se considera el doble de eficaz que un servidor con un 1. Por lo tanto, se le asignaría el doble de dispositivos de destino. Al utilizar una escala de 100 a 1000, un servidor con una potencia de 200 se considera el doble de potente que un servidor con una puntuación de 100. Por lo tanto, también se le asignaría el doble de dispositivos de destino. Al usar el parámetro predeterminado de 1,0 para todos los servidores, la carga de dispositivos es uniforme en todos los servidores. En este caso, el algoritmo de equilibrio de carga no representa la capacidad de cada servidor. Las clasificaciones pueden oscilar entre 0,1 y 1000,0, donde 1,0 es el valor predeterminado.
Log events to the server's event log	Seleccione esta opción si quiere que los eventos de este servidor de aprovisionamiento se registren en el registro de eventos de Windows.

Ficha Server

Puede acceder a estas opciones en la ventana **Advanced Server Properties** (Propiedades avanzadas del servidor).

Campo	Descripción
Threads per port	Indica la cantidad de subprocesos en la agrupación de subprocesos que recibieron los paquetes UDP de servicio en un puerto UDP determinado. Los parámetros razonables oscilan entre cuatro y ocho. Cuanto mayor es la cantidad de subprocesos, mayor es la cantidad de solicitudes de dispositivos de destino que se pueden procesar simultáneamente, pero también es mayor el consumo de recursos del sistema.
Buffers per thread	Indica la cantidad de búferes de paquetes asignados a cada subproceso en una agrupación de subprocesos. La cantidad de búferes por subproceso debe ser lo suficientemente grande como para permitir que un solo subproceso lea una transacción de E/S desde un dispositivo de destino. Los búferes por subproceso se configuran idealmente como <code>IOBurstSize / MaximumTransmissionUnit + 1</code> . Si se establece un valor demasiado grande, se consume memoria adicional, pero la eficacia es la misma. Si se establece un valor demasiado pequeño, se consume menos memoria RAM, pero la eficacia se ve afectada desfavorablemente.

Campo	Descripción
Server cache timeout	<p>De forma periódica, cada servidor registra información de estado en la base de datos de Citrix Provisioning. Esta información de estado registra la fecha y la hora en cada escritura. Si la información de estado en la base de datos es más reciente que los segundos especificados en el tiempo de espera de la caché del servidor, un servidor se considera accesible por el resto de servidores de la comunidad. Cada servidor de la comunidad intenta escribir su información de estado cada 2 segundos; es decir, dos veces más rápido que el valor de tiempo de espera. Un valor menor de tiempo de espera de caché del servidor permite que los servidores detecten servidores sin conexión de forma más rápida, a expensas de un procesamiento adicional de la base de datos. Un valor mayor de tiempo de espera de caché del servidor reduce la carga de la base de datos, a expensas de un período más prolongado para detectar los servidores perdidos.</p>

Campo	Descripción
Local and concurrent I/O limits	<p>Controla la cantidad de transacciones de E/S simultáneas y pendientes que se pueden enviar a un dispositivo de almacenamiento determinado. Un dispositivo de almacenamiento se define como una letra de unidad local (por ejemplo, C: o D:) o como la base de una ruta UNC, por ejemplo, \nombreDeServidor. Como Citrix Provisioning es un servicio con numerosos subprocesos, es capaz de enviar cientos de solicitudes de E/S simultáneas a un dispositivo de almacenamiento determinado. El dispositivo genera estas solicitudes y las procesa cuando el tiempo lo permite. Algunos dispositivos de almacenamiento, principalmente los recursos compartidos de red de Windows, no funcionan bien con esta gran cantidad de solicitudes simultáneas. Estos pueden interrumpir las conexiones, o bien demorar demasiado tiempo para procesar las transacciones en ciertas circunstancias. Puede lograr un mejor rendimiento con estos tipos de dispositivos al regular las transacciones de E/S simultáneas. Un dispositivo local es uno que comienza con una letra de unidad. Un dispositivo remoto es uno que comienza con un nombre de servidor UNC. Definir un dispositivo es una forma sencilla de lograr límites separados para los recursos compartidos de red y las unidades locales. Si una máquina lenta proporciona un recurso compartido de red o la máquina contiene unidades lentas, es necesario utilizar un recuento de 1 a 3 para el límite remoto. Esta configuración logra el mejor rendimiento con el recurso compartido. Si utiliza unidades locales rápidas, puede establecer un valor bastante alto para el recuento local. Solo las pruebas empíricas proporcionarán la configuración óptima para un entorno de hardware determinado. La configuración de los recuentos en 0 inhabilita la función y permite que Citrix Provisioning se ejecute sin límites. Esta puede ser la configuración deseada para aquellas unidades locales</p>

Campo	Descripción
-------	-------------

Ficha Network

Campo	Descripción
-------	-------------

Maximum transmission unit

Indica la cantidad de bytes que puede contener un solo paquete UDP. Para Ethernet estándar, el valor predeterminado es el correcto. Si el entorno de funcionamiento es una WAN, debe utilizar un valor menor para evitar la fragmentación de IP. Actualmente, Citrix Provisioning no admite la fragmentación y el reensamblado de IP. Si utiliza un dispositivo o una capa de software que agrega bytes a cada paquete por razones de seguridad, se necesita un valor menor. Si toda la infraestructura admite paquetes gigantes, puede establecer el valor de MTU en 50 bytes menos que el tamaño máximo del paquete gigante a fin de lograr una velocidad de transmisión de red mucho más alta.

Campo	Descripción
I/O burst size	Especifica la cantidad de bytes que se transmiten en una única transacción de lectura/escritura antes de que se envíe una confirmación desde el servidor o el dispositivo. Cuanto más grande es el estallido de E/S, más alta es la velocidad de transmisión hacia un dispositivo individual, pero mayor es la carga sobre la infraestructura de red y el servidor. Asimismo, los estallidos de E/S de mayor magnitud aumentan las posibilidades de pérdida de paquetes y los reintentos costosos. Los estallidos de E/S más pequeños reducen la velocidad de transmisión de la red de un solo cliente, aunque también reducen la carga del servidor. Los estallidos de E/S también reducen la posibilidad de reintentos. El tamaño de "I/O Burst Size" o "MTU" debe ser ≤ 32 ; es decir, un estallido de E/S puede contener hasta 32 paquetes antes de requerir una confirmación.
Socket communications	Habilita E/S sin bloqueo para las comunicaciones de red.

Ficha Pacing

Campo	Descripción
Boot pause records	Indica la cantidad de tiempo que el dispositivo permanece en pausa si se alcanza el límite máximo de arranque de dispositivos. El dispositivo muestra un mensaje al usuario y espera antes de intentar continuar con la operación de arranque. El dispositivo continúa consultando al servidor cada vez que se cumplen los segundos de pausa de arranque hasta que el servidor permite su arranque.

Campo	Descripción
Maximum boot time	Indica la cantidad de tiempo que un dispositivo se considera en estado de arranque. Una vez que se haya iniciado el proceso de arranque, el dispositivo se muestra en este estado hasta que transcurre el tiempo de arranque máximo para ese dispositivo. Cuando finaliza este período, el dispositivo deja de considerarse en estado de arranque aunque el dispositivo no haya finalizado el arranque. El tiempo máximo de arranque es el límite de tiempo por dispositivo en estado de arranque según la velocidad de arranque.
Maximum devices booting	Indica la cantidad máxima de dispositivos que un servidor arranca al mismo tiempo antes de pausar nuevos dispositivos de arranque. La cantidad de dispositivos de arranque debe estar por debajo de este límite para que el servidor permita el arranque de dispositivos adicionales.
Ritmo de creación de discos virtuales	Indica el intervalo de velocidad que se debe aplicar al crear un disco virtual en este servidor de aprovisionamiento. Los valores más altos aumentan el tiempo de creación de discos virtuales, pero reducen el consumo de recursos del servidor de aprovisionamiento para que los dispositivos de destino se ejecuten con eficacia de forma permanente.

Ficha Device

Campo	Descripción
License timeout	Indica la cantidad de tiempo transcurrido, desde el último registro, que un dispositivo de destino conserva una licencia antes de liberarla para que la use otro dispositivo de destino. Si un dispositivo de destino se apaga de manera anormal (por ejemplo, por pérdida de energía), la licencia correspondiente se conserva durante el tiempo especificado.

Ficha Network

Campo	Descripción
Dirección IP	Se muestran las direcciones IP que Stream Service debe usar para que un dispositivo de destino se comunice con este servidor de aprovisionamiento. Al agregar un servidor nuevo, introduzca la dirección IP válida para él. Con la información de la dirección IP, también aparecen los siguientes campos: Add: Agregar una dirección IP para el servidor seleccionado. Edit:** Abre el cuadro de diálogo de la dirección IP para poder cambiar la dirección IP del servidor seleccionado. Remove:** Elimina la dirección IP seleccionada de la lista de direcciones IP disponibles para el servidor de aprovisionamiento seleccionado.
Puertos	Introduzca el primer y el último número de puerto UDP para indicar el intervalo de puertos que Stream Service debe utilizar en las comunicaciones con los dispositivos de destino. Nota: El valor mínimo es cinco puertos en un rango. El primer número de puerto predeterminado es 6910 y el último es 6930.

Ficha Stores

Campo	Descripción
almacenes	Ofrece una lista de todos los almacenes (nombres lógicos que representan rutas físicas a discos virtuales disponibles para este servidor de aprovisionamiento). Este campo incluye las siguientes opciones: Add : Abre el cuadro de diálogo Store Properties . Se incluyen un almacén nuevo y las propiedades de ese almacén en la lista de almacenes, lo que sobrescribe la ruta predeterminada. Edit : Abre el cuadro de diálogo Store Properties para poder cambiar las propiedades del almacén. Seleccione un almacén existente y, a continuación, haga clic en Edit para cambiar las propiedades de ese almacén. Remove:** Elimina el almacén seleccionado de la lista de almacenes disponibles para este servidor de aprovisionamiento.

Campo	Descripción
Store Properties (Propiedades del almacén)	<p>Incluye los siguientes campos: Store: El nombre del almacén. Este campo aparece cuando se modifica un almacén existente. Para un almacén nuevo, seleccione el almacén en el menú. Path used to access the store:** La ruta al almacén solo se requiere si quiere sobrescribir la “ruta predeterminada” configurada en las propiedades del almacén. Si la ruta predeterminada en las propiedades del almacén es válida para este servidor, deje en blanco la ruta del almacén en las propiedades del almacén del servidor. Nota: Si quiere definir una ruta de invalidación en el cuadro de diálogo Properties del servidor, establezca esa ruta antes de crear una versión del disco virtual. Como la información de esta ruta se almacena y se indica en la información de encabezado de <code>.vhdx</code>, es posible que se produzcan resultados inesperados si se cambia la ruta después de definir la versión. Write cache paths: Haga clic en los botones Add o Edit para abrir el cuadro de diálogo Write cache path y, a continuación, introduzca la ruta de la memoria caché de escritura para este almacén. Seleccione una ruta existente de la lista y, a continuación, haga clic en Remove para eliminar la asociación de las rutas al almacén. Utilice los botones Move Up y Move Down para cambiar el orden de prioridad de las rutas de la memoria caché. Si se realiza una configuración de alta disponibilidad (HA), el orden de las rutas de la memoria caché en la lista debe ser el mismo para cada servidor.</p>

Ficha Options

Campo	Descripción
Active Directory	Automate computer account password updates: Si los dispositivos de destino son miembros de un dominio y requieren la renegociación de las contraseñas de equipo entre Windows Active Directory y los dispositivos de destino, seleccione Automate computer account password updates . Utilice el control deslizante para establecer la cantidad de días entre la renegociación.
Habilitar actualizaciones automáticas de discos virtuales	Seleccione esta opción para permitir que los discos virtuales se actualicen de forma automática y, a continuación, establezca la hora del día en que se deben buscar las actualizaciones.

Ficha Logging

Campo	Descripción
Logging level	Seleccione una de las siguientes opciones de nivel de registro: TRACE: En el nivel TRACE, se registran todas las operaciones válidas. DEBUG:** En el nivel DEBUG, se registran detalles relacionados con una operación específica y es el nivel de registro más alto. Si el registro se establece en DEBUG, se muestran todos los demás niveles de información de registro en el archivo de registro. INFO: Nivel predeterminado de captura de registro. El nivel INFO registra información sobre el flujo de trabajo que, por lo general, explica la forma en que se producen las operaciones. WARNING:** En el nivel WARNING, se registra información sobre una operación que se ha completado correctamente, pero presenta algunos problemas. ERROR. El nivel ERROR registra información sobre una operación que ha generado una condición de error. **FATAL. El nivel FATAL registra información sobre una operación de la que el sistema no se puede recuperar.
File size maximum	Introduzca el tamaño máximo que un archivo de registro puede alcanzar antes de que se cree un archivo nuevo.
Backup files maximum	Introduzca la cantidad máxima de archivos de registro de copia de seguridad que se deben conservar. Cuando se alcanza esta cantidad, se elimina automáticamente el archivo de registro más antiguo.

Copiar y pegar propiedades

Para copiar las propiedades de un servidor de aprovisionamiento a otro:

1. Haga clic con el botón secundario en el servidor de aprovisionamiento desde el que copiar las propiedades y seleccione **Copy server properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Copy Server**

Properties.

2. Marque la casilla ubicada junto a cada una de las propiedades que quiere copiar, o bien, haga clic en el botón **Select all** para copiar todas las propiedades.
3. Haga clic en **Copy**. Haga clic con el botón secundario en el servidor de aprovisionamiento al que quiere copiar las propiedades y seleccione **Paste**.

Configurar manualmente los servidores de Citrix Provisioning

Si está configurando un servidor remoto de aprovisionamiento o tiene requisitos especiales, es necesario configurar e iniciar manualmente Stream Services. Ejecute el asistente Configuration Wizard en los servidores remotos de aprovisionamiento para garantizar que todos los parámetros se configuren adecuadamente. Si no se ejecuta este asistente Configuration Wizard, no se puede asignar un disco virtual.

Ejecutar el asistente de configuración de nuevo

Configuration Wizard puede utilizarse al actualizar Stream Service cuando se cambia la dirección IP del servidor de aprovisionamiento. Si cambia la dirección IP del servidor de aprovisionamiento por algún motivo, vuelva a ejecutar el asistente de configuración y elija la nueva dirección IP cuando se le solicite. Cuando se completa Configuration Wizard, se reinician las direcciones IP adecuadas en la configuración y se reinicia Stream Service.

Iniciar y configurar Stream Service manualmente

Después de configurar Stream Service, se debe iniciar el servicio para que se aplique el cambio. Se recomienda configurar el servicio para que se inicie automáticamente cada vez que se inicie un servidor de aprovisionamiento.

Nota:

Configuration Wizard inicia y configura los servicios necesarios para que se inicien automáticamente. Si necesita iniciar y configurar manualmente los servicios, siga las instrucciones de esta sección. Si necesita iniciar y configurar manualmente los servicios.

Inicie Stream Service para que funcione el servidor de aprovisionamiento. Inicie los siguientes servicios de arranque si aún no se han iniciado:

- Servicios BOOTP o PXE
- Servicio TFTP

Para iniciar manualmente los servicios:

1. En el menú **Inicio** de Windows, seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en **Panel de control**.
2. En **Panel de control**, haga doble clic en el icono **Herramientas administrativas**.
3. En la ventana “Herramientas administrativas”, haga doble clic en el icono **Servicios**. Aparecerá la ventana **Servicios**.
4. En la ventana **Servicios**, haga clic con el botón secundario en el servicio que quiere iniciar y después haga clic en **Iniciar**.

Para configurar manualmente los servicios, de modo que se inicien de forma automática al arrancar el servidor de aprovisionamiento:

1. En el menú **Inicio** de Windows, seleccione **Configuración** y, a continuación, haga clic en **Panel de control**.
2. En **Panel de control**, haga doble clic en el icono **Herramientas administrativas**.
3. En la ventana “Herramientas administrativas”, haga doble clic en el icono **Servicios**. Aparecerá la ventana **Servicios**.
4. Haga clic con el botón secundario en el servicio que desea configurar y, a continuación, seleccione **Propiedades**.
5. Cambie el **tipo de inicio** a **Automático** para que el servicio se inicie automáticamente cada vez que arranque el sistema.

Eliminar un servidor de aprovisionamiento

En ocasiones, deberá eliminar un servidor de aprovisionamiento en la lista de los servidores disponibles de una comunidad.

Nota:

Para poder eliminar un servidor de aprovisionamiento, debe definir el servidor como inactivo o desconectarlo; de lo contrario, no se mostrará la opción de menú **Delete**. Stream Service no puede eliminarse.

Al eliminar un servidor de aprovisionamiento, no se ven afectados los archivos de imagen de disco virtual ni el contenido de las unidades del servidor. Sin embargo, se pierden todas las rutas hacia los archivos de imagen de disco virtual en ese servidor.

Una vez eliminado un servidor, ya no se asignan dispositivos de destino a ningún archivo de imagen de disco virtual en ese servidor. Los registros del dispositivo de destino permanecen almacenados en la base de datos de la unidad LAN virtual, pero el dispositivo no puede acceder a ningún disco virtual que haya estado asociado al servidor eliminado.

Nota:

Si existen discos virtuales asociados al servidor de aprovisionamiento que se elimina, se recomienda crear copias de seguridad y almacenarlas en el directorio del disco virtual antes de la eliminación.

Para eliminar un servidor de aprovisionamiento:

1. En la consola de Citrix Provisioning, resalte el servidor de aprovisionamiento a eliminar y, a continuación, seleccione **Show connected devices** en el menú **Actions**, el menú contextual o el panel **Actions**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Connected Target Devices**.
2. En la tabla **Target Device**, resalte todos los dispositivos de la lista y, a continuación, haga clic en **Shutdown**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control**.
3. Escriba un mensaje para notificar a los dispositivos de destino que el servidor de aprovisionamiento va a apagarse.
4. Desplácese para seleccionar la cantidad de segundos de retraso posteriores a la recepción del mensaje.
5. Si Stream Service se está ejecutando en el servidor de aprovisionamiento, deténgalo. Para obtener más información, consulte [Iniciar, reiniciar o detener Stream Service](#).
6. Cancele la asignación de todos los dispositivos de destino que hubiera asignados al servidor de aprovisionamiento.
7. Resalte el servidor de aprovisionamiento a eliminar y, a continuación, elija la opción **Delete** en el menú **Actions**, el menú contextual o el panel **Actions**. Aparecerá un mensaje para confirmar la eliminación.
8. Haga clic en **Yes** para confirmar la eliminación. Se eliminará el servidor de aprovisionamiento y desaparecerá de la consola.

Para retirar un servidor Provisioning:

1. Compruebe si alguno de los clientes aprovisionados pertenece al servidor Provisioning que desea quitar. Si existe un cliente aprovisionado, apáguelo.
2. Si los clientes aprovisionados pertenecen a varios servidores, detenga Stream Service.
3. En la consola de Citrix Provisioning del servidor aprovisionado restante, el servidor aparece como inactivo o sin conexión. Seleccione el servidor, haga clic con el botón secundario y seleccione **Delete** en el menú contextual.
4. Apague el sistema o desinstale el servidor Provisioning.

Iniciar, detener o reiniciar un servidor

Sugerencia:

Es posible que iniciar, detener o reiniciar Citrix Provisioning provoque un comportamiento inesperado. Para obtener más información, consulte [Servidores](#).

Para iniciar, detener o reiniciar Citrix Provisioning Services en un servidor de aprovisionamiento:

1. Resalte el servidor de aprovisionamiento en la consola y, a continuación, seleccione la opción de menú **Stream Services** en el menú **Actions**, el menú contextual o el panel **Actions**. Aparece el cuadro de diálogo **Server**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones de menú:
3. Resalte los servidores de aprovisionamiento que quiera configurar y, a continuación, haga clic en el botón de esa acción.
4. Haga clic en **Close** para cerrar el cuadro de diálogo.

Campo	Descripción
Iniciar	Inicia Stream Service.
Stop	Coloca el servidor de aprovisionamiento en modo de desconexión.
Reiniciar	Después de modificar los parámetros de un servidor de aprovisionamiento (por ejemplo, tras agregar o eliminar direcciones IP), reinicia Stream Service.

Consideraciones importantes

Para iniciar o detener SOAP o Stream Services en un servidor de aprovisionamiento, debe tener permisos de Windows. La causa de esta limitación es un problema de seguridad de Windows.

Para resolver este problema, instale la herramienta `subinacl` desde el [sitio de Microsoft](#) y use esta línea de comandos para definir los permisos en Stream Service:

```
1 subinacl /service streamservice /grant=NetworkService=TOP
```

La consola de Citrix Provisioning no se puede reiniciar ni detener

En algunos casos, la consola puede fallar al reiniciar o detener servicios cuando se ejecuta un servicio Stream con una cuenta de servicio de red. Cuando la consola falla, el servicio aparece en estado iniciado, pero la consola impide reiniciar o detener Stream Service.

Sugerencia:

De forma predeterminada, una cuenta de servicio de red no tiene permisos para iniciar/detener

servicios.

Por ejemplo, si los servicios están configurados con una cuenta de servicios de red, al ejecutar el asistente de configuración se produce una condición de error. El estado aparece como “en ejecución” y realizando el streaming del disco virtual, pero el servicio no puede reiniciarse ni detenerse:

Puede resolver este problema al asociar Stream Service a una cuenta concreta que tenga los permisos necesarios para acceder a la base de datos. Si los servicios están configurados con una cuenta específica (por ejemplo, `anuj.com\administrator`), el estado aparece como iniciado. Puede reiniciar o detener los servicios desde la consola de aprovisionamiento:

Abrir todos los puertos predeterminados del Firewall de Windows que usa el servidor de aprovisionamiento

Ahora, la instalación del servidor de Citrix Provisioning incluye la opción de abrir todos los puertos predeterminados para servidores que tiene el Firewall de Windows. Esta configuración es útil para los administradores que quieran facilitar el proceso de instalación abriendo automáticamente todos los puertos de Citrix Provisioning, sin especificar manualmente qué puertos abrir.

Durante la instalación, utilice una de las siguientes opciones en la pantalla de instalación de **puertos predeterminados del firewall**:

- Automatically open all Citrix Provisioning ports (Abrir automáticamente todos los puertos de Citrix Provisioning)
- I will open the CPV ports manually (Abriré manualmente los puertos de Citrix Provisioning)

Sugerencia:

La pantalla solo está disponible si el Firewall de Windows está activo.

colecciones de dispositivos

April 27, 2020

Las propiedades de la colección de dispositivos se encuentran en las siguientes fichas:

- General
- Security
- Auto-Add

Ficha General

Campo	Descripción
Nombre	El nombre de esta colección de dispositivos.
Descripción	Describe esta colección de dispositivos.
Template target device	Para utilizar los parámetros de un dispositivo de destino existente como la plantilla, seleccione ese dispositivo en el menú y, a continuación, haga clic en OK .

Ficha Security

Campo	Descripción
Groups with Device Administrator access (Grupos con acceso de administrador de dispositivos)	Asigne o anule la asignación de administradores de dispositivos a esta colección mediante las opciones Add o Remove. Los administradores de dispositivos pueden realizar tareas en todas las colecciones de dispositivos sobre las que tienen privilegios.
Groups with Device Operator access (Grupos con acceso de operador de dispositivos)	Asigne o anule la asignación de operadores de dispositivos a esta colección mediante las opciones Add o Remove. Los operadores de dispositivos tienen los siguientes privilegios: iniciar y reiniciar un dispositivo de destino, apagar un dispositivo de destino, ver las propiedades del dispositivo de destino, ver las propiedades del disco virtual para los dispositivos de destino asignados

Ficha Auto-Add

Campo	Descripción
Template target device	Muestra el nombre del dispositivo de destino. O si se seleccionó previamente un dispositivo o <code>\<No template device></code> si no se seleccionó un dispositivo. Utilice el menú para seleccionar el dispositivo que quiere usar como la plantilla para agregar dispositivos nuevos a esta colección. Para ver las propiedades de un dispositivo seleccionado, haga clic en Properties (aparecerá un cuadro de diálogo de solo lectura).
Prefix	Introduzca un prefijo estático que permita identificar todos los dispositivos que se agreguen a esta colección. Por ejemplo, "Madrid" para indicar los dispositivos ubicados en Madrid. El prefijo puede usarse con un sufijo, pero no es necesario si se suministra un sufijo. El nombre completo del dispositivo puede tener 15 caracteres (longitud de prefijo + longitud de número + longitud de sufijo) como máximo. Por ejemplo, los siguientes nombres de dispositivo se consideran válidos: Madrid000Piso2 (prefijo, número de incremento de longitud y sufijo proporcionados. Se ha alcanzado el máximo de 15 caracteres), Madrid000 (no se ha proporcionado sufijo), 000Piso2 (no se ha proporcionado prefijo). El prefijo no puede terminar con un dígito. La combinación de prefijo y sufijo debe ser exclusiva en cada colección.

Campo	Descripción
Number Length (Longitud de números)	Introduzca la longitud del número incremental que desea asociar con los dispositivos agregados a esta colección. Este número aumenta a medida que se agregan dispositivos. Por ejemplo, si la longitud del número se establece en “3”, Citrix Provisioning comienza a asignar nombres a los dispositivos desde el número “001”. Deja de asignar nombres o agregar dispositivos después de alcanzar el número “999”. Habilite la opción “Zero fill” para agregar automáticamente la cantidad necesaria de ceros anteriores a la longitud de un número. Por ejemplo, si la longitud del número es igual a “3”, el número del primer dispositivo de destino asignado es “001”. Habilite la opción “Zero fill” para agregar automáticamente la cantidad necesaria de ceros anteriores a la longitud de un número. Por ejemplo, si la longitud del número se establece en “4”, el número del primer dispositivo de destino asignado es “0001”. La longitud del número debe tener 3 dígitos como mínimo y 9 dígitos como máximo.
Suffix	Introduzca un sufijo estático que permita identificar todos los dispositivos que se agreguen a esta colección. Por ejemplo, Madrid001 Piso2 puede resultar útil para indicar el nivel donde residen estos dispositivos. El sufijo puede usarse con un prefijo, pero no es necesario si se suministra un prefijo. El nombre completo del dispositivo puede tener 15 caracteres (longitud de prefijo + longitud de número + longitud de sufijo) como máximo. El sufijo no puede empezar con un dígito. La combinación de prefijo y sufijo debe ser exclusiva en cada colección.

Campo	Descripción
Last incremental number (Último número incremental)	Indica el último número incremental que se asignó al nombre de un dispositivo en esta colección. Este número puede restablecerse a "0", pero no puede ser inferior al número más alto para la misma combinación de prefijo/sufijo.

Crear una colección de dispositivos

Para crear una colección de dispositivos:

1. En la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en la carpeta **Device Collections** donde residirá la nueva colección y, a continuación, seleccione la opción de menú **Create device collection**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Device Collection Properties**.
2. En la ficha **General**, escriba un nombre para esta nueva colección de dispositivos en el cuadro de texto **Name**. Incluya una descripción de esta colección en el cuadro de texto **Description** y, a continuación, haga clic en la ficha **Security**.
3. En la lista **Device Administrators**, haga clic en **Add**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Add Security Group**.
4. Para asignar el rol Device Administrator a un grupo, escriba o seleccione el dominio y el nombre de grupo correspondientes en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en **OK**.
5. Puede repetir los pasos 2 y 3 para continuar con la asignación de grupos como administradores de dispositivos.
6. En la lista **Device Operators**, haga clic en **Add**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Add Security Group**.
7. Para asignar el rol Device Operator a un grupo, escriba o seleccione el dominio y el nombre de grupo correspondientes en el cuadro de texto y, a continuación, haga clic en **OK**.
8. Si lo desea, repita los pasos 2 y 3 para continuar con la asignación de grupos como operadores de dispositivos.
9. Haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo.

Eliminar una colección de dispositivos

La eliminación de una colección de dispositivos elimina todos los registros de miembro de los dispositivos de destino que hubiera en la colección. Los registros se pueden volver a crear al agregarlos manualmente o mediante la función de incorporación automática.

Sugerencia

Al eliminar un dispositivo de destino, también se elimina ese dispositivo de todas las vistas con las que estaba asociado.

Si los dispositivos de destino son miembros de colecciones dentro de un mismo sitio, los miembros de una colección pueden moverse a otras colecciones. Una vez que se haya movido una colección a otra, se puede eliminar la colección original. Cuando necesite mover una colección de dispositivos a un sitio diferente o el sitio se vuelve obsoleto, utilice las funciones de exportación e importación para agregar los dispositivos a una colección de otro sitio. A continuación, se puede eliminar la colección original.

Para eliminar una colección de dispositivos:

1. En el árbol de la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en la carpeta de la colección a eliminar y, a continuación, seleccione la opción de menú **Delete**. Aparece un mensaje de confirmación.
2. Haga clic en **OK** para eliminar esta colección. La colección ya no se mostrará en el árbol de la consola.

dispositivos de destino

April 27, 2020

Después de instalar y configurar los componentes de aprovisionamiento, se crea un disco virtual a partir del disco duro de un dispositivo. Este disco se crea a partir de una instantánea de la imagen del sistema operativo y de las aplicaciones y, a continuación, se almacena esa imagen como un archivo de disco virtual en la red. El dispositivo que se utiliza durante este proceso se denomina dispositivo de destino maestro. Los dispositivos que utilizan esos discos virtuales se denominan dispositivos de destino.

Configurar dispositivos de destino que utilizan discos virtuales

Citrix Virtual Apps and Desktops con tecnología de discos virtuales es una solución de virtualización de escritorios empresarial de alto rendimiento que permite el acceso VDI a los usuarios que requieren escritorios personalizados mediante la asignación de máquinas virtuales estáticas y agrupadas.

Los dispositivos de destino que usan discos Personal vDisk se crean con el [asistente Citrix Virtual Apps and Desktop Setup Wizard](#). En una comunidad de Citrix Provisioning, el asistente crea y agrega dispositivos de destino con discos Personal vDisk a una colección existente del sitio. A continuación, asigna un disco virtual en modo compartido a dicho dispositivo.

El asistente también crea máquinas virtuales para asociarlas a cada dispositivo. Existe un tipo de catálogo en Citrix Studio que permite mantener la asignación de usuarios a escritorios (asignación estática). Se asignan los mismos escritorios a los mismos usuarios en sesiones posteriores. Además, el asistente crea un disco de almacenamiento dedicado (antes del inicio de sesión) para cada usuario, para que puedan almacenar las opciones personalizadas en dicho escritorio. Las personalizaciones pueden incluir cualquier cambio que se realice a la imagen de disco virtual o el escritorio, que no se haya realizado como resultado de una actualización de imagen. Estas personalizaciones pueden ser parámetros de aplicaciones, adiciones, eliminaciones, cambios o documentos.

Los dispositivos de destino que usan discos Personal vDisk solo pueden heredar propiedades de otro dispositivo que use discos Personal vDisk.

Sugerencia:

Use el cuadro de diálogo **Device with Personal vDisk Properties** para configurar, ver o modificar las propiedades de un dispositivo de destino que usa un disco Personal vDisk.

Estadísticas de funcionamiento y rendimiento del dispositivo de destino

Utilice Citrix Provisioning para ver las estadísticas de rendimiento y las operaciones de los dispositivos de destino, que incluyen:

- Un proveedor WMI para obtener información estática sobre el dispositivo de destino.
- Un proveedor de contadores de rendimiento para obtener información dinámica sobre el dispositivo de destino.
- Una aplicación externa que se ejecuta en el dispositivo de destino o en la máquina remota. Esta aplicación consulta objetos mediante una API de WMI para determinar si se ejecutan en un destino aprovisionado y para recopilar información relacionada con la configuración y el estado del dispositivo.

Como parte de la instalación estándar del dispositivo de destino de Citrix Provisioning, se instala y se registra una DLL de proveedor WMI en cada dispositivo de destino aprovisionado. Esta DLL obtiene información del dispositivo de destino procedente del controlador BniStack.

Funcionamiento

El proveedor crea los objetos `PVS_Target` y `PVS_VDisk` WMI en el espacio de nombres `root/Citrix/PVS`. Cada dispositivo de destino aprovisionado tiene una única instancia del objeto `PVS_Target`. `PVS_Target` object proporciona información acerca de la versión instalada de Citrix Provisioning y estadísticas de la última operación de arranque.

Si no existe ninguna instancia de `PVS_Target` cuando el proveedor WMI consulta al dispositivo de destino, el dispositivo no es un dispositivo de destino de Citrix Provisioning o tiene una versión de

Citrix Provisioning anterior al software del dispositivo de destino.

El objeto PVS_Target

En la tabla siguiente, se ofrece información sobre el objeto [PVS_Target](#):

Nombre del elemento	Tipo	Unidad	Descripción
Target_Software_Versic	Cadena	-	Versión de destino de PVS
Boot_Time_In_Sec	Entero	segundos	El número de segundos transcurridos durante las fases de arranque del sistema operativo
Boot_Retry_Count	Entero	-	Recuento de reintentos durante el arranque
Boot_bytes_read_mb	Entero	MB	Número de bytes leídos durante el arranque
Boot_retry_written_mk	Entero	MB	Número de bytes escritos durante el arranque

El objeto PVS_VDisk

Existe una instancia del objeto [PVS_VDisk](#) en el dispositivo de destino aprovisionado. Este objeto contiene información sobre el disco virtual, el modo de caché de escritura y el tamaño del disco de caché.

En la tabla siguiente, se ofrece información sobre el objeto [PVS_VDisk](#):

Nombre del elemento	Tipo	Unidad	Descripción
VDisk_Name	Cadena	-	Nombre de archivo del disco virtual
Write_Cache_Type	Cadena	-	Tipo de caché de escritura que se está utilizando

Nombre del elemento	Tipo	Unidad	Descripción
Write_Cache_Volume_☺	Entero	MB	Tamaño del volumen de caché de escritura configurado
Boot_From	Cadena	-	Arranque desde disco virtual o disco duro local
Write_Cache_Volume_I	Cadena	-	Letra de unidad del volumen de caché de escritura

Contadores de rendimiento actualizados

Citrix Provisioning incluye un contador de rendimiento que se instala y registra automáticamente en cada dispositivo de destino aprovisionado.

El controlador BNISStack proporciona los siguientes contadores de rendimiento:

Nombre de contador	Tipo	Descripción
UDP retry	perf_counter_counter	Recuento de reintentos de UDP de PVS
Server reconnect	perf_counter_counter	Recuento de reconexión del servidor de PVS

Se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- El instalador del dispositivo de destino aprovisionado registra los proveedores WMI y de contadores de rendimiento. No hay otras opciones de instalación que requieran configuración en el dispositivo de destino aprovisionado.
- El proveedor del actual contador de rendimiento [CVhdMp](#) solo admite VHDX para los dispositivos de destino con **Cache in device RAM with overflow on hard drive**.

Contadores de rendimiento proporcionados por el controlador CVhdMp

- Utilice el asistente Citrix Provisioning Imaging Wizard. En la pantalla **Microsoft Volume Licensing**, haga clic en la opción de administración de licencias adecuada para el disco virtual. Haga clic en el botón de opción **Key Management Service (KMS)** y, a continuación, marque la casilla

de verificación **Accelerated Office Activation**. Seleccione **Next** para aplicar el cambio de configuración en el disco virtual y seguir configurándolo.

Nombre de contador	Tipo	Descripción
File bytes	perf_counter_large_rawcount	Tamaño del archivo VHDX
File reads/sec	perf_counter_counter	La tasa de lecturas del archivo VHDX en operaciones por segundo
File writes/sec	perf_counter_counter	La tasa de escrituras en el archivo VHDX en operaciones por segundo
File read bytes/sec	perf_counter_bulk_count	La tasa de lecturas del archivo VHDX en bytes por segundo
File write bytes/sec	perf_counter_bulk_count	La tasa de escrituras desde el archivo VHDX en bytes por segundo
RAM cache types	perf_counter_large_rawcount	La cantidad de memoria utilizada por la memoria caché de RAM
RAM reads/sec	perf_counter_counter	La tasa de lecturas de la memoria caché de RAM en operaciones por segundo
RAM writes/sec	perf_counter_counter	La tasa de escrituras en la memoria caché de RAM en operaciones por segundo
RAM read bytes/sec	perf_counter_bulk_count	La tasa de lecturas de la memoria caché de RAM en bytes por segundo
RAM write bytes/sec	perf_counter_bulk_count	La tasa de escrituras en la memoria caché de RAM en bytes por segundo
Parent reads/sec	perf_counter_counter	La tasa de lecturas del elemento primario en operaciones por segundo

Nombre de contador	Tipo	Descripción
Parent read bytes/sec	perf_counter_bulk_count	La tasa de lecturas del elemento primario en bytes por segundo

Obtener información de los dispositivos de destino

En las secciones siguientes se ofrece información sobre el cuadro de diálogo **Device with Personal vDisk Properties**.

Ficha General

Al actualizar los campos de solo lectura, el dispositivo debe eliminarse y recrearse con el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard.

Opción de menú	Descripción
Nombre	El nombre del dispositivo de destino o el nombre del usuario que utiliza el dispositivo de destino. El nombre puede tener hasta 15 bytes de longitud. No obstante, el nombre del dispositivo de destino no puede ser igual al nombre del equipo del que se crea una imagen. Este campo es de solo lectura. Si el dispositivo de destino es miembro de un dominio, utiliza el mismo nombre que en el dominio de Windows, a menos que sea el mismo nombre que el de la máquina de la que se crea una imagen. Cuando el dispositivo de destino arranca desde el disco virtual, el nombre introducido aquí se convierte en el nombre del equipo del dispositivo de destino.
Descripción	Ofrece una descripción que se asocia a este dispositivo de destino.
MAC	La dirección de control de acceso multimedia (MAC) de la tarjeta NIC instalada en el dispositivo de destino. Este campo es de solo lectura.

Opción de menú	Descripción
Port	Muestra el valor de puerto UDP. En la mayoría de los casos, no es necesario cambiar este valor. No obstante, si existe un conflicto entre el software del dispositivo de destino y otro software de IP/UDP (es decir, que comparten el mismo puerto), se debe cambiar este valor.
Virtual disk	Nombre del disco virtual que utiliza este dispositivo. Este campo es de solo lectura.
Cambio	Utilícelo para cambiar la asignación de discos virtuales de este dispositivo. En el diálogo Assign vDisk , se muestra la información del almacén del disco virtual que está asignado en ese momento. El disco virtual que seleccione debe ser de la misma imagen base de disco virtual que la imagen anterior.
Personal vDisk drive	La letra de unidad desde la que se accede al disco Personal vDisk. La letra predeterminada es P: (el intervalo permitido está entre E: a U:, y W: a Z:). Este campo es de solo lectura.

Ficha Personality

Opción de menú	Descripción
Name y String	No existe un límite fijo para la cantidad de nombres que se pueden agregar. No obstante, la longitud máxima de un nombre es 250 caracteres y la longitud máxima de un valor es 1000 caracteres. Utilice cualquier nombre para el campo Name , pero no repita un nombre de campo en el mismo dispositivo de destino. Los nombres de campo no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, el sistema interpreta que “NOMBREDECAMPO” y “nombreDeCampo” son el mismo nombre. Los espacios en blanco que se introducen antes o después del nombre de campo se eliminan automáticamente. Un nombre de personalidad no puede comenzar con \$. Este símbolo se utiliza para valores reservados como \$DiskName y \$WriteCacheType.

Ficha Status

Se muestra la siguiente información de estado del dispositivo de destino:

- **Status:** El estado de este dispositivo (activo o inactivo).
- **IP Address:** La dirección IP o el estado “unknown” (desconocida).
- **Server:** El servidor de aprovisionamiento que se comunica con este dispositivo.
- **Retries:** La cantidad de reintentos que se permiten al conectarse con este dispositivo.
- **Virtual disk:** Proporciona el nombre del disco virtual o se muestra como desconocido.
- **Virtual disk version:** Versión de este disco virtual al que se está accediendo.
- **Virtual disk full name:** El nombre de archivo completo para la versión a la que se accede en ese momento.
- **Virtual disk access:** Identifica que la versión está en Production (no puede estar en Maintenance o Test).
- **License information:** En función del proveedor del dispositivo, este campo muestra la información de la licencia del producto. Incluye: n/a, Desktop License, Data Center License, XenApp License o Citrix Virtual Apps and Desktops License.

Ficha Logging

Seleccione el nivel de registro de operaciones o la opción **Off** para inhabilitar la captura de registros:

- **Off:** La captura de registros se inhabilita en este servidor de aprovisionamiento.
- **Fatal:** Se registra información sobre una operación de la que es posible que el sistema no se pueda recuperar.
- **Error:** Se registra información sobre una operación que ha generado una condición de error.
- **Warning:** Se registra información sobre una operación que se ha completado correctamente, pero presenta algunos problemas.
- **Info:** Es el nivel de registro predeterminado. Se registra información sobre el flujo de trabajo que, por lo general, explica la forma en que se producen las operaciones.
- **Debug:** Se registran detalles relacionados con una operación específica y es el nivel de registro más alto. Si el registro se establece en DEBUG, se muestran todos los demás niveles de información de registro en el archivo de registro.
- **Trace:** Se registran todas las operaciones válidas.

Modo de prueba de Personal vDisk

Use el dispositivo Personal vDisk de prueba para probar las actualizaciones del disco virtual en dispositivos que usan discos Personal vDisk dentro de un entorno de prueba. A continuación, mediante un entorno de producción de PVD, puede realizar pruebas de compatibilidad con el entorno real.

Consideraciones

- Los dispositivos Personal vDisk pueden ser dispositivos de producción o de prueba.
- Citrix Provisioning muestra un mensaje de error cuando intenta iniciar una imagen privada o una versión de mantenimiento con un dispositivo Personal vDisk. Solo los dispositivos que no tienen discos Personal vDisk pueden iniciar una imagen privada o versión de mantenimiento.
- Puede modificar la asignación de discos virtuales en la consola de Citrix Provisioning mediante estos métodos:
 - Modifique la asignación desde la ficha **Target Device Properties vDisk**.
 - Copie y pegue propiedades de los dispositivos de destino.
 - Arrastre un disco virtual a una colección o a una vista.
- Se muestra una advertencia de información cuando se modifica la asignación de discos virtuales para los dispositivos con discos Personal vDisk.
- Modificar el tipo de dispositivo de disco Personal vDisk requiere privilegios adicionales para el usuario de los servicios SOAP/Stream Service.
 - Administrador local en el sistema del servidor de Citrix Provisioning.
 - Administrador total de Citrix Virtual Apps and Desktops.

- Permiso completo sobre la base de datos de Citrix Virtual Apps and Desktops (un requisito de Citrix Virtual Apps and Desktops).
- Para las fusiones, Citrix Provisioning reinicia automáticamente los dispositivos, y el disco Personal vDisk ejecuta el inventario cuando es necesario.
- Citrix sugiere dedicar un pequeño grupo de dispositivos Personal vDisk para el modo de prueba en su propio catálogo. Además, mantenga este grupo de escritorios en modo de mantenimiento cuando no los utilice. De lo contrario, la administración de energía de Citrix Virtual Apps and Desktops toma el control y enciende o apaga los dispositivos. Esta configuración podría interferir con la fusión.
- De manera predeterminada, Citrix Studio no muestra la etapa del disco Personal vDisk.
- El entorno del modo de prueba de Personal vDisk exige que haya dos catálogos disponibles: uno para los dispositivos Personal vDisk de prueba y el otro para los dispositivos Personal vDisk de producción. Si quiere utilizar esta función en un entorno donde los dispositivos Personal vDisk de prueba y producción existan en un solo catálogo, plantéese cambiar un dispositivo Personal vDisk de producción a *prueba*. Esta configuración hace que todos los dispositivos de ese catálogo se reinicien. Cambie los dispositivos de discos Personal vDisk de producción a dispositivos de prueba antes de crear cualquier versión de disco virtual de prueba.

Interoperabilidad con SCCM

Cuando se utiliza SCCM y un dispositivo aprovisionado:

- Agregue el comando `C:\Archivos de programa\Citrix\personal vDisk\Bin\CtxPvd.exe` al script de apagado
- Por lo general, las actualizaciones requieren numerosos reinicios. Por eso, debe realizar un inventario en todos los dispositivos aprovisionados cada vez que reinicie o apague un dispositivo.

Acerca de los dispositivos de prueba de discos Personal vDisk

Utilice la información de esta sección cuando utilice dispositivos Personal vDisk en un entorno aprovisionado:

- Los dispositivos Personal vDisk se encuentran en modo de *prueba* o de *producción*.
- Citrix Provisioning muestra un mensaje de error cuando se intenta iniciar una imagen privada o una versión de mantenimiento con un dispositivo Personal vDisk. Solo los dispositivos que no tienen discos Personal vDisk pueden iniciar una imagen privada o versión de mantenimiento.
- Se puede cambiar una asignación de disco virtual en la consola de Citrix Provisioning mediante los métodos siguientes:
 - Cambie la asignación desde las propiedades del dispositivo.
 - Copie y pegue las propiedades del dispositivo.

- Arrastre y suelte el disco virtual en una colección o en una vista.
- Citrix Provisioning muestra una advertencia al cambiar la asignación de disco virtual de un dispositivo Personal vDisk.
- Modificar el tipo de dispositivo Personal vDisk requiere privilegios adicionales para el usuario de los servicios SOAP/Stream Service:
 - Privilegios de administrador local en el sistema del servidor de aprovisionamiento.
 - Privilegios de administrador total en el sistema de Citrix Virtual Apps and Desktops, incluida la base de datos
- Al fusionar, Citrix Provisioning reinicia automáticamente los dispositivos. Un dispositivo Personal vDisk ejecuta un inventario si es necesario.
- Citrix sugiere dedicar un pequeño grupo de dispositivos Personal vDisk para el modo de *prueba*. Este grupo de dispositivos Personal vDisk permanecen en el *modo de mantenimiento* cuando no se utilice. De lo contrario, la función de administración de energía de Citrix Virtual Apps and Desktops inicializa estos dispositivos, con lo que puede interferir con el proceso de fusión.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Este entorno es adecuado cuando hay dos catálogos disponibles, uno para dispositivos Personal vDisk de prueba y otro para dispositivos Personal vDisk de producción. Si quiere utilizar esta función en un entorno donde los dispositivos Personal vDisk de prueba y producción existan en un solo catálogo, cambie un dispositivo Personal vDisk de producción a *prueba*. Este proceso hace que todos los dispositivos de ese catálogo se reinicien.
- Cambie los dispositivos con discos Personal vDisk de producción a dispositivos de *prueba* **antes** de crear cualquier versión de disco virtual de prueba.

Asignar o reasignar un disco virtual a un dispositivo de destino que usa un disco Personal vDisk

Puede asignar un disco virtual diferente a un dispositivo de destino que usa un disco Personal vDisk si ese disco es del mismo linaje base que el disco virtual (VHDX). Por ejemplo: Para actualizar un disco virtual existente, puede hacer una copia del disco virtual asignado actualmente al dispositivo de destino. Actualice el nuevo disco virtual y, a continuación, asigne el disco virtual actualizado al dispositivo.

Para asignar o reasignar un disco virtual:

1. En la ficha **General** del cuadro de diálogo **Device with Personal vDisk Properties**, haga clic en **Change**. De forma predeterminada, el cuadro de diálogo **Assign vDisk** muestra la ubicación actual del almacén de discos virtuales. También muestra todos los discos virtuales disponibles en ese almacén, excepto el disco virtual asignado actualmente.
2. En la sección **Filter**, opcionalmente:
 - a. Cambie la ubicación del almacén desde la que se seleccionan los discos vDisk.

- b. Filtre los discos vDisk que se muestran en la lista según el servidor que puede entregarlos.
3. Seleccione el disco virtual que asignar a este dispositivo de destino.

Agregar dispositivos de destino a la base de datos

Para crear entradas de dispositivos de destino en la **base de datos de Citrix Provisioning**, seleccione alguno de los siguientes métodos:

- Usar la consola para crear manualmente entradas de dispositivos de destino
- Usar la adición automática para crear entradas de dispositivos de destino
- Importar entradas de dispositivos de destino

Cuando el dispositivo de destino existe en la base de datos, puede asignarle un disco virtual. Para obtener más información, consulte el apartado [Asignar un disco virtual al dispositivo](#).

Usar la consola para crear manualmente entradas de dispositivos de destino

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en la **colección de dispositivos** a la que pertenecerá el dispositivo de destino y, a continuación, seleccione la opción de menú **Create Device**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Create Device**.
2. Escriba un nombre, una descripción y la dirección MAC para este dispositivo de destino en los cuadros de texto adecuados.

Nota:

Si el dispositivo de destino es miembro de un dominio, utilice el mismo nombre que en el dominio de Windows. Cuando el dispositivo de destino arranca desde el disco virtual, el nombre de equipo del dispositivo se convierte en el nombre introducido. Para obtener más información sobre los dispositivos de destino y los dominios de Active Directory o NT 4.0, consulte *Habilitar Automatic Password Management*.

3. Además, si existe la plantilla para esta colección, marque la casilla junto a **Apply the collection template to this new device**.
4. Haga clic en el botón **Add device**. El dispositivo de destino hereda todas las propiedades de la plantilla excepto el nombre del dispositivo de destino y la dirección MAC.
5. Haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo. El dispositivo de destino se crea y se asigna a un disco virtual.

Importar entradas de dispositivos de destino

Las entradas de dispositivos de destino se pueden importar a cualquier colección de dispositivos desde un archivo .csv. De esta forma los dispositivos de destino importados pueden heredar las propiedades del dispositivo de destino de plantilla que está asociado a dicha colección. Para obtener más información detallada, consulte [Importar dispositivos de destino en colecciones](#).

Usar Auto-Add Wizard

El asistente Auto-Add Wizard automatiza la configuración de reglas que agrega automáticamente dispositivos de destino nuevos a la base de datos de Citrix Provisioning mediante la función de adición automática.

Auto-Add Wizard puede iniciarse en la comunidad, el sitio, la colección o el dispositivo. Cuando se inicia en un nivel inferior al de comunidad, el asistente utiliza esa opción como la opción predeterminada. Por ejemplo, si se inicia en un dispositivo de destino determinado, el asistente realiza las siguientes acciones:

- Seleccione el **sitio** para ese dispositivo como la **opción de sitio predeterminada** en el cuadro combinado.
- Seleccione la **colección** para ese dispositivo como la **opción de colección predeterminada** en el cuadro combinado.
- Seleccione ese dispositivo como la opción de **dispositivo de plantilla** en el cuadro combinado.

El asistente muestra cada página con opciones preseleccionadas en función de la ubicación desde la cual se inició Auto-Add Wizard.

Un administrador de comunidades de aprovisionamiento *activa* o *desactiva* la función Auto-Add y selecciona el sitio predeterminado.

Un administrador de sitios selecciona el sitio predeterminado si es un sitio que controla dicho administrador. Si el administrador de sitios no es el administrador del sitio predeterminado actualmente seleccionado, dicho administrador solamente puede configurar los sitios a los que tiene acceso.

Para configurar los parámetros de adición automática (la colección predeterminada de un sitio, el dispositivo de plantilla para la colección predeterminada y las reglas de nomenclatura de los dispositivos de destino):

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en la comunidad y, a continuación, seleccione **Auto-Add Wizard**. Aparecerá la página de bienvenida de **Auto-Add Wizard**.
2. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Enable Auto-Add**.

Nota:

Solamente un administrador de comunidades puede cambiar la configuración de esta página.

3. Marque la casilla situada junto a **Enable Auto-Add** para habilitar esta función y, a continuación, haga clic en **Next**. Aparecerá la página **Select Site**.

Nota:

Los administradores de sitios solo pueden seleccionar sitios sobre los que tienen permisos.

4. En el menú **Site**, seleccione el sitio donde se agregan los dispositivos y, a continuación, seleccione **Next**. Aparecerá la página **Select Collection** con la colección predeterminada seleccionada.
5. Acepte la colección predeterminada o seleccione una colección diferente del menú **Collection** y haga clic en **Next**. Aparecerá la página **Select Template Devices**.
6. Seleccione el dispositivo que va a utilizar como plantilla para que los nuevos dispositivos que agregue hereden la configuración de propiedades básicas del dispositivo de destino existente y haga clic en **Next**.
7. Para ver las propiedades del dispositivo seleccionado, haga clic en **Properties**. Aparecerá un cuadro de diálogo de solo lectura con las propiedades del dispositivo seleccionado. Cierre el cuadro de diálogo después de revisar las propiedades.
8. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la página **Device Name**.
9. Introduzca un prefijo estático que permita identificar todos los dispositivos que se agreguen a esta colección. Por ejemplo, "Madrid" para indicar los dispositivos ubicados en Madrid.

Nota:

El prefijo puede usarse con un sufijo, pero no es necesario si se suministra un sufijo. El nombre completo del dispositivo puede tener 15 caracteres (longitud de prefijo + longitud de número + longitud de sufijo) como máximo. Por ejemplo, se consideran válidos los siguientes nombres de dispositivos:

- **Madrid000Piso2** (prefijo, longitud de número incremental y sufijo proporcionados; se ha alcanzado el máximo de 15 caracteres)
- **Madrid000** (no se proporciona sufijo)
- **000Piso2** (no se suministra prefijo)

El prefijo no puede terminar con un dígito.

10. Introduzca la longitud del número incremental que desea asociar con los dispositivos agregados a esta colección. Este número aumenta a medida que se agregan dispositivos. Por ejemplo,

si la longitud del número se establece en “3”, la nomenclatura comienza el número “001” y deja de asignar nombres o agregar dispositivos después de alcanzar el número “999”.

Nota:

Habilite la opción “Zero fill” para agregar automáticamente la cantidad necesaria de ceros anteriores a la longitud de un número. Por ejemplo, si la longitud del número se establece en “4”, el número del primer dispositivo de destino asignado es “0001”.

La longitud del número debe tener 3 dígitos como mínimo y 9 dígitos como máximo.

Introduzca un sufijo estático que permita identificar todos los dispositivos que se agreguen a esta colección. Por ejemplo, Madrid001**Piso2** puede resultar útil para indicar el nivel donde residen estos dispositivos.

El sufijo puede usarse con un prefijo, pero no es necesario si se suministra un prefijo.

El nombre completo del dispositivo puede tener 15 caracteres (longitud de prefijo + longitud de número + longitud de sufijo) como máximo.

El sufijo no puede empezar con un dígito.

La combinación de prefijo y sufijo debe ser exclusiva en cada colección.

1. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Finish**.
2. Revise toda la configuración de Auto-Add Wizard y haga clic en **Finish**. La función de adición automática queda configurada.

Inhabilitar un dispositivo de destino

La función Disable Target Device evita que arranquen los nuevos dispositivos de destino. Cada vez que arranca un nuevo dispositivo de destino con la opción Auto-add habilitada, se crea automáticamente un registro en la base de datos. Se muestra el siguiente mensaje en el dispositivo de destino:

`This target device has been disabled. Please Contact your system administrator`
.

Una vez contactado, el administrador del sistema puede validar el dispositivo de destino. Después de que el administrador inhabilita la opción, el dispositivo de destino puede arrancar correctamente.

Para inhabilitar o habilitar un dispositivo de destino, vaya a la consola, haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino. Seleccione la opción de menú **Disable o Enable**.

Sugerencia:

Habilite la opción **Disable target device** en el dispositivo de destino de modelo para inhabilitar todos los dispositivos de destino que se agregan a una colección.

Eliminar un dispositivo de destino

Para eliminar un dispositivo de destino:

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en los dispositivos de destino que quiere eliminar de la colección (se pueden hacer varias selecciones en la vista “Details”). Seleccione la opción de menú **Delete**.
2. Haga clic en **Yes** para confirmar la solicitud de eliminación. Se elimina el dispositivo de destino de la colección y todas las vistas asociadas. No obstante, todavía existe el archivo de imagen de disco virtual para el dispositivo de destino.

Mejorar el rendimiento con streaming de E/S asíncronas

En versiones de Citrix Provisioning anteriores a 1808, un dispositivo de destino se encargaba de las solicitudes entrantes de almacenamiento del sistema operativo al atravesar tres capas diferentes: memoria caché de RAM, archivo VHDX y transmisión en red. Este proceso se producía secuencialmente para completar una solicitud. El hecho de atravesar esas capas llevaba a un rendimiento inferior al óptimo debido a la latencia introducida cuando se espera la finalización de sub-E/S antes de enviar una nueva solicitud de sub-E/S.

Los dispositivos de destino admiten E/S asíncronas en las tres capas del modelo de aprovisionamiento: memoria caché de RAM, el archivo VHDX y streaming en red, lo que mejora el rendimiento.

Importante:

El streaming de E/S asíncronas ofrece un mejor rendimiento, pero supone un mayor consumo de memoria temporal. Citrix recomienda que pruebe esta funcionalidad en un entorno que no sea de producción para verificar que el rendimiento sea favorable antes de implementarlo en producción.

Los siguientes modos de caché de disco virtual admiten E/S asíncronas:

- Modo privado o de mantenimiento
- Caché en la RAM del dispositivo con desbordamiento en disco duro
- Caché persistente en el servidor

Habilitar E/S asíncronas mediante la consola de aprovisionamiento

En esta versión se ha mejorado la funcionalidad de streaming de E/S asíncronas porque permite habilitarlas para un disco virtual directamente desde la consola de Provisioning. En la pantalla de propiedades del disco virtual, seleccione **Asynchronous IO**.

Crear discos vDisk

April 27, 2020

Utilice la información de este artículo para crear una imagen base de disco virtual.

Los discos virtuales actúan como un disco duro para los dispositivos de destino y existen como archivos de imagen de disco en un servidor de Citrix Provisioning o en un dispositivo de almacenamiento compartido. Un disco virtual está compuesto por un archivo de imagen base VHDX, todos los archivos de propiedades asociados (por ejemplo, `.pvp`) y, si corresponde, una cadena de discos de diferenciación VHDX (`.avhdx`) a los que hace referencia.

Al crear un archivo de imagen de disco virtual, tenga en cuenta lo siguiente:

- Puede crear tantos archivos de imagen de disco virtual como sean necesarios, siempre y cuando exista suficiente espacio disponible en el servidor de aprovisionamiento. Debe disponer de suficiente espacio en el dispositivo de almacenamiento que contiene los archivos de imagen de disco virtual.
- Los archivos de disco virtual utilizan sistemas de archivos FAT (File Allocation Table) o NTFS (New Technology File System) para los sistemas operativos de Microsoft.
- Según el sistema de archivos utilizado para almacenar el disco virtual, el tamaño máximo de un archivo VHDX (disco virtual) es de 2 terabytes (NTFS) o 4096 MB (FAT).
- Un disco virtual se puede compartir (Standard Image) entre uno o varios dispositivos de destino, o bien puede existir para el acceso por parte de un único dispositivo de destino (Private Image).

La primera etapa en el ciclo de vida de un disco virtual es crearlo. La creación de un disco virtual requiere preparar el dispositivo de destino maestro para obtener imágenes. Una vez preparada la imagen, cree y configure un archivo de disco virtual donde resida el disco virtual. Cree una imagen del dispositivo de destino maestro en ese archivo. Estos pasos dan como resultado una nueva imagen base de disco virtual. Este proceso puede realizarse de forma automática mediante Imaging Wizard o de forma manual. Citrix Provisioning ofrece una opción para crear una imagen común para una o varias plataformas de destino.

Nota:

Su rol administrativo determina qué información se muestra y las tareas que se realizan en la consola de Citrix Provisioning. Por ejemplo, consulte y administre discos virtuales en los sitios donde sea *administrador de sitios*. No obstante, a menos que el *administrador de comunidades* establezca un sitio como el propietario de un almacén, el administrador de sitios no puede realizar tareas de administración en un almacén.

Sugerencia:

Citrix Provisioning solo admite la captura automatizada de discos virtuales. Se deben realizar

pasos adicionales para capturar un disco virtual conectado a la máquina, lo que garantiza que pueda usarse un conmutador P2PVS con P2PVS o el asistente Imaging Wizard. Use pasos de automatización para dar cabida a esos casos.

A continuación se proporciona una descripción general de los pasos necesarios para crear un disco virtual de forma automática y manual.

Crear automáticamente una imagen de disco virtual mediante el asistente Imaging Wizard

Usar el asistente Imaging Wizard es el método recomendado para crear imágenes de disco virtual.

Nota:

La preparación del dispositivo de destino maestro, físico o virtual, consiste en instalar y configurar el sistema operativo. Además, configure las aplicaciones en la imagen base del disco virtual. Para obtener información detallada, consulte *Preparar el dispositivo de destino maestro*.

Para crear la imagen del dispositivo de destino maestro, ejecute Imaging Wizard, con el que se crea automáticamente un archivo de disco virtual en un servidor o en un almacenamiento compartido. Después de ejecutar el asistente, cree la imagen del dispositivo de destino maestro en ese archivo.

Crear manualmente un archivo de disco virtual y crear la imagen mediante Provisioning Services

Este es el método opcional que se utiliza para crear imágenes de disco virtual.

1. La preparación del dispositivo de destino maestro, físico o virtual, consiste en instalar y configurar el sistema operativo. Prepare las aplicaciones en la imagen base del disco virtual. A continuación, se crea un archivo de disco virtual en un servidor de aprovisionamiento o en un almacenamiento compartido. Acceda a él mediante cualquier servidor que proporcione el disco virtual. El archivo debe montarse, formatearse y desmontarse manualmente mediante la consola o desde el dispositivo de destino.

Nota:

En la consola de Citrix Provisioning, se puede crear un archivo de disco virtual. Para ello, haga clic con el botón secundario en **vDisk Pool** o en **Store** y seleccione la opción de menú **Create new vDisk**. Una vez creados, los discos virtuales se muestran en el panel de detalles cuando se selecciona una agrupación de discos virtuales de un sitio o cuando se selecciona un almacén de la comunidad.

2. Se crea la imagen del dispositivo de destino maestro en el nuevo archivo de disco virtual mediante la utilidad de creación de imágenes de Citrix Provisioning.

Nota:

La herramienta de creación de imágenes puede convertir la carga de trabajo de un servidor o un escritorio desde una máquina física Windows con conexión a una máquina virtual XenServer o un disco virtual aprovisionado. La herramienta de creación de imágenes convierte la carga de trabajo de un servidor o un escritorio desde una máquina o un disco virtual sin conexión, que contenga un sistema operativo invitado, a una máquina virtual XenServer.

Crear archivos de discos virtuales manualmente

En el siguiente procedimiento se describe cómo crear manualmente un archivo de disco virtual:

1. En el árbol de la **consola**, haga clic con el botón secundario en la **agrupación de discos virtuales** en el sitio al que quiere agregar esos discos virtuales. A continuación, seleccione la opción de menú **Create vDisk**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Create vDisk**.
2. Si ha accedido a este cuadro de diálogo desde la agrupación de discos virtuales del sitio, vaya al menú y seleccione el almacén en el que reside este disco virtual. Si ha accedido a este cuadro de diálogo desde el almacén, vaya al menú y seleccione el sitio al que agregar el disco virtual.
3. En el menú **Server used to create the vDisk**, seleccione el servidor de aprovisionamiento que creará el disco virtual.
4. Escriba un nombre de archivo para el disco virtual. Si quiere, escriba una descripción para este nuevo disco virtual en el cuadro de texto de descripción.
5. Desplácese por el cuadro de texto **Size** para seleccionar el tamaño adecuado que quiere asignar a este archivo de disco virtual. Si el disco que almacena las imágenes de disco virtual está formateado con NTFS, el límite es aproximadamente 2 terabytes. En los sistemas de archivos FAT, el límite es 4096 MB.
6. En el cuadro de texto **VHDX Format**, seleccione el formato **Fixed** o **Dynamic** (2040 GB para el VHDX que emula SCSI; 127 GB para el VHDX que emula IDE). Si el formato VHDX es Dynamic, desplácese hasta el menú **VHDX block size** y seleccione 2 MB o 16 MB para el tamaño de bloque.
7. Al hacer clic en **Create vDisk**, se abre un cuadro de diálogo de progreso. Según el tamaño del disco y otros factores, la creación del disco virtual tarda varios minutos. Una vez creado el disco virtual, aparecerá en el panel de detalles de la consola de Citrix Provisioning y se podrá formatear.
8. Haga clic con el botón secundario en el disco virtual en la consola y, a continuación, seleccione **Mount vDisk**. Si el disco virtual se ha montado correctamente, se mostrará el icono correspondiente con una flecha de color naranja.

Una imagen de disco virtual no puede asignarse a un dispositivo de destino ni arrancar desde él hasta que dicho dispositivo exista en la base de datos de Citrix Provisioning. Después de crear el dispositivo de destino, vaya a la **consola** y seleccione la opción de arranque del **disco duro**.

Acerca de la función de imagen común de los discos virtuales

La función de imagen común permite que un único disco virtual admita de manera simultánea varias plataformas de dispositivos de destino, lo que reduce en gran medida la cantidad de discos virtuales que un administrador debe mantener. El procedimiento para la creación de una imagen común depende de la plataforma de los dispositivos de destino.

Las plataformas de dispositivos de destino compatibles incluyen:

- Una combinación de dispositivos físicos y máquinas virtuales de XenServer (de virtual a virtual y de virtual a físico). Para obtener información detallada, [Discos vDisk](#).
- Varios tipos de dispositivos físicos (diferentes placas madre, tarjetas de red, tarjetas de vídeo y otros dispositivos de hardware). Para obtener información detallada, [Crear una imagen común para usarla con varios tipos de dispositivos físicos](#).
- Servidores blade. Para obtener información detallada, [Discos vDisk](#).

Crear imágenes comunes para usar con máquinas virtuales de XenServer y dispositivos físicos o servidores blade

XenServer Platinum Edition permite el aprovisionamiento de servidores físicos y virtuales a partir de una misma imagen de carga de trabajo.

Requisitos previos:

- Licencias de XenServer Platinum adecuadas.
- Se admite PXE en la red local.
- DHCP debe estar instalado y configurado en la red local.

Seleccione una de las siguientes plataformas del dispositivo de destino:

- Cree una imagen común que arranque desde un servidor físico o virtual.
- Cree una imagen común que arranque desde un servidor blade.

Crear una imagen común que arranque desde un servidor físico o virtual

Para crear una imagen común que arranque desde un equipo físico o virtual, complete los siguientes procedimientos.

Preparar el dispositivo de destino maestro

Instale un sistema operativo Windows compatible con los parches y los controladores de dispositivos más recientes en una máquina física. Esta máquina física funcionará como el dispositivo de destino maestro.

Instalar el software del dispositivo de destino de Citrix Provisioning

1. Inicie sesión en el dispositivo de destino maestro como administrador de dominio o usuario de dominio (con privilegios de instalación local).
2. Instale el software del dispositivo de destino del servidor de Citrix Provisioning en la máquina física.
3. Siga las instrucciones en pantalla mediante la selección de los parámetros de instalación predeterminados.
4. Cuando el sistema se lo solicite, reinicie el dispositivo de destino maestro desde la unidad de disco duro.

Instalar el software XenConvert

Descargue el software XenConvert y las instrucciones de instalación del sitio de descargas de productos de Citrix Provisioning o de XenServer.

Después de instalar correctamente XenConvert en el dispositivo de destino:

1. Ejecute XenConvert en el dispositivo de destino para convertir el equipo físico en una máquina virtual de XenServer.
2. Establezca el parámetro de CPU virtual de la máquina virtual para que sea igual al parámetro de CPU virtual del sistema físico.

Nota:

Este paso es importante para los sistemas operativos NT5.

3. Cambie la MAC de la máquina virtual XenServer (que utiliza la dirección MAC de la tarjeta NIC del sistema físico) o elimine la tarjeta NIC y agregue una nueva.
4. Inicie la máquina virtual XenServer.

Instalar herramientas de XenServer

1. Inicie sesión en el dispositivo de destino maestro como administrador de dominio o usuario de dominio (con privilegios de instalación local).
2. Ejecute windows-pvdrivers-xensetup.exe, que puede descargarse del CD de instalación de productos XenServer o del sitio de descargas de productos. Aparecerá el cuadro de diálogo de advertencia **Citrix XenServer Windows Tools Setup**.
3. Haga clic en **Yes** para continuar la instalación.
4. Siga las instrucciones en pantalla y seleccione la configuración predeterminada. En el cuadro de diálogo **Choose Install Location**, haga clic en **Install**.
5. Cuando se lo soliciten los cuadros de diálogo Windows Plug and Play, seleccione la opción para buscar los controladores automáticamente.

6. Cuando el sistema se lo solicite, seleccione **Yes** para cualquier cuadro de diálogo de controlador sin firmar.
7. Cuando el sistema se lo solicite, reinicie el dispositivo de destino maestro.
8. Compruebe que Citrix Provisioning se ha vinculado a la tarjeta NIC de XenServer y la tarjeta NIC de los sistemas físicos.

Crear una imagen del dispositivo de destino maestro del servidor de Provisioning

Utilice Citrix Provisioning Imaging Wizard o XenConvert para crear la imagen de disco virtual de XenServer. Al crear la imagen del disco virtual, debe seleccionar la opción de optimización de la configuración del dispositivo de destino. De lo contrario, la máquina virtual no puede arrancar.

Después de crear correctamente la imagen de disco virtual de XenServer, inicie las máquinas físicas y virtuales en el modo Standard Image.

Para obtener información detallada sobre el uso de Citrix Provisioning Imaging Wizard, consulte [Usar Imaging Wizard](#). Para obtener detalles sobre el uso de XenConvert para crear la imagen de disco virtual de XenServer, consulte la documentación del producto XenConvert en el sitio de descargas de productos de Citrix Provisioning o de XenServer.

Crear una imagen común que arranque desde un servidor blade

Para crear una imagen común mediante el método de disco duro común que arranca desde servidores blade heterogéneos, complete los siguientes pasos:

1. Utilice la consola para crear un archivo de disco virtual.
2. Inicie sesión en el servidor blade para crear un sistema:
 - a. Instale el sistema operativo en la nueva máquina.
 - b. Instale el paquete del sistema HP. Este proceso instala todos los controladores.
 - c. Instale todas las actualizaciones de Windows necesarias.
 - d. Instale el software de dispositivos de destino de Citrix Provisioning.
3. Realice un arranque PXE desde la unidad de disco duro del nuevo sistema y compruebe que el sistema reconoce el disco virtual. El disco virtual se muestra como una partición en el equipo.
4. Mueva físicamente la unidad o unidades de disco duro en un sistema RAID al otro sistema (normalmente el sistema anterior).
5. Inicie desde la unidad de disco duro del nuevo sistema.
6. Una vez que Windows haya instalado los controladores, reinicie cuando el sistema se lo solicite.
7. Compruebe que los controladores de la tarjeta NIC estén instalados correctamente.

8. Realice un arranque PXE desde la unidad de disco duro del segundo sistema.
9. Utilice Citrix Provisioning Imaging Wizard o XenConvert para crear la imagen de disco virtual.
10. Cuando la imagen termine de crearse, apague el sistema.
11. Establezca ambos sistemas para arrancar desde el disco virtual.
12. En la consola de Citrix Provisioning, cambie el modo de disco virtual a caché estándar en la unidad de disco duro local.

Crear una imagen común para usarla con varios tipos de dispositivos físicos

Mediante el método de NIC común, un único disco virtual puede admitir de forma simultánea distintas placas madre, tarjetas de red, tarjetas de vídeo y otros dispositivos de hardware. El resultado es un disco virtual que puede ser utilizado por dispositivos de destino heterogéneos, lo que reduce significativamente la cantidad de discos virtuales que un administrador debe mantener. Use la información de este artículo para crear una imagen común para dispositivos físicos.

Requisitos previos

- Compruebe que todos los dispositivos de destino que utilicen la imagen común cuenten con una HAL (capa de abstracción de hardware) consistente; es decir, deben tener la misma cantidad de procesadores lógicos.

Sugerencia:

Se considera que un sistema con un único procesador con tecnología hyper-threading cuenta con dos procesadores lógicos cuando la opción hyper-threading está habilitada en el BIOS.

- La estructura del BIOS, que se presenta al sistema operativo durante el proceso de arranque, debe tener el mismo formato en todos los dispositivos de destino que comparten una imagen común. La estructura del BIOS contiene una lista de todos los componentes conectados a la placa madre con el fin de que se carguen los controladores adecuados. Esta configuración permite que los componentes funcionen correctamente.
- Es necesario tener disponible un agente de arranque de equipo administrado (MBA) 3Com o una tarjeta de interfaz de red (NIC) compatible con PXE. Esta es la tarjeta NIC común que se inserta en cada dispositivo de destino durante el proceso de creación de la imagen común.
- Instale todos los controladores de dispositivos más recientes en cada dispositivo de destino.
- Si los dispositivos no responden después de configurar la imagen común, es posible que falten controladores de dispositivos. Por ejemplo, si el teclado y el puntero USB de un dispositivo

de destino no responden después de asignar la imagen común al dispositivo de destino, no se han instalado los controladores para el conjunto de chips de ese dispositivo de destino. Vaya al administrador de dispositivos y compruebe que no haya ningún signo de exclamación amarillo en ningún dispositivo, especialmente en los concentradores raíz USB y en los controladores.

- Determine el dispositivo de destino que contiene el conjunto de chips más reciente de la placa madre. Este dispositivo de destino se utiliza como el primer dispositivo de destino en el proceso de creación de la imagen común. El controlador del chipset Intel más reciente contiene todos los controladores del chipset anterior. No es necesario instalar tantos controladores cuando se genera la imagen común.
- Excepto en el primer dispositivo de destino, inhabilite las NIC integradas en todos los dispositivos de destino que usen la imagen común. Deje habilitada la NIC integrada en el primer dispositivo de destino. Inhabilitar las tarjetas NIC evita confusiones con respecto a la tarjeta de interfaz de red (NIC) que se debe utilizar durante el proceso de creación de la imagen común.
- Instale los componentes de Citrix Provisioning.

Generar la imagen común

Para generar una imagen común:

- Configurar el dispositivo de destino maestro
- Exportar archivos de datos específicos
- Arrancar el dispositivo de destino maestro
- Agregar dispositivos de destino adicionales a la imagen común

Importante:

Al crear la imagen común, cree un disco virtual con el suficiente espacio para admitir la información adicional que se agrega mediante el proceso de creación de la imagen común.

Configurar el dispositivo de destino maestro

1. Inserte la tarjeta de interfaz de red (NIC) común en el dispositivo de destino maestro.
2. Instale el software del dispositivo de destino en el dispositivo de destino maestro. Seleccione la tarjeta NIC común y las tarjetas NIC integradas durante el proceso de instalación.
3. Cree un disco virtual y, a continuación, móntelo, formateéelo y desmóntelo. Se debe crear un disco virtual con espacio suficiente para admitir la información adicional que se agrega mediante el proceso de creación de la imagen común.
4. Ejecute el asistente Imaging Wizard en el dispositivo de destino para crear el disco virtual.
5. Se recomienda realizar una copia del disco virtual original creado en el paso 3 y guardarla en el directorio del disco virtual en el servidor de aprovisionamiento.

6. En el primer dispositivo de destino, copie **CIM.exe** desde C:\Archivos de programa\Citrix\Provisioning Services a un dispositivo de almacenamiento extraíble, como un dispositivo de memoria USB. Con esta utilidad, se incluyen diferentes dispositivos de destino en la imagen común.
7. Apague el dispositivo de destino maestro y extraiga la tarjeta NIC común.

Exportar archivos de datos específicos

1. Inserte la tarjeta NIC común en un dispositivo de destino agregado a la imagen común y, a continuación, arranque el dispositivo de destino desde su disco duro local.

Nota:

Si bien el sistema operativo Windows debe estar instalado en este dispositivo de destino, no es necesario que el software del dispositivo de destino esté instalado.

2. Copie **CIM.exe** desde el dispositivo de almacenamiento extraíble a este dispositivo de destino.
3. En el símbolo del sistema, vaya al directorio donde se encuentra el archivo CIM.exe. Ejecute el siguiente comando para extraer información desde el dispositivo de destino y volcarla al archivo DAT:

```
CIM.exe e targetdeviceName.dat
```

donde **targetdeviceName** es el primer dispositivo de destino que utilizará la imagen común. Por ejemplo, TargetDevice1.dat.

Copie el archivo .dat creado en el paso 3 en el dispositivo de almacenamiento extraíble.

4. Apague el dispositivo de destino y extraiga la tarjeta NIC común.

Nota:

Para incluir más dispositivos de destino con hardware diferente en la imagen común, repita este procedimiento para cada dispositivo y otorgue un nombre único a cada archivo DAT.

Arrancar el dispositivo de destino maestro

1. Vuelva a insertar la tarjeta NIC común en el dispositivo de destino maestro. Inserte la tarjeta NIC en la misma ranura de la que fue extraída durante el procedimiento Configuración del dispositivo de destino maestro. Antes de arrancar el dispositivo de destino maestro, entre en la **configuración de BIOS** y compruebe que la tarjeta NIC común sea la que se utiliza en el proceso de arranque.
2. Con la tarjeta NIC común, inicie el dispositivo de destino maestro desde el disco virtual en el modo Private Image.

3. Copie **CIM.exe** y el archivo **.dat** asociado al primer dispositivo de destino desde el dispositivo de almacenamiento extraíble al dispositivo de destino maestro.
4. En el símbolo del sistema, vaya al directorio donde se encuentran los archivos **CIM.exe** y **.dat**.
5. Ejecute el siguiente comando para fusionar la información del archivo **.dat** con la imagen común:

`CIM.exe m targetdeviceName.dat`
6. Apague el dispositivo de destino maestro.

Agregar más dispositivos de destino a la imagen común

1. Inserte la tarjeta NIC común en los dispositivos de destino adicionales que quiere incluir en la imagen común. Inserte la tarjeta NIC en la misma ranura de la que fue extraída durante el procedimiento “Exportar archivos de datos específicos”.
2. Con la tarjeta NIC común, arranque el dispositivo de destino a partir del disco virtual en el modo Private Image.
3. Espere a que Windows detecte y configure todos los controladores de dispositivos en el dispositivo de destino. Si el “Asistente para hardware nuevo encontrado” solicita que instale un nuevo hardware, cancele el asistente y continúe con el paso 4.

Nota:

A veces, Windows no puede instalar controladores para la NIC integrada en un dispositivo de destino y los controladores no se pueden instalar manualmente. La NIC común y la NIC integrada del dispositivo de destino son similares entre sí. Por eso, el instalador del controlador intenta actualizar el controlador de ambas NIC. Por ejemplo, eso ocurre si la tarjeta NIC común es una Intel Pro 100/s y la tarjeta NIC integrada del dispositivo de destino es una Intel Pro 100+. Para resolver este conflicto, abra **Propiedades del sistema**. En la ficha **Hardware**, haga clic en el botón **Administrador de dispositivos**. En la lista **Administrador de dispositivos**, haga clic con el botón secundario en la tarjeta NIC integrada y haga clic en **Actualizar controlador** para iniciar el asistente para actualización de hardware. Seleccione **Instalar** en una lista o una ubicación específica y determine la ubicación de los archivos del controlador de la tarjeta NIC.

4. Abra **Conexiones de red**. Haga clic con el botón secundario en la conexión de la tarjeta NIC integrada y seleccione **Propiedades** en el menú que aparece. El icono de la tarjeta NIC integrada está marcado con una X de color rojo.
5. En **Esta conexión utiliza los siguientes elementos**, seleccione **Pila de red** y haga clic en **Aceptar**.

6. En el símbolo del sistema, ejecute el siguiente comando:

```
C:\Program Files\Citrix\Provisioning Server\regmodify.exe
```

Nota:

Después de completar los pasos de 4 a 6, reinicie el dispositivo de destino y permita que Windows detecte y configure los dispositivos restantes. Si el “Asistente para hardware nuevo encontrado” le solicita que instale un nuevo hardware, continúe con los pasos del asistente para completar la instalación del hardware.

7. Con el disco virtual original, repita los pasos de 1 a 6 para cada uno de los dispositivos de destino adicionales que quiere incluir en la imagen común.
8. Una vez que los dispositivos de destino se hayan incluido en la **imagen común**, abra la **consola**. Establezca el modo de acceso al disco virtual de imagen común en **Standard Image** y, a continuación, arranque los dispositivos.

Implementaciones a través de Device Guard

Device Guard representa una combinación de funciones de seguridad de software y de empresa. Se puede usar para ofrecer un entorno de alta seguridad que permite configurar sistemas de modo que solo se puedan usar aplicaciones de confianza. Consulte el [sitio de Microsoft](#) para obtener más información acerca de implementaciones de Device Guard.

Cuando use Device Guard, tenga en cuenta lo siguiente:

- Device Guard es una propiedad de una VM individual. Esta funcionalidad se configura en el host Hyper-V donde reside la VM, después de crearla.
- Debe habilitar Device Guard en la imagen maestra antes de crearla. Una vez habilitado, puede crear una imagen del disco virtual.

Asimismo:

- Consulte el sitio de documentación de Microsoft para configurar [Device Guard](#).
- Consulte el sitio de documentación de Microsoft para [configurar la virtualización anidada](#).
- Una vez creado el disco virtual, utilice al asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard para aprovisionar las máquinas virtuales.
- Una vez aprovisionadas las VM, habilite manualmente la virtualización anidada para cada VM en el host Hyper-V en el que se ha aprovisionado la máquina virtual.

Sugerencia:

Citrix Provisioning admite Device Guard mediante Hyper-V 2016 con dispositivos de destino que ejecutan Windows 10 o Windows 2016.

Configurar discos virtuales para la administración de Active Directory

April 6, 2020

La integración de Citrix Provisioning y Active Directory permite que los administradores:

- Seleccionen la unidad organizativa (OU) de Active Directory para la cuenta de la máquina del dispositivo de destino de Citrix Provisioning.
- Aproveche las funciones de administración de Active Directory, como la delegación de control y las directivas de grupo.
- Configure el servidor de Citrix Provisioning para administrar de forma automática las contraseñas de las cuentas de equipo de los dispositivos de destino.

Antes de integrar Active Directory en la comunidad, compruebe que se cumplan los siguientes requisitos previos:

- Se ha agregado el dispositivo de destino maestro al dominio antes de crear el disco virtual.
- Se ha seleccionado la opción **Disable Machine Account Password Changes** mientras se utilizaba el asistente de optimización de imágenes.

Una vez comprobados todos los requisitos previos, se pueden agregar y asignar nuevos dispositivos de destino al disco virtual. A continuación, se debe crear una cuenta de equipo para cada dispositivo de destino.

Administrar contraseñas de dominio

Cuando los dispositivos de destino acceden a su propio disco virtual en el modo Private Image, no existen requisitos especiales para administrar las contraseñas de dominio. Sin embargo, cuando un dispositivo de destino accede a un disco virtual en el modo Standard Image, el servidor de aprovisionamiento le asigna su nombre al dispositivo de destino. Si el dispositivo de destino pertenece a un dominio, el nombre y la contraseña que el servidor le asigna deben coincidir con la información de la cuenta de equipo correspondiente en el dominio. De lo contrario, el dispositivo de destino no puede iniciar sesión correctamente. Por este motivo, el servidor de aprovisionamiento debe administrar las contraseñas de dominio para los dispositivos de destino que comparten un disco virtual.

Para habilitar la administración de contraseñas de dominio, es necesario inhabilitar la renegociación automática de contraseñas de equipos controlada por Active Directory (o un dominio de NT 4.0). Para este proceso, se debe habilitar la directiva de seguridad "Disable Machine Account Password Changes" en el dominio o el dispositivo de destino. El servidor de aprovisionamiento ofrece una funcionalidad equivalente a través de su propia función **Automatic Password Renegotiate**.

Los dispositivos de destino que arrancan desde discos virtuales ya no necesitan la renegociación de contraseñas de Active Directory. Es necesario configurar una directiva para inhabilitar los cambios de

contraseña al nivel del dominio para todos los miembros de dominio que arrancan desde discos duros locales. Si las directivas que inhabilitan cambios de contraseña no son adecuadas para su entorno, inhabilite los cambios de contraseña de la cuenta de la máquina al nivel local. Para inhabilitar los cambios de contraseña de las cuentas de equipo, seleccione la opción **Optimize** cuando cree una imagen de disco virtual. Posteriormente, este parámetro se aplica a todos los dispositivos de destino que arrancan desde la imagen de disco virtual compartida.

Nota:

El servidor de Citrix Provisioning no cambia de ninguna manera el esquema de Active Directory ni lo extiende. La función del servidor de aprovisionamiento es crear o modificar las cuentas de equipo en Active Directory y restablecer las contraseñas.

Cuando la administración de contraseñas de dominio se encuentra habilitada:

- Establece una contraseña única para un dispositivo de destino.
- Almacena esa contraseña en la cuenta de equipo de dominio correspondiente.
- Brinda la información necesaria para restablecer la contraseña en el dispositivo de destino antes de iniciar sesión en el dominio.

Proceso de administración de contraseñas

Con la administración de contraseñas habilitada, el proceso de validación de contraseñas de dominio implica:

- Crear una cuenta de equipo en la base de datos para un dispositivo de destino y asignar una contraseña a la cuenta.
- Proporcionar un nombre de cuenta a un dispositivo de destino mediante Streaming Service.
- Determinar que el controlador de dominio valide la contraseña suministrada por el dispositivo de destino.

Habilitar la administración de dominios

Cada dispositivo de destino que inicia sesión en un dominio requiere una cuenta de equipo en el controlador de dominio. Esta cuenta de equipo posee una contraseña que el sistema operativo del escritorio Windows mantiene y que es transparente para el usuario. La contraseña de la cuenta se almacena tanto en el controlador de dominio como en el dispositivo de destino. Si las contraseñas almacenadas en el dispositivo de destino y en el controlador de dominio no coinciden, el usuario no puede iniciar sesión en el dominio desde el dispositivo de destino.

La administración de dominios se activa completando las siguientes tareas:

- Habilitar Machine Account Password Management
- Habilitar Automatic Password Management

Habilitar Machine Account Password Management

Para habilitar la administración de contraseñas de cuentas de equipo, siga estos pasos:

1. Haga clic con el botón secundario en un disco virtual de la consola de Citrix Provisioning y, a continuación, seleccione la opción de menú **File Properties**.
2. En la ficha **Options**, seleccione **Active Directory machine account password management**.
3. Haga clic en **OK**, cierre los cuadros de diálogo de propiedades y vuelva a iniciar Streaming Service.

Habilitar Automatic Password Management

Si los dispositivos de destino pertenecen a un dominio de Active Directory y comparten un disco virtual, complete los siguientes pasos adicionales.

Para que se admitan contraseñas automáticas, lleve a cabo lo siguiente:

1. Haga clic con el botón secundario en un servidor de aprovisionamiento en la consola y seleccione la opción de menú **Properties**.
2. En la ficha **Options**, seleccione la opción "Enable automatic password support".
3. Defina la cantidad de días entre los cambios de contraseña.
4. Haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo **Server Properties**.
5. Reinicie Streaming Service.

Administrar cuentas de equipo de dominio

Las tareas que se describen aquí deben realizarse mediante el servidor de Citrix Provisioning, en lugar de en Active Directory, para utilizar todas las funciones del producto.

Compatibilidad con entornos entre bosques

Para admitir entornos entre bosques:

- El sistema de nombres de dominio (DNS) debe estar correctamente configurado. Consulte el sitio web de Microsoft para obtener información sobre cómo preparar DNS para una confianza de bosque.
- El nivel funcional de ambos bosques debe ser la misma versión de Windows Server.
- Cree la confianza de bosque. Para crear una cuenta en un dominio desde otro bosque, cree una confianza entrante desde el bosque externo al bosque donde reside Citrix Provisioning.

Entorno de dominio principal-secundario

Las configuraciones comunes entre dominios implican tener el servidor de Citrix Provisioning en un dominio principal con usuarios de uno o varios dominios secundarios. Estos usuarios pueden administrar Citrix Provisioning y administrar cuentas de Active Directory desde sus propios dominios.

Para implementar esta configuración:

1. Cree un grupo de seguridad en el dominio secundario; puede ser un *grupo de dominio universal, global o local*. Convierta un usuario del dominio secundario en miembro de este grupo.
2. En la consola de Citrix Provisioning, en el dominio principal, convierta el grupo de seguridad del dominio secundario en un administrador de Citrix Provisioning.
3. Si el usuario del dominio secundario no dispone de privilegios de Active Directory, utilice el componente “Asistente de delegación” en la **consola de administración de Usuarios y equipos de Active Directory (MMC)**. Puede utilizar este método para asignar, crear y eliminar derechos de cuenta de equipo que tenga un usuario sobre la unidad organizativa especificada.
4. Instale la consola de Citrix Provisioning en el dominio secundario. No se necesita configuración. Inicie sesión en el servidor de aprovisionamiento como usuario del dominio secundario.

Configuración entre bosques

Esta configuración es similar al caso entre dominios. Sin embargo, en esta configuración, el grupo de administrador, el usuario y la consola de Citrix Provisioning se encuentran en el dominio de otro bosque. Los pasos son los mismos que para el entorno de dominio principal-secundario, excepto en que primero se debe establecer una confianza de bosque.

Nota:

Microsoft recomienda no permitir que los administradores deleguen derechos al contenedor de equipos predeterminado. El procedimiento recomendado es crear cuentas en las unidades organizativas.

Conceder acceso a usuarios con privilegios de administrador de Provisioning Services de otro dominio

Citrix recomienda el siguiente método:

1. Agregue el usuario a un grupo universal de su propio dominio (no del dominio de Citrix Provisioning).
2. Agregue ese grupo universal a un grupo de dominio local en el dominio de Citrix Provisioning.
3. Convierta ese grupo de dominio local en el grupo de administradores de Citrix Provisioning.

Agregar dispositivos de destino a un dominio

Nota:

El nombre de máquina utilizado para la imagen de disco virtual no se debe usar de nuevo en el entorno.

1. Haga clic con el botón secundario en uno o varios dispositivos de destino en la ventana de la consola. O bien, haga clic con el botón secundario en la colección de dispositivos para agregar todos los dispositivos de destino de esta colección a un dominio. Seleccione **Active Directory** y, a continuación, **Create machine account**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Active Directory Management**.
2. En la lista "Domain", seleccione el dominio al que pertenece el dispositivo de destino. O bien, en el cuadro de texto **Domain Controller**, escriba el nombre del controlador de dominio al que se agregan los dispositivos de destino. Si deja el cuadro de texto vacío, se utiliza el primer controlador de dominio encontrado.
3. En la lista desplegable de la unidad organizativa, seleccione o escriba la unidad organizativa a la que pertenece el dispositivo de destino. La sintaxis es "principal/secundario" y las listas están separadas por comas. Si el elemento está anidado, el principal va primero.
4. Haga clic en el botón "Add devices" para agregar los dispositivos de destino seleccionados al dominio y al controlador de dominio. Se mostrará un mensaje de estado para indicar si cada dispositivo de destino se agregó correctamente. Haga clic en **Close** para cerrar el cuadro de diálogo.

Quitar dispositivos de destino de un dominio

1. Haga clic con el botón secundario en uno o varios dispositivos de destino en la ventana de la consola. Si no, haga clic con el botón secundario en la colección de dispositivos para agregar todos los dispositivos de destino de esta colección a un dominio. Seleccione **Active Directory Management** y, a continuación, **Delete machine account**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Active Directory Management**.
2. En la tabla **Target Device**, resalte los dispositivos de destino que se eliminen del dominio y, a continuación, haga clic en el botón **Delete Devices**. Haga clic en **Close** para cerrar el cuadro de diálogo.

Restablecer cuentas de equipo

Nota:

Una cuenta de equipo de Active Directory solo puede restablecerse cuando el dispositivo de destino está inactivo.

Para restablecer las cuentas de equipo de los dispositivos de destino en un dominio de Active Directory:

1. Haga clic con el botón secundario en uno o varios dispositivos de destino en la ventana de la consola. Si no, haga clic con el botón secundario en la colección de dispositivos para agregar todos los dispositivos de destino de esta colección a un dominio. Seleccione **Active Directory Management** y, a continuación, **Reset machine account**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Active Directory Management**.
2. En la tabla **Target Device**, resalte los dispositivos de destino que se deban restablecer y, a continuación, haga clic en el botón **Reset devices**.

Nota:

Agregue este dispositivo de destino a su dominio mientras prepara el primer dispositivo de destino.

3. Haga clic en **Close** para cerrar el cuadro de diálogo.
4. Inhabilite la renegociación automática de contraseñas de Windows Active Directory. Para inhabilitar la renegociación automática de contraseñas en el controlador de dominio, habilite la siguiente directiva de grupo: “Miembro de dominio: deshabilitar los cambios de contraseña de cuentas de equipo”.

Nota:

Para realizar cambios en esta directiva de seguridad, debe tener permisos suficientes para agregar y modificar cuentas de equipo en Active Directory. Puede optar por inhabilitar los cambios en las contraseñas de las cuentas de máquinas al nivel de dominio o local. Si inhabilita los cambios en las contraseñas de las cuentas de máquina al nivel del dominio, el cambio se aplica a todos los miembros del dominio. Si realiza el cambio a nivel local (modificando la directiva de seguridad local en un dispositivo de destino conectado a un disco virtual en el modo Private Image), el cambio se aplica solamente a los dispositivos de destino que utilizan ese disco virtual.

5. Arranque cada dispositivo de destino.

Activación basada en Active Directory

Puede actualizar la configuración de las licencias de volumen de Microsoft para el disco virtual individual. Para ello, use la activación basada en Active Directory. Con esta función, puede establecer que el disco virtual no use licencias de volumen.

Nota:

Al usar las licencias de volumen de Microsoft para un disco virtual, tenga en cuenta que los Key

Management Services (KMS), la clave de activación múltiple (MAK) y la activación basada en Active Directory (ADBA) no se pueden usar al mismo tiempo.

Para optimizar su experiencia con la activación basada en Active Directory:

1. En la pantalla Property del disco virtual, configure la propiedad de licencias de Microsoft del disco virtual como **None**.
2. En el dispositivo de destino, use `s\lmgr-dlv` para una imagen de Microsoft y `cscript ospp.vbs/dstatus` para una imagen de Microsoft Office.

Sugerencia:

Existe un problema conocido por el que VAMT muestra errores sobre entradas duplicadas de CMID para dispositivos activados por Active Directory (ADBA). Este problema se da aunque ADBA no utilice CMID. A pesar de ser similar a Key Management Services (KMS), ADBA no usa CMID. Microsoft reutiliza los datos de KMS al compilar la información de CMID. En la siguiente imagen se muestra una pantalla de la herramienta VAMT para ADBA. El informe de Duplicate Client Machine ID muestra los conflictos causados por entradas CMID duplicadas para esos dispositivos.

Asignar discos virtuales a dispositivos de destino

April 27, 2020

Asigne un disco virtual a un único dispositivo de destino o a todos los dispositivos de una colección de dispositivos de destino. Si un dispositivo de destino tiene asignado más de un disco virtual, aparece una lista de discos en el momento del arranque. Este proceso permite seleccionar el disco virtual apropiado para arrancar.

Si existen una o varias versiones de un disco virtual, los dispositivos de destino utilizan la versión de producción más reciente o una versión de invalidación. Para obtener información detallada, consulte [Acceder a una versión del disco virtual](#). Los dispositivos de mantenimiento y prueba sin versiones de producción se indican apropiadamente.

El disco virtual no se puede asignar a un dispositivo de destino mediante la función arrastrar si al dispositivo de destino se le ha asignado un disco Personal vDisk mediante el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard. Se mostrará un cuadro de mensaje si se arrastra y coloca un disco virtual en una colección que contiene uno o varios dispositivos de destino que usan discos Personal vDisk. El cuadro de diálogo ofrece la opción de continuar, con lo que confirma que el disco virtual se asignará a aquellos dispositivos que aún no disponen de un disco Personal vDisk. Además, los dispositivos de destino que usan discos Personal vDisk no pueden heredar las propiedades de un dispositivo de destino que no usa un disco Personal vDisk (copiar/pegar). Para asignar o reasignar un disco virtual a un

dispositivo de destino que usa un disco Personal vDisk, consulte [Configurar dispositivos de destino que usan discos Personal vDisk](#).

Asignar discos vDisk a un dispositivo de destino

Se pueden asignar discos vDisk a un solo dispositivo de destino mediante:

- Arrastrar
- Cuadro de diálogo Target Device Properties

Para arrastrar y asignar un disco virtual a uno o a todos los dispositivos de destino de una colección:

1. En el árbol de la consola de Citrix Provisioning, expanda la agrupación de discos virtuales que haya en un sitio determinado. También puede expandir **Stores** para ver el disco virtual asignado en el panel derecho de la ventana.
2. Haga clic con el botón principal y manténgalo presionado en el disco virtual, luego arrastre el disco al dispositivo de destino o a la colección.

Para asignar uno o varios discos vDisk a un solo dispositivo de destino desde el cuadro de diálogo **Target Device Properties**:

1. En el árbol de la consola de Citrix Provisioning, expanda la carpeta **Device Collections** y haga clic en la carpeta de la colección a la que pertenece este dispositivo de destino. El dispositivo de destino aparecerá en el panel de detalles.
2. Haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino y después seleccione **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Properties**.
3. En la ficha **General**, seleccione el método de arranque que usa este dispositivo de destino en las opciones del menú **Boot from**.
4. En la ficha vDisks, seleccione el botón **Add** de la sección Device del disco virtual. Aparecerá el cuadro de diálogo **Assign vDisks**.
5. Para localizar los discos virtuales que se pueden asignar a ese dispositivo de destino, seleccione un almacén o servidor concretos. Estos almacenes o servidores se encuentran en las opciones de filtro. Puede aceptar la configuración predeterminada, que incluye **todos los servidores** y **todos los almacenes**.
6. En la lista **Select the desired vDisks**, resalte los discos vDisk que deben asignarse, haga clic en **OK** y, a continuación, seleccione **OK** de nuevo para cerrar el cuadro de diálogo **Target Device Properties**.

Usar Manage Boot Devices Utility

April 27, 2020

Manage Boot Devices Utility es un método opcional para proporcionar información de IP y de arranque (dispositivo de arranque) a los dispositivos de destino. Es una alternativa al uso de los métodos DHCP, PXE y TFTP tradicionales. Cuando se inicia el dispositivo de destino, se obtiene la información de arranque directamente desde el dispositivo de arranque. Con esta información, el dispositivo de destino puede localizarse, comunicarse y arrancar desde el servidor de Citrix Provisioning correspondiente. Después de la autenticación del usuario, el servidor proporciona al dispositivo de destino su imagen de disco virtual.

Sugerencia:

Se produce un problema al arrancar un dispositivo de destino mediante el método **ISO de arranque**. Consulte la [Citrix Knowledge Center](#) para obtener más información.

Se admiten los siguientes dispositivos de arranque:

- USB
- CD-ROM (ISO)
- Partición de disco duro

No se admiten las tarjetas NIC inalámbricas.

Advertencia:

Al seleccionar todo un disco duro como dispositivo de arranque, todas las particiones de disco existentes se borran y se vuelven a crear con una sola partición activa. La partición de destino se reserva como un dispositivo de arranque y el sistema operativo o los datos no la utilizan.

Cuando se selecciona una partición de disco duro como dispositivo de arranque, se eliminan los datos de la partición de disco seleccionada y se establece como una partición activa. Esta partición activa se convierte en el dispositivo de arranque.

Configurar los dispositivos de arranque

Los dispositivos de arranque se configuran con Boot Device Management Utility. Esta aplicación tipo asistente le permite programar rápidamente dispositivos de arranque.

Después de instalar el dispositivo de arranque, lleve a cabo los procedimientos siguientes. Se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Antes de ejecutar BDM.exe, el disco virtual debe estar formateado y listo.
- Si utiliza el disco duro del dispositivo de destino como el dispositivo de arranque, copie BDM.exe del directorio de instalación del producto presente en el servidor al directorio de instalación correspondiente en el dispositivo de destino.
- En la consola de Citrix Provisioning, los parámetros del dispositivo de destino se configuran para que este se inicie desde el disco virtual. El dispositivo real se configura para arrancar primero desde el disco duro.

1. En el directorio de instalación de Citrix Provisioning, ejecute **BDM.exe**. Se abre la ventana de **Boot Device Management** y aparece la página **Specify the Login Server**.
2. En **Server Lookup**, seleccione el botón de opción que describe el método a utilizar para obtener la información de arranque del servidor de Provisioning:
 - Utilice DNS para buscar el servidor de Provisioning desde el cual realizar el arranque. Si se selecciona esta opción y la opción **Use DHCP to retrieve Device IP**, el servidor DHCP debe estar configurado para proporcionar el servidor DNS.
Nota: El dispositivo de arranque utiliza el nombre de host junto con la opción DHCP 15 (Nombre de dominio, que es opcional) como el nombre de dominio completo para contactar con el servidor DNS y resolver la dirección IP.
Si utiliza la función de alta disponibilidad, especifique hasta cuatro servidores de Provisioning para el mismo nombre de host en el servidor DNS.
 - Utilice la dirección IP estática del servidor de Provisioning desde el cual realizar el arranque. Si selecciona esta opción, haga clic en **Add** para introducir esta información del servidor de Provisioning:
 - Dirección IP
 - Puerto (el predeterminado es 6910)En implementaciones de alta disponibilidad, especifique hasta cuatro servidores de Citrix Provisioning. Si utiliza la alta disponibilidad, especifique solamente uno. Utilice los botones **Move Up y Move Down** para determinar el orden de arranque de los servidores de Provisioning. El primer servidor de aprovisionamiento de la lista será aquel desde el cual intentará arrancar el dispositivo de destino.
3. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Set Options**.
4. Configure las siguientes opciones de arranque local y, a continuación, haga clic en **Next**:
 - Verbose Mode: Habilite o inhabilite la visualización de la información detallada de diagnóstico y arranque. El modo detallado o “verbose” puede ser útil en la depuración de problemas.
 - Interrupt Safe Mode: Habilite/inhabilite esta opción para la depuración de problemas. Este modo también se necesita para los controladores que presentan problemas de sincronización o comportamiento de arranque.
 - Advanced Memory Support: Habilite o inhabilite las extensiones de direcciones para que coincidan con los parámetros del sistema operativo. Esta opción está habilitada de forma predeterminada. Inhabilítela solo si el dispositivo de destino se bloquea o se comporta de forma errática en la primera fase de arranque.
 - Network Recovery Method: Utilice este método opción para intentar restablecer la conexión de red o para reiniciar el sistema desde un disco duro si el dispositivo de destino pierde la conexión con el servidor de Provisioning. Especifique cuánto tiempo (en segundos) se debe esperar para realizar esta conexión.
 - Login Polling Timeout: En general, empiece con valores de un segundo para cada uno de

los tiempos de espera de sondeo y generales. Extienda el tiempo de espera de sondeo en el inicio de sesión cuando se utilice el cifrado 3DES. Además, se debe extender el tiempo de los temporizadores según la carga de trabajo. Un valor razonable para 100 dispositivos de destino que ejecutan DES triple en la red es tres segundos.

- Login General Timeout: Un valor razonable para 100 dispositivos de destino que ejecutan DES triple en la red es diez segundos para el tiempo de espera general.
5. En el cuadro de diálogo **Burn the Boot Device**, configure la dirección IP del dispositivo de destino. Si selecciona la opción **Use DNS to find the Server** y el servicio DHCP no proporciona la opción 6 (DNS Server), introduzca la siguiente información obligatoria:
 - Dirección principal del servidor DNS
 - Dirección secundaria del servidor DNS
 - Nombre de dominio
 6. Configure las propiedades del dispositivo de arranque (**Boot Device**).
 - Add an active boot partition. Utilice esta opción para agregar una partición de arranque.
Nota: Se necesita una partición de arranque si piensa arrancar desde el disco duro del dispositivo. Por ejemplo, al seleccionar un dispositivo de arranque **XENPVDISK** con partición pequeña o desplazamiento de partición.
 - Seleccione el dispositivo de arranque en la lista de dispositivos.
Si se establece un tamaño de desplazamiento de la partición, se le solicita confirmar el tamaño de destino. Escriba Yes (se distinguen mayúsculas de minúsculas) para continuar.
 7. Si corresponde, configure las propiedades de los elementos multimedia (**Media Properties**).
 8. Haga clic en **Burn**. Aparecerá un mensaje para confirmar que el dispositivo de arranque se ha creado correctamente. Si selecciona el formato ISO, utilice el software de grabación de CD para grabar la imagen ISO.
 9. Haga clic en **Exit** para cerrar la utilidad.
 10. Inicie el dispositivo de destino e introduzca la **configuración de BIOS**. En **Boot Sequence**, traslade el dispositivo de arranque al principio de la lista de dispositivos de arranque. Guarde los cambios y, a continuación, inicie el dispositivo de destino.

Después de programar el dispositivo de arranque, configure una secuencia de arranque del dispositivo de destino mediante el cuadro de diálogo **Target Device Disk Properties** de la consola. Estos comportamientos de arranque se utilizan una vez que un dispositivo de destino se conecta al servidor de aprovisionamiento. La consola permite que se asignen varias imágenes de disco virtual a un dispositivo de destino. La forma en que arrancan estos discos vDisk depende del comportamiento de arranque seleccionado.

Al configurar el BIOS para el dispositivo de arranque (imagen ISO o USB), se debe habilitar la opción NIC PXE. Se requiere la opción de arranque PXE para que la memoria ROM de opción de la tarjeta NIC permanezca como residente en la memoria durante el proceso anterior al arranque. De esta manera, UNDI queda disponible para que el dispositivo de arranque inicie correctamente la tarjeta NIC. De lo contrario, aparecerá el mensaje "API not found" en el dispositivo de arranque.

Export Devices Wizard

April 27, 2020

Esta versión de Citrix Provisioning incluye un nuevo asistente en la consola de aprovisionamiento. El asistente Export Devices Wizard exporta los dispositivos aprovisionados existentes al Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops. Este asistente aumenta la funcionalidad de importación existente del asistente Machine Creation Wizard de Citrix Studio.

Nota:

En lugar de importar dispositivos de Citrix Studio, los dispositivos se exportan al Delivery Controller mediante el SDK remoto de PowerShell para el Delivery Controller de Citrix Cloud. Para implementaciones locales, se utiliza el SDK del Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops. El asistente Devices Export Wizard es el método preferido para agregar dispositivos existentes en la comunidad de Citrix Provisioning a un Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Requisitos

Los siguientes elementos son necesarios para las implementaciones del asistente Export Devices Wizard en Citrix Cloud:

- DDC de Citrix Virtual Apps and Desktops en Citrix Cloud El DDC tiene su propia base de datos donde se agregan dispositivos de Citrix Provisioning al catálogo.
- Citrix Cloud Connector ubicado localmente. Este conector, utilizado para configurar Citrix Cloud, actúa como la transmisión entre Citrix Cloud y la ubicación de recursos local. El SDK remoto de PowerShell de Citrix Virtual Apps and Desktops utiliza el conector para comunicarse con Citrix Cloud.
- Versión 1906 de la consola de Citrix Provisioning. La consola actualizada utiliza el SDK remoto de PowerShell de Citrix Virtual Apps and Desktops para agregar dispositivos de Citrix Provisioning existentes al DDC de Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Versión 1906 del servidor de Citrix Provisioning. Este servidor se comunica con los hipervisores y la base de datos locales y realiza llamadas SOAP a MAPI.

Los siguientes elementos son necesarios para las implementaciones locales del asistente Export Devices Wizard:

- Consola de Citrix Provisioning. La consola utiliza el SDK del Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops para agregar dispositivos de Citrix Provisioning existentes al catálogo del Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops.

- Versión 1906 del servidor de Citrix Provisioning. Este servidor se comunica con los hipervisores y la base de datos locales y realiza llamadas SOAP a MAPI.
- Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops para la instalación local.

Consideraciones importantes

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el asistente Export Devices Wizard:

- La página **Devices Export Wizard Summary** muestra la cantidad de dispositivos que se exportan al Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops. Esta página muestra esta información aunque los dispositivos no logren exportarse. La página **Summary** muestra cuántos registros de dispositivo se han creado y cuántos han fallado. Los nombres de los dispositivos fallidos se pueden encontrar en el seguimiento CDF. Para exportar dispositivos que han fallado anteriormente, vuelva a ejecutar el asistente Devices Export Wizard. Seleccione las mismas colecciones. Agréguelas al catálogo de Citrix Virtual Apps and Desktops existente o cree un catálogo para agregarlos.
- Los dispositivos solo se pueden exportar a un único cliente de Citrix Cloud durante una única ejecución del asistente. Si el usuario de Citrix Cloud tiene varios clientes en la nube que administrar y se producen cambios durante la ejecución del proceso del asistente, cierre el asistente y vuelva a iniciarlo. Utilice este proceso para cambiar el cliente de Citrix Cloud.
- Los existentes dispositivos Nutanix aprovisionados no se pueden exportar a Citrix Cloud porque no se puede obtener una dirección MAC de la VM de Nutanix. Esta limitación es similar al comportamiento del asistente de creación de máquinas en Citrix Studio. Para agregar un dispositivo Nutanix al Delivery Controller de Citrix Cloud, cree un dispositivo mediante el asistente Citrix Virtual Apps and Desktop Setup Wizard, en la consola de Citrix Provisioning.
- Al crear un catálogo de máquinas para un dispositivo físico con el asistente Export Devices Wizard, es posible que aparezca la siguiente excepción: *Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto*. Para resolver este problema, utilice el asistente de Machine Creation Services en Studio para importar los dispositivos físicos al catálogo de máquinas de Citrix Virtual Apps and Desktops. Cuando utiliza el servicio Citrix Virtual Apps and Desktops en Citrix Cloud, el catálogo de máquinas aparece en la *zona inicial*. Corrija manualmente la zona del catálogo de máquinas en Studio. Esta configuración evita el error *No se puede conectar con el servidor PVS* al agregar más dispositivos. Para mover manualmente el catálogo de máquinas a la zona correcta:
 1. Inicie sesión en Studio.
 2. En el nodo de zonas, arrastre manualmente el catálogo de máquinas a la zona deseada.

Arquitectura

La siguiente imagen ilustra los elementos que componen la arquitectura de Citrix Cloud como parte de la nueva funcionalidad del asistente Devices Export Wizard.

Nota:

La configuración local no sufre ningún cambio. El asistente Export Devices Wizard funciona con el Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops local.

El asistente:

- Se ejecuta en la consola de Citrix Provisioning y agrega los dispositivos aprovisionados existentes al Delivery Controller de Citrix Cloud.
- Emplea llamadas SOAP y MAPI para interactuar con el servidor de Citrix Provisioning y, así, obtener información sobre dispositivos aprovisionados existentes.
- Interactúa con el SDK remoto de PowerShell de Citrix Virtual Apps and Desktops para comunicarse con el Delivery Controller de Citrix Cloud y agregar dispositivos aprovisionados al catálogo de máquinas.

Usar Export Devices Wizard

Utilice la información de esta sección para instalar los elementos necesarios para la funcionalidad del asistente Export Devices Wizard.

Importante:

Para implementaciones locales, el Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops no está modificado. No se necesitan más cambios de instalación o configuración. El instalador de la consola de Citrix Provisioning, versión 1906, proporciona todos los componentes necesarios para utilizar el asistente Export Devices Wizard.

Para implementaciones de Citrix Cloud:

1. Instale Citrix Cloud Connector.
2. Actualice Citrix Provisioning a la versión 1906 (o a una posterior).
3. Desinstale el SDK del Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops de la consola de Citrix Provisioning. Para completar esta tarea, desinstale todos estos complementos: *complemento Citrix Broker de PowerShell*, *complemento Citrix Configuration Logging Service de PowerShell*, *complemento Citrix Configuration Service de PowerShell*, *complemento Citrix Delegated Administration Service de PowerShell* y *complemento Citrix Host Service de PowerShell*.
4. Descargue el [Remote PowerShell SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops](#) e instálelo en la consola de Citrix Provisioning.

Importante:

Instale el SDK remoto de PowerShell de Citrix Virtual Apps and Desktops desde la línea de comandos e indique el argumento `PVS=YES`.

Para obtener información sobre el aprovisionamiento en Citrix Cloud, consulte [Citrix Provisioning administrado por Citrix Cloud](#). Para obtener más información acerca de las instalaciones relacionadas con las implementaciones de Citrix Cloud, consulte [Usar PVS con Citrix Cloud Apps and Desktops Service](#).

Para iniciar el asistente Export Devices Wizard:

1. En la consola de Citrix Provisioning, haga clic en el nodo **Sites**.
2. Haga clic con el botón secundario en el sitio que quiere configurar y, luego, haga clic con el botón secundario para mostrar un menú contextual.
3. En dicho menú, haga clic en **Export Devices Wizard**.
Aparecerá la pantalla **Export Devices Wizard**.
4. Haga clic en **Next** para iniciar el asistente.
5. Introduzca la dirección del Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops. Para las implementaciones de Citrix Cloud, introduzca la dirección IP de Citrix Cloud Connector. Haga clic en **Siguiente**.
Una vez especificada la dirección del Delivery Controller, aparece la pantalla **Citrix Cloud login**. Esta pantalla solo aparece para las implementaciones de Citrix Cloud.
6. Introduzca sus **credenciales de Citrix Cloud**. Haga clic en **Sign In**.
7. Después de haber iniciado sesión en Citrix Cloud, seleccione el cliente adecuado:
8. Haga clic en el **tipo de dispositivo** que quiere exportar. Seleccione **Next**. Al seleccionar **Virtual Devices**, se crea un catálogo de Citrix Virtual Apps and Desktops administrado por energía. Los dispositivos físicos del catálogo de Citrix Virtual Apps and Desktops no están administrados. Al seleccionar **Virtual Devices**, el asistente muestra la pantalla **Host Resource**, que le permite hacer clic en el host o en el hipervisor. Para dispositivos físicos, el asistente pasa directamente a la pantalla de selección **Active Directory and Collection**.
9. Haga clic en el recurso de host. Seleccione **Next**.
10. Al seleccionar el recurso de host, debe asociar un nombre de usuario y una contraseña. Seleccione **OK**.
11. Haga clic en el dominio y las colecciones de Active Directory que quiera exportar. Seleccione **Next**.
12. Utilice la lista para seleccionar la **versión del VDA**. Es necesario que los dispositivos se registren en el Delivery Controller que hace referencia al catálogo de máquinas. Seleccione **Next**.

Sugerencia:

Todos los dispositivos mostrados se exportan a un único catálogo de Citrix Virtual Apps and Desktops. No se puede seleccionar ningún dispositivo de esta lista.

13. Haga clic en las preferencias del catálogo de máquinas. Si va a crear un catálogo, especifique el nombre y, opcionalmente, incluya una descripción. Seleccione **Next**.
14. Haga clic en el sistema operativo. Seleccione **Next**.
15. Establezca la experiencia del usuario para el escritorio virtual. Seleccione **Next**.
16. Seleccione **Finish** en la pantalla **Summary** para completar el proceso del asistente.

Una vez finalizado el asistente, utilice la pantalla Machine Catalog para ver el catálogo de Citrix Virtual Apps and Desktops. El catálogo debe haberse creado con las máquinas asociadas.

Usar Streamed VM Setup Wizard

April 27, 2020

El asistente Citrix Provisioning Streamed VM Setup Wizard implementa un disco virtual por streaming en varias máquinas virtuales (VM) clonadas.

Utilice el asistente para:

- Crear máquinas virtuales en un hipervisor alojado compatible a partir de una plantilla existente:
 - XenServer
 - Hyper-V mediante SCVMM
 - ESX mediante vCenter
- Crear dispositivos de destino Citrix Provisioning dentro de una colección
- Asignar una imagen de disco virtual que se encuentre en el modo Standard Image a las máquinas virtuales

Antes de ejecutar el asistente, asegúrese de contar con los siguientes requisitos previos:

- Uno o varios hosts de hipervisor con una plantilla configurada.
- Una colección de dispositivos en el sitio de Citrix Provisioning.
- Un disco virtual en el modo Standard Image que se asocie a la plantilla de máquina virtual seleccionada.
- Requisitos de máquina virtual de plantilla:
 - Orden de arranque: Red/PXE primero en la lista (como con máquinas físicas).

- Unidades de disco: Si se usa la memoria caché de escritura local, también debe existir un disco con formato NTFS con espacio suficiente para la memoria caché. De lo contrario, no se requieren unidades de disco.
 - Red: Direcciones MAC estáticas. Si se usa XenServer, la dirección no puede ser 00-00-00-00-00-00.
- Debería haber una cuenta de usuario de consola de Citrix Provisioning agregada a un grupo de administradores del sitio de Provisioning o superior.
 - Al crear cuentas en la consola, se necesitan permisos para crear la cuenta de Active Directory. Para usar cuentas existentes, la cuenta de Active Directory debe existir en una unidad organizativa conocida para la selección.
 - Si se importa un archivo CSV de Active Directory, use el formato siguiente: `<name>, <type>, <description>`. El archivo CSV debe contener el encabezado de columna. Por ejemplo:
`Name,Type,Description,`
`PVSPC01,Computer,,`
La coma final debe estar presente para representar tres valores, incluso aunque no existe descripción. Este es el mismo formato que el que usa la consola MMC de Usuarios y equipos de Active Directory al exportar el contenido de una unidad organizativa.
 - Si se ejecuta un servidor vCenter en puertos alternativos, se deben realizar las siguientes modificaciones en el Registro para conectarse al servidor desde Citrix Provisioning:
 - Cree una clave `HKLM\Software\Citrix\CitrixProvisioning\PlatformEsx`
 - Cree una cadena en la clave `PlatformEsx` nombrada `ServerConnectionString` y establézcala en `http://{ 0 } :PORT\##/sdk`

Nota:

Si está utilizando el puerto 300, establezca `ServerConnectionString` en `http://{ 0 } :300/sdk`.

Este asistente crea máquinas virtuales, asocia los dispositivos de destino de Citrix Provisioning a esas máquinas virtuales y les asigna un disco virtual compartido.

El asistente se ejecuta directamente desde la consola de Citrix Provisioning.

1. Haga clic con el botón secundario en el icono del **sitio** en el panel del árbol de la **consola**. A continuación, seleccione la opción de menú **Streamed VM Setup Wizard**. Aparecerá el cuadro de diálogo de **bienvenida a Streamed VM Setup Wizard**.
2. Haga clic en **Next** para comenzar con la configuración.
3. Seleccione el tipo de hipervisor al que desea conectarse y, a continuación, introduzca las credenciales de conexión necesarias.

4. Haga clic en **Next** para comprobar la conexión.

Nota:

Para una mayor facilidad, los últimos hipervisor y nombre de usuario utilizados se almacenan en caché en el Registro de la máquina local que ejecuta esta instancia de la consola de aprovisionamiento.

Los hipervisores de XenServer 5.5 Actualización 2 no son compatibles con 5.6.1 Streamed VM Setup Wizard. Los servidores de System Center Virtual Machine Management (SCVMM) requieren la instalación de PowerShell 2.0.

5. Opcional. En la pantalla **Hypervisor cluster**, seleccione el clúster o host de hipervisor para alojar las máquinas virtuales y haga clic en **Next**.
6. Seleccione una plantilla de máquina virtual en el host especificado y, a continuación, haga clic en **Next**.
7. En la página **Collection and vDisk**, seleccione la colección para agregar las máquinas virtuales.
8. Seleccione un solo disco virtual compartido para asignar a las máquinas virtuales de dicha colección y después haga clic en **Next**.
9. Establezca la cantidad de máquinas virtuales que quiere crear, la cantidad de CPU virtuales y la cantidad de memoria que cada máquina virtual nueva puede utilizar.
10. Seleccione el botón de opción situado junto a uno de los métodos siguientes y, a continuación, haga clic en **Next**:
 - Create new accounts (Crear nuevas cuentas)
 - Import existing accounts (Importar cuentas existentes)

Nota:

Un administrador de Active Directory debe delegar derechos al usuario de la consola de Citrix Provisioning para permitir la creación de cuentas de Active Directory.

Se utilizan los derechos del dominio y la unidad organizativa del usuario actual como valores predeterminados.

Primero se comprueba que los nombres de los equipos nuevos que se vayan a crear no existan ya como equipos en Active Directory, máquinas virtuales o dispositivos de destino.

11. Si el método de Create new accounts se ha seleccionado:
 - Haga clic en **Siguiente**. Aparece la pantalla de la ubicación y las cuentas de Active Directory.
 - Seleccione el dominio apropiado del menú **Domain**. A continuación, seleccione entre las unidades de organización que aparecen para dicho dominio.

- En el menú de **esquema de nombres de la cuenta**, seleccione un esquema de nombre válido que contenga al menos un símbolo hash (#) con 15 caracteres o menos. Además, seleccione una opción de relleno de número/carácter que reemplace de forma dinámica los símbolos de numeral en el esquema de nomenclatura especificado y aumente el valor de uno en uno por cada máquina virtual creada.

Si se ha seleccionado Import existing accounts:

- Haga clic en **Siguiente**. Aparece la pantalla de la ubicación y las cuentas de Active Directory.
- Haga clic en **Browse** para buscar una unidad organizativa de Active Directory para importar los nombres de cuenta de Active Directory, o bien haga clic en **Import** para importar los nombres de cuenta desde un archivo CSV.

Nota:

“Required count” muestra la cantidad de máquinas virtuales especificadas previamente que se crearán. **Added count** muestra la cantidad de entradas validadas agregadas que se mostrarán en la lista.

12. Revise todos los parámetros de configuración y, a continuación, haga clic en **Next** para confirmar y finalizar las configuraciones.

Nota:

Al hacer clic en **Cancel**, se cancela la configuración de cualquier máquina adicional y la cantidad de máquinas configuradas correctamente se muestra debajo de la barra de progreso. Si se produce un error en el asistente o este se cancela durante de una operación, se conserva el progreso alcanzado. Limpiar manualmente el progreso existente, lo que incluye la eliminación de lo siguiente:

- Dispositivos de destino Citrix Provisioning creados en la colección seleccionada.
- Máquinas virtuales creadas en cualquiera de los hipervisores de host seleccionados.
- Cuentas de equipo de Active Directory creadas.

Importante:

Cuando use el asistente Setup Wizard para especificar los nombres asociados a los dispositivos de almacenamiento, no use comas (,). Citrix Virtual Apps and Desktops conserva los nombres asociados a los dispositivos de almacenamiento, separados con comas. Por ejemplo, Almacenamiento 1, Almacenamiento 2, Almacenamiento 3. Si un nombre de almacenamiento incluye una coma (por ejemplo, `Storage1,East`), Citrix Provisioning lo reconocerá erróneamente como dos dispositivos de almacenamiento distintos.

Sugerencia:

Existe el riesgo de que mover los dispositivos de destino de un sitio a otro pueda hacer que, en

el futuro, se eliminen los datos que contienen. Este riesgo aumenta si el dispositivo de destino se creó mediante el asistente Streamed VM Setup Wizard. Citrix recomienda evitar mover los dispositivos de destino de un sitio a otro.

Implementar escritorios virtuales en las VM mediante Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard

April 27, 2020

El asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard (XDSW) ayuda a implementar escritorios virtuales en máquinas virtuales y, además, en dispositivos que utilizan discos Personal vDisk.

Importante:

El servidor de Citrix Provisioning debe tener acceso directo al dispositivo de almacenamiento para facilitar la comunicación. El usuario de Provisioning debe tener acceso de lectura\escritura en el dispositivo de almacenamiento para garantizar un aprovisionamiento correcto con el BDM de HDD.

El asistente:

- Crea máquinas virtuales en un hipervisor alojado en Citrix Virtual Apps and Desktops a partir de una plantilla existente de máquinas:
 - Citrix Hypervisor (anteriormente XenServer)
 - ESX mediante vCenter
 - Hyper-V mediante SCVMM. Cuando se aprovisionan máquinas a un servidor SCVMM, el asistente cambia automáticamente la configuración de red tanto de la primera tarjeta de interfaz de red antigua como de la segunda tarjeta de interfaz de red sintética para VM Gen 1. Para obtener más información, consulte la sección **SCVMM**.
 - Nutanix Acropolis (a partir de instantáneas). Consulte Requisitos de Nutanix Acropolis para obtener más información.
- Crea dispositivos de destino Citrix Provisioning dentro de una colección nueva o existente de dispositivos Provisioning que coincide con el nombre del catálogo de Citrix Virtual Apps and Desktops.
- Asigna un disco virtual en el modo Standard Image a las VM de la colección de dispositivos.
- Agrega el destino a la OU de Active Directory seleccionada.
- Agrega escritorios virtuales a un catálogo de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Consideraciones importantes

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard:

- Para máquinas virtuales Gen 2 aprovisionadas con Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard, la partición BDM se formatea en FAT con una letra de unidad. Por ello, el sistema operativo Windows en una imagen privada de Citrix Provisioning reconoce la nueva partición. Por ejemplo, una imagen RDS de aprovisionamiento que use un disco caché de escritura y una partición de BDM detecta dos particiones en el modo de imagen privada.
- Cuando use la función Linux Streaming, tenga en cuenta que se ha agregado un nuevo paso en el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard. Agregue el certificado SSL de SOAP para asegurarse de que el destino de Linux puede crear la imagen del disco virtual a través del servidor SOAP. Para obtener información detallada, [Instalación](#).
- Cuando se usa al asistente Citrix Provisioning Setup Wizard para crear máquinas virtuales en un host de Citrix Hypervisor y se especifica 1 vCPU, la VM se crea con una vCPU. Sin embargo, la topología posee 2 núcleos por ranura. Crear máquinas virtuales de esta manera impide a la VM arrancar y aparece este mensaje de error en XenCenter: “The value 'VCPU_max must be a multiple of this field is invalid for field platforms:cores-per-socket”. Como resultado, XenCenter no arranca la VM porque la topología y la configuración de vCPU son incompatibles.
- El asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard crea dispositivos de destino y luego los inicia para formatear la unidad de caché. Este proceso ocurre rápidamente. En ocasiones, un VDA alcanza un estado en el que no se apaga correctamente. Este proceso se produce porque el VDA se inicializa mientras Citrix Provisioning Device Service finaliza el formateo de la unidad de caché y apaga el dispositivo de destino. Para resolver este problema, en la clave de Registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\CitrixProvisioning del disco virtual, cree un DWORD llamado “RebootDelaySec”. Establezca un valor arbitrario, una demora para el apagado en segundos mediante un valor decimal.
- Cuando se utiliza el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard, el nivel predeterminado de VDA es **7_9** aunque exista un nivel de VDA **7_20**. Este comportamiento es el mismo en el asistente para la creación de máquinas en Studio. Además, el nivel de VDA **7_20** del asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard es el mismo que el nivel de VDA en Studio 1811.

Permisos de ESX

Para ESX 5.5, los permisos mínimos incluyen lo siguiente:

- Permisos de almacén de datos
 - Asignar espacio
 - Examinar almacén de datos
 - Operaciones de archivos de bajo nivel
- Permisos de red
 - Asignar red
- Permisos de recursos

- Asignar máquina virtual a la agrupación de recursos
- Permisos de sistema: Estos permisos se agregan automáticamente al crear un rol en vCenter.
 - Anónimo
 - Leer
 - Ver
- Permisos de tarea
 - Crear tarea
- Permisos de configuración de la máquina virtual
 - Agregar disco existente
 - Agregar nuevo disco
 - Avanzado
 - Cambiar recuento de CPU
 - Cambiar recurso
 - Memoria
 - Modificar parámetros de dispositivo
 - Quitar disco
 - Parámetros
- Máquina virtual/interacción
 - Apagar
 - Encender
 - Restablecer
 - Suspende
- Máquina virtual/inventario
 - Crear nueva
 - Crear a partir de existentes
 - Remove
 - Registrar
- Máquina virtual/Aprovisionamiento
 - Clonar máquina virtual
 - Clonar plantilla
 - Permitir acceso al disco
 - Permitir descarga de máquinas virtuales
 - Permitir carga de archivos de máquinas virtuales
 - Implementar plantilla
- Global
 - Administrar atributos personalizados
 - Definir atributo personalizado

Nota:

Otras versiones anteriormente compatibles de ESX requieren los mismos permisos para ofrecer soporte para Provisioning Services 7.x.

Consideraciones sobre la caché de escritura

El asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard no tiene en cuenta los discos duros que estén conectados a una plantilla. Este proceso minimiza el tiempo de aprovisionamiento.

El asistente aprovisiona máquinas virtuales sin disco si el disco virtual está en el modo Standard Image y la caché está establecida como caché en el servidor. Si la caché está en el lado del servidor, Citrix Provisioning no arranca automáticamente las máquinas virtuales aprovisionadas.

El asistente aprovisiona máquinas virtuales con unidades de caché de escritura (el tamaño predeterminado es 6 GB y el tipo predeterminado es dinámico). Si el disco virtual está en el modo Standard Image y la caché está establecida como caché en el disco duro local. Para dar formato a la unidad de caché de escritura, el asistente arranca automáticamente las máquinas virtuales en el modo Standard Image con caché en el servidor. Una vez completado el formateo, las VM se apagan automáticamente. Entonces, Citrix Virtual Apps and Desktops puede arrancarlas cuando sea necesario.

Si la memoria caché de escritura está almacenada en el almacenamiento local del hipervisor, la configuración de la implementación con el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard varía según el hipervisor:

- En Citrix Hypervisor, las máquinas virtuales están distribuidas en varios recursos de almacenamiento local. Cree la plantilla sin almacenamiento (arranque de red).
- En ESX e Hyper-V, no se puede usar el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard para aprovisionar máquinas virtuales si se utiliza el almacenamiento local del hipervisor.

Importante:

Al especificar los nombres asociados a los dispositivos de almacenamiento, no use comas (,). Citrix Virtual Apps and Desktops conserva los nombres asociados a los dispositivos de almacenamiento, separados con comas. Por ejemplo, Almacenamiento 1, Almacenamiento 2, Almacenamiento 3. Si un nombre de almacenamiento incluye una coma (por ejemplo, `Storage1, East`), Citrix Provisioning lo reconocerá erróneamente como dos dispositivos de almacenamiento distintos.

Tipos de disco virtual

En caso de máquinas virtuales aprovisionadas a través del asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard, se crean y asocian discos nuevos para el uso de la caché de escritura local de aprovisionamiento. Los tipos de discos virtuales predeterminados que se crean son:

- “Fijo” o “dinámico” según el repositorio de almacenamiento utilizado en Citrix Hypervisor
- “Dinámicos” para SCVMM 2012 SP1
- “Fijos” para SCVMM 2012
- “Con aprovisionamiento ligero” para ESX

Existe una clave del Registro para reemplazar los tipos predeterminados de discos de caché de escritura creados por implementaciones de Provisioning en SCVMM y ESX. Esta clave de Registro no se aplica a Citrix Hypervisor. Para forzar “fijos” (o “eager-zeroed thick” para ESX):

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Citrix\ProvisioningServices\VdiWizard]
```

```
”OVERRIDE_VM_WRITE_CACHE_DISK_TO_FIXED”=”true”
```

Si establece esta clave en **false**, se reemplaza por “dinámico”. Quite la clave para volver al comportamiento predeterminado.

Ejecutar el asistente

Ejecute el asistente directamente desde la consola de Citrix Provisioning o desde una consola remota.

No se puede usar el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard para conectarse dos veces seguidas. Tras el primer intento que hace el asistente de conectarse al Controller de Citrix Cloud, independientemente de si se establece la conexión, debe salir y cerrar la consola.

Importante:

Si utiliza el arranque BDM de ISO, la plantilla debe tener la ISO de BDM conectada. Configure la opción de arranque PXE como **modo de arranque en la página de máquinas virtuales** del asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard.

1. Haga clic con el botón secundario en el icono del sitio en el panel del árbol de la **consola**. A continuación, seleccione la opción de menú **Citrix Virtual Desktops Setup Wizard**. Aparece el asistente Citrix Virtual Desktops Setup Wizard. **Nota:** Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard aparece como *Citrix Virtual Desktops Setup Wizard* en la consola de aprovisionamiento.
2. Haga clic en **Next** para comenzar la configuración.
3. En la página **Citrix Virtual Apps and Desktops Host**, especifique la ubicación de la dirección del host de Citrix Virtual Apps and Desktops al que conectarse y configurar. El Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops más reciente se almacena en caché en el Registro de la máquina local que ejecuta esta instancia de la consola.
4. Seleccione un **host de Citrix Virtual Apps and Desktops**. Si elige un clúster, las máquinas se distribuyen uniformemente entre los hosts de clúster.

Nota:

No se muestran los parámetros de virtualización de XenServer 5.5 Update 2. Estos parámetros se agregan en Citrix Virtual Apps and Desktops como conexiones de host mediante la opción de **crear las VM manualmente**. Por eso, no se puede especificar una red o una ubicación de almacenamiento para ellas; por consiguiente, no se incluye en el asistente de instalación Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard.

5. Proporcione las credenciales del host, el nombre de usuario y la contraseña.
6. En la lista de plantillas disponibles, seleccione la plantilla que desea utilizar para el host que haya elegido. Si utiliza una versión anterior del agente VDA o si la plantilla se ha creado con Windows Vista, marque la casilla de verificación. Las plantillas válidas deben tener una dirección estática o una dirección MAC dinámica con un valor (00:00:00:00:00:00 no es un valor de dirección MAC válido).
7. Si hay más de una red disponible para **Virtualizations Settings**, aparece una página para que pueda seleccionar la red adecuada.
8. Seleccione un solo disco virtual en el modo Standard Image para asignar a la colección de las VM.
9. Cree un catálogo o use el existente de una versión anterior (Windows Vista o Windows 7 con VDA 5.6). Las opciones disponibles dependen de la opción de catálogo seleccionada:
 - Si eligió crear un catálogo, proporcione un nombre y una descripción para él. Los tipos de máquina apropiados son:
 - Sistema operativo de cliente Windows. Recomendado para la entrega de escritorios personalizados a usuarios o la entrega de aplicaciones a usuarios de sistemas operativos de escritorio. Proporciona la opción para guardar los cambios de un usuario en un disco Personal vDisk.
 - Sistema operativo de servidor Windows. Recomendado para la entrega de escritorios compartidos alojados para una implementación a gran escala de máquinas estandarizadas, aplicaciones o ambas.
 - La función vGPU solo se admite en sistemas operativos de escritorio.
 - Si selecciona un catálogo existente mediante el menú, aparecen la descripción, el tipo de máquina, el tipo de asignación y los datos del usuario de dicho catálogo.
10. Seleccione las **preferencias de la VM**. Las preferencias varían según el tipo de sistema operativo de la máquina y si los cambios del usuario asignado se descartan al finalizar su sesión.
 - a) Para las máquinas de cliente o de servidor Windows que estén asignadas de forma aleatoria a usuarios que no necesitan un disco Personal vDisk:
 - Cantidad de VM que desea crear (el valor predeterminado es 1)

- CPU virtuales (el valor predeterminado se basa en la plantilla seleccionada anteriormente)
- Si la plantilla tiene memoria dinámica configurada, se requieren dos parámetros de configuración adicionales: memoria mínima y memoria máxima.
- Disco local de memoria caché de escritura (el valor predeterminado es 6 GB)
- Modo de arranque. Arranque PXE (requiere un servicio PXE activo). Disco BDM (crea una partición para el archivo Boot Device Manager).

b) Además de las preferencias indicadas anteriormente, las máquinas cliente de Windows que se asignan aleatoria o estáticamente a los usuarios presentan más preferencias:

- Tamaño de disco Personal vDisk (el valor predeterminado es de 10 GB). Al arrancar un dispositivo de destino desde un disco Personal vDisk, la partición del sistema operativo del disco virtual (de forma predeterminada C:\) solo muestra el espacio asignado al disco Personal vDisk. No muestra el tamaño real del disco Personal vDisk.
- Letra de unidad del disco Personal vDisk (el valor predeterminado es P). La letra de unidad que utiliza el dispositivo de destino para el disco Personal vDisk. El rango permitido oscila entre E: to U: y W: to Z:.

11. Elija el método adecuado para agregar cuentas de equipo de Active Directory:

- Create new accounts (Crear nuevas cuentas)
- Import existing accounts (Importar cuentas existentes)

La página que aparece depende del método de Active Directory seleccionado.

12. Para la opción “Create accounts”: Delege derechos al usuario de la consola de aprovisionamiento para permitir la creación o la modificación de cuentas de Active Directory con el fin de administrar las contraseñas de las cuentas de equipo.

- Marque el dominio apropiado en el menú **Domain**. A continuación, seleccione entre las unidades de organización que aparecen para dicho dominio. Se utilizan los derechos del dominio y la unidad organizativa del usuario actual como valores predeterminados.
- Seleccione la opción para dar nombres a las máquinas en el cuadro de texto **Account naming scheme**. Introduzca un esquema de nomenclatura válido compuesto al menos por un símbolo de numeral (#) con 15 caracteres o menos. Además, seleccione una opción de relleno de número/carácter que reemplace de forma dinámica los símbolos de numeral en el esquema de nomenclatura especificado y aumente el valor de uno en uno por cada máquina virtual creada.

13. Para importar cuentas existentes:

- Haga clic en **Browse** para buscar la unidad organizativa apropiada a importar, o bien haga clic en **Import** para importar un archivo `.csv` existente en el formato siguiente:

`Name,Type,Description,`

`PVSPC01,Computer,,`

En **Required count**, se muestra la cantidad de máquinas virtuales especificadas previamente y, en **Added count**, se muestra la cantidad de entradas de la lista. Si importa nombres de cuenta de equipo que existen en cualquiera de las ubicaciones siguientes, no son válidos. No se muestran en la lista. Citrix Virtual Apps and Desktops (como máquina), Citrix Provisioning (como dispositivo) y el hipervisor (como máquina virtual). Si la estructura de AD contiene varios objetos o contenedores, o si está importando una gran cantidad de cuentas de máquina, el proceso de importación puede ser largo. Durante este proceso, se valida que cada cuenta importada no exista en Citrix Provisioning, Citrix Virtual Apps and Desktops ni en el hipervisor de destino. Si este fuera el caso, recibirá un aviso (verá el cursor con forma de reloj de arena) mientras se completa la importación.

14. Revise todos los parámetros de configuración. Después de confirmar, las siguientes acciones se llevan a cabo una a una en todos los hosts hasta que se hayan completado las configuraciones:
 - Si procede, cree un catálogo de Citrix Virtual Apps and Desktops.
 - Cree máquinas virtuales en un hipervisor de host mediante la plantilla de máquinas.
 - Cree particiones BDM, si se especifica.
 - Si utiliza un catálogo Streamed con discos Personal vDisk, cree un disco Personal vDisk y, a continuación, asocie el disco a la VM.
 - Cree un disco de caché de escritura del tamaño especificado.
 - Cree dispositivos de destino de Citrix Provisioning y, a continuación, asigne el disco virtual seleccionado a esos dispositivos.
 - Agregue los dispositivos de destino a la colección de aprovisionamiento seleccionada.
 - Agregue las máquinas virtuales al catálogo de Citrix Virtual Apps and Desktops.
 - Arranque cada VM para formatear el recién creado disco de caché de escritura.

Si cancela el proceso durante la configuración, debe quitar manualmente los siguientes elementos:

- Máquinas de Citrix Virtual Apps and Desktops que haya en el catálogo asignado.
- Cuentas de equipo de Active Directory creadas.
- Catálogos de máquinas de Citrix Virtual Apps and Desktops recién creados.
- Dispositivos de destino Citrix Provisioning creados en la colección de dispositivos seleccionada.
- Las VM creadas en cualquiera de los hipervisores de host seleccionados.

Los discos vDisk pueden actualizarse y reasignarse a un dispositivo de destino que utilice discos Personal vDisk. No obstante, el disco base debe tener el mismo sistema operativo y debe tener el SID de la máquina. Para actualizar y reasignar un disco virtual, copie la imagen base del disco virtual asignada actualmente que haya en el dispositivo de destino. Actualice la imagen para incluir los nuevos controladores y software de Citrix Provisioning. A continuación, reasigne el disco virtual actualizado al dispositivo de destino. Para reasignar el disco virtual, utilice el cuadro de diálogo **Assign vDisk de vDisk Properties** en la consola.

Requisitos de Nutanix Acropolis

Se requiere lo siguiente cuando utilice Citrix Provisioning con Nutanix Acropolis:

- Plug-in de Citrix Provisioning para el hipervisor Nutanix Acropolis instalado. Descárguelo en el [sitio de asistencia de Nutanix](#). Consulte el [sitio de la documentación de Nutanix](#) para obtener información sobre la instalación.
- Una conexión de host desde Citrix Virtual Apps and Desktops a AHV.
- Plataforma Nutanix Acropolis 5.1.1 o una versión posterior.

Sugerencia:

Un requisito exclusivo del aprovisionamiento de AHV es la necesidad de elegir un contenedor.

Consideraciones importantes cuando se usan hipervisores Nutanix Acropolis

Cuando use Nutanix, tenga en cuenta lo siguiente:

- No elimine la tarjeta NIC de una máquina virtual aprovisionada para agregarla luego.
- No se admiten máquinas virtuales Linux ni particiones BDM.
- Solo se admite el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard, no el asistente Streamed VM Wizard.
- Los hipervisores Acropolis utilizan instantáneas y no plantillas para las máquinas virtuales.
- Lo ideal es que una instantánea no tenga ningún disco duro conectado, porque el hipervisor Nutanix Acropolis no quita el disco duro durante el aprovisionamiento.
- Para implementar máquinas que arrancan desde archivos ISO de BDM, el archivo ISO se monta en la instantánea. Las máquinas virtuales aprovisionadas se configurarán para usar el arranque PXE y es necesario cambiar manualmente el modo de arranque para que arranquen desde la unidad óptica virtual.
- Para el arranque PXE, debe usar una opción de línea de comandos y configurar el orden de arranque de la VM a *Red* antes de crear la imagen.
- Cuando un host Nutanix AHV se agrega manualmente a través del asistente Virtual Host Connection Wizard, no tiene información suficiente para comunicarse con la unidad de alojamiento AHV de Nutanix. Esta información, proporcionada por el Desktop Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops, no se comparte con el asistente Virtual Host Connection Wizard. Por eso, esta información no se utiliza para verificar las credenciales. Por lo tanto, el botón **Verify Connection** en el asistente Virtual Host Connection Wizard está inhabilitado para hosts de Nutanix AHV.

Nota:

Para obtener información sobre los hipervisores Nutanix Acropolis, consulte el [portal de documentación de Nutanix](#).

Implementar máquinas virtuales invitadas UEFI para hosts Nutanix AHV

Citrix Provisioning permite implementar una máquina virtual invitada UEFI para hosts Nutanix AHV. Existen los siguientes requisitos previos:

- Se instala el Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops, junto con el plug-in Nutanix.
- El plug-in Nutanix está instalado en el servidor de aprovisionamiento y la consola de aprovisionamiento.

Nota:

La máquina virtual se establece como UEFI antes de instalar el sistema operativo.

Para implementar una máquina virtual invitada UEFI para Nutanix AHV:

1. Cree una VM maestra.
2. Use SSH en Nutanix Acropolis y ejecute el siguiente comando: `accli vm.update <VM_NAME> uefi_boot=True`.
3. Monte Windows y las imágenes ISO virtuales e instale el sistema operativo.
4. Instale todas las actualizaciones de Windows en el sistema operativo.
5. Vincule el sistema operativo a Active Directory.
6. Instale Citrix Provisioning en el dispositivo de destino.
7. Ejecute Citrix Provisioning Imaging Wizard para crear el registro del dispositivo de destino, el disco virtual y otros elementos. Elija **No** para apagar el dispositivo de destino en lugar de reiniciarlo al final.
8. Configure la máquina virtual para que arranque desde el arranque ISO y, a continuación, haga un arranque PXE de la máquina virtual. Seleccione una de las siguientes opciones de arranque:
 - Arranque ISO: Monte una imagen ISO de BDM creada desde la consola de aprovisionamiento. Use SSH en Nutanix Acropolis y ejecute el siguiente comando: `accli vm.update_boot_device VM NAME disk_addr=CDROM BUS`. Por ejemplo, `accli vm.update_boot_device testVM disk_addr=ide.0`. En este ejemplo de cadena de comandos, se supone que el CDROM es bus IDE 0.
 - Network boot. Use SSH en Nutanix Acropolis y ejecute el siguiente comando: `accli vm.update_boot_device <VM_NAME> mac_addr=<mac_addr>, accli vm.update_boot_device testVM mac_addr=52:54:00:2c:ff:03`.
9. Inicie la máquina virtual e inicie sesión en Windows para iniciar la segunda etapa del Imaging Wizard, *creación de imágenes*.
10. Cree una máquina virtual (VM). Al igual que en la máquina virtual maestra, repita los pasos 2 y 7.

11. En la consola de aprovisionamiento, cree un registro de VM para la instantánea de la VM mediante la dirección MAC de la VM. Asigne el disco virtual creado en el paso 7 a este registro de dispositivo.
12. Arranque la máquina virtual (VM). Instale el VDA y reinicie si se lo pide el sistema. Apague cuando la instalación haya terminado.
13. Cree una instantánea de esta VM.
14. En la consola de aprovisionamiento, establezca el modo del disco virtual en **Standard Image**. Si el modo de caché es **Caché en el disco duro del dispositivo** o **Caché en la RAM del dispositivo con desbordamiento en disco duro**, el asistente pedirá que cree una caché de disco.
15. Use el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard para aprovisionar los dispositivos de destino UEFI mediante el disco virtual creado.

Requisitos de SCVMM

No se puede aprovisionar máquinas virtuales de Hyper-V con vGPU habilitada.

Aprovisionar máquinas Citrix Virtual Apps and Desktops habilitadas con vGPU

April 27, 2020

Requisitos

- Tarjetas NVIDIA GRID K1 o K2.

Sugerencia

En algunos casos, otras tarjetas NVIDIA funcionan (por ejemplo, NVIDIA Tesla M60), siempre que Citrix Hypervisor (antes conocido como el hipervisor XenServer) o ESX las admitan. Citrix Provisioning no reconoce la tarjeta vGPU subyacente en el host de Citrix Hypervisor. Citrix Provisioning solo utiliza la opción de vGPU en la plantilla y la propaga a las máquinas virtuales que aprovisiona el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard.

- Un servidor capaz de alojar XenServer y tarjetas de NVIDIA GRID.
- Un hipervisor compatible: Citrix XenServer 6.2 o posterior, o bien vSphere 6.0 o posterior.
- El paquete NVIDIA GRID vGPU para el hipervisor.
- Controladores NVIDIA para Windows 7 de 32 bits o 64 bits.

- La versión de Citrix Provisioning que corresponde a la versión de Citrix Virtual Apps and Desktops que está usando. Este asistente solo admite el Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops correspondiente.
- Para aprovisionar las máquinas mediante el asistente Citrix Provisioning Setup Wizard, debe usar Citrix Provisioning 7.7 o posterior y XenDesktop 7.7 o posterior. Si se utilizan versiones anteriores de los productos, solo puede aprovisionar máquinas de forma manual o mediante el asistente Citrix Provisioning Streamed VM Setup Wizard.

Nota:

Citrix Virtual Apps and Desktops admite la administración de energía para catálogos de máquinas virtuales, pero no para catálogos de máquinas físicas.

Procedimientos de aprovisionamiento

Preparar la VM maestra

1. Prepare la VM maestra con vGPU habilitada.
2. Instale los controladores de NVIDIA.
3. Una el sistema operativo de la máquina a Active Directory.
4. Instale el software de dispositivo de destino de Citrix Provisioning.
5. Con el asistente Citrix Provisioning Imaging Wizard, cree una imagen maestra de disco virtual. Si va a utilizar el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard para aprovisionar las máquinas, seleccione la opción **Target Device Optimizer**. De lo contrario, la VM podría no arrancar.

Preparar la VM de plantilla

Utilice la información de esta sección para configurar una VM de plantilla para destinos aprovisionados. Citrix recomienda utilizar una VM de plantilla para verificar el éxito del proceso de aprovisionamiento. Sin esta verificación, aplicar una plantilla configurada incorrectamente a una VM puede provocar que las VM fallen a nivel global. Al preparar la VM de plantilla, tenga en cuenta lo siguiente:

- La plantilla emplea una memoria caché de escritura conectada. Esta caché es pequeña, de entre 8 y 16 MB aproximadamente, y se puede utilizar para entornos que requieran una solución temporal al método de directiva SAN.
- La caché de escritura también se puede utilizar en entornos que apliquen el método `UseTemplateCache`.
- El disco conectado garantiza que el dispositivo de destino aprovisionado reconozca el controlador de almacenamiento.

- Arrancar una VM es un proceso de verificación que comprueba que la VM utilizada como plantilla funcione con el disco virtual. Si la VM de plantilla no arranca, el error se reconoce rápidamente sin esperar a aprovisionar más VM.

Para preparar la VM de plantilla:

1. Cree una VM de plantilla con las mismas propiedades que la VM maestra. Asigne un disco duro a la VM de plantilla para usarlo como caché de escritura.
2. Cree un registro del dispositivo en la base de datos de Citrix Provisioning con la dirección MAC de la VM de plantilla.
3. Asigne el disco virtual a la VM de plantilla y, a continuación, configure el dispositivo para que arranque desde el disco virtual.
4. Haga un arranque PXE de la VM.
5. Formatee el disco de caché de escritura.

Instalar Citrix Virtual Delivery Agent de Citrix Virtual Apps and Desktops

1. Con la consola de Citrix Provisioning, establezca el modo de imagen del disco virtual en **Private Image**.
2. Instale el VDA de Citrix Virtual Apps and Desktops y apúntelo al servidor de Citrix Virtual Apps and Desktops durante la instalación.
Nota: Si lo prefiere, puede instalar el VDA y el software del dispositivo de destino antes de crear la imagen del disco virtual. Ambos métodos de instalación requieren que la nueva VM de plantilla tenga un disco duro de caché de escritura formateado.
3. Reinicie la VM, y luego apáguela.
4. Convierta la VM a una plantilla.

Crear máquinas virtuales Citrix Virtual Apps and Desktops

1. Con la consola de Citrix Provisioning, establezca el modo de imagen del disco virtual en **Standard Image**.
2. Elija el método de escritura en caché preferido.
3. Seleccione uno de los métodos de aprovisionamiento siguientes:
 - Ejecute el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard y Citrix Provisioning para aprovisionar las máquinas virtuales. Este método solo está disponible si se está utilizando Citrix Provisioning 7.7 o posterior y XenDesktop 7.7 o posterior.
 - Ejecute el asistente Citrix Provisioning Streamed VM Setup Wizard para aprovisionar las máquinas virtuales.
 - Crear manualmente las máquinas virtuales mediante la creación de registros de dispositivos de destino con las direcciones MAC de los dispositivos, asignar el disco virtual a las VM y, luego, agregar los dispositivos de destino a Active Directory.

Crear catálogos de máquinas para Citrix Virtual Apps and Desktops

Al elegir entre catálogos de máquinas físicas o máquinas virtuales/servidores Blade, es importante tener en cuenta los distintos requisitos y ventajas que tienen. Por ejemplo, los catálogos de máquinas virtuales permiten la administración de energía mediante Citrix Virtual Apps and Desktops, mientras los catálogos de máquinas físicas no la permiten.

Catálogos de máquinas virtuales y servidores Blade

Para Citrix Virtual Apps and Desktops, el registro de host debe apuntar al host o agrupación de Citrix Hypervisor donde existían las VM de vGPU. Los nombres de las VM en el hipervisor, los nombres de los registros de dispositivos en la colección de dispositivos Citrix Provisioning y el registro de Active Directory deben ser iguales.

Para configurar catálogos de servidores virtuales y servidores blade:

1. Inicie el asistente de configuración para catálogos de máquinas Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard. En la página **Sistema operativo**, seleccione **SO de escritorio Windows**.
2. En la página **Administración de máquinas**, en el parámetro *Este catálogo de máquinas usará*, seleccione la opción **Máquinas con administración de energía**.
3. En *Implementar máquinas mediante* seleccione **Citrix Provisioning**. Citrix Virtual Apps and Desktops se encarga de la administración de energía.
4. En *Experiencia de usuario*, seleccione **Quiero que los usuarios se conecten a un escritorio nuevo (aleatorio) cada vez que inicien sesión**.
5. Introduzca la dirección IP del servidor de Citrix Provisioning para la colección de dispositivos.
6. En la estructura que se muestra, seleccione la colección de **dispositivos Citrix Provisioning** donde se encuentran todos los dispositivos de vGPU y haga clic en **Siguiente**. Los registros de dispositivos se almacenan en una colección de dispositivos exclusiva.
7. En la estructura que se muestra, seleccione la colección de **dispositivos Provisioning** donde se encuentran todos los dispositivos de vGPU y haga clic en **Siguiente**. Los registros de dispositivos se almacenan en una colección de dispositivos exclusiva.
8. Introduzca un nombre y una descripción para el catálogo de máquinas, y luego haga clic en **Finalizar**.

Catálogos de máquinas físicas

Los nombres de los dispositivos deben existir en la colección de dispositivos Citrix Provisioning y en Active Directory.

Nota:

El registro de host de Citrix Virtual Apps and Desktops no es necesario y los nombres del registro

de VM no se comprueban.

1. Inicie el asistente de configuración para catálogos de máquinas Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard, y seleccione **SO de escritorio Windows** en la página **Sistema operativo**. En la página **Administración de máquinas**, en **Este catálogo de máquinas usará**, seleccione la opción **Máquinas sin administración de energía** (por ejemplo, máquinas físicas).
2. En la página **Administración de máquinas**, en **Este catálogo de máquinas usará**, seleccione la opción **Máquinas sin administración de energía** (por ejemplo, máquinas físicas).
3. En **Implementar máquinas mediante** seleccione **Citrix Provisioning**. Citrix Virtual Apps and Desktops no se encarga de la administración de energía.
4. En **Experiencia de usuario**, seleccione **Quiero que los usuarios se conecten a un escritorio nuevo (aleatorio) cada vez que inicien sesión**.
5. Introduzca la dirección IP del servidor de Provisioning Services para la colección de dispositivos.
6. Identifique el dominio donde se almacenan todos los registros de Active Directory de dispositivos y el nivel de versión del VDA, y luego haga clic en **Conectar**.
7. En la estructura que se muestra, seleccione la colección de **dispositivos Citrix Provisioning** donde se encuentran todos los dispositivos de vGPU y haga clic en **Siguiente**. Los registros de dispositivos se almacenan en una colección de dispositivos exclusiva.
8. Introduzca un nombre y una descripción para el catálogo de máquinas, y luego haga clic en **Finalizar**.

Crear un grupo de entrega y asociarlo al catálogo de máquinas

Para obtener más información sobre cómo crear un grupo de entrega, consulte [la documentación de Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Consideraciones sobre implementaciones en la nube con Citrix Provisioning y Citrix Virtual Apps and Desktops

En un DDC en la nube, puede crear un catálogo de máquinas e implementar esas máquinas mediante Citrix Provisioning. Para ello, apunte el catálogo a una colección de aprovisionamiento. Si utiliza Citrix Provisioning con un DDC de nube, todas las máquinas de la colección de aprovisionamiento deben estar asociadas a cuentas de Active Directory.

Citrix Provisioning Accelerator

April 6, 2020

Con Citrix Provisioning Accelerator, un proxy de aprovisionamiento puede residir en Dom0 (el dominio de control de XenServer) en un host de XenServer. Esta es la ubicación en la que la transmisión por streaming de un disco virtual de aprovisionamiento se almacena en caché en el proxy antes de reenviarse a la máquina virtual. Con la caché, los arranques siguientes de la VM (o cualquier solicitud de E/S) en el mismo host se transfieren por streaming desde el proxy en lugar de transferirlos desde el servidor a través de la red. Con este modelo, se consumen más recursos locales en el host de XenServer. Sin embargo, se ahorran recursos al transferir por streaming desde el servidor a través de la red, con lo que se mejora el rendimiento.

Con esta funcionalidad:

- Citrix Provisioning y XenServer proporcionan un paradigma funcional mejorado al ofrecer un valor único cuando se utilizan conjuntamente.
- Citrix Provisioning admite el almacenamiento local y al almacenamiento NAS y SAN conectado en XenServer.
- Los entornos experimentan un tráfico de red reducido.
- Las implementaciones experimentan una mejor tolerancia a fallos, con tolerancia para situaciones de interrupción de un servidor de Citrix Provisioning.

Importante:

Esta función solo se ofrece en XenServer 7.1 (o versiones posteriores) con la función de proxy instalada. Los cambios de la IU solo ocurren cuando se usa ese tipo de hipervisor. Al usar esta función, debe instalarse un paquete optativo en los hosts de XenServer. No hay dependencias adicionales en el instalador.

Para obtener más información acerca de la relación entre XenServer y Citrix Provisioning, consulte el blog [XenServer and Citrix Provisioning: Better Together](#).

Sugerencia:

No inhabilite esta función en una máquina virtual mediante la consola de XenServer. Cuando se inhabilita mediante este método, el aprovisionamiento no reconoce el cambio de configuración y sigue creyendo que la función de acelerador sigue habilitada en la VM. Si quiere inhabilitar esta función para un solo dispositivo, consulte:

- *Habilitar o inhabilitar Citrix Provisioning Accelerator para dispositivos específicos*
- *Habilitar o inhabilitar Citrix Provisioning Accelerator para todos los dispositivos en un host*

Usar Citrix Provisioning Accelerator

La función de proxy solo se admite en XenServer con la capacidad de proxy instalada (versión 7.1). Los cambios de la IU solo ocurren cuando se usa ese tipo de hipervisor. Debe instalarse un paquete optativo en los hosts de XenServer. No hay dependencias adicionales en el instalador.

Antes de usar esta función, el administrador de XenServer debe crear un objeto de sitio Citrix Provisioning mediante la consola de XenServer. Este proceso configura el almacenamiento (es decir, los repositorios de almacenamiento) que se usarán al transferir por proxy las solicitudes de E/S. Este trabajo se debe realizar en XenServer.

Tenga en cuenta lo siguiente al usar esta función con XenServer:

- Para que la consola de Citrix Provisioning establezca una conexión proxy en la VM, debe crearse y configurarse un objeto de sitio Citrix Provisioning de XenServer con el repositorio de almacenamiento (SR).
- Citrix Provisioning llama a la API de XenServer para comprobar si la función de proxy esté habilitada antes de exponer las interfaces de proxy de Citrix Provisioning o XenServer.
- Citrix Provisioning configura el proxy de XenServer para dispositivos mediante el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard y el asistente Streamed VM Setup Wizard.
- Los destinos de Citrix Provisioning reconocen su estado de proxy. Una vez instalada la función, no es necesario llevar a cabo ninguna otra tarea de configuración.
- Después de volver a instalar XenServer, la memoria caché del acelerador permanece configurada en la base de datos de Citrix Provisioning. Este proceso provoca un error en el asistente de configuración de la máquina virtual, VM Setup Wizard, porque Citrix Provisioning asume que la memoria caché aún existe. Para resolver este problema, elimine y, a continuación, agregue el host de XenServer desde la consola de Citrix Provisioning. Este procedimiento permite que Citrix Provisioning borre la configuración de caché almacenada. Después de borrar la configuración de caché almacenada, el administrador puede crear una en XenCenter.

Sugerencia:

En los entornos donde dos servidores de aprovisionamiento residen en el mismo VHD, pero tienen marcas de hora diferentes en los sistemas de archivos, los datos se guardan dos veces en caché. Debido a esta limitación, Citrix recomienda usar VHDX en lugar de VHD.

Configurar Citrix Provisioning Accelerator

Use los asistentes Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard y Streaming Wizard para acceder a esta función. Estos asistentes son similares y comparten muchas de las pantallas. Existen las diferencias siguientes:

- Se utiliza el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard para configurar las máquinas virtuales que se ejecutan en un hipervisor. Por ejemplo, XenServer, ESX o Hyper-V/SCVMM, controlados mediante Citrix Virtual Apps and Desktops.
- El asistente Streaming Wizard se usa para crear máquinas virtuales en un host de XenServer. No implica Citrix Virtual Apps and Desktops.

Nota:

Esta función solo se admite en XenServer si con la funcionalidad instalada. Los cambios de la IU indicados en esta sección solo se aplican cuando se usa ese tipo de hipervisor.

Sugerencia:

Cuando una configuración de caché de proxy está vinculada a un servidor de aprovisionamiento y se vuelve a instalar XenServer en el host que tenía la función Accelerator habilitada, Citrix Provisioning y XenServer pierden la sincronización. Esto ocurre porque la reinstalación de XenServer borra la configuración de caché de proxy previamente configurada.

En este caso, Citrix Provisioning asume que la configuración de caché de proxy aún existe y, cuando se usa el asistente Streamed VM Setup Wizard, éste falla. Este proceso indica que el UUID proporcionado (asociado a la configuración del proxy) no es válido. Por este motivo, el usuario debe eliminar todas las máquinas virtuales previamente configuradas y asociadas a esa configuración de caché, incluido el host. Vuelva a configurar Citrix Provisioning y vuelva a configurar la caché.

Para configurar Citrix Provisioning Accelerator, seleccione uno de los asistentes (**Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard** o **Streamed VM Setup Wizard**) en la consola de Provisioning:

1. Vaya a un sitio.
2. Seleccione el sitio y, a continuación, haga clic en él con el botón secundario para abrir un menú contextual:
 1. Seleccione el asistente correspondiente en función de cómo vaya a usar la función Citrix Provisioning Accelerator.

Usar asistentes para configurar Citrix Provisioning Accelerator

Para usar esta función, primero determine cómo va a hacerlo. Si va a:

- configurar las máquinas virtuales que se ejecutan en un hipervisor controlado por Citrix Virtual Apps and Desktops, use el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard**.
- crear las máquinas virtuales en un host de XenServer sin participación de Citrix Virtual Apps and Desktops, use el asistente **Streamed VM Setup Wizard**.

Configurar el acelerador de proxy mediante el asistente Streamed VM Setup Wizard

El asistente Streamed Virtual Machine Setup Wizard se ha modificado para incluir una nueva casilla que permite habilitar esta función. Después de abrir el asistente, seleccione **Enable PVS-Accelerator for all Virtual Machines**:

Sugerencia:

Después de seleccionar **Enable PVS-Accelerator for all Virtual Machines**, todas las VM que se creen con el asistente se configuran para usar la función de proxy.

Después de habilitar esta función, aparecerá la siguiente pantalla (la primera vez que Citrix Provisioning Accelerator se habilita para el host) después de hacer clic en **Next**:

Sugerencia:

El asistente permite seleccionar el sitio Citrix Provisioning de XenServer al que se quiere aplicar la funcionalidad de acelerador. En la pantalla de XenServer, un menú muestra la lista de todos los objetos del sitio de Citrix Provisioning en XenServer. Se trata de objetos que se han configurado pero que aún no se han asociado a un sitio de aprovisionamiento.

En el menú, seleccione un sitio de aprovisionamiento para asociarlo a la funcionalidad Accelerator. Después de seleccionarlo, el sitio se asociará al sitio de Citrix Provisioning seleccionado desde el cual ejecutar el asistente.

Nota:

La próxima vez que se ejecute el asistente para el mismo sitio Citrix Provisioning mediante el mismo XenServer, esta página no se mostrará.

Después de utilizar uno de los asistentes para configurar esta función, aparece la pantalla **Summary**, que indica el estado actual. Con la información indicada en esa pantalla, puede determinar si está habilitada, y la configuración de caché actual asociada a ella.

Haga clic en **Finish** para confirmar la configuración.

Habilitar o inhabilitar Citrix Provisioning Accelerator para dispositivos específicos

Si un dispositivo se ha creado mediante alguno de los asistentes y se ha configurado Accelerator para ese host de XenServer en el asistente, utilice la pantalla **Target Device Properties** para habilitar o inhabilitar la función para un dispositivo específico.

Para habilitar o inhabilitar esta función para dispositivos individuales:

1. Vaya a la pantalla **Target Device Properties**.
2. En la ficha **General**, marque (o desmarque) **PVS-Accelerator Configured**.
3. Haga clic en **OK** para aplicar el cambio.

Inhabilitar Citrix Provisioning Accelerator para todos los dispositivos en un host

Si habilitó Citrix Provisioning Accelerator para un host, puede inhabilitarlo desde la pantalla **Virtual Host Connection Properties** para todos los dispositivos en el host especificado.

Importante:

No se puede usar la pantalla **Virtual Host Connection Properties** para habilitar PVS-Accelerator en el host especificado. Habilite la función mediante uno de los asistentes (Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard o Streamed Wizard) al crear dispositivos.

Para inhabilitar esta función para todos los dispositivos en el host especificado:

1. Abra la pantalla **Virtual Host Connection Properties**.
2. En la ficha **General**, marque (o deje sin marcar) **PVS-Accelerator Enabled**.
3. Se le pedirá que confirme la acción siguiente:
4. Después de verificar la acción, haga clic en **OK** para aplicar el cambio.

Entornos de prearranque de Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)

April 27, 2020

Citrix Virtual Apps and Desktops admite la tecnología de hardware Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) en Hyper-V (segunda generación) y máquinas virtuales ESX. Estos elementos se administran mediante SCVMM y vCenter respectivamente, y se distribuyen por streaming a través de Citrix Provisioning. Esta funcionalidad permite:

- Distribuir por streaming el sistema operativo de servidor en el momento de inicio con las velocidades de red GB, de modo que los usuarios obtengan inicios más rápidos.
- Admitir discos de TB en entornos virtualizados.

UEFI es un reemplazo total del BIOS y requiere un nuevo programa de arranque. Hay dos programas de arranque disponibles: uno para los sistemas de 32 bits y otro para los de 64 bits. La introducción de otro programa de arranque complica las topologías de red según el modo en que se entrega el programa de arranque.

Arranque seguro en UEFI

Citrix Provisioning ofrece el Arranque seguro en UEFI en estas plataformas:

- Máquinas físicas con firmware UEFI y la opción de Arranque seguro.
- Hyper-V 2016 y máquinas virtuales posteriores que utilizan la plantilla de entidad de certificación UEFI de Microsoft en el parámetro **Arranque seguro**. Hyper-V 2012 R2 no es compatible.
- Esta versión admite el arranque con UEFI para invitados y el arranque seguro para los hipervisores de Citrix 8.1. Para obtener más información, consulte la documentación de [Citrix Hypervisor](#).

Sugerencia:

Al utilizar UEFI, tenga en cuenta que esto también cubre las máquinas físicas que admiten UEFI. El arranque seguro solo es compatible con Hyper-V 2016 y versiones más recientes. ESX debe usar la versión 6.5 o una posterior para implementaciones de arranque seguro.

Topología de red

Usar un servidor PXE permite la topología más simple porque el protocolo PXE admite varias arquitecturas. El servidor PXE de Citrix Provisioning reconoce la marca de arquitectura integrada en DHCP, detecta y devuelve el nombre del archivo de programa de arranque adecuado. Ambos equipos UEFI y equipos BIOS antiguos pueden estar en el mismo segmento de red.

Si se elige la opción 67 de DHCP, existen dos opciones de topología:

- En un solo segmento, usar reservas DHCP para especificar el nombre del archivo de programa de arranque (opción 67) para cada dispositivo de destino. Esta es una solución viable para entornos más pequeños, pero el número aumentaría rápidamente de forma incontrolable en entornos empresariales.
- Divida el entorno en varios segmentos y aisle los dispositivos antiguos de los dispositivos UEFI. Para cada segmento, configure un ámbito de DHCP con la opción 67 adecuada.

Configurar programas de arranque

El **programa de arranque UEFI** no puede tener parámetros integrados. Las opciones de DHCP se usan para configurar el programa de arranque UEFI.

Opción 11 de DHCP: Servidor RLP

La opción 11 le permite especificar varias direcciones IPv4. Use esta opción para especificar las direcciones de las tarjetas NIC de streaming en el servidor de aprovisionamiento. Puede especificar más de cuatro direcciones. El programa de arranque UEFI lee todas las direcciones y después usa round-robin para seleccionar una dirección con la que conectarse.

Nota:

La opción 17 tiene prioridad sobre la opción 11.

Opción 17 de DHCP: Ruta de acceso raíz

La opción de ruta de acceso raíz suele usarse con iSCSI para especificar el servidor y el disco virtual para iniciar. Citrix Provisioning utiliza el siguiente formato para especificar la dirección del servidor:

```
1 pvs:[IPv4]<:17:6910>
2
3 pvs - Required identifier
4
5 IPv4 - Address of a streaming NIC on the Provisioning Services server
6
7 17 - Protocol identifier for UDP (required if a logon port is
   specified)
8
9 port - Logon port (not required if the default port of 6910 is used)
```

Ejemplos:

```
1 pvs:[server.corp.com]:17:6910
2
3 pvs:[server.corp.com]
4
5 pvs:[192.168.1.1]
6
7 pvs:[192.168.1.1]:17:6910
```

Asociar un dispositivo de destino a un programa de arranque

Use el archivo BOOTPTAB para asociar un dispositivo de destino a un programa de arranque. El formato del archivo BOOTPTAB presenta los siguientes problemas para ser compatible con un entorno mixto de equipos antiguos y equipos UEFI.

- La etiqueta **ar** especifica la arquitectura del entorno de arranque del dispositivo de destino. Se pueden crear varias entradas para la misma dirección MAC, pero con diferentes arquitecturas. Esta etiqueta resulta útil con el hardware que admite tanto el arranque de UEFI como el de BIOS antiguo.
- No se admiten comodines. En el archivo BOOTPTAB, si no se encuentra ninguna entrada de la dirección MAC suministrada, se utiliza un valor predeterminado.

En la tabla siguiente se indican las arquitecturas de BOOTPTAB:

Valor	Arquitectura	Nombre de archivo del programa de arranque
0	x86 BIOS	ardbp32.bin
6	x86 UEFI	pvsnbpia32.efi
7	x64 UEFI	pvsnbpx64.efi
9	Tarjeta de presentación electrónica (para VMware ESX)	pvsnbpx64.efi

La lista completa de las arquitecturas está disponible en [IETF](#).

El formato del archivo BOOTPTAB es:

```
<hostname>:ha=<mac_address>:ar=<architecture>:bf=<bootstrap_name>
```

Ejemplos:

```
host001:ha=001122334455:ar=0:bf=ardbp32.bin
```

```
host002:ha=554433221100:ar=7:bf=pvsnbpx64.efi
```

Si falta el indicador de la arquitectura, 0 es el valor predeterminado.

Citrix Provisioning administrado por Citrix Cloud

April 27, 2020

Citrix Provisioning admite un conector para integrarse en Citrix Cloud. Permite que se utilicen agentes VDA provisionados en Citrix Virtual Apps and Desktops. Este conector proporciona la misma funcionalidad que en implementaciones locales.

Consideraciones importantes:

- Debe utilizar una licencia de Citrix Virtual Apps and Desktops local para ofrecer licencias basadas en la nube. Si utiliza una versión antigua de Citrix Provisioning anterior a la 7.18 debe continuar alojando el servidor de licencias de Citrix local y utilizar la versión Enterprise o Platinum de una licencia de Citrix Provisioning.
- Configure la consola de Citrix Provisioning (o use los comandos asociados de PowerShell) para usar la licencia de Citrix Cloud.

- En algunos casos, aparece un mensaje de error que indica que la versión de Citrix Provisioning no admite el esquema de licencias de Citrix Cloud. Por ejemplo, si utiliza la versión 7.15 de Provisioning Services e intenta usar el conector para Citrix Cloud, aparece un mensaje de error:

No device license is currently available **for this** computer

Compruebe su servidor de licencias local de Citrix y asegúrese de que utiliza la versión Enterprise o Platinum de una licencia de Citrix Provisioning.

Requisitos

Se necesitan los siguientes elementos cuando Citrix Provisioning se utiliza con Citrix Cloud:

- **Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops en Citrix Cloud:** Citrix Virtual Apps and Desktops crea una versión del complemento PowerShell de Citrix Provisioning (Citrix.pvs.snapin) con un subconjunto del cmdlet local de Citrix Provisioning. Esta versión se ha creado específicamente para ejecutarse en Citrix Cloud y comunicarse con Citrix Provisioning local a través de Citrix Cloud Connector.
- **Citrix Cloud Connector ubicado en las instalaciones:** Cloud Connector actúa como un retransmisor que expone los puntos finales de Provisioning Services de Azure para permitir la comunicación entre el Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops. Además, el Cloud Connector contiene un punto final WCF que escucha en el bus de servicio de Azure para comunicarse con el servidor de Provisioning
- **Servidor de Provisioning ubicado en las instalaciones; debe ser de la versión 7.18 o posterior:** El servidor de Provisioning se comunica con el Cloud Connector cuando establece llamadas SOAP a MAPI.
- **Remote PowerShell SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops:** La instalación de la consola de Provisioning incluye el SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops. Citrix Virtual Apps and Desktops Remote PowerShell SDK reemplaza el SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops. El asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard utiliza el SDK para enviar los registros de VDA al Delivery Controller en Citrix Cloud.
- **El servidor de licencias debe ser local:** Para las implementaciones de Citrix Provisioning, el servidor de licencias de Citrix debe ser local.

Al utilizar la función Citrix Cloud, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para instalar Remote PowerShell SDK en el servidor de aprovisionamiento, desinstale los 5 complementos de Citrix Virtual Apps and Desktops del servidor y, a continuación, instale Remote PowerShell SDK.
- Una vez instalada la consola de Citrix Provisioning con Remote PowerShell SDK y utilizada para el aprovisionamiento, ya no funciona con Citrix Virtual Apps and Desktops local.
- En el asistente de instalación Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard, escriba la **dirección IP** de Citrix Cloud Connector cuando se solicite la dirección del Controller.

Dependencias

Existen las siguientes dependencias cuando se usa Citrix Provisioning y Citrix Cloud:

- Citrix Studio
- Citrix Cloud Connector, con Remote Broker Provider (XaXdCloudProxy)
- Remote PowerShell SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops

Implementaciones locales frente a implementaciones de Citrix Cloud

Las implementaciones tradicionales de Citrix Virtual Apps and Desktops que utilizan Citrix Provisioning requieren la administración de dos elementos distintos: la implementación de Citrix Virtual Apps and Desktops y la implementación de Citrix Provisioning. Tales entornos son similares a la imagen siguiente, sin la complejidad agregada de mostrar los componentes de VDA:

Con una implementación local de Citrix Provisioning, Citrix Virtual Apps and Desktops se ha ampliado:

Al extender la implementación de Citrix Virtual Apps and Desktops, se elimina la necesidad de operarla y administrarla, al tiempo que sigue ofreciendo las ventajas de una implementación administrada de Citrix Provisioning.

Citrix Provisioning agrega agentes VDA administrados de aprovisionamiento a un catálogo de máquinas del Delivery Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops ubicado en Citrix Cloud. Para este proceso, se utiliza uno de los dos siguientes métodos:

- Agregue nuevos dispositivos desde el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard en la consola de Provisioning.
- Importe dispositivos Citrix Provisioning existentes mediante el asistente para la creación de catálogos de máquinas en Citrix Studio.

Asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard en la consola de Citrix Provisioning

El asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard permite crear dispositivos y colecciones de Citrix Provisioning, y luego crear catálogos de máquinas que contengan estos elementos. El SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops debe reemplazarse por Remote PowerShell SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops. Este Remote PowerShell SDK se encarga de comunicarse con el Delivery Controller.

Asistente de configuración del catálogo de máquinas mediante Studio

El asistente para la configuración del catálogo de máquinas importa las máquinas virtuales aprovisionadas y administradas a un catálogo de Citrix Virtual Apps and Desktops. En casos como estos, las

máquinas virtuales deben crearse previamente mediante la consola de Provisioning. Tenga en cuenta lo siguiente:

- Studio utiliza el complemento PvsPsSnapin de PowerShell para comunicarse con el servidor de aprovisionamiento. PvsPsSnapin es un subconjunto del complemento de PowerShell existente para Citrix Provisioning, Citrix.PVS.Snapin. Contiene los siguientes cmdlets:
- Clear-PvsConnection
- Get-PvsVersion
- Get-SimplePvsADAccount
- Get-SimplePvsCollection
- Get-SimplePvsDevice
- Get-SimpleDiskLocator
- Get-SimpleDiskUpdateDevice
- Get-SimplePvsSite
- Get-SimplePvsUpdateTask
- Set-PvsConnection

Nota:

En Citrix Cloud, se ha ampliado el complemento **PvsPsSnapin**. Ahora, este complemento permite la comunicación desde Citrix Virtual Apps and Desktops a **PvsMapiProxyPlugin**, un proxy recién creado que se ha agregado a **XaXdCloudProxy** en el Cloud Connector.

La comunicación se realiza a través de un canal seguro, HTTPS por el puerto 443, que incluye las credenciales de administrador de Citrix Provisioning. El proxy utiliza estas credenciales para suplantar al administrador antes de establecer contacto con el servidor de Provisioning.

Conectar la implementación de Citrix Provisioning a Citrix Virtual Apps and Desktops en Citrix Cloud

Para conectar una implementación existente de Citrix Provisioning a Citrix Cloud:

1. Agregue un Cloud Connector a los componentes administrados; por ejemplo, a las ubicaciones de recursos.
2. Actualice Citrix Provisioning. Debe usar la versión más reciente. Consulte la página de descargas.
3. En la consola de Citrix Provisioning, reemplace el SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops por Remote PowerShell SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Al instalar este SDK, tenga en cuenta que la consola de Provisioning en la que se instala esta funcionalidad no se comunica con las implementaciones locales de Citrix Virtual Apps and Desktops. Esta funcionalidad también se aplica al servidor de aprovisionamiento. Solo existe la comunicación con Citrix Cloud. Los dispositivos administrados por el Delivery Controller en Citrix Cloud actualizan sus imágenes de disco virtual y sus VDA para usar el Delivery Controller a la hora de registrarse con Citrix Virtual Apps and Desktops.

Importante:

Se requiere un servidor de licencias Citrix local en la implementación de Citrix Virtual Apps and Desktops Service. Consulte la [página de licencias](#) para obtener más información.

Agregar el Citrix Cloud Connector

Conectar una implementación de Citrix Provisioning al servicio requiere que se agregue un Cloud Connector a los componentes administrados; por ejemplo, a la ubicación de recursos. Al agregar este conector a los componentes administrados, tenga en cuenta que:

- El Cloud Connector se instala en cualquier equipo Windows 2012 R2 y Windows Server 2016 unidos a un dominio.
- El servicio no llama directamente al Cloud Connector.

Para agregar el Cloud Connector, consulte las instrucciones en la página del Citrix Cloud Connector.

Actualizar Citrix Provisioning

Para utilizar Citrix Cloud con Citrix Provisioning, debe disponer de una versión que se integre en Citrix Virtual Apps and Desktops. Para un rendimiento óptimo, Citrix recomienda usar Citrix Provisioning 7.18 o una versión posterior. Acceda a la página de descargas del servicio de aplicaciones y escritorios para obtener la versión adecuada.

Usar Remote PowerShell SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops

El componente de la consola de Provisioning incluye el SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops; este SDK debe reemplazarse por Remote PowerShell SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Para usar el nuevo SDK

1. Desinstale Citrix Virtual Apps and Desktops SDK de la consola de Provisioning. Para ello, elimine los siguientes complementos:
 - Complemento Citrix Broker de PowerShell

- Complemento Citrix Configuration Logging Service de PowerShell
 - Complemento Citrix Configuration Service de PowerShell
 - Complemento Citrix Delegated Administration Service de PowerShell
 - Complemento Citrix Host Service de PowerShell
2. Descargue Remote PowerShell SDK desde la página Descargas. PowerShell 3.0 debe estar pre-instalado.
 3. Instale el SDK mediante el comando para ejecutar: `CitrixPoshSdk.exe PVS=YES`. Consulte [SDK y API](#) para obtener más información.

Importante:

Instale el SDK descargado desde la línea de comandos e incluya el argumento “PVS=YES”.

Para verificar la instalación del nuevo SDK

1. Abra **PowerShell**.
2. Ejecute el cmdlet: `Add-PsSnapin Citrix*`.
3. Ejecute el cmdlet: `Get-BrokerServiceStatus`.
4. Inicie sesión en Citrix Cloud.

Sugerencia:

El cmdlet `Get-BrokerServiceStatus` indica que el Delivery Controller funciona (**OK**).

Consideraciones sobre el firewall

Los parámetros del firewall no suelen requerir ningún cambio o, si los requieren, son cambios mínimos. Se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- En la consola de Provisioning, el tráfico saliente de SDK usa HTTPS (puerto 443).
- En la máquina de Cloud Connector, todo el tráfico se envía a la nube a través de HTTPS (puerto 443). Este proceso permite que el conector y la consola residan detrás de los proxys HTTP y los NAT.
- El nuevo proxy de Citrix Provisioning agregado al Cloud Connector reenvía las comunicaciones HTTP (puerto 80) al servidor de Provisioning mediante la seguridad de mensajes wsHttp.

Nota:

No se admite la función Personal vDisk.

Administrar agentes VDA

Para agregar VDA administrados con Citrix Provisioning a un catálogo de máquinas

- Utilice el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard en la consola de Provisioning
- O bien, use el asistente de configuración del catálogo de máquinas en Citrix Studio

Usar el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard para agregar VDA

El asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard crea dispositivos y colecciones de Citrix Provisioning, y luego crea catálogos de máquinas que contengan estos elementos. El asistente solicita la dirección del Controller de Citrix Virtual Apps and Desktops.

1. Proporcione la dirección de una de las máquinas de Cloud Connector (en lugar de la dirección del Controller).
2. Después de escribir la dirección de Cloud Connector, haga clic en **Next**.

Aparece la pantalla de **autenticación de Citrix Cloud**, que solicita credenciales de inicio de sesión. La consola de Provisioning es la que cita esta solicitud, generada por Remote PowerShell SDK de Citrix Virtual Apps and Desktops.

Sugerencia:

Las credenciales de Citrix Cloud permiten que el SDK se comunique de forma segura con Citrix Virtual Apps and Desktops para configurar los catálogos de máquinas. Los pasos restantes del asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard no han cambiado. La única diferencia es la solicitud de las credenciales de inicio de sesión de Citrix Cloud cuando el asistente invoca por primera vez el cmdlet en Remote PowerShell SDK.

Usar el asistente de configuración del catálogo de máquinas para agregar agentes VDA

Este asistente de Citrix Studio agrega, a un catálogo, las máquinas virtuales existentes que administra Citrix Provisioning. En este caso, las máquinas virtuales deben crearse previamente mediante la consola de Citrix Provisioning.

Para usar este asistente

1. Acceda a Citrix Studio desde la ficha **Administrar** de la página de Citrix Virtual Apps and Desktops.
2. Seleccione **Catálogos de máquinas** en el panel de navegación de Studio.
3. En el panel **Acciones**, haga clic en **Crear un catálogo**.
4. Seleccione **Citrix Provisioning** y haga clic en **Siguiente**.
5. En la página “Colección de dispositivos”, proporcione la dirección del servidor de Citrix Provisioning y haga clic en **Conectar**.

6. Proporcione las credenciales de inicio de sesión para el administrador de Citrix Provisioning y haga clic en **Aceptar**.

Después de escribir las credenciales de inicio de sesión, Studio se comunica con el Cloud Connector, el cual reenvía las solicitudes al servidor de aprovisionamiento mediante las credenciales especificadas. Si se proporciona un administrador de Citrix Provisioning válido, se muestran las colecciones de dispositivos.

Este método de autenticación representa la única diferencia entre una implementación local de Citrix Virtual Apps and Desktops y una implementación de Citrix Virtual Apps and Desktops en Citrix Cloud. En una implementación local, se autentica la identidad del usuario de Citrix Studio en el servidor de aprovisionamiento. En el modelo del servicio, se requiere una autenticación explícita porque Studio se ejecuta en un entorno de AD sin relaciones de confianza con el AD de la implementación de Citrix Provisioning.

Mensajes de error en Studio

Al configurar un catálogo de máquinas mediante el asistente, la pantalla **Colección de dispositivos** muestra el estado de la conexión de Citrix Provisioning a Cloud. Si la función no se ha habilitado, aparece un mensaje de error que indica: “La función de Citrix Provisioning para Cloud no está habilitada”.

Solucionar problemas de Cloud Connector para Citrix Provisioning

Utilice la información de esta sección para solucionar problemas relacionados con el uso del asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard para la conectividad del Delivery Controller.

Para verificar la conectividad

1. Compruebe que Remote PowerShell SDK esté instalado y configurado correctamente. Verifique que Remote PowerShell SDK está instalado ejecutando el comando: `CitrixPoshSdk.exe PVS=YES`.
2. Desinstale los 5 complementos de Citrix Virtual Apps and Desktops que hay en la consola y el servidor de Citrix Provisioning.
3. Compruebe que Cloud Connector pueda comunicarse con los sistemas de Citrix Provisioning, concretamente con el servidor y la consola. Verifique igualmente la comunicación con otros recursos como el Controller de Active Directory, mediante IP y FQDN, e hipervisores.
4. Compruebe que la cuenta de Citrix Provisioning también pertenezca al grupo local de administración de SO de Citrix Provisioning.

Sugerencia:

Antes de instalar Remote PowerShell SDK en el servidor de aprovisionamiento, debe desinstalar los 5 complementos de Citrix Virtual Apps and Desktops y, a continuación, instalar Remote PowerShell SDK.

Problemas de conexión entre el servidor de aprovisionamiento y el Delivery Controller

Use la información de esta sección para solucionar problemas de conectividad entre el Delivery Controller y el servidor de Provisioning.

Para verificar la conectividad:

1. Compruebe que el Cloud Connector de la ubicación de recursos está instalado correctamente.
2. Compruebe que el Cloud Connector está en la misma VLAN o VNET que el sistema de la consola de Citrix Provisioning.
3. En Citrix Studio, compruebe que la pantalla **Zonas** muestre correctamente los Cloud Connectors.
4. Verifique que al menos un Cloud Connector esté “Conectado”.
 - a. Inicie sesión en <https://citrix.cloud.com>.
 - b. En **Ubicaciones de recursos > Su ubicación de recursos > Cloud Connectors**, verifique que al menos un Cloud Connector muestre un estado de color verde.
5. En Citrix Cloud, verifique que esté habilitada la compatibilidad con Citrix Provisioning. Compruebe que la función **PvsSupport** está activada en la configuración del cliente y por el administrador de Citrix Cloud.
6. Verifique que Citrix Remote Broker Provider funcione en Cloud Connector. Consulte el Cloud Connector para ver si Citrix Remote Broker Provider Service está ejecutándose.

Consideraciones al utilizar el asistente de Machine Creation Services (MCS)

Utilice la información de esta sección al usar el asistente de MCS de Citrix Studio para importar los dispositivos de Citrix Provisioning en los dispositivos de Citrix Virtual Apps and Desktops. Compruebe que:

- Existen dispositivos Citrix Provisioning en la colección.
- Todos los dispositivos de destino están unidos al dominio en la misma unidad organizativa.
- En Citrix Virtual Apps and Desktops, se crea un registro de host del entorno del hipervisor donde se encuentran las VM virtuales locales.
- Se ha elegido el dominio correcto antes del dominio del cliente. Este proceso debe hacerse antes de conectarse al servidor de aprovisionamiento en el asistente.

Compatibilidad con zonas múltiples en el proceso de creación de catálogos

April 27, 2020

Citrix Provisioning es compatible con varias zonas en los asistentes [Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard](#) y [Export Devices Wizard](#). En versiones anteriores a la 1909, los asistentes creaban catálogos y los colocaban en la zona principal de forma predeterminada. Este comportamiento ocurría tanto con DDC de Citrix Virtual Apps and Desktops local como con Citrix Cloud.

Para corregir las ubicaciones del catálogo y asignarlas a las zonas secundarias apropiadas, ejecute manualmente el cmdlet de Citrix Broker PowerShell desde la máquina de consola de Citrix Provisioning:

```
Set-BrokerCatalog-Name <CatalogName> -ZoneUid <GuidOfSecondaryZone>
```

La siguiente imagen ilustra cómo se `Set-BrokerCatalog` emitió un cmdlet de PowerShell con el parámetro `-ZoneUid`:

Para corregir las ubicaciones del catálogo y asignarlas a las zonas secundarias apropiadas, ejecute manualmente el cmdlet de Citrix Broker PowerShell desde la máquina de consola de Citrix Provisioning:

En la imagen siguiente se muestran las preferencias de catálogo que puede configurar como parte del asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Wizard y del asistente Citrix Provisioning Devices Export Wizard. En lugar de pedirle que seleccione una zona, ambos asistentes crean automáticamente el catálogo en la zona de la unidad de alojamiento o conexión de alojamiento elegida en la pantalla de configuración anterior.

Administración

April 27, 2020

Use la información indicada en esta sección para administrar Citrix Provisioning:

- Las [comunidades](#) representan el nivel superior de una infraestructura de Citrix Provisioning.
- Los [sitios](#) proporcionan un método para representar y administrar agrupamientos lógicos de servidores de Citrix Provisioning, colecciones de dispositivos y almacenamiento compartido local.
- Los [Servidores](#) se utilizan para distribuir por streaming software desde los discos virtuales a los dispositivos de destino a medida que sea necesario.

- Los [almacenes](#) son los nombres lógicos para la ubicación física de la carpeta del disco virtual.
- Las [colecciones de dispositivos](#) ofrecen la posibilidad de crear y administrar grupos lógicos de dispositivos de destino.
- Los [dispositivos de destino](#) representan escritorios, servidores o cualquier otro componente que recibe el software desde un disco virtual de la red.
- Los [Discos vDisk](#), que el servidor de Provisioning distribuye por streaming a los dispositivos de destino.
- Las [vistas](#), desde las que se administra un grupo de dispositivos de destino.

comunidades

April 27, 2020

Una comunidad representa el nivel superior de una infraestructura de Citrix Provisioning. Las comunidades ofrecen un método para representar, definir y administrar grupos lógicos de componentes de aprovisionamiento en los sitios.

Todos los sitios de una comunidad comparten la base de datos de Microsoft SQL para esa comunidad. Una comunidad también incluye un servidor de licencias Citrix, un recurso de almacenamiento compartido de red o local y colecciones de dispositivos de destino.

La comunidad se configura inicialmente cuando se ejecuta Configuration Wizard. El asistente solicita el nombre de la comunidad, un almacén y una colección de dispositivos. Al abrir la consola de Citrix Provisioning por primera vez, esos objetos se muestran en el árbol.

El asistente solicita más información sobre la comunidad de servidores. Como el nombre del servidor de licencias, la información de la cuenta de usuario y los servidores que suministran el archivo de programa de arranque a los dispositivos de destino. Siempre puede volver a ejecutar el asistente para cambiar los parámetros u optar por realizar cambios en la configuración de la comunidad desde el [cuadro de diálogo Farm Properties](#).

Un administrador de comunidades puede ver y administrar todos los objetos de cualquier comunidad sobre la que tenga privilegios. Solo los administradores de comunidades pueden realizar todas las tareas a nivel de la comunidad.

Conectarse a una comunidad

1. Haga clic con el botón secundario en una consola del árbol de navegación y, a continuación, seleccione **Connect to farm**.
2. En el campo **Server Information**, escriba el nombre o la dirección IP de un servidor de streaming de la comunidad y el puerto configurado para el acceso al servidor.

3. Seleccione iniciar sesión mediante uno de los siguientes métodos:
 - Utilice sus credenciales actuales de Windows y, a continuación, habilite de forma opcional la función **Auto-login on application start or reconnect**.
 - Utilice credenciales de Windows diferentes; indique el nombre de usuario, la contraseña y el dominio asociados a esas credenciales. Si lo prefiere, active **Save password** y **Auto-login on application start or reconnect**.
4. Haga clic en **Connect**. Aparecerá el icono de la **comunidad** en el árbol de la consola.

Administrar conexiones

Puede administrar las conexiones a las comunidades desde el cuadro de diálogo **Manage Connections**. Para abrir el cuadro de diálogo, haga clic con el botón secundario en el icono de la consola de Citrix Provisioning en el árbol y, a continuación, seleccione la opción de menú **Manage Connections**.

sitios

April 27, 2020

Un sitio le permite administrar agrupaciones lógicas de servidores de Citrix Provisioning, colecciones de dispositivos y almacenamiento compartido local. El administrador del sitio puede realizar las mismas tareas que un administrador u operador de dispositivos puede realizar en la misma comunidad.

El administrador del sitio también puede realizar las siguientes tareas:

Tareas a nivel de la comunidad:

- Administrar propiedades del sitio, tal y como se describe en el artículo [Administrar almacenes](#)

Tareas a nivel del sitio:

- [Definir los roles de administrador y operador de dispositivos](#).
- [Administrar servidores de aprovisionamiento](#)
- [Administrar conexiones](#)
- Crear un sitio en una comunidad, tal y como se describe en el artículo [Reequilibrar dispositivos en los servidores de aprovisionamiento](#).
- [Importar dispositivos de destino en colecciones](#)
- [Acceder a la información de auditoría](#)

Para crear un sitio:

1. Haga clic con el botón secundario en la carpeta de sitios de la comunidad a la que desea agregar el nuevo sitio. Aparecerá el cuadro de diálogo **Site Properties**.

2. En la ficha **General**, escriba el nombre y una descripción para el sitio en los cuadros de texto correspondientes.
3. En la ficha **Security**, haga clic en **Add** para agregar los grupos de seguridad que tendrán derechos de administrador del sitio sobre este sitio. Aparecerá el cuadro de diálogo **Add Security Group**.
4. Marque la casilla junto a cada grupo y, a continuación, haga clic en **OK**. Puede marcar la casilla **Domains/Group Name** para seleccionar todos los grupos de la lista.
5. En la ficha **Options**, si va a agregar nuevos dispositivos de destino mediante la función de **adición automática**, seleccione la colección donde deben residir estos dispositivos de destino. Esta función primero debe habilitarse en las propiedades de la **comunidad**.

Para modificar las propiedades de un sitio existente, haga clic con el botón secundario en la consola de Citrix Provisioning y, a continuación, seleccione **Properties**. Realice las modificaciones en el cuadro de diálogo **Site Properties**. Las fichas de este cuadro de diálogo permiten configurar un sitio. Los administradores del sitio también pueden modificar las propiedades de un sitio que administran.

El cuadro de diálogo **Site Properties** contiene las siguientes fichas.

Ficha General:

- **Name:** Escriba el nombre de este sitio en el cuadro de texto.
- **Description:** Opcional. Escriba la descripción de este sitio en el cuadro de texto.

Ficha Security:

- **Add:** Haga clic en **Add** para abrir el cuadro de diálogo **Add Security Groups**. Marque la casilla situada junto a cada grupo sobre el cual tendrá privilegios el administrador del sitio. Para agregar todos los grupos de la lista, marque la casilla **Domain\Group Name**.
- **Remove:** Haga clic en **Remove** para quitar los privilegios que tuviera el administrador del sitio sobre los grupos seleccionados. Para eliminar todos los grupos de la lista, marque la casilla **Domain\Group Name**.

Ficha MAK:

- **Escriba las credenciales de administrador utilizadas para los dispositivos activados con la clave de activación múltiple:** Debe escribir las credenciales de administrador de MAK para poder activar los dispositivos de destino que utilizan MAK. El usuario debe tener derechos de administrador en todos los dispositivos de destino que utilicen discos virtuales (vDisk) habilitados con MAK y en todos los servidores de aprovisionamiento que distribuyan por streaming esos dispositivos de destino. Después de introducir la siguiente información, haga clic en **OK**:
 - Usuario
 - Password

Nota:

Si no se han introducido las credenciales y se realiza un intento de activación desde

el cuadro de diálogo **Manage MAK Activations**, aparece un mensaje de error. Aparecerá la ficha **MAK**, que permite indicar las credenciales. Una vez introducidas las credenciales, haga clic en **OK** para volver a ver el cuadro de diálogo **Manage MAK Activations**.

Ficha Options:

- **Auto-Add:** En el menú, seleccione la colección para el nuevo dispositivo de destino. Esta función primero debe habilitarse en las propiedades de la **comunidad**. Establezca la cantidad de segundos que se deben esperar antes de que Citrix Provisioning analice nuevos dispositivos especificada en la opción **Seconds between inventory scans**. El valor predeterminado es de 60 segundos.

Ficha vDisk Update:

- **Enable automatic vDisk updates on this site:** Marque esta casilla para permitir actualizaciones automáticas de los discos virtuales. A continuación, seleccione el servidor que ejecuta las actualizaciones de este sitio.

Servidores

April 27, 2020

Un servidor de Citrix Provisioning es cualquier servidor que tiene instalado Stream Services. Los servidores de aprovisionamiento se utilizan para distribuir por streaming software de discos virtuales a dispositivos de destino, según sea necesario. En algunas implementaciones, estos discos residen directamente en el servidor de aprovisionamiento, mientras que en otros entornos los servidores de aprovisionamiento obtienen el disco virtual desde un dispositivo de almacenamiento compartido.

Los servidores de aprovisionamiento también obtienen y ofrecen información de configuración hacia y desde la base de datos de Citrix Provisioning. Existen opciones de configuración disponibles para garantizar altos niveles de disponibilidad y equilibrio de carga en las conexiones de los dispositivos de destino.

Para configurar un servidor de aprovisionamiento y el software de los componentes por primera vez, ejecute el asistente Configuration Wizard. El asistente Configuration Wizard se puede volver a ejecutar en un servidor de aprovisionamiento más tarde para cambiar los parámetros de red.

Una vez instalados los componentes del servidor, se administran mediante la consola de Citrix Provisioning.

Sugerencia:

Al configurar servidores de aprovisionamiento, compruebe que se respeta un aislamiento

adecuado del firewall para que la implementación proporcione un límite de seguridad robusto alrededor de todos los servidores. Extienda este aislamiento al servidor SQL y al almacenamiento en disco, de modo que el acceso a la red fuera del límite de seguridad esté restringido. Esta configuración impide que se produzcan flujos de datos no cifrados o con autenticación poco segura.

Como mínimo, aisle aquellas instancias de servidor que se comunican entre sí en sus canales de comunicación interna no autenticados. Para aislar las instancias de servidor, configure firewalls de hardware de modo que no puedan enrutarse paquetes desde fuera del recinto seguro hacia los servidores situados dentro del recinto seguro. Extienda la protección de firewall a los componentes de servidor SQL Server y almacenamiento de disco donde la configuración no tiene vínculos adecuados de SQL Server y almacenamiento de disco. Ampliar el alcance del firewall impide que usuarios no autorizados accedan a estos componentes adicionales.

Servidores de Provisioning en la consola

Un servidor de aprovisionamiento es cualquier servidor que tiene instalado Stream Services. Estos servidores se utilizan para distribuir por streaming software desde discos vDisks a dispositivos de destino, según sea necesario. En algunas implementaciones, los discos vDisks residen directamente en el servidor de aprovisionamiento. En implementaciones de mayor magnitud, los servidores obtienen el disco virtual a partir de un dispositivo de almacenamiento compartido en la red.

La consola de Citrix Provisioning se utiliza para administrar los servidores de aprovisionamiento (por ejemplo, modificar los parámetros de configuración o las propiedades de los servidores de aprovisionamiento existentes).

Los servidores de aprovisionamiento se muestran en la ventana principal de la consola como miembros de un sitio dentro de una comunidad. Para administrar servidores que pertenecen a un sitio específico, debe tener el rol administrativo correspondiente. Estos roles pueden ser el de administrador de este sitio o el de administrador de la comunidad.

Nota:

En la consola, la apariencia del icono del servidor de aprovisionamiento indica el estado de ese servidor.

En la consola, se llevan a cabo acciones en los servidores de aprovisionamiento para administrarlos. Para ver una lista de las acciones que pueden realizarse en un servidor de aprovisionamiento seleccionado, elija una de las siguientes opciones:

- En la barra de menú, haga clic en el menú **Actions**.
- Haga clic con el botón secundario en un **servidor de aprovisionamiento** en la consola.
- En el menú **Views**, habilite el panel **Actions**.

Nota:

Las acciones aparecerán inhabilitadas si no corresponden al servidor de aprovisionamiento seleccionado. Consulte *Tareas de administración* para obtener información detallada sobre las tareas.

Mostrar las conexiones de los servidores de Citrix Provisioning

Para ver y administrar todas las conexiones desde los dispositivos de destino al servidor de aprovisionamiento:

1. Resalte un servidor de aprovisionamiento en la consola. Seleccione **Show connected devices** en el menú **Actions**, el menú de botón secundario o el panel **Actions**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Connected Target Devices**.
2. Seleccione uno o varios dispositivos de destino en la tabla para realizar alguna de las siguientes tareas de conexión:

Opción	Descripción
Apagar	Apaga los dispositivos de destino resaltados en el cuadro de diálogo.
Reiniciar	Reinicia los dispositivos de destino resaltados en el cuadro de diálogo.
Mensaje	Abre el cuadro de diálogo Edit Message para permitirle escribir texto y enviar un mensaje a los dispositivos de destino resaltados en el cuadro de diálogo.

Nota: Tras seleccionar **Shutdown** o **Reboot**, se abrirá un cuadro de diálogo que ofrece la opción de escribir un mensaje que aparecerá en los dispositivos afectados. Las opciones **Shutdown** o **Reboot** pueden ejecutarse con retraso si se indica un valor de tiempo de demora.

Si un mensaje confirma que el dispositivo de destino se apagó o se reinició correctamente pero el icono en la ventana de la consola no cambia de forma acorde, seleccione el botón **Refresh**.

Equilibrar la carga de los dispositivos de destino en servidores de aprovisionamiento

Para lograr un rendimiento óptimo de los servidores y los dispositivos de destino en una configuración de red de alta disponibilidad, habilite el equilibrio de carga para cada disco virtual.

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en el **disco virtual** y seleccione la opción de menú **Load Balancing**. Aparecerá el cuadro de diálogo **vDisk Load Balancing**. Para obtener información detallada, [Servidores](#).
2. Una vez habilitado el equilibrio de carga para el disco virtual, personalice los siguientes algoritmos de equilibrio de carga adicionales:
 - Subnet Affinity: Al asignar la combinación de tarjeta NIC y servidor que quiere utilizar para proporcionar este disco virtual a los dispositivos de destino, seleccione uno de los siguientes parámetros de subred:
 - None: Con esta opción, se ignoran las subredes. Se utiliza el servidor menos ocupado. “None” es la opción predeterminada.
 - Best Effort: Con esta opción, se utiliza la combinación de tarjeta NIC y servidor menos ocupado desde la misma subred. Si no existe una combinación de servidor y tarjeta NIC disponible en la subred, selecciona el servidor menos ocupado fuera de la subred. Si existen varios servidores disponibles en la subred seleccionada, ejecuta el equilibrio de carga entre esos servidores.
 - Fixed: Con esta opción, se utiliza la combinación de tarjeta NIC y servidor menos ocupado desde la misma subred. Ejecuta el equilibrio de carga entre los servidores en esa subred. Si no existe una combinación de tarjeta NIC y servidor en la misma subred, no arranque los dispositivos de destino asignados a este disco virtual.
 - Rebalance Enabled mediante Trigger Percent: Habilite esta opción para reequilibrar la cantidad de dispositivos de destino en cada servidor en caso de que se sobrepase el porcentaje de carga extra. Cuando se habilita esta opción, Citrix Provisioning comprueba el porcentaje desencadenante en cada servidor aproximadamente cada diez minutos. Por ejemplo, si el porcentaje desencadenante en este disco virtual se establece en 25%, se vuelve a equilibrar la carga en un período de diez minutos si este servidor posee un 25% más de carga en comparación con otros servidores que pueden proporcionar este disco virtual.

Nota:

El algoritmo del equilibrio de carga toma en cuenta el [parámetro Server power](#) de cada servidor para determinar la carga.

El equilibrio de carga falla si:

- Menos de cinco dispositivos de destino utilizan un servidor determinado.
- La cantidad media de dispositivos de destino que utilizan todos los servidores válidos es menor que cinco.
- La cantidad de dispositivos de destino que arrancan en un servidor determinado supera el 20% del total de dispositivos conectados al servidor. Esta configuración evita la hiperpaginación en el cambio de carga durante múltiples arranques simultáneos de sistemas.

El equilibrio de carga también se tiene en cuenta al arrancar dispositivos de destino. Citrix Provision-

ing determina el servidor de aprovisionamiento calificado con la menor cantidad de carga que suministra el disco virtual. El reequilibrio se producirá automáticamente a medida que se conecten más servidores calificados.

Para implementar el equilibrio de carga en una configuración de red de alta disponibilidad

- Asigne una clasificación de potencia a cada servidor de aprovisionamiento desde la [ficha General de Server Properties](#).
- Para cada disco virtual, seleccione el método de equilibrio de carga y defina todos los parámetros adicionales del algoritmo de equilibrio de carga en el cuadro de diálogo **vDisk Load Balancing**. Para obtener información detallada, [Servidores](#).

Nota:

Los dispositivos de destino que no utilizan un disco virtual que está en modo de alta disponibilidad no se desvían a otro servidor. Si un disco virtual está mal configurado para tener habilitada la alta disponibilidad, pero no está utilizando una configuración válida de alta disponibilidad. Los servidores de aprovisionamiento, los almacenes y los dispositivos de destino que utilizan ese disco virtual pueden bloquearse.

Para reequilibrar manualmente las conexiones del servidor de aprovisionamiento

1. En la consola de Citrix Provisioning, resalte los servidores de aprovisionamiento a reequilibrar, haga clic con el botón secundario y seleccione la opción de menú **Rebalance devices**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Rebalance Devices**.
2. Haga clic en **Rebalance**. Aparecerá un mensaje con los resultados del reequilibrio en la columna **Status**.
3. Haga clic en **Close** para cerrar el cuadro de diálogo.

Buscar actualizaciones de acceso para discos virtuales de servidores de aprovisionamiento

Para buscar actualizaciones de los discos virtuales a los que tiene acceso el servidor de aprovisionamiento seleccionado:

1. En el panel **Details**, haga clic con el botón secundario en el servidor de aprovisionamiento. A continuación, seleccione **Check for updates**.
2. Seleccione la opción de menú **Automatic...**
3. Haga clic en **OK** en el mensaje de confirmación que se muestra. El disco virtual se actualiza automáticamente o queda programado para la actualización.

Inhabilitar la caché de escritura para mejorar el rendimiento cuando se utilizan unidades de dispositivos de almacenamiento

Inhabilite la caché de escritura para mejorar el rendimiento al realizar operaciones de escritura de un servidor de aprovisionamiento en unidades de dispositivos de almacenamiento (como IDE o SATA).

En Windows, si quiere inhabilitar la caché de escritura en el disco duro de un servidor para el dispositivo de almacenamiento en el que se almacenan los discos virtuales:

1. En el servidor de aprovisionamiento, abra el **Panel de control**. Seleccione **Herramientas administrativas > Administración de equipos**.
2. Haga doble clic en el nodo **Administración de discos** en el árbol.
3. Haga clic con el botón secundario en el dispositivo de almacenamiento para el que quiere inhabilitar la caché de escritura de Windows.
4. Seleccione **Propiedades** y, a continuación, haga clic en la ficha **Hardware**.
5. Haga clic en el botón **Propiedades**.
6. Haga clic en la ficha **Directivas**.
7. Desmarque la casilla **Enable write caching on the disk**.
8. Haga clic en **Aceptar**, y luego de nuevo en **Aceptar**.
9. Cierre la ventana **Administración de equipos** y luego la ventana **Herramientas administrativas**.
10. Haga clic con el botón secundario en el nodo del servidor de aprovisionamiento de la consola y, a continuación, haga clic en **Restart service**. Como alternativa, puede volver a ejecutar Configuration Wizard para reiniciar los servicios o reiniciarlos manualmente a través de la ventana **Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios** de Windows. En la ventana **Servicios**, haga clic con el botón secundario en Stream Service y seleccione **Iniciar** en el menú contextual.

Conceder acceso a los almacenes para los servidores de aprovisionamiento

Seleccione los servidores de aprovisionamiento que pueden acceder a cada almacén:

1. En la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en **Store** y seleccione la opción de menú **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Store Properties**.
2. En la ficha **Servers**, seleccione el sitio donde residen los servidores de aprovisionamiento que accederán a este almacén.
3. Marque la casilla situada junto a cada servidor de aprovisionamiento que puede suministrar discos vDisks en este almacén y haga clic en **OK**.

almacenes

April 6, 2020

Un almacén es el nombre lógico para la ubicación física de la carpeta del disco virtual. Esta carpeta puede residir en un servidor local o en un dispositivo de almacenamiento compartido. Cuando se crean archivos de disco virtual en la consola de Citrix Provisioning, se les asigna un almacén. En un sitio, uno o varios servidores de Citrix Provisioning cuentan con el permiso para acceder a ese almacén a fin de suministrar discos virtuales a los dispositivos de destino.

Un servidor de aprovisionamiento consulta la base de datos para buscar el nombre del almacén y la ubicación física en la que reside el disco virtual para, luego, suministrarlo al dispositivo de destino.

Separar las rutas físicas de la ubicación de almacenamiento del disco virtual permite aumentar la flexibilidad en la configuración de una comunidad. Sobre todo si la comunidad de servidores está configurada para la alta disponibilidad. En una implementación de alta disponibilidad, si se produce un error en el servidor de aprovisionamiento activo en un sitio, el dispositivo de destino puede obtener su disco virtual desde otro servidor que tenga acceso al almacén y cuente con permisos para suministrarlo.

Si es necesario, se mantienen copias de los discos virtuales en una ubicación de almacenamiento compartido secundaria en caso de que se pierda la conexión con la ubicación principal del almacenamiento compartido. En este caso, la ruta predeterminada se establece en las propiedades del almacén si todos los servidores de aprovisionamiento pueden usar la misma ruta para acceder al almacén. Si un servidor determinado no puede utilizar la ruta, se puede establecer una ruta de invalidación en las propiedades del almacén para ese servidor concreto. Utilice una ruta de invalidación cuando la ruta predeterminada no sea válida para ese servidor. Esto no ocurre debido a una pérdida de conexión, sino porque la ruta de acceso no es válida. Los servidores de aprovisionamiento siempre utilizan la ruta predeterminada si la ruta de invalidación no existe en la base de datos.

Privilegios administrativos de los almacenes

El administrador de la comunidad define y administra los almacenes en una comunidad. El acceso a un almacén o su visibilidad dependen de los privilegios administrativos de los usuarios:

- Los administradores de la comunidad tienen acceso completo a todos los almacenes de la comunidad.
- Los administradores del sitio solo tienen acceso a los almacenes que son propiedad del sitio.
- Los administradores y operadores de dispositivos tienen acceso de solo lectura. Los administradores del sitio también tienen acceso de solo lectura si ese almacén existe a nivel de la comunidad o si pertenece a otro sitio.

Crear un almacén

1. En el árbol de la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en **Stores** y, a continuación, seleccione la opción de menú **Create store**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Store Properties**.
2. En la ficha **General**, escriba el nombre y una descripción de este almacén. El nombre del almacén es el nombre lógico de esta ubicación de almacenamiento.
3. Si lo prefiere, seleccione el sitio que actuará como el propietario de este almacén. De lo contrario, acepte la opción predeterminada <None> para que solo los administradores de la comunidad puedan administrar este almacén.
4. En la ficha **Servers**, seleccione un sitio de la lista. Aparecerán todos los servidores de aprovisionamiento que residan en ese sitio.
5. Marque la casilla situada junto a cada servidor que tendrá permiso para acceder a este almacén. Si el almacén es solo para un sitio específico, únicamente los servidores de ese sitio representan selecciones válidas. Asimismo, si la ruta predeterminada no es válida para el servidor seleccionado, debe definirse una ruta de invalidación para dicho servidor en la ficha **Store** de los cuadros de diálogo **Server Properties**. Repita este paso para cada sitio si es necesario. Si el administrador de sitios realiza este procedimiento, aparecerán solamente los sitios que ese administrador administre.
6. En el cuadro de diálogo **Paths**, escriba o busque la ruta predeterminada a este almacén. La ruta de acceso representa la ubicación física de la carpeta del disco virtual. De forma opcional, puede crear una carpeta nueva. Para ello, haga clic en el botón **Browse** y seleccione **Create New Folder**. Si el usuario es un administrador del sitio, solo los sitios que ese administrador administre estarán disponibles en la lista.
7. Las rutas a la caché de escritura para el almacén seleccionado aparecerán en la lista de rutas. Opcionalmente, puede crear una carpeta nueva para la memoria caché del almacén. Para ello, haga clic en el botón **Browse** y seleccione **Create New Folder**. Es posible agregar rutas adicionales a la memoria caché de escritura para que el almacén las utilice. Para ello, haga clic en **Add**. Si se introducen varias rutas de la memoria caché de escritura, se puede distribuir la carga del disco virtual a unidades físicamente diferentes. Cuando un dispositivo de destino se conecta por primera vez, Stream Service elige una de la lista. Al utilizar la alta disponibilidad, el orden de las rutas a la caché de escritura para cualquiera de las rutas de invalidación en las propiedades del almacén para ese servidor debe coincidir. El orden de las rutas de caché de escritura especificadas debe ser el mismo.

Si no se selecciona una ruta a la caché de escritura y se hace clic en el botón **OK**, el sistema solicita al usuario que cree la ruta predeterminada a la caché de escritura. Haga clic en **OK** en este mensaje para crear la ruta predeterminada a la memoria caché de escritura (C:\pvsstore

`\WriteCache`).

8. Después de configurar el almacén y las rutas que utiliza el almacén, haga clic en **Validate** para abrir el cuadro de diálogo **Validate Store Paths** y valide los parámetros de las rutas.
9. En la columna **Status**, verá los resultados de la validación de rutas. Haga clic en **Close** para cerrar este cuadro de diálogo y volver al cuadro de diálogo **Store Properties** para hacer los cambios necesarios o continuar.
10. Haga clic en **OK** para guardar las propiedades definidas.

Store Properties (Propiedades del almacén)

Para crear un almacén, puede ejecutar Configuration Wizard o utilizar el cuadro de diálogo **Store Properties**. El cuadro de diálogo “Store Properties” permite:

- Asignar un nombre y proporcionar una descripción del almacén.
- Seleccionar el propietario del almacén (el sitio que administrará el almacén).
- Proporcionar una ruta predeterminada al almacén (ruta física al disco virtual).
- Definir rutas a la memoria caché de escritura predeterminada para este almacén.
- Seleccionar los servidores que pueden suministrar este almacén.

Una vez creado el almacén, su información se guarda en la base de datos de Citrix Provisioning. Cada sitio contiene una agrupación de discos virtuales, que representa una recopilación de la información sobre discos virtuales. Los servidores de Citrix Provisioning que suministran discos virtuales en ese sitio necesitan esa información para suministrarlos. Para agregar información sobre los discos virtuales a la agrupación de discos virtuales, dispone del cuadro de diálogo **vDisk Properties**. Asimismo, puede buscar nuevos discos virtuales en un almacén que todavía no se hayan agregado a la base de datos.

El cuadro de diálogo **Store Properties** incluye las siguientes fichas:

General:

- **Name:**
 - Consulte o escriba un nombre lógico para este almacén. Por ejemplo, *Provisioning-1*.
 - Consulte o escriba una descripción de este almacén.
- **Description:** Consulte o escriba una descripción de este almacén.
- **Site that acts as owner of this store:** Opcional. Consulte o desplácese para seleccionar el sitio que actuará como el propietario de este almacén. Esta función permite que el administrador de la comunidad otorgue un permiso especial a los administradores de un sitio para administrar el almacén. Por lo general, estos derechos se reservan para los administradores de la comunidad.

Paths:

- **Default store path:** Consulte, escriba o busque la ruta física a la carpeta del disco virtual que representa este almacén. Todos los servidores de aprovisionamiento que no tienen una ruta de invalidación establecida utilizan la ruta predeterminada.

Nota:

Si quiere definir una ruta de invalidación en el cuadro de diálogo **Server Properties**, esa ruta debe establecerse antes de crear una versión del disco virtual. Como la información de esta ruta se almacena y se indica en la información de encabezado de .vhdx, puede que se produzcan resultados inesperados si se cambia la ruta después de definir la versión.

- **Default write cache paths:** Consulte, agregue, modifique, elimine o mueva las rutas a la memoria caché de escritura predeterminada para este almacén. Si se introduce más de una ruta de la memoria caché de escritura, se puede distribuir la carga del disco virtual a unidades físicamente diferentes. Cuando un dispositivo de destino se conecta por primera vez, Stream Service elige una de la lista. El orden de las rutas a la caché de escritura, para cualquiera de las rutas de invalidación en las propiedades del almacén del servidor, debe coincidir con el orden de las rutas a la caché de escritura aquí especificadas.
- **Validate:** Haga clic para validar las selecciones de rutas del almacén en el cuadro de diálogo **Validate Store Paths**. Los resultados de la validación aparecerán en la columna **Status**.

Servidores:

- **Site:** Consulte o desplácese para seleccionar el sitio donde se encuentran los servidores de aprovisionamiento que pueden acceder a este almacén. Varios sitios pueden acceder al mismo almacén.
- **Servers that provide this store:** En esta lista, se muestran todos los servidores de aprovisionamiento que existen dentro del sitio seleccionado. Marque la casilla situada junto a cada servidor que tenga permiso para acceder a este almacén. Si el almacén es solo para un sitio específico, únicamente los servidores de ese sitio representan selecciones válidas. Si la ruta predeterminada no es válida para uno de los servidores de aprovisionamiento seleccionado, debe definir una ruta de invalidación en la ficha **Store** en el cuadro de diálogo de propiedades de ese servidor.
- **Validate:** Haga clic para validar las selecciones de rutas del almacén en el cuadro de diálogo **Validate Store Paths**. Los resultados de la validación aparecerán en la columna **Status**.

colecciones de dispositivos

April 27, 2020

Las colecciones de dispositivos ofrecen la posibilidad de crear y administrar grupos lógicos de dispositivos de destino. La creación de colecciones de dispositivos simplifica la administración de dispositivos, ya que las acciones se realizan a nivel de la colección en lugar de a nivel de los dispositivos de destino.

Nota:

Un dispositivo de destino solamente puede pertenecer a una colección de dispositivos.

Una colección de dispositivos puede representar una ubicación física, una serie de subredes o una agrupación lógica de dispositivos de destino. Una colección puede estar compuesta por todos los dispositivos de destino que utilizan una imagen de disco virtual en particular, y esa colección de dispositivos de destino puede estar compuesta por dispositivos de mantenimiento, de prueba y de producción. También pueden existir tres colecciones de dispositivos para un disco virtual en particular: una compuesta por dispositivos de producción, una compuesta por máquinas de prueba y otra compuesta por máquinas de mantenimiento. En los ejemplos anteriores, los dispositivos de una colección determinada se asignan al mismo disco virtual.

Según la preferencia de sitios, otro caso de uso de una colección puede incluir la consolidación de los dispositivos de prueba o de mantenimiento en una única colección de dispositivos. Luego, administre las asignaciones de discos virtuales por dispositivo, en lugar de hacerlo por colección. Por ejemplo, cree una colección de dispositivos con la etiqueta *Desarrollo*, compuesta de cinco dispositivos de destino, cada uno asignado a un disco virtual concreto.

Los administradores de la comunidad de servidores crean y administran colecciones de dispositivos; también pueden hacerlo los administradores de sitio que tienen privilegios de seguridad sobre dicho sitio. Los administradores de dispositivos que tienen privilegios de seguridad sobre una colección también pueden crearla y administrarla.

Expandir la carpeta de una colección de dispositivos en el árbol de la consola de Citrix Provisioning permite ver los miembros de la colección de dispositivos. Para ver o modificar las propiedades de una colección de dispositivos, haga clic con el botón secundario en una colección de dispositivos existente en la consola y, a continuación, seleccione la opción de menú **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Device Collection Properties**. Utilice este cuadro de diálogo para ver o modificar esa colección.

Sugerencia:

Puede ejecutar acciones en los miembros de una colección de dispositivos, como reiniciar todos los dispositivos de destino en esa colección.

Importar dispositivos de destino a una colección

El asistente **Import Target Devices Wizard** permite importar la información de los dispositivos de destino desde un archivo. Guarde la información del dispositivo de destino como `.csvfile` y, a con-

tinuación, impórtela a una colección de dispositivos.

Nota:

El archivo de texto `.csv` puede crearse mediante un archivo `.txt`, Notepad.exe o Excel. Contiene una línea por dispositivo de destino con el siguiente formato:

```
DeviceName,MAC-Address,SiteName,CollectionName,Description,Type
```

Donde:

```
DeviceName = Name of new target device MAC-Address = MAC address of new
device; such as 001122334455, 00-11-22-33-44-55, or 00:11:22:33:44:55
Type = 0 for production, 1 for test, or 2 for maintenance
```

Acceda al asistente desde los menús contextuales de la comunidad, del sitio y de la colección de dispositivos. Si se accede desde el sitio o la colección, la lista de importación solo incluye los dispositivos de destino en el archivo de importación que coinciden con el nombre del sitio y la colección.

El asistente también ofrece la opción de crear automáticamente el sitio o la colección mediante la información en el archivo, si alguno de esos elementos no existe. También existe la opción de utilizar la plantilla de dispositivo de la colección predeterminada, si existe una para esa colección.

Se genera un archivo de registro con un registro de auditoría de las acciones de importación. Con Windows Server 2008 R2, el archivo se encuentra en:

```
C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Citrix\\Provisioning
Services\\log
```

En todos los demás sistemas operativos Windows Server, el archivo de registro se genera en `C:\\ProgramData`.

Para importar dispositivos de destino a una colección

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en la colección de dispositivos y, a continuación, haga clic en **Target Device > Import devices**. Aparecerá el asistente **Import Target Devices Wizard**.
2. Escriba o busque el archivo a importar. La información de los dispositivos de destino se lee desde el archivo y se muestra en la tabla. La información puede incluir el nombre de los dispositivos de destino, la dirección MAC y una descripción opcional.
3. Resalte el o los dispositivos de destino que quiere importar. Si va a aplicar la plantilla de colección a los dispositivos de destino importados, marque la casilla **Apply collection template device when creating devices**.
4. Haga clic en **Import** para importar el archivo de texto `.csv` que contiene la información de los dispositivos de destino a la colección seleccionada. La columna de estado indica si la importación se realizó correctamente.

Actualizar una colección en la consola de Citrix Provisioning

Después de realizar cambios en una colección, actualícela para que esos cambios aparezcan en la consola. Para actualizar la colección, haga clic con el botón secundario en la colección del árbol y, a continuación, seleccione la opción de menú **Refresh**.

Arrancar los dispositivos de destino de una colección

Para arrancar los dispositivos de destino de una colección:

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en la colección y, a continuación, seleccione la opción de menú **Target Device > Boot**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control** con la opción de menú **Boot devices** seleccionada en el menú **Settings**. Los dispositivos de destino aparecen en la tabla **Device**.
2. Haga clic en el botón **Boot devices** para arrancar los dispositivos de destino. En la columna **Status**, se mostrará el estado **Boot Signal** hasta que el dispositivo de destino reciba correctamente la señal. Posteriormente, el estado cambiará a *Success*.

Reiniciar dispositivos de destino de una colección

Para reiniciar los dispositivos de destino de una colección:

1. En el árbol de la consola, haga clic con el botón secundario en la colección y, a continuación, seleccione la opción de menú **Target Device > Restart devices**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control** con la opción de menú **Restart devices** seleccionada en el menú **Settings**. Los dispositivos aparecerán en la tabla **Device**.
2. En el cuadro de texto **Delay**, escriba la cantidad de segundos de espera antes de reiniciar los dispositivos de destino.
3. En el cuadro de texto **Message**, escriba el mensaje que quiere mostrar en los dispositivos de destino.
4. Haga clic en el botón **Restart devices** para reiniciar los dispositivos de destino. En la columna **Status**, se mostrará el estado "Restart Signal" hasta que el dispositivo de destino reciba correctamente la señal. Posteriormente, el estado cambiará a *Success*.

Apagar dispositivos de destino de una colección

Para apagar los miembros de los dispositivos de destino de una colección:

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en la colección y, a continuación, seleccione la opción de menú **Target Device > Shutdown devices**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target**

Device Control con la opción de menú **Shutdown devices** seleccionada en el menú **Settings**. Los dispositivos de destino aparecen en la tabla **Device**.

2. En el cuadro de texto **Delay**, escriba la cantidad de segundos de espera antes de apagar los dispositivos de destino. En el cuadro de texto **Message**, escriba el mensaje que quiere mostrar en los dispositivos de destino.
3. Haga clic en el botón **Shutdown devices** para apagar los dispositivos de destino. En la columna **Status**, se mostrará el estado “Shutdown Signal” hasta que se apague el dispositivo de destino. A medida que se apague correctamente cada dispositivo de destino, el estado cambiará a *Success*.

Enviar mensajes a los dispositivos de destino de una colección

Para enviar un mensaje a los miembros de los dispositivos de destino de una colección:

1. En el árbol de la consola, haga clic con el botón secundario en la colección y, a continuación, seleccione la opción de menú **Target Device > Send message**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control** con la opción de menú **Message to devices** seleccionada en el menú **Settings**. Los dispositivos de destino aparecen en la tabla **Device**.
2. En el cuadro de texto **Message**, escriba el mensaje que quiere mostrar en los dispositivos de destino.
3. Haga clic en el botón **Send message**. En la columna **Status**, se mostrará el estado “Message Signal” hasta que el dispositivo de destino reciba correctamente el mensaje. Posteriormente, el estado cambiará a *Success*.

Mover colecciones dentro de un sitio

Los dispositivos de destino pueden moverse de una colección a otra en el mismo sitio.

Para mover una colección

1. En la consola, expanda la colección, haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino y, a continuación, seleccione la opción de menú **Move**.
2. En el menú, seleccione la colección a la que mover este dispositivo de destino y, a continuación, haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo.

dispositivos de destino

April 27, 2020

Un dispositivo (por ejemplo, un equipo de escritorio o un servidor) que arranca y obtiene el software desde un disco virtual en la red, se considera un dispositivo de destino. Un dispositivo que se utiliza para crear la imagen de disco virtual se considera un *dispositivo de destino maestro*.

El ciclo de vida de un dispositivo de destino incluye:

- Preparar
 - Un dispositivo de destino maestro utilizado para crear una imagen de disco virtual
 - Un dispositivo de destino que arranca a partir de una imagen de disco virtual
- Agregar dispositivos de destino a una colección de la comunidad
 - Desde la consola
 - Usar “Auto-Add” (adición automática)
 - Importar
- Asignar el tipo de dispositivo de destino
- Mantener dispositivos de destino en la comunidad

Después de crear un dispositivo de destino, este debe configurarse para que arranque desde la red. El dispositivo debe estar configurado para permitirle el inicio desde la red. Además, se debe asignar un disco virtual al dispositivo y se debe configurar un archivo de arranque que proporcione la información necesaria para que el dispositivo arranque desde el disco virtual asignado.

Existen varios tipos de dispositivos de destino en una comunidad. Por ejemplo, mientras un dispositivo se utiliza para crear una imagen de disco virtual, se lo considera un dispositivo de destino maestro. Todos los demás dispositivos se configuran como un tipo de dispositivo en particular. El tipo de dispositivo determina el objetivo actual de un dispositivo y también si ese dispositivo puede acceder a una versión de disco virtual determinada que se encuentre en los modos de producción, prueba o mantenimiento.

El tipo de dispositivo se selecciona en la ficha **General** del cuadro de diálogo **Target Device Properties**, que incluye las siguientes opciones:

- **Production:** Seleccione esta opción para permitir que este dispositivo de destino distribuya por streaming un disco virtual asignado que se encuentra en producción (opción predeterminada).
- **Maintenance:** Seleccione esta opción para utilizar este dispositivo de destino como un dispositivo de mantenimiento. Solo un dispositivo de mantenimiento puede acceder a una versión de disco virtual que está en el modo de mantenimiento y modificarla. Solo el primer dispositivo de mantenimiento que arranque la versión mientras esté en el modo de mantenimiento puede acceder a esa versión.
- **Test:** Seleccione esta opción para utilizar este dispositivo de destino para acceder a las versiones de discos de diferenciación que se encuentran en modo de prueba y probarlas.

Un dispositivo de destino se convierte en miembro de una colección de dispositivos cuando se lo agrega a la comunidad. El uso de colecciones de dispositivos simplifica la administración de todos los dispositivos de destino dentro de esa colección. Un dispositivo de destino solamente puede

pertenecer a una colección de dispositivos. No obstante, un dispositivo de destino puede estar presente en cualquier cantidad de vistas. Si se elimina un dispositivo de destino de la colección de dispositivos, se lo elimina automáticamente de todas las vistas asociadas.

Cuando se agregan dispositivos de destino a una colección, las propiedades de ese dispositivo se almacenan en la base de datos de Citrix Provisioning. Las propiedades del dispositivo de destino contienen, entre otros datos, el nombre y la descripción del dispositivo, el método de arranque y las asignaciones de discos virtual (consulte [Propiedades de los dispositivos de destino](#) para obtener información detallada).

Los dispositivos de destino se administran y se supervisan a través de la consola y las utilidades **Virtual Disk Status Tray**.

En la consola de Citrix Provisioning, es posible realizar acciones sobre:

- Un dispositivo de destino individual
- Todos los dispositivos de destino dentro de una colección
- Todos los dispositivos de destino dentro de una vista

Propiedades de los dispositivos de destino

Nota:

Se requiere un reinicio si un dispositivo de destino está activo cuando se realizan modificaciones en alguna de las siguientes propiedades del dispositivo: Boot from, MAC, Port, vDisks for this device.

En las siguientes tablas, se definen las propiedades asociadas a un dispositivo de destino.

Ficha General

Campo	Descripción
Nombre	El nombre del dispositivo de destino o el nombre del usuario que utiliza el dispositivo de destino. El nombre puede tener hasta 15 bytes de longitud. No obstante, el nombre del dispositivo de destino no puede ser igual al nombre del equipo del que se crea una imagen. Nota: Si el dispositivo de destino es miembro de un dominio, utilice el mismo nombre que en el dominio de Windows. Utilice el mismo nombre a menos que sea el mismo que el nombre de la máquina cuya imagen se va a crear. Cuando el dispositivo de destino arranca desde el disco virtual, el nombre introducido aquí se convierte en el nombre del equipo del dispositivo de destino.
Descripción	Ofrece una descripción que se asocia a este dispositivo de destino.

Campo	Descripción
Tipo	<p>Permite seleccionar el tipo de acceso a este dispositivo de destino en el menú, que incluye las siguientes opciones: Maintenance: Seleccione esta opción para utilizar este dispositivo de destino como un dispositivo de mantenimiento que aplique actualizaciones a una nueva versión de mantenimiento de un disco virtual. Un dispositivo de mantenimiento tiene acceso de lectura y escritura exclusivo a una versión de mantenimiento. Test: Seleccione esta opción si quiere utilizar este dispositivo de destino para acceder a las versiones que están en modo de prueba. Los dispositivos de prueba tienen acceso compartido de solo lectura a las versiones de prueba de un disco virtual a fin de facilitar las pruebas de control de calidad de una versión de disco virtual en el modo Standard Image. Realice esta tarea antes de publicar esa versión en máquinas de producción. Production: Seleccione esta opción para permitir que el dispositivo de destino distribuya por streaming un disco virtual asignado que se encuentra en producción. Los dispositivos de producción tienen acceso de solo lectura compartido a las versiones de producción de un disco virtual. Los dispositivos de producción no tienen acceso a las versiones de mantenimiento o prueba. Con ello, se evita que las actualizaciones no probadas se implementen accidentalmente en máquinas de producción. Nota: El tipo predeterminado para un nuevo dispositivo es “Maintenance”. El tipo predeterminado para un dispositivo existente es “Maintenance”.</p>

Campo	Descripción
Boot from	El método de arranque utilizado por este dispositivo de destino. Las opciones incluyen el arranque desde un disco virtual, un disco duro o un disquete.
MAC	Permite introducir la dirección de control de acceso multimedia (MAC) de la tarjeta NIC instalada en el dispositivo de destino.
Port	Muestra el valor de puerto UDP. En la mayoría de los casos, no es necesario cambiar este valor. No obstante, si existe un conflicto entre el software del dispositivo de destino y otro software de IP/UDP (es decir, comparten el mismo puerto), se debe cambiar este valor.
Class	Especifica la clase que se utiliza para enlazar los discos virtuales nuevos con los dispositivos de destino al usar la actualización automática de imágenes de disco con el fin de unir las imágenes de disco virtual nuevas con los dispositivos de destino adecuados.
Disable this device	Habilite esta opción para evitar el arranque de los dispositivos de destino. Independientemente de que se encuentren habilitados o inhabilitados, los dispositivos de destino nuevos que se agregan mediante la adición automática incluyen registros que se crean en la base de datos.

Ficha Virtual Disk

Campo	Descripción
vDisks for this Device	<p>Muestra la lista de discos virtuales asignados a este dispositivo de destino. Incluye las opciones que se indican a continuación. Haga clic en Add para abrir el cuadro de diálogo Assign vDisks. Para filtrar los discos virtuales que se muestran, seleccione el nombre de un almacén específico y un servidor de aprovisionamiento, o bien seleccione All Stores y All Servers. Este proceso muestra todos los discos virtuales disponibles para ese dispositivo de destino. Resalte los discos virtuales que asignar y haga clic en OK. Haga clic en Remove para eliminar los discos virtuales que haya en este dispositivo. Haga clic en Printers para abrir el cuadro de diálogo Target Devices vDisk Printers. Este cuadro de diálogo permite elegir la impresora predeterminada; también permite habilitar o inhabilitar impresoras locales o de red para este dispositivo de destino.</p>

Ficha Personality

Campo	Descripción
Options (Opciones)	<p>Proporciona opciones de arranque secundarias: “Include the local hard drive as a boot device” (Incluir el disco duro local como dispositivo de arranque) o “Include one or more custom bootstraps as boot options” (Incluir uno o varios programas de arranque personalizados como opciones de arranque). Si está en proceso de habilitar un programa de arranque personalizado, haga clic en Add para introducir el nombre del archivo de dicho programa y el texto de menú que quiere mostrar (opcional). A continuación, haga clic en OK. Si aparecen varios discos virtuales en la tabla o si se habilitan las opciones de arranque secundarias, aparece un menú para elegir el disco cuando se produce el arranque. Introduzca el nombre de una opción de menú para mostrar al dispositivo de destino. El dispositivo de destino puede seleccionar las opciones de arranque que utilizará. Haga clic en Edit para modificar el nombre o el texto de menú pertenecientes a un archivo de programa de arranque personalizado. Haga clic en Remove para eliminar un archivo de arranque personalizado.</p>

Campo	Descripción
Name y String	No existe un límite fijo para la cantidad de nombres que se pueden agregar. No obstante, la longitud máxima de un nombre es 250 caracteres y la longitud máxima de un valor es 1000 caracteres. Utilice cualquier nombre para el campo Name , pero no repita un nombre de campo en el mismo dispositivo de destino. Los nombres de campo no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, el sistema interpreta que <i>NOMBREDECAMPO</i> y <i>nombreDeCampo</i> son el mismo nombre. Los espacios en blanco que se introducen antes o después del nombre de campo se eliminan automáticamente. Un nombre de personalidad no puede comenzar con \$. Este símbolo se utiliza para valores reservados como \$DiskName y \$WriteCacheType.

Ficha Authentication

La información de contraseña que se introduce en este cuadro de diálogo es únicamente para el primer inicio de sesión del dispositivo de destino. No afecta al inicio de sesión de la cuenta de Windows.

Campo	Descripción
Autenticación	Si la autenticación se realiza con un nombre de usuario y una contraseña, introduzca el nombre de usuario para la cuenta. Siga las convenciones de nombre de usuario de la organización. Nota: Los nombres de usuario deben contener 2 caracteres como mínimo y 40 caracteres como máximo. Los nombres de usuario NO distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Los métodos de autenticación son: None (ninguno), Username y Password (nombre de usuario y contraseña) y External verification (método que proporciona el usuario).
Nombre de usuario	Si la cuenta ya existe, no puede cambiar el nombre de usuario.
Password	Si se autentica con un nombre de usuario y una contraseña, haga clic en el botón Change para abrir el cuadro de diálogo Change Password . Para crear una contraseña nueva para una cuenta de usuario, escriba la contraseña anterior y, a continuación, escriba la contraseña nueva. Confirme la nueva contraseña. Haga clic en OK para cambiar la contraseña. Nota: Siga las convenciones de contraseña de la organización. Se requiere que las contraseñas tengan 3 caracteres como mínimo y 20 caracteres como máximo. Las contraseñas SÍ distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Vuelva a introducir la nueva contraseña exactamente como la introdujo en el campo anterior para confirmarla.

Ficha Status

Campo	Descripción
Target device status	Se muestra la siguiente información sobre el estado del dispositivo de destino. Status: El estado actual de este dispositivo (activo o inactivo). IP Address: La dirección IP o el estado “unknown” (desconocido). Server: El servidor de aprovisionamiento que se comunica con este dispositivo. Retries: La cantidad de reintentos que se permiten al conectarse a este dispositivo. vDisk: El nombre del disco virtual o el estado “unknown” (desconocido). vDisk version: La versión del disco virtual al que se accede en ese momento. vDisk full name: El nombre de archivo completo referente a la versión a la que se accede en ese momento. vDisk access: Identifica si la versión está en los modos Production, Maintenance o Test. License information: Según el proveedor del dispositivo, muestra información sobre la licencia del producto (no disponible, licencia de escritorio, licencia de centro de datos, licencia de Citrix Virtual Apps and Desktops).

Ficha Logging

Campo	Descripción
Logging level	Seleccione el nivel de registro de operaciones o el valor Off para inhabilitar la captura de registros. Off : Se inhabilita el registro en este servidor de aprovisionamiento. Fatal : Se registra información sobre una operación de la que el sistema no se pudo recuperar. "Error": Se registra información sobre una operación que ha generado una condición de error. Warning : Se registra información sobre una operación que se ha completado correctamente, pero presenta algunos problemas. Info : Nivel de registro predeterminado. Se registra información sobre el flujo de trabajo que, por lo general, explica la forma en que se producen las operaciones. Debug : Se registran detalles relacionados con una operación específica y es el nivel de registro más alto. Si el registro se establece en DEBUG, se muestran todos los demás niveles de información de registro en el archivo de registro. Trace:** Se registran todas las operaciones válidas.

Configurar el dispositivo de destino como plantilla para esta colección

Se puede establecer un dispositivo de destino como la plantilla para los nuevos dispositivos de destino que se agreguen a una colección. Un dispositivo de destino nuevo hereda las propiedades del dispositivo de destino de plantilla, lo que permite agregar rápidamente dispositivos nuevos a una colección.

Sugerencia

Los dispositivos de destino que usan discos virtuales se crean y se agregan a una colección al ejecutar el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard. Si existe la plantilla de un dispositivo de destino, esta se ignora cuando el dispositivo de destino con un disco virtual se agrega a la colección.

Para establecer un dispositivo de destino como el dispositivo de plantilla modelo para una colección, desplácese hasta la consola, haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino y seleccione

la opción **Set device as template**.

Cuando utilice plantillas, tenga en cuenta lo siguiente:

- Inhabilite el dispositivo de destino que sirve como plantilla. Inhabilítelo para permitir que todos los dispositivos de destino que usen esta plantilla se agreguen a la base de datos, pero no permitir que el dispositivo de destino se inicie.
- Los dispositivos de destino reciben un mensaje donde se les solicita que primero se comuniquen con el administrador para obtener el permiso de arrancar.
- Aparecerá una *T* de color celeste en el dispositivo que funciona como plantilla. Los dispositivos de destino nuevos reciben automáticamente un nombre y todas las demás propiedades se toman del dispositivo de destino modelo predeterminado. No se requiere interacción de parte del usuario.

Crear una VM con virtualización anidada

En algunos casos, puede que le interese crear un paradigma de virtualización anidada para una máquina virtual. Si utiliza Device Guard en su entorno y quiere crear una plantilla a partir de la máquina virtual con Device Guard, tenga en cuenta que Citrix Provisioning no sabe si dicha función está instalada para esa VM en particular. Para resolver este problema, puede habilitar manualmente Device Guard en el host de Hyper-V mediante un comando de PowerShell. Realice esta operación una vez creada la máquina virtual mediante el asistente para la configuración Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard.

Para configurar una VM para usar Device Guard:

1. Cree la máquina virtual mediante el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard.
2. Después de crear la máquina virtual, ejecute el comando siguiente para cada máquina virtual en el host de Hyper-V físico para habilitar la virtualización anidada:

```
Set-VMProcessor -VMName <Target VM's Name> -ExposeVirtualizationExtensions $true
```

Sugerencia:

Consulte el sitio de Microsoft para obtener más información sobre la [virtualización anidada](#).

Copiar y pegar propiedades de los dispositivos de destino

Para copiar las propiedades de un dispositivo de destino y pegar esas propiedades en otros miembros de dispositivos de destino:

Nota: Los dispositivos de destino que usan discos virtuales solo pueden heredar las propiedades de otro dispositivo de destino que usa un disco virtual.

1. En el panel **Details** de la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino del cual quiere copiar las propiedades y, a continuación, seleccione **Copy device properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Copy Device Properties**.
2. Marque la casilla situada junto a las propiedades que quiere copiar y, a continuación, haga clic en **Copy**. Las propiedades se copiarán en el portapapeles y se cerrará el cuadro de diálogo.
3. Haga clic con el botón secundario en el o los dispositivos de destino que quiera que hereden las propiedades copiadas y, a continuación, seleccione la opción de menú **Paste**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Paste Device Properties**.
4. Haga clic en **Close** para cerrar el cuadro de diálogo.

Arrancar dispositivos de destino

1. Haga clic con el botón secundario sobre una colección para arrancar todos los dispositivos de destino de esa colección. O bien, resalte en el árbol de la colección solamente los dispositivos de destino que arrancar y, a continuación, seleccione la opción de menú **Boot devices**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control** con la opción de menú **Boot devices** seleccionada en el menú **Settings**.
2. Haga clic en el botón **Boot devices** para arrancar los dispositivos de destino. En la columna **Status**, se mostrará el estado **Boot Signal** hasta que el dispositivo de destino reciba correctamente la señal. Posteriormente, el estado cambiará a **Success**.

Consultar el estado de un dispositivo de destino desde la consola

El estado de un dispositivo de destino indica si se encuentra activo o inactivo en la red.

Para consultar el estado de un dispositivo de destino:

1. Haga doble clic en el dispositivo de destino en la ventana de la consola y, a continuación, seleccione la opción de menú **Properties**. Aparecerá la ficha **Device Properties**.
2. Seleccione la ficha **Status** y revise la siguiente información de estado:
 - Estado: activo o inactivo
 - Dirección IP
 - Servidor de aprovisionamiento actual
 - Nombre del disco virtual actual
 - Tamaño del archivo caché del servidor de aprovisionamiento en bytesSi el dispositivo de destino está activo en la ventana de la consola, aparece el icono del dispositivo de destino como una pantalla de equipo de color verde. Si el dispositivo de destino está inactivo, aparece el icono como una pantalla de equipo de color negro.

Enviar mensajes a dispositivos de destino

Para enviar un mensaje a los miembros de los dispositivos de destino:

1. Haga clic con el botón secundario en la colección para enviar un mensaje a todos los miembros de la colección. También puede resaltar solamente los dispositivos de destino de la colección que reciban el mensaje. A continuación, seleccione la opción de menú **Send message**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control** con la opción de menú Message to devices seleccionada en el menú **Settings**. Los dispositivos de destino aparecen en la tabla **Device**.
2. En el cuadro de texto **Message**, escriba el mensaje que quiere mostrar en los dispositivos de destino.
3. Haga clic en el botón Send message. La columna **Status** mostrará el estado **Message Signal** hasta que los dispositivos de destino reciban el mensaje. Posteriormente, el estado cambiará a **Success**.

Apagar dispositivos de destino

Para apagar dispositivos de destino:

1. Haga clic con el botón secundario sobre una colección para apagar todos los dispositivos de destino de esa colección. Si no, resalte solamente los dispositivos de destino que apagar en la colección y, a continuación, seleccione la opción de menú **Shutdown devices**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control** con la opción de menú Shutdown devices seleccionada en el menú **Settings**. Los dispositivos de destino aparecen en la tabla Device.
2. En el cuadro de texto **Delay**, escriba la cantidad de segundos de espera antes de apagar los dispositivos de destino.
3. En el cuadro de texto **Message**, escriba el mensaje que quiere mostrar en los dispositivos de destino.
4. Haga clic en el botón **Shutdown devices** para apagar los dispositivos de destino. En la columna **Status**, se mostrará el estado "Shutdown Signal" hasta que se apague el dispositivo de destino. A medida que se apague correctamente cada dispositivo de destino, el estado cambiará a **Success**.

Reiniciar dispositivos de destino

Para reiniciar dispositivos de destino:

1. Haga clic con el botón secundario en una colección del árbol de la consola o resalte solamente los dispositivos de destino de la colección que quiere reiniciar. Seleccione la opción de menú **Restart devices**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control** con la opción de menú

Restart devices seleccionada en el menú **Settings**. Los dispositivos de destino aparecen en la tabla **Device**.

2. En el cuadro de texto **Delay**, escriba la cantidad de segundos de espera antes de reiniciar los dispositivos de destino.
3. En el cuadro de texto **Message**, escriba el mensaje que quiere mostrar en los dispositivos de destino.
4. Haga clic en el botón **Restart devices** para reiniciar los dispositivos de destino. En la columna **Status**, se mostrará el estado **Restart Signal** hasta que el dispositivo de destino reciba correctamente la señal. Posteriormente, el estado cambiará a **Success**.

Mover dispositivos de destino entre colecciones

Es posible mover un dispositivo de destino de una colección a otra en un sitio; para ello, arrástrelo al panel **Details** de la consola. Arrastre el dispositivo de una colección y colóquelo en otra. Como alternativa, los dispositivos de destino se pueden mover mediante la opción de menú **Move**.

Para mover un dispositivo de destino mediante la opción de menú **Move**:

1. En la consola, expanda la colección, haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino en el panel **Details** y, a continuación, seleccione la opción de menú **Move**.
2. En el menú, seleccione la colección a la que mover el dispositivo de destino. Si fuera necesario, aplique la plantilla de dispositivo de la colección al dispositivo de destino que quiere mover. Para ello, habilite la opción **Apply target collection's template device properties to moved devices**.
3. Haga clic en **Move**.

Sugerencia:

Existe el riesgo de que mover los dispositivos de destino de un sitio a otro pueda hacer que, en el futuro, se eliminen los datos que contienen. Este riesgo aumenta si el dispositivo de destino se creó mediante el asistente Streamed VM Setup Wizard. Puede usar la interfaz para mover los dispositivos de destino de un sitio a otro, aunque Citrix recomienda evitar moverlos de un sitio a otro de esta manera.

Administrar la función Target Device Personality

Por lo general, todos los dispositivos de destino que comparten el disco virtual deben tener configuraciones idénticas. La función **Target Device Personality** permite definir datos para dispositivos de destino específicos y ponerlos a disposición de esos dispositivos de destino en el momento del arranque. Las aplicaciones y los scripts personalizados pueden utilizar estos datos para diversos fines.

Por ejemplo, supongamos que se utiliza un servidor de aprovisionamiento para ofrecer los equipos de tres aulas. Cada aula tiene su propia impresora y el objetivo es que los equipos de cada aula utilicen

la impresora correcta de forma predeterminada. Al usar la función **Target Device Personality**, puede definir un campo de impresora predeterminada y, posteriormente, introducir un valor de nombre de la impresora para cada dispositivo de destino. El campo y los valores se definen en **Target Device Properties**. Esta información se almacena en la base de datos. Cuando el dispositivo de destino arranca, se obtiene la información de la impresora específica para cada dispositivo de la base de datos y se escribe en un archivo INI en el disco virtual. Al usar una aplicación o un script personalizado que crea, es posible obtener el valor de la impresora y escribirlo en el Registro. Con este método, cada vez que arranca un dispositivo de destino, este se configura para utilizar la impresora predeterminada correcta en su aula.

La cantidad de campos y de datos que se puede definir para cada dispositivo de destino se limita a 64 KB o 65 536 bytes por dispositivo de destino. Cada campo individual contiene un máximo de 2 047 bytes.

Tareas de Target Device Personality

- Definir los datos de personalidad para un solo dispositivo de destino a través de la consola
- Definir los datos de personalidad para varios dispositivos de destino a través de la consola
- Utilizar los datos de Target Device Personality

Definir los datos de personalidad de un solo dispositivo de destino a través de la consola

Para definir los datos de personalidad para un solo dispositivo de destino:

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino para el cual desea definir datos de personalidad y, a continuación, seleccione la opción de menú **Properties**.
2. Seleccione la ficha **Personality**.
3. Haga clic en el botón **Add**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Add/Edit Personality String**.

Nota: No existe límite fijo para la cantidad de nombres de campo y cadenas asociadas que se pueden agregar. No obstante, la cantidad total de datos de personalidad asignados a una combinación de una sola cadena, nombres y datos es de aproximadamente 2047 bytes. Asimismo, la cantidad total de datos contenidos en nombres, cadenas y delimitadores se limita a 64 KB o 65 536 bytes por dispositivo de destino. Este límite se comprueba cuando se intenta agregar una cadena. Si se supera el límite, aparece un mensaje de advertencia que indica que no puede crear una configuración no válida.

Los datos de Target Device Personality se tratan de la misma forma que todas las demás propiedades. Estos datos se heredan cuando se agregan automáticamente nuevos dispositivos de destino a la base de datos. Esta herencia se produce mediante la opción **Add New Target Device Silently** o la opción **Add New Target Device with BIOS Prompts**.

4. Introduzca un nombre y un valor de cadena.

Nota: Puede utilizar cualquier nombre para el campo Name, pero no puede repetir un nombre de campo en el mismo dispositivo de destino.

Name, pero no puede repetir un nombre de campo en el mismo dispositivo de destino. Los nombres de campo no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Es decir, el sistema interpreta que *NOMBREDECAMPO* y *nombreDeCampo* son el mismo nombre. Los espacios en blanco que se introducen antes o después del nombre de campo se eliminan automáticamente. Un nombre de personalidad no puede comenzar con \$. Este símbolo se utiliza para valores reservados como \$DiskName y \$WriteCacheType.

5. Haga clic en **OK**.

Para agregar campos y valores adicionales, repita los pasos 5 y 6 cuanto sea necesario. Cuando termine de agregar los datos, haga clic en **OK** para salir del cuadro de diálogo **Target Device Properties**.

Definir los datos de personalidad para varios dispositivos de destino a través de la consola

Para definir la función Target Device Personality en varios dispositivos:

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino que contiene la configuración de personalidad que quiere compartir con otro dispositivo y, a continuación, seleccione **Copy**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Copy Device Properties**.
2. En el panel **Details**, resalte los dispositivos de destino a los que copiar la configuración de personalidad. Haga clic con el botón secundario y seleccione el menú **Paste device properties**.
3. Haga clic en la opción **Personality strings**, aunque también puede copiar otras propiedades. Haga clic en **Paste**.

Utilizar los datos de Target Device Personality

Una vez que el sistema de archivos queda disponible para el dispositivo de destino, los datos de personalidad se escriben en un archivo de texto INI estándar de Windows denominado *Personality.ini*. El archivo se almacena en el directorio raíz del sistema de archivos del disco virtual para que las aplicaciones o los scripts personalizados puedan acceder a este archivo.

El archivo tiene el siguiente formato:

```
1      '[StringData]
2      fieldName1=Datos de campo para el primer campo
3      fieldName2=Datos de campo para el segundo campo'
```

Este archivo es accesible para cualquier script o aplicación personalizada; la API estándar de Windows INI envía consultas a ese archivo. Además, una aplicación de línea de comandos denominada

`GetPersonality.exe` facilita el acceso de los archivos por lotes a la configuración de personalidad.

Es posible obtener el nombre y el modo del disco virtual de un dispositivo de destino mediante `GetPersonality.exe`. Los siguientes valores reservados se incluyen en la sección **[StringData]** del archivo `Personality.ini`:

```
1   $DiskName=<xx>
2   $WriteCacheType=<0 (Private image)
3   Todos los demás valores son de imagen común; 1 (disco de servidor),
    2 (disco de servidor cifrado), 3 (RAM), 4 (disco duro), 5 (
    disco duro cifrado), 6 (disco RAM) o 7 (disco de diferenciación)
    . Mínimo=0, Máximo=7, Predeterminado=0>
```

Las letras xx representan el nombre del disco. Un nombre de disco virtual no puede comenzar por \$. Este símbolo se utiliza para valores reservados como `$DiskName` y `$WriteCacheType`. A continuación se muestra el mensaje que aparece si se introduce un nombre que empieza con \$:

```
A name cannot start with a $. This is used for reserve values like $DiskName
and $WriteCacheType. The $DiskName and $WriteCacheType values can be
retrieved on the target device using GetPersonality.exe.
```

GetPersonality.exe

La utilidad de línea de comandos **GetPersonality.exe** permite que los usuarios accedan a los parámetros de **Target Device Personality** desde un archivo por lotes de Windows. El programa consulta el archivo INI para el usuario y coloca las cadenas de personalidad en las ubicaciones elegidas por el usuario. `GetPersonality.exe` es compatible con las siguientes opciones de línea de comandos:

```
1   'GetPersonality fieldName /r=RegistryKeyPath <- Place field in
    registry
2   GetPersonality fieldName /f=FileName <- Place field in file
3   GetPersonality fieldName /o <- Output field to STDOUT
4   GetPersonality /? or /help <- Display help'
```

Ejemplos:

Definir un valor de clave de Registro:

En el ejemplo siguiente, se obtiene el valor de datos de Target Device Personality que tuviera el campo **DefaultPrinter**. Se escribe en el Registro del dispositivo de destino para establecer la impresora predeterminada del dispositivo.

La cadena de Target Device Personality establecida en **Target Device Properties** es:

```
1   'DefaultPrinter= \CHESBAY01\SAVIN 9935DPE/2035DPE PCL 5e,winspool,
    Ne03:'
```

Un archivo por lotes que se ejecuta en el dispositivo de destino incluye la siguiente línea:

```
1 'GetPersonality DefaultPrinter /r=HKEY_CURRENT_USER\Software\
    Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Device'
```

Nota:

El nombre de clave es el nombre UNC de la impresora de red, como `\dc1\Main`. El valor introducido para la clave sería similar a `winspool,Ne01:`, donde `Ne01` es un número exclusivo para cada impresora instalada.

Definir variables de entorno

La definición de variables de entorno con datos de personalidad es un proceso de dos pasos:

1. Utilice el comando **GetPersonality** con la opción `/f` para insertar la variable en un archivo temporal.
2. Utilice el comando `set` para establecer la variable. Por ejemplo, para establecer el comando `Path` de la variable de entorno para el nombre de personalidad de un dispositivo de destino, defina `Pathname` con el valor de cadena:

```
1 '%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;C:\Program Files\
    Microsoft Office\OFFICE11\;C:\Program Files\Microsoft SQL
    Server\80\Tolls\Binn'
```

La opción `/f` crea un archivo temporal, lo que permite asignar un nombre, que en este caso es `temp.txt`. Las siguientes líneas se incluyen en el archivo por lotes:

```
1 'GetPersonality Pathname /f=temp.txt
2 set /p Path= <temp.txt'
```

Nota:

Si ya existe el nombre de archivo especificado con la opción `/f`, *GetPersonality* no anexa la línea al archivo. En lugar de eso, sobrescribe la línea existente en el archivo.

Cambiar el estado del dispositivo a inactivo

En ocasiones, un dispositivo de destino puede mostrarse como activo cuando en realidad está inactivo. Eso ocurre cuando el registro del estado no se actualiza correctamente en la base de datos. Para cambiar el estado del dispositivo de destino en la base de datos a inactivo, complete estos pasos:

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino marcado como inactivo y después seleccione la opción **Mark Device Down**. Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación.
2. Haga clic en **OK** para marcar el dispositivo como inactivo.

Admitir contadores de rendimiento de Windows

Los dispositivos de destino Citrix Provisioning ofrecen contadores de rendimiento de Windows para cada nivel de almacenamiento:

- Memoria caché de RAM
- Archivo VHDX
- streaming en red

Gracias a estos contadores de rendimiento, puede supervisar la E/S por segundo del streaming en los dispositivos de destino, el uso de ancho de banda, el uso de RAM actual y el tamaño del archivo VHDX.

Discos virtuales

April 27, 2020

Los discos virtuales se administran durante todo su ciclo de vida. Este ciclo comprende un disco virtual desde su creación hasta la implementación, las actualizaciones posteriores y, finalmente, el retiro. El ciclo de vida de un disco virtual consta de cuatro etapas:

1. Crear
2. Implementar
3. Actualizar
4. Retirar

Crear un disco virtual

La creación de un disco virtual implica:

- Preparar un dispositivo de destino maestro para crear imágenes
- Crear y configurar un archivo de disco virtual en el que reside el disco virtual
- Crear imágenes del dispositivo de destino maestro en ese archivo

Estos pasos dan como resultado una nueva imagen base de disco virtual. Este proceso puede realizarse de forma automática mediante Imaging Wizard o de forma manual. También puede crear una imagen común para utilizarla con varios destinos. Para obtener información detallada, [Crear discos vDisk](#).

Implementar un disco virtual

Una vez creada la imagen base de disco virtual, se distribuye asignándola a uno o varios dispositivos. Un dispositivo puede tener varias asignaciones de discos virtuales. Cuando el dispositivo arranca, lo hace desde un disco virtual asignado. Existen dos opciones de modo de arranque: el modo Private Image (acceso a un solo dispositivo en modo lectura/escritura) y el modo Standard Image (acceso a varios dispositivos con opciones de memoria caché de escritura). Para obtener más información detallada, consulte *Requisitos previos para implementar discos vDisk*.

Actualizar un disco virtual

A menudo, es necesario actualizar un disco virtual existente para que la imagen contenga el software y los parches más recientes. Las actualizaciones pueden realizarse de forma manual, o bien es posible automatizar el proceso de actualización mediante la función Update Management del disco virtual. Cada vez que se actualiza un disco virtual se crea una versión. Los diferentes dispositivos pueden tener acceso a distintas versiones según el tipo de dispositivo de destino y la clasificación de la versión. Un dispositivo de mantenimiento tiene acceso de lectura y escritura exclusivo a la versión de mantenimiento más reciente. Los dispositivos de prueba pueden tener acceso compartido de solo lectura a las versiones clasificadas como versiones de prueba. Los dispositivos de producción tienen acceso de solo lectura compartido a las versiones de producción. Las versiones se crean y se administran desde el cuadro de diálogo **vDisk Versioning**. Una actualización también puede originarse a partir de la fusión de versiones. Para obtener más información acerca de la actualización de discos virtuales, consulte [Actualizar discos virtuales](#).

Retirar un disco virtual

Retirar un disco virtual es lo mismo que eliminar un disco virtual. Se elimina toda la cadena VHDX, incluidos los archivos de diferenciación y de imagen base, los archivos de propiedades y los archivos de bloqueo. Para obtener información detallada, [Retirar un disco virtual](#).

Nota:

Además de las tareas que se llevan a cabo durante el ciclo de vida de los discos virtuales, también se pueden realizar otras tareas de mantenimiento de discos virtuales. Por ejemplo, la importación o la exportación y la creación de copias de seguridad de discos virtuales, la replicación y el equilibrio de carga.

Requisitos previos para implementar discos virtuales

Los discos virtuales se configuran antes de implementarse. A continuación, dispone de las tareas de configuración:

- Seleccione un modo de acceso al disco virtual y, si corresponde, el modo caché de escritura para ese disco virtual. Consulte [Seleccionar el destino de caché de escritura para las imágenes estándar de discos virtuales.](#))
- Configurar el disco virtual para las licencias por volumen de Microsoft Para obtener información detallada, [Configurar un disco virtual para las licencias por volumen de Microsoft.](#)
- Habilite la administración de contraseñas para la cuenta de máquina de Active Directory, si corresponde.
- Habilite la administración de impresoras. Para obtener información detallada, [Administrar impresoras.](#)
- Más parámetros:
 - Habilite o inhabilite la distribución por streaming de este disco virtual a los dispositivos de destino asignados. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo [propiedades de disco virtual.](#)
 - Suministre información de identificación del disco virtual. Para obtener más información, consulte la información de identificación en el cuadro de diálogo [propiedades de disco virtual.](#)

Seleccionar el destino de caché de escritura para las imágenes estándar de discos virtuales

Citrix Provisioning admite diversas opciones de destino para la memoria caché de escritura. El destino de la caché de escritura para un disco virtual se selecciona en la ficha **General**, que está disponible desde el cuadro de diálogo File Properties del disco virtual.

Consideraciones y requisitos

- Tenga en cuenta el impacto que tiene el uso de la caché de escritura persistente en el lado del servidor. La caché persistente solo se utiliza cuando usuarios no autorizados tienen acceso a una máquina. Las máquinas no deben compartirse entre los usuarios.
- Si selecciona la opción de almacenar en la caché de la unidad de disco duro local, el formato del disco duro local debe ser NTFS para dispositivos Windows y debe tener 500 MB como mínimo.
- Si selecciona la opción de almacenar en caché en la RAM del dispositivo de destino y el modo Standard Image, el tamaño máximo de la memoria caché de escritura de RAM está determinado por el parámetro de Registro WcMaxRamCacheMB (DWORD) en los parámetros BNISStack. Si no existe la entrada del Registro, se utiliza el valor predeterminado 3584 MB.

- Citrix Provisioning 7.7 solo admite el cliente de Microsoft System Center Configuration Manager (ConfigMgr) de este modo:

	Caché en el disco duro del dispositivo	Caché en la RAM del dispositivo con desbordamiento en disco duro	Caché en la RAM del dispositivo
Cliente ConfigMgr			
ConfigMgr 2007 - todo	No se admite	No se admite	No se admite
ConfigMgr 2012	¿Se admite?	¿Se admite?	No se admite
ConfigMgr 2012 SP1	¿Se admite?	¿Se admite?	No se admite
ConfigMgr 2012 R2	¿Se admite?	¿Se admite?	No se admite
Cliente ConfigMgr	Caché en el servidor	Caché persistente en el servidor	Cache on device hard drive persisted (Caché persistente en el disco duro del dispositivo)
ConfigMgr 2007 - todo	No se admite	No se admite	No se admite
ConfigMgr 2012	No se admite	No se admite	No se admite
ConfigMgr 2012 SP1	No se admite	No se admite	No se admite
ConfigMgr 2012 R2	No se admite	No se admite	No se admite

En las siguientes secciones se describen todas las opciones válidas de destino para la caché de escritura.

Nota:

Desde la versión 7.12 de Provisioning Services, se ofrece streaming de Linux. Cuando utilice esta función, tenga en cuenta que las opciones de almacenamiento en caché en un dispositivo de destino Linux son las mismas que en un dispositivo Windows. Para obtener más información sobre el streaming de Linux, consulte [Instalación](#).

Caché en el disco duro del dispositivo

La caché de escritura puede existir como un archivo en formato NTFS o en la unidad de disco del dispositivo de destino. Esta opción resulta en una liberación de carga del servidor. Ya que este ya no tiene que procesar solicitudes de escritura porque no tiene la limitación finita de RAM.

El disco duro no requiere ningún software adicional para habilitar esta función.

Nota:

El archivo de caché de escritura es temporal a menos que el modo del disco virtual se establezca en **Private Image**.

Importante:

El campo **Cache on device hard drive** del tipo de caché del disco virtual ha quedado obsoleto y se retirará de las versiones futuras. Citrix recomienda usar uno de los demás tipos de caché disponibles. Para obtener más información, consulte el artículo [Elementos retirados](#).

Caché persistente en la unidad de disco del dispositivo (fase experimental solamente)

Se aplica de la misma forma que con el caché en el disco duro del dispositivo, excepto que la memoria caché se conserva. Este método de memoria caché de escritura es una función experimental y solo se admite para NT6.1 y versiones posteriores. Este método también requiere un programa de arranque (bootstrap) diferente. Para seleccionar el archivo de programa de arranque correcto desde la consola, haga clic con el botón secundario en el servidor de aprovisionamiento y seleccione **Configure Bootstrap**. En la ficha **General**, haga clic en la opción **Bootstrap file** y elija **CTXBP.BIN**. Citrix recomienda que la unidad de disco local (del lado del cliente) tenga suficiente espacio libre para almacenar el disco virtual completo.

Importante:

El campo **Cache on hard drive persisted** del tipo de caché de disco virtual ha quedado obsoleto y se retirará de las versiones futuras. Citrix recomienda usar uno de los demás tipos de caché disponibles. Para obtener más información, consulte el artículo [Elementos retirados](#).

Caché en la RAM del dispositivo

La memoria caché de escritura puede residir como un archivo temporal en la memoria RAM del dispositivo de destino. Esto proporciona el método más rápido para acceder al disco, ya que el acceso a la memoria siempre es más rápido que el acceso al disco.

Caché en la RAM del dispositivo con desbordamiento en disco duro

La memoria caché de escritura usa el formato de diferenciación VHDX:

- Cuando la RAM es cero, la caché de escritura del dispositivo de destino solo se escribe en el disco local.
- Cuando la RAM no es cero, la caché de escritura del dispositivo de destino se escribe primero en la RAM. Cuando la RAM se llena, el bloque de datos que no ha sido utilizado durante más tiempo

se escribe en el disco de diferenciación local para dejar sitio a datos más nuevos en la RAM. La cantidad de RAM especificada es la memoria de kernel no paginada que consume el dispositivo de destino.

Comparado con el modo de “Caché en el disco duro del dispositivo”, el formato de bloque VHDX tiene una velocidad mayor de expansión de archivos. El espacio libre del disco local se ajusta para dar cabida a la carga de trabajo de streaming. Para asegurar la fiabilidad del dispositivo de destino en una carga de trabajo de gran demanda, Citrix recomienda que el espacio libre en el disco local sea superior a la capacidad del disco virtual.

Cuando el disco local no tiene espacio, la E/S del disco virtual del dispositivo de destino se pausa. Espera a que esté disponible más espacio libre en el disco local. Esta condición tiene un impacto negativo en la continuidad de la carga de trabajo. Por lo tanto, Citrix recomienda asignar suficiente espacio libre en el disco local.

La cantidad de RAM especificada no cambia el requisito de espacio libre en el disco local. Cuanta más RAM se asigne, más cantidad de E/S del disco virtual que se ahorran en el caché de la RAM antes de enviar toda la información nuevamente al archivo VHDX. La RAM reduce la tasa de expansión del VHDX inicial.

Caché en un disco del servidor

La memoria caché de escritura puede residir como un archivo temporal en un servidor de aprovisionamiento. El servidor de Provisioning controla todas las escrituras, lo que puede aumentar el tráfico de red y de E/S del disco.

Para obtener mayor seguridad, es posible configurar el servidor para que cifre los archivos de caché de escritura. Como el archivo de caché de escritura existe en el disco duro entre cada reinicio, los datos se cifran en caso de robo del disco duro.

Caché persistente en el servidor

Esta opción de memoria caché permite guardar los cambios entre cada reinicio. Al utilizar esta opción, después de un reinicio, un dispositivo de destino puede obtener los cambios realizados en las sesiones anteriores que difieren de la imagen de disco virtual de solo lectura. Si un disco virtual se establece en **Cache on server persistent**, se crea automáticamente un archivo de disco que se puede escribir específico para cada dispositivo de destino que accede al disco virtual. Todos los cambios realizados en la imagen de disco virtual se escriben en ese archivo, que no se elimina de forma automática en el apagado.

El nombre del archivo identifica el dispositivo de destino de forma exclusiva mediante la inclusión de la dirección MAC y del identificador de disco del dispositivo de destino. Es posible asignar un dis-

positivo de destino a varios discos virtuales y, por lo tanto, se pueden tener varios archivos de caché asociados a ese dispositivo.

Para restaurar un disco virtual que utiliza **Cache Persistent on Server**, debe realizar copias de seguridad de todos los archivos del disco virtual y los archivos de caché de usuario asociados antes de hacer cambios.

Las ventajas de utilizar esta opción de memoria caché son:

- Se guardan los cambios específicos de los dispositivos de destino que se realizan en la imagen de disco virtual.
- Se obtienen los mismos beneficios que con el modo Standard Image.

Las desventajas de utilizar esta opción de memoria caché son:

- El archivo caché está disponible durante el período de validez del archivo. Todos los cambios que se realizan en el disco virtual hacen que automáticamente el archivo caché no sea válido. Por ejemplo, si el disco virtual se establece en el modo **Private Image**, todos los archivos caché asociados dejan de ser válidos.

Nota:

Los archivos caché que se marcan como no válidos no se eliminan. De forma periódica, estos archivos se eliminan manualmente.

A continuación dispone de los cambios que provocan la invalidación:

- Colocar un disco virtual en mantenimiento
- Colocar un disco virtual en el modo Private Image
- Asignar la unidad desde la consola de Citrix Provisioning
- Cambiar la ubicación del archivo de caché de escritura
- Usar la actualización automática

Sugerencia:

Tenga en cuenta el impacto que tiene el uso de la caché de escritura persistente en el lado del servidor. La caché persistente solo se utiliza cuando usuarios no autorizados tienen acceso a una máquina. Las máquinas no deben compartirse entre los usuarios.

Seleccionar el destino de caché de escritura para las imágenes estándar de discos virtuales

April 27, 2020

Citrix Provisioning admite diversas opciones de destino para la memoria caché de escritura. El destino de la caché de escritura para un disco virtual se selecciona en la ficha **General**, que está disponible desde el cuadro de diálogo **vDisk File Properties**.

Consideraciones y requisitos:

- Tenga en cuenta el impacto que tiene el uso de la caché de escritura persistente en el lado del servidor. Utilice la caché persistente únicamente cuando usuarios no autorizados tengan acceso sin privilegios a una máquina. Las máquinas no deben compartirse entre los usuarios.
- Si selecciona la opción de almacenar en la caché de la unidad de disco duro local, el formato del disco duro local debe ser NTFS para dispositivos Windows y debe tener 500 MB como mínimo.
- Cuando se utiliza la opción **Caché en la RAM del dispositivo** en el modo Standard Image, el parámetro de Registro [WcMaxRamCacheMB](#) determina la caché máxima de escritura de la memoria RAM. Este parámetro de Registro aparece en los parámetros de BNISStack. Representa un parámetro **DWORD**. Si no existe la entrada del Registro, se utiliza el valor predeterminado 3584 MB.
- Compatibilidad con el cliente de Microsoft System Center Configuration Manager (ConfigMgr):

Cliente ConfigMgr	Caché en el disco duro del dispositivo	Caché en la RAM del dispositivo con desbordamiento en disco duro	Caché en la RAM del dispositivo
ConfigMgr 2007 - todo	No se admite	No se admite	No se admite
ConfigMgr 2012	Se admite	Se admite	No se admite
ConfigMgr 2012 SP1	Se admite	Se admite	No se admite
ConfigMgr 2012 R2	Se admite	Se admite	No se admite

Cliente ConfigMgr	Caché en el servidor	Caché persistente en el servidor	Cache on device hard drive persisted (Caché persistente en el disco duro del dispositivo)
ConfigMgr 2007 - todo	No se admite	No se admite	No se admite
ConfigMgr 2012	No se admite	No se admite	No se admite
ConfigMgr 2012 SP1	No se admite	No se admite	No se admite
ConfigMgr 2012 R2	No se admite	No se admite	No se admite

En las siguientes secciones se describen todas las opciones válidas de destino para la caché de escritura.

Nota:

Desde la versión 7.12 de Provisioning Services, se ofrece streaming de Linux. Cuando utilice esta función, tenga en cuenta que las opciones de almacenamiento en caché en un dispositivo de destino Linux son las mismas que en un dispositivo Windows. Para obtener más información sobre el streaming de Linux, consulte el artículo sobre la [instalación](#).

Caché en el disco duro del dispositivo

El caché de escritura existe como un archivo en formato NTFS, ubicado en la unidad de disco del dispositivo de destino. Esta opción de caché de escritura libera la carga del servidor de Citrix Provisioning, ya que este deja de procesar las solicitudes de escritura y no tiene la limitación de la memoria RAM.

El disco duro no requiere ningún software adicional para habilitar esta función.

Nota:

El archivo de caché de escritura es temporal a menos que el modo del disco virtual se establezca en **Private Image**.

Importante:

El campo **Cache on device hard drive** de tipo de caché del disco virtual ha quedado obsoleto y se retirará de las versiones futuras. Citrix recomienda usar uno de los demás tipos de caché disponibles. Para obtener más información, consulte el artículo [Elementos retirados](#).

Caché persistente en la unidad de disco del dispositivo (fase experimental solamente)

Se aplica de la misma forma que con la caché en el disco duro del dispositivo, excepto que la memoria caché se conserva. Este método de memoria caché de escritura es una función experimental y solo se admite para NT6.1 y versiones posteriores. Este método también requiere un programa de arranque (bootstrap) diferente. Para seleccionar el archivo de programa de arranque correcto desde la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en el servidor de aprovisionamiento y seleccione **Configure Bootstrap**. En la ficha **General**, haga clic en la opción de menú **Bootstrap file** y elija **CTXBP.BIN**. Citrix recomienda que la unidad de disco local (del lado del cliente) tenga suficiente espacio libre para almacenar el disco virtual completo.

Importante

El campo **Cache on hard drive persisted** del tipo de caché de disco virtual ha quedado obsoleto y se retirará de las versiones futuras. Citrix recomienda usar uno de los demás tipos de caché

disponibles. Para obtener más información, consulte el artículo [Elementos retirados](#).

Caché en la RAM del dispositivo

La memoria caché de escritura puede residir como un archivo temporal en la memoria RAM del dispositivo de destino. Esta función ofrece el método más rápido para acceder al disco, ya que el acceso a la memoria siempre es más rápido que el acceso al disco. El tamaño máximo de la caché de escritura de la RAM viene determinado por el parámetro de Registro `WcMaxRamCacheMB`.

Sugerencia

Para Windows 10 1803, no se admite la función de **memoria caché en la memoria RAM del dispositivo**. Un dispositivo de destino se bloquea cuando no puede utilizar la memoria reservada de arranque. Citrix recomienda usar **Caché en la RAM del dispositivo con desbordamiento en disco duro**. Este problema se aplica al programa de arranque antiguo, no se aplica a las configuraciones de arranque UEFI.

Caché en la RAM del dispositivo con desbordamiento en disco duro

Este método de memoria caché de escritura usa el formato de diferenciación VHDX:

- Cuando la RAM es cero, la caché de escritura del dispositivo de destino solo se escribe en el disco local.
- Cuando la RAM no es cero, la caché de escritura del dispositivo de destino se escribe primero en la RAM. Cuando la RAM se llena, el bloque de datos que no ha sido utilizado durante más tiempo se escribe en el disco de diferenciación local para dejar sitio a datos más nuevos en la RAM. La cantidad de RAM especificada es la memoria de kernel no paginada que consume el dispositivo de destino.

Comparado con el modo de *caché en el disco duro del dispositivo*, el formato de bloque VHDX tiene una velocidad mayor de expansión de archivos. El espacio libre del disco local se ajusta para dar cabida a la carga de trabajo de streaming. Para asegurar la fiabilidad del dispositivo de destino en condiciones de alta carga de trabajo, Citrix recomienda que el espacio libre en el disco local sea superior a la capacidad del disco virtual.

Cuando el disco local no tiene espacio, la E/S del disco virtual del dispositivo de destino se pausa. Espera a que esté disponible más espacio libre en el disco local. Esta condición tiene un impacto negativo en la continuidad de la carga de trabajo. Por lo tanto, Citrix recomienda asignar suficiente espacio libre en el disco local.

La cantidad de RAM especificada no cambia el requisito de espacio libre en el disco local. Cuanta más RAM se asigne, más cantidad de E/S del disco virtual que se ahorran en el caché de la RAM antes de

enviar toda la información nuevamente al archivo VHDX. La RAM reduce la tasa de expansión del VHDX inicial.

Sugerencia

El parámetro de Registro `WcMaxRamCacheMB` no es válido cuando se configura la opción **Caché en la RAM del dispositivo con desbordamiento en disco duro**. Cuando utilice esta caché de escritura en la consola de administración de Provisioning, utilice el valor especificado en el tamaño máximo asignado.

Caché en un disco del servidor

La memoria caché de escritura puede residir como un archivo temporal en un servidor de aprovisionamiento. El servidor controla todas las escrituras, lo que puede aumentar el tráfico de red y de E/S del disco.

Para obtener mayor seguridad, es posible configurar el servidor para que cifre los archivos de caché de escritura. Como el archivo de caché de escritura existe en el disco duro entre cada reinicio, los datos se cifran en caso de robo del disco duro.

Caché persistente en el servidor

Esta opción de memoria caché permite guardar los cambios entre cada reinicio. Al utilizar esta opción, después de un reinicio, un dispositivo de destino puede obtener los cambios realizados en las sesiones anteriores que difieren de la imagen de disco virtual de solo lectura. Si un disco virtual se establece en **Cache on server persistent**, se crea automáticamente un archivo de disco que se puede escribir específico para cada dispositivo de destino que accede al disco virtual. Todos los cambios realizados en la imagen de disco virtual se escriben en ese archivo, que no se elimina de forma automática en el apagado.

El nombre del archivo identifica el dispositivo de destino de forma exclusiva mediante la inclusión de la dirección MAC y del identificador de disco del dispositivo de destino. Es posible asignar un dispositivo de destino a varios discos virtuales y, por lo tanto, se pueden tener varios archivos de caché asociados a ese dispositivo.

Para restaurar un disco virtual que utiliza **Cache Persistent on Server**, debe realizar copias de seguridad de todos los archivos del disco virtual y los archivos de caché de usuario asociados.

Las ventajas de utilizar esta opción de memoria caché son:

- Se guardan los cambios específicos de los dispositivos de destino que se realizan en la imagen de disco virtual.
- Se obtienen los mismos beneficios que con el modo Standard Image.

Las desventajas de utilizar esta opción de memoria caché son:

- El archivo caché está disponible durante el período de validez del archivo. Todos los cambios que se realizan en el disco virtual hacen que automáticamente el archivo caché no sea válido. Por ejemplo, si el disco virtual se establece en el modo **Private Image**, todos los archivos caché asociados dejan de ser válidos.

Nota:

Los archivos caché que se marcan como no válidos no se eliminan. De forma periódica, estos archivos se eliminan manualmente.

A continuación dispone de los cambios que provocan la invalidación:

- Colocar un disco virtual en mantenimiento
- Colocar un disco virtual en el modo Private Image
- Asignar la unidad desde la consola
- Cambiar la ubicación del archivo de caché de escritura
- Usar actualizaciones automáticas

Sugerencia:

Tenga en cuenta el impacto que tiene el uso de la caché de escritura persistente en el lado del servidor. Cuando administre esta función, la caché persistente solo se usa cuando usuarios no autorizados tengan acceso sin privilegios a una máquina. Las máquinas no deben compartirse entre los usuarios.

Almacenamiento de discos virtuales duplicados

April 6, 2020

Citrix Provisioning admite la réplica (duplicación) de discos virtuales en los almacenes locales (almacenamiento [local](#)/[attached](#) en servidores aprovisionados) y contenidos en un sitio.

Consideraciones sobre la réplica

- Todos los servidores de Citrix Provisioning deben contar con conectividad de red a todos los demás servidores de la comunidad.
- La réplica se debe configurar correctamente para que funcione con Citrix Provisioning y cumpla todos los requisitos.
- Los archivos duplicados incluyen *.[vhdx](#), *.[avhdx](#) y *.[pvp](#). Si se importan discos virtuales existentes, también se pueden duplicar los archivos *.[xml](#) de manifiesto. Los archivos *.[lok](#) no se replican.

- No es necesario apagar el servidor durante el proceso de réplica.
- Se debe establecer la ruta de almacén para cada servidor de aprovisionamiento.

Nota:

Si quiere definir una ruta de invalidación en el cuadro de diálogo **Properties** del servidor, esa ruta debe establecerse antes de crear una versión del disco virtual. Como la información de esta ruta se almacena y se indica en la información de encabezado de `.vhdx`, puede que se produzcan resultados inesperados si se cambia la ruta después de definir la versión.

- Se debe disponer del almacenamiento necesario con acceso de lectura/escritura.

Nota:

La réplica DFS puede utilizarse con Citrix Provisioning, pero no se admiten los espacios de nombres DFS como rutas de almacén.

En la imagen siguiente se muestra un caso de replicación donde una versión no está disponible para todos los servidores desde el almacenamiento local.

Es posible ver el estado de la replicación para una versión determinada de un disco virtual o para todas las versiones de un disco virtual.

Solucionar problemas y ver el estado de la réplica de un disco virtual concreto

Citrix Provisioning permite que los usuarios vean la disponibilidad de los discos virtuales duplicados en los servidores de aprovisionamiento de una comunidad.

1. Haga clic con el botón secundario en un disco virtual en la consola de Citrix Provisioning y, a continuación, seleccione la opción de menú **Versions**. Aparecerá el cuadro de diálogo **vDisk Versions**.
2. Resalte una versión en el cuadro de diálogo y, a continuación, haga clic en **Replication**. En el cuadro de diálogo **vDisk Version Replication Status**, se muestra la disponibilidad de estado de la réplica para cada servidor que puede proporcionar esta versión de disco virtual.
 - Si una versión se encuentra en los estados **Maintenance** (icono de martillo), **Test** (lupa) o **Pending** (reloj de arena), ese estado se muestra en la primera fila.
 - Una **marca de verificación azul** indica que el servidor tiene acceso a esta versión.
 - Una **advertencia naranja** indica que el servidor no tiene acceso actualmente a una o varias versiones de este disco virtual. La versión que falta, o presenta un problema, contiene una advertencia de color naranja en la columna correspondiente a esa versión.

Solucionar problemas y ver el estado de la réplica de todas las versiones de un disco virtual

1. Haga clic con el botón secundario en un disco virtual de la consola y, a continuación, seleccione la opción de menú **Replication Status**. Aparecerá el cuadro de diálogo **vDisk Version Replication Status**.
2. La columna **Server** contiene todos los servidores que pueden proporcionar este disco virtual y el estado general de la réplica de ese servidor. La columna **Version** contiene cada versión del disco virtual y el estado de la réplica individual de esas versiones.
 - Si una versión se encuentra en los estados **Maintenance** (icono de martillo), **Test** (lupa) o **Pending** (reloj de arena), ese estado se muestra en la primera fila.
 - Una **marca de verificación azul** indica que el servidor tiene acceso a esta versión.
 - Una **advertencia naranja** indica que el servidor no tiene acceso actualmente a una o varias versiones de este disco virtual. La versión que falta, o presenta un problema, contiene una advertencia de color naranja en la columna correspondiente a esa versión.

Importar y exportar discos vDisk

April 6, 2020

Citrix Provisioning importa y exporta discos virtuales (vDisk) *con* y *sin versiones* desde un almacén existente a un almacén en otra comunidad.

Sugerencia:

Si se importan discos VHD que no se exportaron mediante Citrix Provisioning, primero debe fusionar los discos de diferenciación en un disco base mediante herramientas de terceros. Después de fusionarlos, se puede importar el nuevo disco base VHD.

Exportar discos virtuales

Para exportar un disco virtual

1. Haga clic con el botón secundario en el disco virtual en la consola de Citrix Provisioning y, a continuación, seleccione la opción de menú **Export**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Export**.
2. Seleccione la versión a exportar en el menú y, a continuación, haga clic en **OK**. Se creará el archivo de manifiesto en el almacén.

Sugerencia:

Si elimina un disco virtual que va a exportar, Citrix recomienda exportarlo primero. Después de exportarlo, copie el archivo XML resultante en la nueva ubicación antes de eliminarlo de la ubicación original.

Importar discos virtuales

Es posible importar un disco virtual o una cadena de discos virtuales de archivos de diferenciación VHD a un almacén si:

- El VHD importado no existe en el almacén y tanto el número de versión más alto del VHD como los archivos de manifiesto asociados coinciden.
- La cadena VHD incluye una imagen base, y el número de versión de esa imagen base coincide con la versión de la imagen base que consta en el archivo de manifiesto.

Nota:

Al importar un solo disco virtual, no se requiere ningún archivo de manifiesto. Sin embargo, si importa discos virtuales con versiones, debe incluir un archivo de manifiesto.

- El VHD no existe en el almacén, pero el número de versión importado en el archivo de manifiesto asociado es mayor que el número de versión del VHD existente.

Para agregar o importar un disco virtual existente a un sitio

1. Copie el disco virtual (y todos los archivos de propiedades asociados) al almacenamiento compartido, si es que aún no existen en esa ubicación.
2. En la consola, haga clic con el botón secundario en **el almacén o la agrupación de discos virtuales** y, a continuación, seleccione la opción de menú **Add or Import Existing vDisks**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Add or Import Existing vDisks**.
3. Seleccione el almacén donde buscar los discos vDisk en el menú **Store to search**.
4. Seleccione el servidor que utilizar para la búsqueda de los discos virtuales en el menú **Server to use for searching** y, a continuación, haga clic en **Search**. Se mostrarán todos los discos virtuales del almacén en **Add checked vDisks to the vDisk Pool**.
5. Compruebe los discos virtuales que deben agregarse a la agrupación de discos virtuales.
6. También puede seleccionar **Enable load balancing for these vDisks** para habilitar el equilibrio de carga en los servidores de aprovisionamiento que proporcionan este disco virtual a los dispositivos de destino.
7. Haga clic en **Add** para agregar los discos vDisk a la agrupación de discos virtuales.

Agregar versiones de disco virtual

Para agregar una versión de disco virtual a un sitio

1. Copie el disco virtual (y todos los archivos de propiedades asociados) al almacenamiento compartido, si es que aún no existen en esa ubicación.
2. En la consola, haga clic con el botón secundario en el **almacén** o en la **agrupación de discos virtuales** y, a continuación, seleccione la opción de menú **Add vDisk Versions**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Add vDisk Versions**.
3. Seleccione el almacén donde buscar los discos vDisk en el menú **Store to search**.
4. Seleccione el servidor que utilizar para la búsqueda de los discos virtuales en el menú **Server to use for searching** y, a continuación, haga clic en **Search**. Se mostrarán todos los discos virtuales del almacén en **Add checked vDisks new versions**.
5. Compruebe las versiones de disco virtual agregadas a la agrupación de discos virtuales.
6. Haga clic en **Add** para agregar los discos vDisk a la agrupación de discos virtuales.

Liberar bloqueos de discos virtuales

April 6, 2020

Muchos dispositivos de destino y servidores de Citrix Provisioning tienen acceso a un único archivo de imagen de disco virtual, por lo que es necesario controlar el acceso para evitar que se dañe la imagen. Cuando un usuario asigna accidentalmente una imagen privada a varios dispositivos de destino y, posteriormente, intenta arrancar esos dispositivos de destino, la imagen queda dañada. Por lo tanto, la imagen se bloquea adecuadamente para una configuración determinada. El icono de disco virtual bloqueado contiene un pequeño *candado*.

Tenga en cuenta que es posible que estos bloqueos no se liberen correctamente en determinadas circunstancias. Un bloqueo en una imagen de disco virtual no se puede liberar correctamente cuando una máquina de destino arranca desde un disco virtual y, posteriormente, se produce un error. Si el mismo dispositivo de destino arranca de nuevo, se utiliza el mismo bloqueo y no se producen problemas. Sin embargo, si un administrador intenta montar la unidad en el servidor de aprovisionamiento después de un error en el dispositivo de destino, el servidor no puede montar ese disco virtual. El servidor no puede montar el disco virtual porque el dispositivo de destino con error mantiene un bloqueo. El administrador puede liberar estos bloqueos.

Nota:

Antes de liberar un bloqueo, compruebe que el disco virtual no se esté utilizando. Quitar el bloqueo de un disco virtual que se está utilizando puede dañar la imagen.

Para liberar bloqueos de discos virtuales

1. En la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en el disco virtual donde quiere liberar los bloqueos y, a continuación, seleccione la opción **Manage Locks**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Manage vDisk Locks**.
2. Si un disco virtual tiene un bloqueo en el dispositivo de destino, aparece el nombre de ese dispositivo de destino en la lista del cuadro de diálogo. Seleccione uno o varios dispositivos de destino de la lista y, a continuación, haga clic en **Remove lock**. También puede elegir **Select All** para eliminar todos los bloqueos del dispositivo de destino en el disco virtual seleccionado.
3. Haga clic en **Close** para cerrar el cuadro de diálogo.

Copiar y pegar propiedades de discos virtuales

April 6, 2020

Utilice las funciones **Copy** y **Paste** para copiar las propiedades de un disco virtual a uno o varios discos virtuales de la red.

Para copiar las propiedades de un disco virtual a uno o varios discos virtuales

1. En la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en el disco virtual que posee los parámetros de propiedades que quiere compartir con otros discos virtuales. Seleccione **Copy vDisk Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Copy vDisk Properties**.
2. Marque las casillas situadas junto a las propiedades que quiere copiar a otros discos virtuales y, a continuación, haga clic en **Copy**.
3. En el panel de detalles, seleccione los discos virtuales a los que quiere pegar los parámetros de propiedades y, a continuación, haga clic en **Paste** en el menú contextual.

Agregar discos virtuales existentes a un almacén o una agrupación de discos virtuales

April 6, 2020

Si existen discos virtuales en un almacén y los utilizan los dispositivos de destino en el sitio, puede agregarlos a la agrupación de discos virtuales que haya en el sitio. En la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario y seleccione la opción de menú **Add existing vDisks**. Esta opción está disponible en la carpeta **vDisk Pool** y en la carpeta de un almacén.

Para agregar discos virtuales existentes a un sitio

1. Compruebe lo siguiente:
 - Otros servidores tienen acceso a la carpeta compartida donde se encuentra el almacén.
 - El nuevo servidor está asociado a ese almacén.
2. En el árbol de consola, haga clic con el botón secundario en la **agrupación de discos virtuales** en el sitio al que quiere agregar esos discos virtuales. También puede hacer clic con el botón secundario en el almacén donde existen esos discos virtuales. Seleccione la opción de menú **Add existing vDisk**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Add Existing vDisks**.
3. Si accede a este cuadro de diálogo desde la agrupación de discos virtuales del sitio, seleccione el almacén que quiere buscar en el menú. Si accede a este cuadro de diálogo desde el almacén, seleccione el sitio al que agregar los discos virtuales en el menú.
4. En el menú **Select the server to use when searching for new vDisks**, seleccione el servidor de Citrix Provisioning que realizará la búsqueda. Haga clic en **Buscar**. Todos los discos virtuales nuevos que no existen en la base de datos se muestran en el cuadro de texto.
5. Marque la casilla situada junto a cada disco virtual que quiera agregar. Alternativamente, haga clic en **Select All** para agregar todos los discos virtuales de la lista y, a continuación, haga clic en **Add**.

Copia de seguridad de un disco virtual

April 6, 2020

El servidor de Citrix Provisioning trata el archivo de imagen de disco virtual como un archivo común, pero el dispositivo de destino lo trata como un disco duro. El procedimiento para crear copias de seguridad de un archivo de imagen de disco virtual es el mismo que para crear copias de seguridad de cualquier otro archivo en el servidor. Si un archivo de imagen de disco virtual se daña, su restauración simplemente requiere reemplazar dicho archivo por una versión funcional anterior.

Nota:

No realice copias de seguridad de un disco virtual mientras se esté utilizando o esté bloqueado. Se recomienda integrar la creación de copias de seguridad de los discos virtuales mediante la rutina habitual de copias de seguridad del servidor de aprovisionamiento.

Cómo ver el uso del disco virtual

April 6, 2020

Para ver los dispositivos de destino que están conectados a un disco virtual específico

1. Haga clic con el botón secundario en un disco virtual en la consola de Citrix Provisioning y, a continuación, seleccione la opción de menú **Show usage**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Show vDisk Usage**.
2. Seleccione uno o varios dispositivos de destino de la lista para realizar cualquiera de las siguientes tareas de conexión de dispositivos de destino:
 - Shut Down: Apaga el dispositivo de destino.
 - Reboot: Reinicia el dispositivo de destino.
 - Send Message: Abre el cuadro de diálogo **Edit Message**, que permite escribir y enviar un mensaje a los dispositivos de destino.

Para ver todos los dispositivos de destino que proporciona un servidor de Citrix Provisioning

1. Haga clic con el botón secundario en un servidor de Citrix Provisioning en la consola y, a continuación, seleccione la opción de menú **Show Connected devices**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Connected Target Devices**.
2. Seleccione uno o varios dispositivos de destino de la lista para realizar cualquiera de las siguientes tareas de conexión de dispositivos de destino:
 - Shut Down: Apaga el dispositivo de destino.
 - Reboot: Reinicia el dispositivo de destino.
 - Send Message: Abre el cuadro de diálogo **Edit Message**, que permite escribir y enviar un mensaje a los dispositivos de destino.

Eliminar la memoria caché en un disco de diferenciación

April 6, 2020

La opción de menú contextual **Delete Cache from Selected Devices** elimina manualmente la memoria caché en un disco de diferenciación. Esto solo está disponible si el modo caché del disco virtual se establece en **Server Persistent Cache**.

Nota:

La memoria caché de escritura en un disco de diferenciación no se elimina automáticamente si el archivo deja de ser válido. Citrix recomienda eliminar manualmente los archivos marcados como *no válidos*.

Para eliminar una memoria caché de un disco de diferenciación

1. En la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en el disco virtual asociado a los archivos de disco de diferenciación que quiere eliminar. Seleccione la opción de menú **Delete Cache from Selected Devices**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Delete Cache for Devices**.
2. Marque la casilla de cada dispositivo de destino en el que quiere eliminar la memoria caché o haga clic en **Select all** para eliminar todos los archivos de caché asociados a este disco virtual.
3. Haga clic en **Delete** para eliminar los archivos de caché que hubiera en el servidor.

Asignar discos virtuales y versiones a dispositivos de destino

April 27, 2020

Una versión de disco virtual se puede asignar y desasignar de un dispositivo de destino.

Acceder a una versión del disco virtual

Es posible que existan varias versiones de disco de diferenciación para un disco virtual. El acceso del dispositivo a una versión determinada o la capacidad de realizar actualizaciones en esa versión dependen del parámetro de **modo de acceso** a esas versiones y del **tipo de dispositivo**. En las secciones siguientes se describen los diferentes modos de acceso a las versiones, los tipos de dispositivos y su relación entre sí.

El modo de acceso (Access) a las versiones se administra en el cuadro de diálogo **Versioning** del disco virtual. Las nuevas versiones de un disco virtual generalmente se promueven del modo **Maintenance** al modo **Test** y, posteriormente, al modo **Production**. Las opciones de modo de acceso son:

- **Maintenance:** Nueva versión de lectura/escritura del disco de diferenciación que solo está disponible para el primer dispositivo de mantenimiento que seleccione arrancar desde esa versión con el fin de realizar actualizaciones.
- **Test:** Versión de solo lectura utilizada con fines de prueba y que solo está disponible para los dispositivos de prueba o de mantenimiento.
- **Pending:** Versión de solo lectura que aún no está disponible para los dispositivos de producción. Este campo indica que no se ha alcanzado la fecha ni la hora de publicación programadas. O bien, la versión aún no está disponible para todos los servidores del sitio. Si la opción **Boot production devices** está establecida en **Newest released**, el valor predeterminado cambia. Una vez que se haya cumplido la fecha y la hora de lanzamiento y todos los servidores puedan

acceder a esta versión, el modo de acceso cambiará a *Default*. Si la pantalla de acceso está vacía, esta versión se considera publicada para el entorno de producción. Sin embargo, no es la versión seleccionada actualmente como la versión desde la que arrancan los dispositivos de producción.

- **Default:** Versión de solo lectura desde la que pueden arrancar todos los tipos de dispositivos. La versión de producción que se ha publicado más recientemente lleva una marca de verificación verde si **Boot production devices from version** se establece en **Newest released**. El estado se establece como predeterminado.
- **Override:** Versión de solo lectura desde la que pueden arrancar todos los tipos de dispositivos. Si se selecciona una versión específica en **Boot production devices**, en el menú de versión, dicha versión lleva una marca de verificación verde. El acceso pasa a **Override**.
- **Newest released:** Versión de solo lectura desde la que pueden arrancar todos los dispositivos. Si se selecciona una versión específica en **Boot production devices**, en el menú de versión, dicha versión lleva una marca de verificación verde. El acceso pasa a **Override**.
- **Merging:** Indica que se está produciendo una fusión en esta nueva versión. Esta versión está disponible para todos los tipos de dispositivos solamente cuando se completa la fusión. Una vez finalizada la fusión, el estado de la nueva versión depende del **modo de acceso** seleccionado en el menú **Mode to set the vDisk to after automatic merge**. Los modos son producción, mantenimiento o prueba. Este parámetro de **propiedades de la comunidad** está disponible en la ficha **vDisk Versions**.

Tipos de dispositivos

El tipo de dispositivo se selecciona en la ficha [Propiedades de los dispositivos de destino General](#), a menos que sea un dispositivo de actualización, el cual se crea automáticamente con el disco virtual administrado.

Los tipos de dispositivo son:

- **Dispositivos de mantenimiento**

Los dispositivos de mantenimiento pueden acceder a cualquier versión disponible de un disco virtual. La función principal de un dispositivo de mantenimiento es actualizar manualmente un disco virtual. Para actualizar manualmente un disco, solicite una nueva versión en el cuadro de diálogo **Versions** del disco virtual. Este proceso crea un disco de diferenciación y coloca esa versión recién creada en el modo de **acceso de mantenimiento**. Mientras una versión de disco virtual se encuentra en el modo de mantenimiento, solo un único dispositivo de mantenimiento puede acceder a ella, que es el primer dispositivo de mantenimiento en hacerlo. Mediante ese dispositivo, el disco virtual arranca y todas las actualizaciones realizadas se capturan en la nueva versión del disco de diferenciación. Una vez completadas las actualizaciones, la

versión de mantenimiento podrá promoverse al modo de prueba o directamente al modo de producción.

Nota:

En el **modo de mantenimiento**, también se puede crear una nueva versión fusionando versiones existentes en una nueva versión o una nueva imagen de disco base.

• Dispositivos de prueba

Mientras se encuentra en modo Test, la versión del disco virtual solo puede distribuirse por streaming a los dispositivos de prueba o de mantenimiento a los que se asigna. La distribución por streaming en este modo permite probar la nueva versión antes de publicarla en el entorno de producción. Asimismo, permite que los dispositivos de producción sigan transmitiendo por streaming desde la versión anterior sin interrupción alguna. Si se producen problemas, esta versión se puede revertir al modo de mantenimiento.

Si está haciendo pruebas en un dispositivo que usa un disco Personal vDisk, use el dispositivo de prueba del disco Personal vDisk asignado para probar las actualizaciones del disco virtual.

• Dispositivos de producción

Una vez que haya probado correctamente la nueva versión, se podrá promover al modo Production y poner a disposición de los dispositivos de producción, prueba y mantenimiento a los que se ha asignado. Si se producen problemas, esta versión se puede revertir al modo de pruebas o de mantenimiento. Este proceso solo se produce después de que se apaguen los dispositivos arrancados que accedan a esta versión.

Si a un dispositivo se le asigna un disco virtual, después de probarse el disco actualizado, puede cambiar el dispositivo para que sea un dispositivo de disco virtual para el entorno de producción. Esta configuración permite seguir probando la compatibilidad dentro del entorno de producción.

– Dispositivos de actualización

Los dispositivos de actualización se utilizan para actualizar discos virtuales administrados, los cuales se crean automáticamente cuando se ejecuta el asistente **Managed vDisk Setup Wizard**. Existe un solo dispositivo actualizado para cada disco virtual administrado y tanto ese disco virtual como el dispositivo actualizado reciben el mismo nombre. Para obtener más información acerca de los discos virtuales administrados, consulte *Administración de actualizaciones de discos virtuales*.

Desasignar un disco virtual de un dispositivo de destino

Para anular la asignación de un disco virtual desde un dispositivo de destino:

1. Seleccione el disco virtual en la consola de Citrix Provisioning y, a continuación, haga clic con el botón secundario y seleccione las opciones de menú **Unassign from Selected Devices** o **Unassign from All Site Devices**.
2. Si anula la asignación en los dispositivos seleccionados, en el cuadro de diálogo **Unassign from Devices**, seleccione los dispositivos en los que anular la asignación de este disco virtual y, a continuación, haga clic en **Unassign**. Si cancela la asignación en todos los dispositivos de un sitio, haga clic en **Yes** en el cuadro de diálogo de confirmación que aparece.
3. Después de anular correctamente la asignación en los dispositivos de destino, cierre todos los cuadros de diálogo abiertos.

Nota:

La opción **Unassign from All site Devices** solo anula la asignación de discos virtuales que no son discos Personal vDisk. Cuando se elimina un disco Personal vDisk, también se elimina **Update Device** del disco virtual.

Cuadro de diálogo de versiones del disco virtual

La definición de versiones de disco virtual se administra desde el cuadro de diálogo **vDisk Versions**. Para abrir el cuadro de diálogo, haga clic con el botón secundario en un disco virtual de la consola y, a continuación, seleccione la opción de menú **Versions...** A continuación, se proporciona una descripción general del cuadro de diálogo **vDisk Versions**:

- Boot production devices from version

En el cuadro de menú, seleccione la versión que quiere utilizar para iniciar los dispositivos de destino en modo de producción. El valor predeterminado es la versión más reciente.

- Version and status

Esta columna indica las versiones y el estado de cada versión.

- El icono de llave inglesa indica que el modo de acceso de esta versión está definido en *Maintenance*. Solo puede arrancar un dispositivo de mantenimiento.
- El icono de lupa indica que el modo de acceso de esta versión está definido en *Test*. Solo puede arrancar un dispositivo de prueba.
- El icono de reloj indica que el modo de acceso de esta versión está definido en *Pending*. Una versión en estado Pending se ha promovido al modo de producción, pero la fecha y la hora de publicación no se han cumplido todavía.
- El icono con una marca de verificación verde indica que esta versión es la versión de producción actual, según los parámetros seleccionados en el menú **Boot production devices from version**. Todos los tipos de dispositivos se pueden iniciar desde la versión de producción del disco virtual.

- El icono con una X roja indica que esta versión se ha retirado, que no existen actualmente dispositivos que arranquen desde esta versión y que esta versión se puede eliminar porque se ha creado una base fusionada, que es más actual.

- Created

Proporciona la fecha y la hora en que se creó esta versión. El formato de fecha es AAAA/MM/DD y el formato de hora es HH:MM.

- Released

Proporciona la fecha y la hora programadas para la publicación en producción. El formato de fecha es AAAA/MM/DD y el formato de hora es HH:MM.

- Dispositivos

Indica la cantidad de sesiones de streaming de los dispositivos de destino para una determinada versión.

- Access

Indica la disponibilidad de acceso del dispositivo de destino para una determinada versión.

Maintenance: Versión de lectura/escritura que está disponible para el primer dispositivo de mantenimiento que elige arrancar desde esta versión.

Test: Versión de solo lectura utilizada con fines de prueba y que solo está disponible para los dispositivos de prueba o de mantenimiento.

Pending: Versión de solo lectura que aún no está disponible para su utilización, ya que la fecha y la hora de publicación programadas no se han alcanzado.

Default: Versión de solo lectura desde la que pueden arrancar todos los dispositivos. Si **Boot production devices from version** se establece en **Newest released**, la versión de producción que se ha publicado más recientemente lleva una marca de verificación verde. Access se establece en **Default**.

Override: Versión de solo lectura desde la que pueden arrancar todos los dispositivos. Si se selecciona una versión específica del menú **Boot production devices from version**, el modo de acceso cambia a **Override**.

Merging: Indica que se produce una fusión con esta nueva versión. Esta versión no estará disponible hasta que se complete la fusión. Una vez finalizada la fusión, el estado de la nueva versión depende del modo de acceso seleccionado en el menú Mode to set the virtual disk to after automatic merge (Production, Maintenance o Test). En la ficha **vDisk Versions** está

disponible el parámetro predeterminado **Farm Properties**. Se muestra un icono de llave inglesa para la versión de fusión.

Blank: Esta versión se ha publicado en producción.

- Tipo

Identifica cómo se creó el disco virtual. Las opciones son:

- Manual: Permite crear el disco mediante el modo de mantenimiento.
- Automatic: Permite crear el disco de forma automática mediante una actualización automatizada.
- Merge: Permite crear el disco mediante una operación de fusión parcial.
- Merge Base: Permite crear el disco mediante una operación de fusión base (no se necesita un predecesor).
- Base: Se utiliza la imagen base original.

- New

Crea una versión de mantenimiento.

- Promote

Abre un cuadro de diálogo que solicita promover esta versión a los modos Test o Production. Si se selecciona Production, se puede establecer una fecha y una hora de lanzamiento o se puede aceptar el valor predeterminado (ahora).

- Revert

Reverting from Test version: Si no existe una versión de acceso de mantenimiento, esta opción traslada la última versión de prueba al modo Maintenance.

Reverting from Production: Se apagan todos los dispositivos iniciados antes de volver a la última versión guardada. Al hacer clic en **Revert**, se abre un cuadro de diálogo que permite al usuario volver a los modos Test o Maintenance.

- Delete

Al hacer clic en **Delete**, se abre un cuadro de diálogo de confirmación de eliminación. Haga clic en **OK** para eliminar la versión seleccionada. La opción Delete está disponible solamente si la versión más reciente o la versión retirada no dispone actualmente de dispositivos de destino iniciados desde la misma.

- Replication

Si selecciona una versión y, a continuación, hace clic en **Replication**, se abre el cuadro de diálogo **Disk Versioning Replication Status**. Este cuadro de diálogo muestra el estado de la réplica de esta versión en cada servidor:

- La marca azul junto al nombre del servidor indica que la versión se ha duplicado en el servidor.
- El triángulo naranja junto al nombre del servidor indica que la versión aún no se ha duplicado o que existe un problema. Al colocar el cursor sobre el triángulo, se muestra el mensaje de error relacionado.

Para ver el estado de la réplica de todas las versiones de este disco virtual en cada servidor, haga clic con el botón secundario en el disco virtual en la consola y, a continuación, seleccione **Replication Status** en el menú contextual.

- Propiedades

Al hacer clic en el botón **Properties**, se abre el cuadro de diálogo **vDisk Version Properties**, que permite introducir una descripción relacionada con esta versión. También se muestra la disponibilidad de la versión seleccionada, si esa versión tiene programada una publicación a producción en el futuro. O bien, si ningún dispositivo se ha iniciado desde esa versión.

- Text

El cuadro de texto proporciona una descripción de la versión seleccionada actualmente.

Actualizar discos virtuales

April 27, 2020

A menudo, es necesario actualizar un disco virtual existente para que la imagen contenga el software y los parches más recientes. Cada vez que se actualiza el disco virtual, se crea una nueva versión de ese disco virtual. Este archivo aparece como un disco duro virtual Hyper-V, con la extensión `.vhdx`. Esta nueva versión se utiliza para capturar los cambios, sin por ello actualizar la imagen base del disco virtual.

Para actualizar un disco virtual, realice las siguientes tareas:

- Cree una versión de disco virtual de forma manual o automática.
- Inicie la versión recientemente creada desde un dispositivo (dispositivo de mantenimiento o dispositivo de actualización), realice y guarde todos los cambios en el disco virtual y, a continuación, apague el dispositivo.
- Promueva la nueva versión al modo de producción.

En el siguiente ejemplo se ilustra la promoción general de una actualización de disco virtual:

La disponibilidad de la versión actualizada depende de la promoción actual de esa versión, ya sea, por ejemplo, de mantenimiento, de prueba o de producción. También depende del tipo de dispositivo

que intente acceder a él; por ejemplo, dispositivo de mantenimiento, dispositivo de actualización, dispositivo de prueba o dispositivo de producción.

Si está actualizando un dispositivo que usa una imagen de disco Personal vDisk, debe garantizar la compatibilidad en su entorno de producción aplicando este procedimiento:

Nota: La actualización de imágenes para dispositivos que usan un disco Personal vDisk debe hacerse en una máquina virtual que no tenga ningún disco Personal vDisk. De lo contrario, las actualizaciones se guardan en la imagen del disco Personal vDisk en lugar de guardarse en la imagen de la máquina virtual.

1. Cree una versión de mantenimiento del disco virtual.
2. Haga las actualizaciones necesarias en la versión de mantenimiento.
3. Promueva la nueva versión de mantenimiento al modo de prueba.
4. Arranque el dispositivo de prueba del disco Personal vDisk y verifique las actualizaciones.
5. Promueva la versión de prueba al modo de producción.

Casos de actualización

Se admiten los siguientes casos de actualización de discos virtuales:

- **Actualización manual:** Actualice un disco virtual de forma manual mediante la creación de una versión de ese disco. Use un dispositivo de *mantenimiento* para capturar las actualizaciones de esa versión. En el cuadro de diálogo **vDisk Versions**, haga clic en **New** para iniciar una actualización manual. La columna **Access** en el cuadro de diálogo **vDisk Versions** muestra que la versión recientemente creada se encuentra en modo de mantenimiento. Un único dispositivo de mantenimiento actualiza esta versión mientras se encuentra en modo de mantenimiento. Es posible asignar varios dispositivos de mantenimiento a un disco virtual. Sin embargo, solo un dispositivo puede iniciarse y acceder a esa versión de disco virtual en un momento dado. Durante ese período, el dispositivo de mantenimiento tiene acceso exclusivo de lectura/escritura.
- **Actualización automatizada:** La creación de actualizaciones automatizadas permite ahorrar tiempo administrativo y recursos físicos. Las actualizaciones se inician a la carta o a partir de una programación y se configuran mediante la función Update Management del disco virtual. Si va a llevar a cabo las actualizaciones automáticamente, la columna **Access** en el cuadro de diálogo **vDisk Versions** muestra que la versión recientemente creada se encuentra en modo de mantenimiento. El dispositivo al que está asignado se actualiza mientras se encuentra en modo de mantenimiento, donde solo existe un dispositivo de actualización por disco virtual.

Nota:

La función Update Management del disco virtual ha sido diseñada para el uso con discos

virtuales en el modo Standard Image únicamente. Los discos virtuales en modo Private Image pueden actualizarse mediante los procedimientos normales de las herramientas de distribución de software. Registrar un disco virtual en el modo Private Image para la función Update Management o cambiar un disco virtual que ya se encuentra registrado produce errores.

- **Fusión:** La fusión de archivos de disco de diferenciación VHDX puede ahorrar espacio en disco y aumentar el rendimiento, según la opción de fusión que se seleccione. Para iniciar manualmente una actualización de fusión, seleccione el botón **Merge** en el [cuadro de diálogo Versions del disco virtual](#). De lo contrario, este proceso se realiza automáticamente cuando se alcanza la cantidad máxima de versiones de disco virtual.

Cadena VHDX de discos de diferenciación

La definición de versiones simplifica las tareas de actualización y administración de los discos virtual, y proporciona un enfoque más flexible y sólido con respecto a la administración de los discos vDisk.

Un disco virtual se compone de un archivo de imagen base VHDX, todos los archivos conectados asociados y, si corresponde, una cadena VHDX de discos de diferenciación a los que se hace referencia. Los discos de diferenciación se crean para captar los cambios realizados en la imagen de disco base, lo que permite conservar el disco base original sin modificaciones. Cada disco de diferenciación que se asocia a un disco base representa una versión diferente.

En las siguientes secciones, se describe la convención de nomenclatura de archivos utilizada y la relación entre un disco base y todas las versiones que hacen referencia a él.

Cadena VHDX

Nota:

Las versiones de los discos virtuales se crean y se administran desde el cuadro de diálogo **Versions** de los discos virtuales y al realizar tareas comunes de definición de versiones de disco virtual.

Cada vez que un disco virtual se coloca en el modo de mantenimiento, se crea una versión del disco de diferenciación VHDX. El nombre del archivo se incrementa numéricamente. En la siguiente tabla se indican estas secuencias de cadena:

	Nombre del archivo VHDX	Nombre de archivo de propiedades	Nombre de archivo del archivo de bloqueo
Imagen base	win7dev.vhdx	win7dev.pvp	win7dev.lok

	Nombre del archivo VHDX	Nombre de archivo de propiedades	Nombre de archivo del archivo de bloqueo
Versión 1	win7dev.1.avhdx	win7dev.1.pvp	win7dev.1.lok
Versión 2	win7dev.2.avhdx	win7dev.2.pvp	win7dev.2.lok
Versión 3	win7dev.3.avhdx	win7dev.3.pvp	win7dev.3.lok
Versión 4	win7dev.4.vhdx	win7dev.4.pvp	win7dev.4.lok
Versión N	win7dev. N .vhdx	win7dev. N .pvp	win7dev. N .lok

Para la versión 4 y la versión N, los archivos VHDX y AVHDX de base fusionada se combinan y utilizan la extensión VHDX.

Actualizar manualmente una imagen de disco virtual

Utilice el cuadro de diálogo Versions de los discos virtuales para crear una versión de la imagen base del disco virtual en cuestión.

Nota:

Para automatizar un proceso de actualización, configure la administración de actualizaciones de discos virtuales. Consulte

[Automatizar las actualizaciones de discos virtuales.](#)

Este procedimiento requiere:

- Que se haya asignado un dispositivo de mantenimiento al disco virtual que se quiere actualizar.
- Ninguna versión de este disco virtual está en mantenimiento.

Nota:

En caso de dispositivos que usan un disco Personal vDisk, la actualización de imágenes debe hacerse en una máquina virtual que no tenga conectado ningún disco Personal vDisk. De lo contrario, las actualizaciones se guardan en la imagen del disco Personal vDisk en lugar de guardarse en la imagen de la máquina virtual.

Crear una versión

1. En la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en el disco virtual del que quiere crear una versión en una colección de dispositivos o una agrupación de discos virtuales. A continuación, seleccione **Versions** en el menú contextual. Aparecerá el cuadro de diálogo **vDisk Versions**.

Nota:

Verifique que el disco virtual no esté en modo Private Image.

2. Haga clic en **New**. La nueva versión aparece en el cuadro de diálogo. El acceso se establece en *Maintenance* y el método de tipo de actualización se establece en *Manual*.
3. Arranque el disco virtual desde un dispositivo de mantenimiento, instale o elimine las aplicaciones, agregue parches y complete todas las demás actualizaciones necesarias. Posteriormente, apague el dispositivo de mantenimiento. Si lo desea, compruebe que los cambios se hayan implementado correctamente.

Nota:

Al arrancar un dispositivo de prueba o de mantenimiento, use el menú de arranque que permite seleccionar el disco virtual o la versión de ese disco virtual desde los que arrancar. Este proceso no funciona si se trata de un dispositivo de prueba de disco Personal vDisk.

4. Seleccione el disco virtual y, a continuación, haga clic con el botón secundario. Seleccione **Promote...** en el menú contextual que aparece. Para obtener más información detallada sobre la promoción de versiones, consulte [Promover versiones actualizadas](#).
5. Elija promover esta versión de mantenimiento a prueba o directamente a producción. Si selecciona **Production**, configure la disponibilidad de esta versión como inmediata o programada.
6. Haga clic en **OK** para promover esta versión y finalizar el mantenimiento.

Fusionar discos de diferenciación VHDX

La fusión de archivos de disco de diferenciación VHD puede ahorrar espacio en el disco y aumentar el rendimiento, según el método de fusión seleccionado. Cuando el disco virtual ha alcanzado cinco versiones, Citrix recomienda la fusión de versiones de disco vDisk en una imagen base nueva o en un disco de diferenciación consolidado.

Los métodos de fusión son:

- Fusionar en una imagen base nueva
- Fusionar en un disco de diferenciación consolidado

Nota:

Un disco virtual fusionado solo tiene lugar cuando una versión de mantenimiento no está definida o cuando está en modo Private Image. La fusión se inicia desde el sector superior de la cadena hasta la imagen del disco base. No se puede especificar un disco inicial para la fusión.

Fusionar en una imagen base nueva

La fusión completa con una nueva imagen base combina una cadena de discos de diferenciación y discos de imagen base en un nuevo disco base único, que representa la siguiente versión de la cadena con la extensión de archivo **VHDX**. Este método permite un acceso más rápido del disco a la imagen base. Se recomienda cuando el rendimiento es más importante que el espacio en el disco. Tenga en cuenta que se crea un disco base para cada fusión realizada.

Sugerencia:

Después de realizar una operación de fusión de base en un disco virtual que utilice el formato de archivo **VHDX**, el archivo **VHDX** resultante de base fusionada es más pequeño que el archivo **VHDX** base original. Este comportamiento se produce cuando se eliminan archivos en una versión determinada del disco virtual. Esos archivos ya no están disponibles en la imagen **VHDX** base fusionada. Para obtener más información, consulte la [Citrix Knowledge Center](#).

Fusionar en un disco de diferenciación consolidado

Una fusión parcial combina una cadena de discos de diferenciación **VHDX** hasta el disco base, pero sin incluirlo, en un disco de diferenciación nuevo. El disco de diferenciación nuevo tiene la misma imagen de disco base principal. Se le otorga la extensión **avhdx**. Este método consume menos espacio en disco que la fusión completa y el proceso de fusión es más rápido que realizar una fusión completa.

Consolide automáticamente los discos de diferenciación desde la ficha **Version** del disco virtual, en el cuadro de diálogo **Farm Properties**. Seleccione una cantidad máxima de discos virtuales. Cuando se alcance esa cantidad, se realiza automáticamente una fusión. La disponibilidad de ese disco virtual depende del modo seleccionado en la ficha: **Production**, **Maintenance** o **Test**; es decir, producción, mantenimiento o prueba.

Nota:

Se recomienda una fusión consolidada de los discos de diferenciación cuando el almacenamiento en disco o el ancho de banda entre ubicaciones remotas son limitados. En estos casos, es poco práctico copiar imágenes grandes.

Fusionar discos de diferenciación

1. Haga clic con el botón secundario en un disco virtual en la consola de Citrix Provisioning y, a continuación, seleccione la opción de menú **Versions**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Versions** del disco virtual.
2. Haga clic en el botón **Merge**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Merge**.

3. Seleccione para realizar una fusión de tipo **actualizaciones fusionadas** (Merged Updates) o **base fusionada** (Merged Base).
 - Para fusionar todos los discos de diferenciación en un disco de diferenciación único (no en la imagen de disco base), seleccione la opción **Merged Updates**.
 - Para fusionar todos los discos de diferenciación en un disco base nuevo, seleccione la opción **Merged base** (base fusionada).
4. Una vez completada la fusión, seleccione el modo de acceso (Production, Maintenance o Test) para esta versión. Si no se selecciona ningún modo de acceso, el modo de disco virtual se establece de manera predeterminada en **intervalo automático**, especificado en la ficha **Versions** del disco virtual en **Farm Properties**.
5. Haga clic en **OK** para iniciar el proceso de fusión.

El tiempo que tarda en completarse el proceso de fusión varía según el método de fusión seleccionado y la cantidad de discos de diferenciación que se desea fusionar. Una vez que la fusión se complete correctamente, la nueva versión se mostrará en el diálogo “Versions” del disco virtual. La columna **Type** mostrará *Merge Base* si se seleccionó una fusión completa o *Merge* si se seleccionó una fusión parcial.

Promover versiones actualizadas

Una versión de disco virtual actualizada no quedará disponible para los dispositivos de producción hasta que se promueva al modo de producción. Las etapas de promoción de una actualización son:

- Mantenimiento (Maintenance)
- Prueba (Test)
- Producción (Production)

Cada vez que se crea una versión, el parámetro **Access** se establece automáticamente en **Maintenance** para permitir que los dispositivos de mantenimiento realicen actualizaciones. Después de finalizar la actualización, esta versión se puede promover de **mantenimiento** a **prueba** (solo lectura). Así, puede realizar pruebas mediante dispositivos de prueba o promover la versión directamente a producción, para que la usen todos los dispositivos de destino.

Después de completar una actualización mediante el método manual, la versión nueva se puede promover a prueba o producción con el botón **Promote** del cuadro de diálogo Virtual Disk Version. Si selecciona el modo de producción, puede establecer una fecha y una hora de publicación o aceptar el valor predeterminado (*inmediata*).

Después de completar una actualización mediante el método de actualización automatizada, la versión nueva se promueve conforme al parámetro **Post Update** seleccionado. Una vez completada la actualización automática, promueva la versión mediante el botón **Promote** del cuadro de diálogo **vDisk Versions**.

Si la nueva versión presenta problemas, vuelva de Test a Maintenance (si no hay sesiones activas). Como alternativa, puede revertir de producción a prueba o mantenimiento. Apague todos los dispositivos encendidos antes de revertir a otra versión.

Para que los dispositivos de producción accedan a la nueva versión promovida al modo de producción, se debe aplicar lo siguiente:

- El parámetro Access debe estar establecido en **Default** u **Override**.
- Si la actualización se programó para su publicación, se debe alcanzar la fecha y la hora establecidas.
- La versión actualizada debe estar disponible para todos los servidores del sitio.
- El parámetro “Boot production devices from version” debe estar definido como **Newest released** en el cuadro de diálogo **vDisk Versions**.

Nota:

Cuando el campo **Access** está vacío, se considera que esta versión ha pasado producción; sin embargo, no es la versión desde la que arrancan los dispositivos.

Actualizar discos virtuales en dispositivos de destino

En esta sección, se describe cómo cambiar un disco virtual en varios dispositivos de destino sin tener que volver a configurarlos manualmente. Se ofrece información general sobre el proceso y se establece un procedimiento paso a paso.

Configurar propiedades de clase y tipo de discos virtuales

Para realizar una actualización automática, la clase del dispositivo de destino y la clase del disco virtual deben coincidir. Para reemplazar un disco virtual antiguo en un dispositivo de destino por un disco virtual nuevo, el tipo y la clase de ambos discos virtuales deben coincidir. Pueden existir varias instancias o duplicadas de disco virtual dentro de la implementación. Los discos virtuales se pueden asignar a uno o varios dispositivos de destino. Por ejemplo, para los comportamientos de arranque del servidor de Citrix Provisioning, dispone de las opciones **Least Busy** (el menos ocupado) y **First Available** (el primero que esté disponible). Debe calificar con mayor precisión el antiguo disco virtual al que reemplace el nuevo disco virtual.

Sugerencia:

No asigne nunca más de un disco virtual del mismo *tipo* desde el mismo servidor de aprovisionamiento y al mismo dispositivo de destino. Este proceso se aplica a entornos que utilizan la función **Automatic Disk Image Update**.

Programar actualizaciones de discos virtuales

Utilice **Apply vDisk updates** para programar las actualizaciones. Estas actualizaciones se aplican cuando las detecte el servidor. También puede seleccionar **Schedule the next vDisk update** en la ficha **Auto Update** del disco virtual. Si selecciona **Schedule the next vDisk update to occur on**, deberá especificar la fecha actual o una fecha posterior. De lo contrario, el disco virtual no se actualiza.

Actualización planificada de discos virtuales

Puede configurar un temporizador para actualizar los discos virtuales. Así, el disco virtual se asignará a todos los dispositivos de la misma clase en un momento definido; por ejemplo, cuando los dispositivos estén menos activos.

Para establecer un temporizador, cree un temporizador de Windows en uno de los servidores de cada sitio. Este proceso llama al comando `Mcli-Run ApplyAutoUpdate` o al comando `Mcli Run ApplyAutoUpdate` de PowerShell. Ese comando analiza el sitio y actualiza todos los discos virtuales aptos. El temporizador se ejecuta todos los días. Estas actualizaciones se realizan automáticamente cada vez que se agregan nuevas versiones de disco virtual.

Agregar automáticamente un disco virtual de sustitución

Para agregar automáticamente un disco virtual de sustitución a un sitio, colóquelo en el directorio de almacenamiento del disco virtual al que reemplaza. Una vez finalizado el proceso de actualización, se examinan todos los almacenes de un sitio para detectar discos virtuales que no están definidos en el sitio. Un disco virtual se agrega automáticamente a un sitio y se asigna a un dispositivo de destino con una clase coincidente:

- Si se encuentra un disco virtual con la misma *clase* y el mismo *tipo* que un disco virtual existente en el directorio de almacenamiento.
- Si un disco virtual está etiquetado como principal o secundario y el número de compilación es mayor que el disco virtual existente.

El disco virtual de sustitución debe incluir todas las versiones, además de la última base fusionada (si no existiera base fusionada, la base de datos de base). Todos los archivos VHDX, AVHDX y PVP de las versiones incluidas deben colocarse en el directorio de almacenamiento.

Si el disco virtual de sustitución tiene varias versiones, el archivo de manifiesto (XML) debe incluirse en el disco virtual. Para crear el archivo de manifiesto, realice una exportación del disco virtual. Para reducir la cantidad de archivos a entregar, elimine versiones antiguas en el cuadro de diálogo **vDisk Versions** antes de realizar la exportación del disco virtual.

Actualizar automáticamente un disco virtual

1. En el caso del disco virtual original, seleccione la ficha **Auto Update** y, a continuación, configure las siguientes propiedades de disco virtual:
 - a. Habilite las actualizaciones automáticas.
 - b. Ejecute `ApplyAutoUpdate` para determinar si la actualización se aplica inmediatamente o en una fecha programada.
 - c. Especifique una clase y un tipo para el disco virtual.
 - d. Escriba un número de versión superior, inferior y de compilación para el disco virtual.

Nota:

El campo **Serial Number** se establece en un **número de identificador único global (GUID)** aleatorio cuando se crea el disco virtual. Su propósito es únicamente informativo y se puede modificar. No se usa para el procesamiento de la actualización automática.

2. Para los dispositivos de destino que utilizan el disco virtual actualizado, seleccione la ficha **General**. En **Target Devices Properties**, establezca un valor de clase igual al del disco virtual original.
3. El disco virtual de sustitución debe hallarse en el mismo almacén que el disco virtual original.
4. En caso del disco virtual de sustitución, seleccione la ficha **Auto Update** y, a continuación, configure las siguientes propiedades de disco virtual:
 - a. Habilite las actualizaciones automáticas solo si este disco virtual reemplaza a otro disco virtual.
 - b. Si las actualizaciones automáticas están habilitadas, determine si la actualización se aplica inmediatamente. Puede programar alternativamente cuándo buscar actualizaciones. Para ello, ejecute **ApplyAutoUpdate**.
 - c. Especifique las mismas propiedades de clase y tipo que las especificadas para el disco virtual original.
 - d. Escriba un número de versión superior, inferior y de compilación para el disco virtual, que sea mayor que el del disco virtual original.
5. Si otros sitios de la comunidad de servidores necesitan la actualización del disco virtual, entréguales el disco virtual de sustitución. Siga las instrucciones descritas en el paso 4. Este disco virtual actualizado es necesario en el mismo almacén que el disco virtual original del otro sitio de la comunidad. Consulte el apartado “Agregar automáticamente un disco virtual de sustitución”, anteriormente indicado en este artículo.

6. Configure la comprobación de actualizaciones. Los discos virtuales actualizados contienen un número de versión superior, inferior y de compilación superiores, aptos de una de las siguientes formas:

- Haga clic con el botón secundario en la agrupación de discos virtuales, seleccione la opción de menú **Check for Automatic Updates** y, a continuación, haga clic en **OK** en el cuadro de diálogo de confirmación.

O bien

- Establezca un temporizador tal y como se ha descrito anteriormente en este artículo.

Automatizar las actualizaciones de discos virtuales

La función Update Management del disco virtual ha sido diseñada para el uso con discos virtuales en el **modo Standard Image** únicamente. Los discos virtuales en el modo Private Image se actualizan mediante los procedimientos habituales de las herramientas de distribución de software. Si intenta registrar un disco virtual en el modo Private Image para la función Update Management del disco virtual o cambiar un disco virtual que ya se encuentra registrado, se producen errores. En la consola, la función **vDisk Update Management** se utiliza para configurar la automatización de las actualizaciones de los discos virtuales que utilizan máquinas virtuales (VM). Las actualizaciones automatizadas de discos virtuales pueden ejecutarse de forma programada o en cualquier momento que el administrador solicite la actualización directamente desde la consola. Esta función es compatible con las actualizaciones detectadas y proporcionadas a través de los servidores ESD (distribución electrónica de software), WSUS y SCCM.

Cuando el nodo Site se expande en el árbol de la consola, aparece la función Update Management del disco virtual. Una vez expandida, la función Update Management del disco virtual incluye los siguientes componentes administrados:

- Hosts
- Discos vDisk
- Tareas

Para configurar un sitio para Update Management del disco virtual, es necesario lo siguiente:

1. Designe un servidor de aprovisionamiento en el sitio para que procese las actualizaciones. Consulte *Habilitar actualizaciones automáticas de discos virtuales*.
2. Configure una agrupación de hosts virtuales para las actualizaciones automatizadas del disco virtual. Consulte *Usar Virtual Host Connection Wizard*. **Nota:** Los tipos de hipervisores compatibles son Citrix Hypervisor, Microsoft SCVMM/Hyper-V y VMware vSphere/ESX.
3. Cree y configure la máquina virtual con ESD que se va a utilizar para actualizar el disco virtual. Consulte *Crear y configurar una VM de actualización de ESD*.

4. Configure discos virtuales para las actualizaciones automatizadas. Consulte *Usar Managed vDisk Setup Wizard*.
5. Crear y administrar tareas de actualización Consulte *Usar el asistente Update Task Wizard*. **Nota:** El usuario que configura las tareas de Update Management del disco virtual debe tener permisos para crear, modificar y eliminar cuentas de Active Directory.
6. Para ejecutar la tarea de actualización, haga clic con el botón secundario en el objeto de tarea en la consola y, a continuación, seleccione la opción de menú **Run update now**. La máquina virtual de actualización arrancará, instalará las actualizaciones y se reiniciará según sea necesario. Una vez que se haya completado correctamente la tarea de actualización, la máquina virtual se apagará automáticamente. Se puede consultar el estado de la actualización desde el árbol de la consola, en **vDisk Update Management > vDisks > (Nombre del disco virtual) > Completed Update Status**. Este estado también puede consultarse mediante el visor de sucesos o en WSUS.

Después de configurar el sitio para utilizar la función Update Management del disco virtual, los discos virtuales administrados se actualizan mediante los siguientes métodos:

- Programado: El servicio de actualización de imágenes actualiza automáticamente un disco virtual en función de la programación indicada en la tarea de actualización.
- Invocado por el usuario: Para ello, seleccione un disco virtual administrado en la opción de menú **Run update now** de la consola. Esta opción requiere que inicie manualmente y, a continuación, detenga el dispositivo de actualización una vez completada la actualización.

Tenga en cuenta lo siguiente al automatizar las actualizaciones de discos virtuales:

- El proceso de actualización de discos virtuales se inicia de forma automática (programada), o cuando un administrador hace clic con el botón secundario en un disco virtual administrado y selecciona la opción de menú **Run update now**.
- Citrix Provisioning crea una versión (VHDX) y la coloca en el modo de mantenimiento (lectura/escritura).
- La máquina virtual arranca el disco virtual asignado. Si **Scheduled update** se ha configurado, la función Update Management del disco virtual realiza el arranque de forma automática. Para una **actualización invocada por el usuario**, el administrador invoca la actualización.
- Todas las actualizaciones se ejecutan y se capturan automáticamente en la nueva versión del archivo VHDX.
- Después de actualizar el disco virtual, la máquina virtual se apaga automáticamente.
- El disco virtual se promueve del estado de mantenimiento al estado de prueba o producción. La disponibilidad de la nueva versión del disco virtual depende del modo de acceso que se seleccionó cuando se ejecutó el asistente **Update Task Wizard**. O bien, el modo que se seleccionó en la ficha **Finish** de **Update Task Properties** (Maintenance o mantenimiento, Test o prueba, Production o producción). Cuando esta versión esté disponible en producción, los dispositivos de destino podrán acceder a ella la próxima vez que arranquen ese disco virtual.

Habilitar actualizaciones automáticas de discos virtuales

Para habilitar actualizaciones automáticas de discos virtuales:

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en el sitio y, a continuación, seleccione la opción de menú **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Site Properties**.
2. En la ficha **vDisk Update**, marque la casilla situada junto a la opción **Enable automatic vDisk updates on this site**.
3. Seleccione el servidor que ejecutará las actualizaciones de los discos virtuales de este sitio y, a continuación, haga clic en **OK**.

Ahora los discos vDisk administrados pueden actualizarse automáticamente en este sitio. A continuación, es necesario configurar las conexiones de hosts virtuales para permitir que se realicen actualizaciones automáticas. Consulte *Configurar conexiones de hosts virtuales para actualizaciones automatizadas de discos virtuales*.

Configurar conexiones de hosts virtuales para actualizaciones automatizadas de discos virtuales

Cuando utiliza la función Update Management del disco virtual, se selecciona un servidor de hipervisor designado desde una agrupación virtual. Este es el servidor que posteriormente se utiliza para establecer la comunicación con Citrix Provisioning. Para crear el hipervisor designado, ejecute el asistente Virtual Host Connection Wizard. Si se ejecuta un servidor vCenter en puertos alternativos, se deben realizar las siguientes modificaciones en el Registro para conectarse al servidor desde Citrix Provisioning:

- Cree una clave de Registro denominada **PlatformEsx** en **HKLM\Software\Citrix\Citrix Provisioning**
- En la clave **PlatformEsx**, cree una cadena denominada "ServerConnectionString" y establézcala en el valor <http://%7B0%7D:PORT#/sdk>. Si está utilizando el puerto 300, establezca "ServerConnectionString" en <http://%7B0%7D:300/sdk>.

Para configurar conexiones de hosts virtuales:

1. En el nodo **vDisk Update Management** de la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en **Hosts** y, a continuación, seleccione la opción **Add host...**. Aparecerá el asistente **Virtual Host Connection Wizard**.
2. Haga clic en **Next** para comenzar. Aparecerá la página **Hypervisor**.
3. Seleccione el botón de opción situado junto al tipo de hipervisor que utiliza esta agrupación y, a continuación, haga clic en **Next**. Las opciones disponibles son: Citrix XenServer Microsoft, SCVMM/Hyper-V o vSphere/ESX. Aparecerá la página **Name/Description**.
4. Escriba el nombre y, si quiere, una descripción para **Virtual Host Connection**. A continuación, haga clic en **Next**.

5. Escriba el nombre de host o la dirección IP del servidor con quien contactar. Si se ha seleccionado un hipervisor ESX, tiene la opción de especificar el centro de datos que se va a usar al conectarse al host. Nota: Puede que deba esperar algunos minutos para volver a introducir una dirección IP o un nombre de host, si estos elementos ya se habían introducido y eliminado previamente.
6. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la página **Credentials**.
7. Escriba las credenciales pertinentes requeridas para conectarse a este host y, a continuación, haga clic en **Next**. A continuación, indique los siguientes elementos. Username: El nombre de la cuenta que tiene los permisos adecuados para acceder al servidor de la agrupación de hosts virtuales. Password: La contraseña que se utiliza con este nombre de cuenta. La contraseña debe tener un máximo de 32 caracteres. Aparecerá la página **Confirmation**.
8. Compruebe que todos los parámetros sean correctos y, a continuación, haga clic en **Finish**. Es posible ver o modificar las propiedades de las **agrupaciones de hosts virtuales** en el cuadro de diálogo **Virtual Host Connection Properties**.

Ficha General

Campo	Descripción
Tipo	El tipo de conexión de host virtual que se seleccionó cuando se ejecutó Virtual Host Connection Wizard. Este campo no puede modificarse.
Nombre	El nombre que utiliza Citrix Provisioning para hacer referencia a esta conexión de host virtual.
Descripción	Una breve descripción de esta conexión de host virtual.

Campo	Descripción
Host	<p>El nombre de host o la dirección IP del servidor de la conexión host virtual que utiliza Citrix Provisioning. Si quiere usar otro puerto para conectarse al servidor ESX, en el campo de dirección del servidor, introduzca la cadena de conexión entera, e incluya el número de puerto correcto. El formato de la cadena de conexión es http://server_name:port/sdk. Nota: Si se ejecuta un servidor vCenter en puertos alternativos, se deben realizar las siguientes modificaciones en el Registro para conectarse al servidor desde Citrix Provisioning. Cree una clave HKLM\Software\Citrix\CitrixProvisioning\PlatformEsx. O bien, cree una cadena en la clave PlatformEsx denominada <i>ServerConnectionString</i> y establézcala en http://%7B0%7D:PORT#/sdk. Si está utilizando el puerto 300, establezca “ServerConnectionString” en http://%7B0%7D:300/sdk.</p>
Data center	Opcional. Si se ha seleccionado un hipervisor ESX, tiene la opción de especificar el centro de datos que se va a usar al conectarse al host.

Ficha Credentials

Campo	Descripción
Update limit	El nombre de la cuenta de usuario solicitado para conectarse con el servidor de host virtual.
Password	La contraseña de la cuenta asociada al nombre de usuario. La contraseña debe tener un máximo de 32 caracteres.

Campo	Descripción
Botón Verify Connection	Haga clic en este botón para comprobar si el nombre de usuario y la contraseña introducidos son válidos y permiten la comunicación con el servidor de la agrupación de hosts virtuales.

Ficha Advanced

Campo	Descripción
Update limit	Controla la cantidad de máquinas virtuales que pueden procesar actualizaciones simultáneamente. Todas las actualizaciones adicionales se colocan en cola y se inician cuando las máquinas virtuales completan el procesamiento.
Update timeout	El tiempo máximo permitido para realizar la actualización de una imagen. Si la actualización no se completa antes del tiempo de espera, se cancela.
Shutdown timeout	El tiempo máximo de espera que debe transcurrir para que se apague la máquina virtual. Si la máquina virtual no se apaga antes de que transcurra el tiempo de espera, el servidor forzará el apagado.
Port	Establece el número de puerto IP. Este campo no está disponible en VMware vSphere/ESX.

Retirar o eliminar discos virtuales

April 27, 2020

Un disco virtual que ya no es necesario se puede retirar eliminándolo. También se eliminan todos los archivos de disco de diferenciación VHDX, los archivos de propiedades, los archivos de bloqueo y la memoria caché de diferenciación.

Nota:

No se puede eliminar un disco virtual al que se le han asignado uno o varios dispositivos de destino. Antes de intentar eliminar el disco virtual, desasigne todos los dispositivos de destino que tuviera asignados. Al eliminar un disco, aparece un cuadro de diálogo de confirmación que indica que está eliminando los archivos de referencia del disco virtual además del dispositivo asignado.

Para eliminar un disco virtual

1. En el árbol de la consola de Citrix Provisioning, expanda la **agrupación de discos virtuales** y, a continuación, resalte el disco virtual a eliminar en el panel de detalles.
2. Haga clic con el botón secundario en el disco virtual y, a continuación, seleccione **Delete**. Aparecerá el cuadro de diálogo Delete vDisks.
3. Para eliminar de manera permanente el disco virtual del disco duro, marque la casilla de la opción para eliminar el disco virtual del disco duro. Si no, no marque la casilla para eliminar el disco virtual del almacén y de la base de datos. El archivo de imagen de disco virtual se elimina de manera permanente a menos que se realice una copia de seguridad antes de eliminarlo del almacén.
4. Haga clic en **Sí**. Se elimina el disco virtual.

Solucionar problemas de discos virtuales

April 27, 2020

Utilice la información que se incluye en este artículo para solucionar problemas con discos virtuales.

El disco virtual no arranca después de la promoción

En algunas situaciones, el disco virtual no arranca después de la promoción.

Obtenga un seguimiento CDF con la opción **Always on logging** habilitada desde el servidor de Provisioning. Este paso es importante, ya que el problema no está relacionado con un mensaje de inicio fallido, sino con los eventos que lo precedieron. La idea es capturar el proceso de creación y promoción del disco virtual, no el error posterior al arrancar el dispositivo de destino.

Durante el proceso de promoción del disco virtual:

- Si las opciones **clean cache secrets**, **KMS licensing** o ambas están habilitadas, el servidor de Provisioning monta el disco virtual localmente para realizar acciones. En el caso de **clean cache secrets**, se borra el registro remoto, junto con las modificaciones de KMS. Compruebe si aparece

algún error de promoción de disco virtual inhabilitando KMS y **clean cache secrets** en la pantalla de propiedades del disco virtual.

- Compruebe el formato de archivo del disco virtual. Existen problemas conocidos de alineación con VHD y almacenamiento basado en sectores 4k. Pueden producirse daños en los archivos del disco virtual durante el proceso de montaje/desmontaje del disco. Esto es resultado de los procesos KMS o limpieza de secretos de cache (clean cache secrets). Evitando el montaje/desmontaje, a menudo se logra un arranque correcto después de promover el disco virtual. Para resolver este problema, convierta el disco virtual basado en VHD a un formato de disco virtual VHDX. Para obtener más información, consulte la [Support Knowledge Center](#).

Impresoras

April 6, 2020

El servidor de Citrix Provisioning ofrece una función para administrar impresoras que permite administrar las impresoras a las que accede un dispositivo de destino en un disco virtual. Las impresoras se administran desde el cuadro de diálogo **Target Device Properties**.

Esta función no se debe habilitar si se usa Active Directory para administrar las impresoras. Si se usa una herramienta de administración de impresoras existente, inhabilite esta función para evitar conflictos en los parámetros de configuración de impresoras.

Las impresoras solo pueden agregarse a la versión de disco de diferenciación del nivel superior en el modo mantenimiento o si el disco se halla en el modo Private Image. Si un dispositivo arranca desde una versión anterior, la configuración de impresoras no coincide.

En la ventana de la consola de Citrix Provisioning, se muestran dos tipos de impresoras:

- Impresoras de red
- Impresoras locales

Para que un dispositivo de destino pueda acceder a una impresora, deben completarse estas tareas en el siguiente orden:

- Instalar impresoras en el disco virtual
- Habilitar impresoras en el disco virtual
- Habilitar la función de administración de impresoras

Instalar impresoras en un disco virtual

Es necesario instalar las impresoras en la imagen de disco virtual para que puedan estar disponibles para los dispositivos de destino que arrancan desde ese disco. Solo pueden agregarse a la versión

de disco de diferenciación del nivel superior mientras se encuentra en mantenimiento o en el modo Private Image. Si un dispositivo arranca desde una versión anterior, la configuración de impresoras no coincide.

Para instalar impresoras en el disco virtual

1. Cambie el modo de la imagen del disco virtual a **Private Image**.
2. Instale las impresoras requeridas en el dispositivo de destino que utiliza el disco virtual.
3. Apague correctamente el dispositivo de destino que utiliza el disco virtual.
4. Si los usuarios comparten este disco virtual, vuelva a cambiar el modo de imagen del disco virtual a **Shared Image**.
5. Compruebe que las impresoras aparezcan en la consola:
 - a) Haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino y seleccione la opción de menú **Properties**.
 - b) Seleccione la ficha **vDisks** y haga clic en el botón Printers. Las impresoras asociadas a ese disco virtual deberían aparecer en la lista de impresoras disponibles.

Después de instalar las impresoras, el próximo paso es habilitarlas para los dispositivos de destino que acceden a este disco virtual.

Habilitar o inhabilitar impresoras en un disco virtual

De forma predeterminada, las impresoras no están habilitadas en el disco virtual. Habilite o inhabilite las impresoras desde la ficha **Target Device Properties** del disco virtual. En el cuadro de diálogo **Printers**, marque o desmarque la casilla ubicada junto a cada impresora para habilitarla o inhabilitarla respectivamente. Después de asignar impresoras a los dispositivos de destino, habilite la función de administración de impresoras en el disco virtual.

A menos que se habilite la administración de impresoras, todas las impresoras instaladas en el dispositivo de destino estarán disponibles para ese dispositivo. Al habilitar la administración de impresoras, puede seleccionar o eliminar impresoras de dispositivos de destino concretos.

Nota:

La función de administración de impresoras solo se recomienda si no se utiliza Active Directory para administrar grupos de impresoras.

Cuando un dispositivo de destino arranca, la información de la impresora, que está incluida en una imagen de disco virtual, aparece como disponible para los dispositivos de destino. La función de administración de impresoras se habilita cuando se completan todas las asignaciones de impresoras a los dispositivos de destino para el disco virtual. Si se inhabilitan impresoras individuales, los dispositivos de destino no pueden acceder a esas impresoras.

Sugerencia:

Al inhabilitar impresoras, no se elimina la información de las impresoras del disco virtual. Los cambios en las asignaciones de impresoras a los dispositivos de destino no se aplicarán hasta que se reinicie el dispositivo de destino.

A continuación, dispone de motivos por los que inhabilitar la administración de impresoras:

- Si utiliza un sistema de impresoras diferente que instale las impresoras válidas en cada dispositivo de destino. Las instalaciones de software posteriores las eliminan o causan conflictos de configuración.
- Las impresoras incluidas en el disco virtual no están disponibles para todos los usuarios.
- El sistema debe configurarse antes de implementarlo. Hasta que se habilite la función de administración de impresoras, es posible realizar cambios para dispositivos de destino diferentes según sea necesario.

Todas las impresoras instaladas en un disco virtual aparecen en el panel **Details** cuando se expande la carpeta “Printers group” para ese disco virtual.

Si se utiliza un disco virtual de alta disponibilidad que posee un duplicado con el mismo nombre de disco virtual, los cambios en esa impresora (si está habilitada o inhabilitada para un dispositivo de destino) se aplican automáticamente al disco virtual duplicado.

Métodos de habilitación

En la consola, es posible controlar los dispositivos de destino que utilizan determinadas impresoras. Existen varios métodos para administrar las asignaciones de impresoras a dispositivos de destino. Elija uno de los siguientes métodos:

- Habilite impresoras para dispositivos de destino mediante la opción **Printer Settings**. Utilice este método para habilitar o inhabilitar una sola impresora para varios dispositivos de destino que accedan a un disco virtual.
- Habilite impresoras para dispositivos de destino mediante la carpeta **Printers group**. Utilice este método para seleccionar los parámetros de configuración de impresoras de un solo dispositivo de destino. Los parámetros de impresora son: habilitar, inhabilitar y opción predeterminada.
- Habilite impresoras mediante las funciones **Copy y Paste**. Utilice este método para compartir los parámetros de configuración de impresoras de un dispositivo de destino a uno o varios dispositivos de destino seleccionados en el panel **Details**. Los parámetros de impresora son: habilitar, inhabilitar y opción predeterminada.
- Habilite impresoras mediante un dispositivo de destino existente como plantilla. Utilice este método para configurar automáticamente la impresora cuando se agregue un dispositivo de destino a la red.

Nota:

Puede limitar la cantidad de impresoras para determinados dispositivos de destino. Asimismo, puede seleccionar otras impresoras predeterminadas para dispositivos de destino concretos. Los parámetros que seleccione se guardan en la información de personalidad del dispositivo de destino. Si se alcanza el límite de este campo, un mensaje avisa de que algunos de los parámetros no se han guardado y sugiere ideas para reducir el tamaño.

Métodos para habilitar impresoras en un disco virtual

Utilice la información de esta sección para habilitar una impresora en un disco virtual.

Habilitar impresoras para dispositivos de destino mediante la opción **Printer Settings**

Utilice este método para asignar una sola impresora a varios dispositivos de destino. Este método es útil a la hora de administrar la relación de una impresora con todos los dispositivos de destino.

1. En la consola, en la sección de Servidores, haga clic en la carpeta **Printers group**. Aparecerán todas las impresoras asociadas a ese grupo en el panel **Details**.
2. Haga clic con el botón secundario en una impresora en el panel **Details** y, a continuación, seleccione la opción de menú **Client Printer Settings**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Printer settings** de esa impresora.
3. Habilite o inhabilite esta impresora para uno o varios dispositivos de destino a través de cualquiera de las siguientes opciones:
 - En la columna **Enable**, marque o desmarque la casilla ubicada junto a cada dispositivo de destino.
 - Marque o desmarque la casilla situada en el encabezado **Enable** del cuadro de diálogo para habilitar o inhabilitar respectivamente esta impresora para todos los dispositivos de destino asignados al disco virtual.
4. Para seleccionar esta impresora como predeterminada para todos los dispositivos de destino que acceden a este disco virtual, elija uno de los siguientes métodos:
 - Marque la casilla **Default** en el encabezado **Default** del cuadro de diálogo para establecer esta impresora como la predeterminada para todos los dispositivos de destino asignados a este disco virtual.
 - Resalte uno o varios dispositivos de destino y, a continuación, haga clic con el botón secundario para abrir el menú contextual. Marque una de las siguientes opciones de menú: **Default**, **Not Default**, **All Default**, **All Not Default**.
 - En la columna **Default**, marque la casilla ubicada junto a cada dispositivo de destino que utiliza este dispositivo como impresora predeterminada. Si solo existe una impresora, se configurará automáticamente como la impresora predeterminada.

5. Haga clic en **OK** para guardar la configuración de esta impresora y cierre el cuadro de diálogo.

Habilitar impresoras para dispositivos de destino mediante la carpeta **Printers group**

Utilice este método para seleccionar los parámetros de configuración de impresoras de un solo dispositivo de destino. Los parámetros de impresora son: habilitar, inhabilitar y opción predeterminada.

1. En el disco virtual del dispositivo de destino, haga clic en la carpeta **Printers group** del árbol. Aparecerán las impresoras asociadas a ese grupo en el panel **Details**. De forma predeterminada, no se habilitan las impresoras para un dispositivo de destino y la primera impresora de la lista se establece como predeterminada.
2. Marque o desmarque la casilla **Enable** ubicada junto a cada impresora para habilitar o inhabilitar respectivamente la impresora para este dispositivo de destino. También puede elegir uno de los siguientes métodos de selección adicionales.

En el panel **Details**:

- Marque o desmarque la casilla **Enable** en el encabezado de la tabla para habilitar o inhabilitar respectivamente todas las impresoras.
- Resalte una impresora y, a continuación, utilice la barra espaciadora para habilitar o inhabilitar impresoras.

Sugerencia:

Después de seleccionar los parámetros de configuración de impresoras para un solo dispositivo de destino, puede duplicar los parámetros mediante las funciones **Copy y Paste**.

Habilitar impresoras mediante las funciones **Copy y Paste**

Utilice este método para establecer los parámetros de configuración de impresoras que existen en un dispositivo de destino para otros dispositivos de destino que utilicen los mismos discos virtuales (vDisk). Los parámetros de impresora son: habilitar, inhabilitar y opción predeterminada. Este método es útil cuando se agregan nuevos dispositivos de destino.

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino del que quiere copiar los parámetros de configuración de impresoras.
2. Seleccione la opción de menú **Copy**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Copy Target Device Properties**.
3. En **Options**, seleccione **Printers** y, a continuación, haga clic en **OK** para salir del cuadro de diálogo.
4. En el árbol de navegación, resalte el directorio **Target Devices** para que todos los dispositivos de destino aparezcan en el panel **Details**.

5. Resalte uno o varios dispositivos de destino a los que quiera pegar los parámetros de configuración de impresoras. Los parámetros de impresora son: habilitar, inhabilitar y opción predeterminada.
6. Haga clic con el botón secundario en los dispositivos de destino resaltados y, a continuación, seleccione la opción de menú **Paste**.

Habilitar impresoras mediante un dispositivo de destino existente como plantilla

Utilice este método si quiere que todos los dispositivos de destino nuevos que se agregan a la red compartan automáticamente los parámetros de configuración de impresoras. Los parámetros de impresora son: habilitar, inhabilitar y opción predeterminada.

1. En la consola, haga doble clic en el dispositivo de destino que quiere seleccionar como plantilla. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Properties**.
2. En la ficha **General**, seleccione la opción **Set as default target device**.
3. Haga **OK** para salir del cuadro de diálogo.

Habilitar la función de administración de impresoras

Después de asignar impresoras a los dispositivos de destino, se debe habilitar la función de administración de impresoras para poder eliminar las impresoras en el dispositivo de destino. A menos que se habilite la función de administración de impresoras, todas las impresoras instaladas en el dispositivo de destino estarán disponibles para ese dispositivo. Una vez habilitada la función, todos los cambios en la configuración de impresoras de los dispositivos de destino aparecen como disponibles la próxima vez que el dispositivo de destino arranca desde el disco virtual.

Importante:

La función de administración de impresoras se recomienda únicamente si no se utiliza Active Directory.

Si se inhabilita la función de administración de impresoras y un dispositivo de destino arranca desde un disco virtual donde se han instalado impresoras, ese dispositivo de destino tendrá acceso a todas las impresoras en ese disco virtual. Si se habilita la función de administración de impresoras y el dispositivo de destino arranca desde ese mismo disco virtual, el dispositivo de destino solo podrá acceder a dichas impresoras.

Para habilitar o inhabilitar impresoras en un disco virtual seleccionado

1. En la consola, expanda el nodo del servidor en el panel del árbol y, a continuación, seleccione el disco virtual en el que habilitar o inhabilitar impresoras.

2. En el menú contextual, seleccione **File Properties** y elija la ficha **Options**.
3. En **Printer Settings**, marque la casilla **Enable the Printer Settings** para habilitar los parámetros o deje la casilla vacía para inhabilitar los parámetros de impresoras.
4. Si la casilla **Enable the Printer Management** está marcada, las opciones del menú aparecen marcadas cuando se selecciona **Printers group**.
5. Si la casilla **Enable the Printer Management** se muestra inhabilitada, todas las impresoras residen en el disco virtual seleccionado.

También puede elegir uno de los siguientes métodos para habilitar o inhabilitar la función de administración de impresoras mediante los menús contextuales:

- **Printers Group:** En el árbol de navegación, expanda un nodo de servidor y, a continuación, expanda el disco virtual donde quiere inhabilitar la función de administración de impresoras. Haga clic con el botón secundario en la carpeta **Printers** de ese disco virtual y seleccione la opción **Disable Printer Management**.
- **Virtual Disk:** En el árbol de navegación, en Citrix Provisioning servers, haga clic con el botón secundario en el disco virtual donde quiere inhabilitar la administración de impresoras y, a continuación, seleccione la opción **Disable Printer Management**.

vistas

April 27, 2020

La función de vistas (Views) de la consola de Citrix Provisioning proporciona un método que permite administrar de forma rápida un grupo de dispositivos. Generalmente, las vistas se crean según las necesidades de la empresa. Por ejemplo, una vista puede representar una ubicación física, como un edificio o un tipo de usuario. A diferencia de las colecciones de dispositivos, un dispositivo de destino puede ser miembro de cualquier cantidad de vistas.

Los administradores de la comunidad crean y administran las vistas en la carpeta **Farm > Views** del árbol de la consola. Las vistas de una comunidad incluyen cualquier dispositivo de destino que exista en esta comunidad. Los administradores del sitio pueden crear y administrar las vistas en la carpeta **Farm > Sites > SuSitio > Views** del árbol de la consola. Las vistas de un sitio solo pueden incluir dispositivos de destino que existan dentro de ese sitio (*SuSitio*).

Propiedades de vista

Para ver o modificar las propiedades de una vista existente, haga clic con el botón secundario en la vista en la consola y, a continuación, seleccione la opción de menú **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo [Propiedades de vista](#).

Las propiedades de las vistas se describen en las siguientes tablas.

Ficha General

Campo	Descripción
Nombre	Especifica el nombre que se le otorga a esta vista.
Descripción	Describe el propósito de esta vista.

Ficha Members

Campo	Descripción
Member of this view	Indica los miembros del dispositivo de destino que pertenecen a esta vista.
Add	Abre el cuadro de diálogo Select Devices , donde se seleccionan los dispositivos de destino a agregar a esta vista.
Remove	Elimina los dispositivos de destino de esta vista.
Remove all	Elimina todos los dispositivos de destino de esta vista.

Administrar vistas en la consola de Citrix Provisioning

Use la información indicada en esta sección para administrar las vistas.

Crear una vista

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en la carpeta **Views** donde residirá la nueva vista y, a continuación, seleccione la opción de menú **Create view**. Aparecerá el cuadro de diálogo **View Properties**.
2. En la ficha **General**, escriba un nombre para esta nueva vista en el cuadro de texto **Name**. Si lo prefiere, incluya una descripción y, a continuación, haga clic en la ficha **Members**.
3. Haga clic en el botón **Add** para agregar nuevos miembros de dispositivos de destino a esta vista. Aparecerá el cuadro de diálogo **Select Devices**.

4. En los menús, seleccione el sitio y, a continuación, la colección de dispositivos de la que quiere agregar dispositivos de destino. Todos los miembros de esa colección de dispositivos aparecen en la lista de dispositivos de destino disponibles.
5. Resalte uno o varios dispositivos de destino de esta colección y, a continuación, haga clic en **Add** para agregarlos a la nueva vista. Para agregar más dispositivos de destino desde otras colecciones de dispositivos, repita los pasos 4 y 5.
6. Haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo. Ahora todos los dispositivos de destino seleccionados aparecerán en la ficha **Members**.

Pegar las propiedades de un dispositivo

Para copiar y pegar las propiedades de un dispositivo en los miembros de una vista:

1. En el panel de detalles de la consola, haga clic con el botón secundario en el dispositivo de destino cuyas propiedades quiere copiar y, a continuación, seleccione **Copy device properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Copy Device Properties**.
2. Marque la casilla situada junto a las propiedades que quiere copiar y, a continuación, haga clic en **Copy**. Las propiedades se copiarán en el portapapeles y se cerrará el cuadro de diálogo.
3. Haga clic con el botón secundario en la vista que contiene los dispositivos de destino que heredarán las propiedades copiadas y, a continuación, seleccione la opción de menú **Paste device properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Paste Device Properties**, que mostrará el nombre y las propiedades del dispositivo de destino que se copiaron.
4. En la tabla con el encabezado **Paste to**, resalte los dispositivos de destino que heredarán estas propiedades y, a continuación, haga clic en **Paste**.
5. Haga clic en **Close**.

Eliminar una vista

Si una vista se vuelve innecesaria, es posible eliminarla. La eliminación de una vista no elimina el dispositivo de destino de la colección.

1. En el árbol de la consola, haga clic con el botón secundario en la carpeta de la vista que quiere eliminar y, a continuación, seleccione la opción de menú **Delete**. Aparece un mensaje de confirmación.
2. Haga clic en **OK** para eliminar esta vista. La vista ya no se mostrará en el árbol de la consola.

Actualizar una vista

Después de modificar una vista, actualícela para que esos cambios aparezcan en la consola. Para actualizar la vista, haga clic con el botón secundario en la vista en el árbol y, a continuación, seleccione

la opción de menú **Refresh**.

Arrancar dispositivos desde una vista

1. En el árbol de la consola, haga clic con el botón secundario en la vista pertinente y, a continuación, seleccione la opción de menú **Boot devices**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control** con la opción de menú **Boot devices** seleccionada en el menú **Settings**. De forma predeterminada, todos los dispositivos están resaltados en la tabla **Device**.
2. Haga clic en el botón **Boot devices** para arrancar los dispositivos de destino. En la columna **Status**, se mostrará el estado **Boot Signal** hasta que arranque el dispositivo de destino. A medida que cada dispositivo de destino arranque correctamente, el estado cambiará a **Success**.

Reiniciar dispositivos desde una vista

1. En el árbol de la consola, haga clic con el botón secundario en la vista pertinente y, a continuación, seleccione la opción de menú **Restart devices**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control** con la opción de menú **Restart devices** seleccionada en el menú **Settings**. De forma predeterminada, todos los dispositivos están resaltados en la tabla **Device**.
2. En el cuadro de texto **Delay**, escriba la cantidad de segundos de espera antes de reiniciar los dispositivos de destino.
3. En el cuadro de texto **Message**, escriba el mensaje que quiere mostrar en los dispositivos de destino.
4. Haga clic en el botón **Restart devices** para reiniciar los dispositivos de destino. En la columna **Status**, se mostrará el estado **Restart Signal** hasta que se reinicie el dispositivo de destino. A medida que se reinicie correctamente cada dispositivo de destino, el estado cambiará a **Success**.

Apagar dispositivos desde una vista

1. En el árbol de la consola, haga clic con el botón secundario en la vista pertinente y, a continuación, seleccione la opción de menú **Shutdown devices**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control** con la opción de menú **Shutdown devices** seleccionada en el menú **Settings**. De forma predeterminada, todos los dispositivos están resaltados en la tabla **Device**.
2. En el cuadro de texto **Delay**, escriba la cantidad de segundos de espera antes de apagar los dispositivos de destino.
3. En el cuadro de texto **Message**, escriba el mensaje que quiere mostrar en los dispositivos de destino.
4. Haga clic en el botón **Shutdown devices** para apagar los dispositivos de destino. En la columna **Status**, se mostrará el estado **Shutdown Signal** hasta que se apague el dispositivo de destino.

A medida que se apague correctamente cada dispositivo de destino, el estado cambiará a **Success**.

Enviar mensajes a los dispositivos de destino desde una vista

Para enviar un mensaje a los dispositivos de destino miembros que se encuentran en una vista:

1. En el árbol de la consola, haga clic con el botón secundario en la vista pertinente y, a continuación, seleccione la opción de menú **Send message**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Target Device Control** con la opción de menú **Message to devices** seleccionada en el menú **Settings**. De forma predeterminada, todos los dispositivos están resaltados en la tabla **Device**.
2. En el cuadro de texto **Message**, escriba el mensaje que quiere mostrar en los dispositivos de destino.
3. Haga clic en el botón **Send message**. En la columna **Status**, se mostrará el estado **Message Signal** hasta que los dispositivos de destino reciban el mensaje. A medida que cada dispositivo de destino reciba el mensaje correctamente, el estado cambiará a **Success**.

Roles administrativos

April 6, 2020

El rol administrativo asignado a un grupo de usuarios determina la capacidad para ver y administrar objetos dentro de una implementación de servidor de Citrix Provisioning. Citrix Provisioning utiliza grupos que ya existen dentro de la red (grupos de Windows o de Active Directory). Todos los miembros de un grupo tienen los mismos privilegios administrativos dentro de una comunidad. Un administrador tiene varios roles si pertenece a más de un grupo.

Es posible asignar los siguientes roles administrativos a un grupo:

- Farm administrator (Administrador de la comunidad)
- Site administrator (Administrador del sitio)
- Device administrator (Administrador de dispositivos)
- Device operator (Operador de dispositivos)

Después de asignar un rol administrativo a un grupo mediante la consola de Citrix Provisioning, se requieren ciertos requisitos. Si un miembro de ese grupo intenta conectarse a otra comunidad de servidores, aparece un cuadro de diálogo en el que se solicita que identifique un servidor de aprovisionamiento de esa comunidad. Utilice las credenciales de Windows con las que inició la sesión actual (configuración predeterminada) o introduzca las credenciales de Active Directory. En Citrix Provisioning, no se admite el uso simultáneo de dominios y grupos de trabajo.

El rol asociado al grupo determina los privilegios administrativos dentro de esta comunidad de servidores. Las asignaciones de roles de grupo varían según la comunidad.

Gestionar administradores de la comunidad

Los administradores de la comunidad ven y administran todos los objetos de una comunidad, y también pueden crear sitios y administrar los miembros de roles en toda la comunidad. En la consola de Citrix Provisioning, los administradores de la comunidad realizan tareas al nivel de la comunidad.

La primera vez que se configura una comunidad con Configuration Wizard, se asigna automáticamente el rol **Farm Administrator** (Administrador de la comunidad) al administrador que crea la comunidad. Durante la configuración de la comunidad, ese administrador selecciona la opción para utilizar credenciales de Windows o de Active Directory en la autorización de usuarios dentro de la comunidad. Después de que un administrador ejecute el asistente Configuration Wizard, se pueden asignar más grupos al rol de administrador de la comunidad desde la consola.

Para asignar más administradores de la comunidad

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en la comunidad a la que asignar el rol de administrador y seleccione **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Farm Properties**.
2. En la ficha **Groups**, resalte todos los grupos a los que asignar los roles administrativos en esta comunidad y, a continuación, haga clic en **Add**.
3. En la ficha **Security**, resalte todos los grupos a los que asignar el rol de administrador de la comunidad (Farm Administrator) y, a continuación, haga clic en **Add**.
4. Haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo.

Nota:

Se muestra el método de autorización para indicar si se utilizan credenciales de Windows o de Active Directory en la autorización de usuarios de esta comunidad.

Gestionar administradores del sitio

Los administradores del sitio disponen de un acceso administrativo completo a todos los objetos dentro de un sitio. Por ejemplo, el administrador de sitios administra servidores de aprovisionamiento, propiedades de los sitios, dispositivos de destino, colecciones de dispositivos, asignaciones de discos virtuales y agrupaciones de discos virtuales.

Si un administrador de la comunidad asigna un sitio como el propietario de un almacén específico, el administrador del sitio también puede administrar ese almacén. La administración de un almacén incluye agregar y eliminar los discos virtuales que haya en un almacenamiento compartido o asignar

servidores de aprovisionamiento al almacén. Asimismo, el administrador del sitio puede administrar miembros operadores y administradores de dispositivos.

Para asignar el rol de administrador del sitio a uno o varios grupos y sus miembros

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en el sitio al que asignar el rol de administrador y seleccione **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Site Properties**.
2. Haga clic en la ficha **Security** y, a continuación, en el botón **Add**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Add Security Group**.
3. En el menú, seleccione cada grupo que se va a asociar al rol de administrador del sitio y haga clic en **OK**.
4. Puede repetir los pasos 2 y 3 para asignar más administradores del sitio.
5. Haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo.

Gestionar administradores de dispositivos

Los administradores de dispositivos administran las colecciones de dispositivos en las que tienen privilegios. Las tareas de administración incluyen asignar y quitar discos virtuales de un dispositivo, modificar las propiedades de un dispositivo y ver las propiedades de un disco virtual (solo lectura). Las colecciones de dispositivos se componen de una agrupación lógica de dispositivos. Por ejemplo, una colección de dispositivos puede representar una ubicación física, un intervalo de subredes o una agrupación lógica de dispositivos de destino. Un dispositivo de destino solamente puede pertenecer a una colección de dispositivos.

Para asignar el rol de administrador de dispositivos a uno o varios grupos y sus miembros

1. En la consola, expanda el sitio donde reside la colección de dispositivos y, a continuación, expanda la carpeta **Device Collections**.
2. Haga clic con el botón secundario en la colección de dispositivos a la que agregar administradores de dispositivos y, a continuación, seleccione **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Device Collection Properties**.
3. En la ficha **Security**, en la lista **Groups with Device Administrator access**, haga clic en **Add**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Add Security Group**.
4. Para asignar el rol de administrador de dispositivos a un grupo, seleccione cada grupo del sistema que necesite privilegios de administrador de dispositivos y, a continuación, haga clic en **OK**.
5. Haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo.

Gestionar operadores de dispositivos

Un operador de dispositivos dispone de privilegios de administrador para realizar las siguientes tareas en una colección de dispositivos sobre la que tiene privilegios:

- Arrancar y reiniciar un dispositivo de destino
- Apagar un dispositivo de destino

Para asignar el rol de operador de dispositivos a uno o varios grupos

1. En la consola, expanda el sitio donde reside la colección de dispositivos y, a continuación, expanda la carpeta **Device Collections**.
2. Haga clic con el botón secundario en la colección de dispositivos a la que agregar operadores de dispositivos y, a continuación, seleccione **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Device Collection Properties**.
3. En la ficha **Security**, en la lista **Groups with Device Operator access**, haga clic en **Add**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Add Security Group**.
4. Para asignar el rol de **operador de dispositivos** a un grupo, seleccione cada grupo del sistema que necesita privilegios de operador de dispositivos y, a continuación, haga clic en **OK**.
5. Haga clic en **OK** para cerrar el cuadro de diálogo.

Modificar el enfoque de búsqueda para entornos de AD

En algunos entornos de AD que contienen configuraciones con grupos complejos anidados y dominios con muchas asociaciones de confianza, el método de búsqueda predeterminado puede no encontrar las pertenencias administrativas esperadas del usuario. Para resolver dichas situaciones, use un parámetro de Registro que permite cambiar el enfoque de búsqueda:

1. En el parámetro de Registro, busque `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\ProvisioningService`.
2. Cree un DWORD llamado "DomainSelectOption".
3. En `DomainSelectOption` DWORD, establezca uno de los siguientes valores (en formato decimal) para el enfoque de búsqueda pertinente:
 - 0: La búsqueda predeterminada. Este método busca en el dominio del usuario, seguido de los dominios del grupo administrativo.
 - 1: Buscar en el dominio del usuario y en el dominio de grupo administrativo, seguido de otros dominios de confianza dentro del dominio de un usuario.
 - 2: Obsoleto.
 - 3: Este método busca en el dominio del usuario, seguido de los dominios del grupo administrativo. Los grupos que se detectan se enumeran en el dominio principal.

- 4: Buscar en el dominio del usuario y en el dominio de grupo administrativo, seguido de otros dominios de confianza dentro del dominio de un usuario. Los grupos que se detectan se enumeran en el dominio principal.
- 5: Buscar la pertenencia a grupos del usuario en grupos de tokens del dominio del usuario y del dominio del grupo administrativo.
- 6: Buscar la pertenencia a grupos del usuario en grupos de tokens del dominio del usuario y del dominio del grupo administrativo, seguido de otros dominios de confianza dentro del dominio de un usuario.
- 7: Buscar la pertenencia a grupos del usuario directamente en los grupos de autorización.
- 8: Buscar la pertenencia a grupos del usuario directamente como grupos “Miembro de”.

Conceptos avanzados

April 6, 2020

En estos artículos se ofrece una profundización en la documentación de producto de Citrix Provisioning. Utilice la información de estos artículos para reducir el tiempo de implementación gracias a técnicas de experto. Los expertos que hayan escrito el contenido se citan en los artículos.

Habilitar la conmutación por error de SQL Server AlwaysOn en varias subredes

April 27, 2020

Citrix Provisioning admite la conmutación por error AlwaysOn de SQL Server en entornos con múltiples subredes. El servidor de Citrix Provisioning requiere el cliente nativo de SQL Server. Este requisito garantiza que el acceso a la base de datos se produzca a través del puerto ODBC.

Cuando habilite el parámetro MultiSubnetFailover, compruebe que el servidor de Provisioning se conecta a un agente de escucha del grupo de disponibilidad AlwaysOn que contiene la instancia del clúster de conmutación por error.

Sugerencia:

El cliente nativo de SQL Server está incluido en el instalador de Citrix Provisioning. No es necesario llevar a cabo ningún otro procedimiento de instalación para usar esta funcionalidad.

Habilite la conmutación por error AlwaysOn desde el campo **Enable MultiSubnetFailover for SQL** en la página **Database Server** del asistente de configuración de Citrix Provisioning. Para evitar posibles

conflictos de configuración con otros componentes de Citrix Virtual Apps and Desktops, utilice solo el asistente de configuración para habilitar esta función.

Nota:

Para obtener más información, consulte [SQL Always On para SQL Server 2012, 2014, 2016 y 2017](#).

Para habilitar la conmutación por error AlwaysOn de SQL Server en entornos con varias subredes

1. Después de iniciar el asistente de configuración de Citrix Provisioning, vaya a la pantalla **Database Server**.
2. En la pantalla **Database Server**:
 - Especifique el agente de escucha del grupo de disponibilidad AlwaysOn en el campo **Server name**.
 - Especifique el nombre de la instancia (en el campo “Instance name”).
 - Puede especificar el número de puerto TCP.
3. Marque la casilla **Enable MultiSubnetFailover for SQL Server Always On**.
4. Haga clic en **Next** para continuar con el asistente de configuración.

Grupos de disponibilidad básica de SQL

April 27, 2020

Un grupo de disponibilidad básica admite un entorno de conmutación por error que contiene una única base de datos. Los grupos de disponibilidad básica de SQL se configuran de la misma manera que los [grupos de alta disponibilidad AlwaysOn](#) de SQL, salvo por las siguientes diferencias:

- Hay un límite de dos réplicas (primaria y secundaria).
- No hay acceso de lectura en la réplica secundaria.
- No hay copias de reserva en la réplica secundaria.
- No hay verificaciones de integridad en las réplicas secundarias.
- Solo se ofrece una base de datos de disponibilidad.
- Los grupos de disponibilidad básica no se pueden actualizar a grupos de disponibilidad avanzada. Debe descartar el grupo y volverlo a agregar a un grupo que contenga servidores que ejecuten solo SQL Server 2016, edición Enterprise.
- Los grupos de disponibilidad básica solo se ofrecen con los servidores de la edición Standard.
- Los grupos de disponibilidad básica no pueden formar parte de un grupo de disponibilidad distribuida.

Sugerencia:

Para entornos de varias subredes, consulte [Habilitar la conmutación por error de SQL Server AlwaysOn en varias subredes](#).

Migrar almacenamiento dentro del mismo host

April 6, 2020

Citrix Provisioning mejora la migración de almacenamiento dentro del mismo host al actualizar la integración que hace Citrix Studio del almacenamiento de SO dentro de una máquina virtual. Para usar esta funcionalidad:

1. En Citrix Studio, configure el grupo de entrega, que contiene miembros, los dispositivos de destino deseados, en el **modo de mantenimiento**.
 2. Apague todos los dispositivos de destino aprovisionados.
 3. Vaya a **Configuración > Alojamiento** y seleccione el **recurso de host** que desea cambiar. En la sección **Acciones** de la pantalla, haga clic en **Modificar almacenamiento**.
 4. En las fichas de almacenamiento de SO, temporal y Personal vDisk, desmarque el almacenamiento antiguo. Este cambio hace que el almacenamiento pase al estado **Reemplazado**. Haga clic en **Quitar...** para quitarlo de forma permanente. Seleccione el nuevo almacenamiento que va a usar.
-
1. Vaya al hipervisor y migre las máquinas virtuales al nuevo almacenamiento. Algunos hipervisores (ESX y VMM) tienen metadatos para máquinas virtuales. Muévelos también.
 2. Inhabilitar modo de mantenimiento en el grupo de entrega.
 3. Arranque todos los dispositivos de destino aprovisionados.

Administrar implementaciones de alta disponibilidad

April 27, 2020

Establecer una red de alta disponibilidad implica identificar los componentes esenciales, generar redundancia para esos componentes y garantizar la conmutación por error automática al componente secundario en caso de que se produzca un error en el componente activo. Componentes esenciales:

- Base de datos
- Servidores de Provisioning
- Discos vDisk y almacenamiento

Citrix Provisioning ofrece varias opciones a tener en cuenta cuando se configure una implementación de alta disponibilidad, incluidas las siguientes:

- Base de datos
 - [Disponibilidad de bases de datos sin conexión](#): Permite que los servidores de Citrix Provisioning utilicen una instantánea de la base de datos cuando se pierde la conexión con esa base de datos.
 - [Crear imágenes reflejo de la base de datos](#).
- Servidores de Citrix Provisioning
 - [Conmutación por error en servidores de Provisioning](#). Si un servidor no está disponible, otro servidor del sitio puede proporcionar el disco virtual a los dispositivos de destino activos.
 - [Administrar servidores](#). Puede equilibrar la carga entre los servidores de Provisioning a fin de evitar la sobrecarga y permitir que la capacidad del servidor se use con mayor eficacia y eficiencia.
- Discos vDisk y almacenamiento
 - [Configurar almacenamiento compartido de alta disponibilidad](#)

Disponibilidad de bases de datos sin conexión

April 6, 2020

Cuando está habilitada la disponibilidad de bases de datos sin conexión en la comunidad, se crea una instantánea de la base de datos que se inicia cuando se inicia el servidor. El proceso Stream Process actualiza continuamente la instantánea.

Cuando la base de datos deja de estar disponible, Stream Process utiliza la instantánea para obtener información sobre el servidor de Citrix Provisioning y los dispositivos de destino que están disponibles para el servidor. Este proceso permite que los servidores y los dispositivos de destino sigan funcionando. Sin embargo, cuando la base de datos se muestra sin conexión, las funciones de administración y la consola no están disponibles.

Sugerencia:

La instantánea para la disponibilidad de bases de datos sin conexión está incluida en la memoria.

Cuando la conexión con la base de datos vuelve a estar disponible, Stream Process sincroniza todos los cambios de estado de servidor o dispositivo de destino realizados en la instantánea nuevamente con la base de datos.

Consideraciones

Estas funciones, opciones y procesos siguen sin estar disponibles cuando se pierde la conexión con la base de datos, independientemente de si la opción **Offline Database Support** está habilitada o no:

- Agregar automáticamente dispositivos de destino
- Actualizaciones de discos virtuales
- Crear discos virtuales
- Cambiar contraseñas de Active Directory
- Iniciar Stream Process
- Servicio de actualización de imágenes
- Funciones de administración: PowerShell, MCLI, servidor SOAP y la consola

Habilitar la disponibilidad de bases de datos sin conexión

1. En el árbol de la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario en **Farm** y, a continuación, seleccione **Properties**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Farm Properties**.
2. En la ficha **Options**, marque la casilla **Offline Database Support**.
3. Reinicie Stream Service.

Crear imágenes reflejo de la base de datos

April 27, 2020

Cuando se crea una imagen reflejo de la base de datos de MS SQL y la versión principal deja de estar disponible, Citrix Provisioning admite la versión reflejada (con lo que mejora la disponibilidad general).

La imagen reflejo de la base de datos puede implementarse en una comunidad nueva o existente y requiere las siguientes tareas de alto nivel:

- Crear la base de datos de MS SQL principal para Citrix Provisioning (se crea cuando se ejecuta Installation Wizard en el servidor)

Nota:

Para que funcione la creación de reflejos de la base de datos, el modelo de recuperación debe establecerse en **Full**.

- Identificar el servidor de base de datos principal y de la instancia (se identifican cuando se ejecuta Configuration Wizard)

- Identificar un servidor de base de datos de MS SQL de conmutación por error ya existente (se identifica, no se crea, cuando se ejecuta Configuration Wizard)
- Configurar la función de creación de imágenes reflejo entre el servidor de base de datos principal y el de conmutación por error (configurados mediante las herramientas del servidor de base de datos de MS SQL)

Citrix recomienda iniciar el servidor de conmutación por error antes de habilitar la creación de imágenes reflejo de base de datos en la comunidad. Para obtener información sobre la configuración del servidor de conmutación por error de MS SQL, consulte

<https://technet.microsoft.com/en-us/library/ms188712.aspx>.

Sugerencia:

Utilice la información de este artículo para configurar la creación de reflejo de la base de datos mediante el asistente de configuración.

Ejecute Configuration Wizard para especificar el nuevo servidor de conmutación por error, de modo que el estado de la comunidad de Citrix Provisioning informe correctamente de la nueva configuración. Después de volver a ejecutar el asistente, algunos servicios, incluido Stream Service, se reinician, por lo que la comunidad dispone de los parámetros del nuevo servidor de conmutación por error.

Habilitar la creación de imágenes reflejo al configurar una nueva comunidad

1. Inicie Configuration Wizard en un servidor de la comunidad nueva.
2. Cuando se ejecute el asistente y se muestre la página **Farm Configuration**, seleccione el botón de opción **Create Farm** para crear una comunidad y, a continuación, haga clic en **Next**.
3. Utilice el botón **Browse** para buscar los nombres del servidor de base de datos principal y de la instancia, o bien, escriba sus nombres para identificarlos. De forma opcional, escriba el número de puerto TCP que quiere utilizar para comunicarse con este servidor de base de datos.
4. Habilite la opción **Specify database mirror failover partner**.
5. Utilice el botón **Browse** para identificar los nombres de la instancia y del servidor de base de datos de conmutación por error. También puede escribir esos nombres. De forma opcional, escriba el número de puerto TCP que quiere utilizar para comunicarse con este servidor.
6. Haga clic en **Siguiente**. Si la base de datos de conmutación por error se configuró previamente y se está ejecutando, Citrix Provisioning se conecta a ella. Si no se ha creado el servidor de base de datos de conmutación por error o no se encuentra en ejecución, aparece un mensaje que indica un error de conexión. En este caso, cuando el sistema se lo solicite, haga clic en **Yes** para continuar (la base de datos de conmutación por error puede crearse y configurarse una vez creada la nueva comunidad).
7. En la página **New Farm**, escriba un nombre para la nueva base de datos en el servidor de base de datos principal. A continuación, complete cualquier tipo de información adicional solicitada.

8. Haga clic en **Siguiente**.
9. Complete las páginas restantes del asistente.

Habilitar la creación de imágenes reflejo en una comunidad existente

Para habilitar la creación de imágenes reflejo en una comunidad existente:

1. Confirme que el servidor de bases de datos principal y de conmutación por error estén en ejecución.
2. Con las herramientas del servidor de MS SQL, cree una imagen reflejo de la base de datos de Citrix Provisioning en una base de datos del servidor de base de datos de conmutación por error.
3. Ejecute Configuration Wizard en cada servidor.
4. Para identificar la comunidad, seleccione la opción **Farm is already configured** o **Join existing farm** en la página **Farm Configuration**.
5. En la página “Database Server”, seleccione el servidor de la base de datos principal y el de conmutación por error, así como los nombres de instancia y, a continuación, habilite la función de conmutación por error a la imagen reflejada de la base de datos.
6. Complete las páginas restantes del asistente.

SQL Always On para SQL Server 2012, 2014, 2016 y 2017

April 6, 2020

Citrix Provisioning admite la solución de recuperación ante desastres y de alta disponibilidad de SQL AlwaysOn. Se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- Se requiere el cliente nativo de SQL 2012. Este cliente es un requisito previo optativo en la instalación del servidor de Citrix Provisioning.
- Citrix Provisioning solo reconoce e interactúa con AlwaysOn a través del nombre de escucha DNS.
- La base de datos debe formar parte del grupo de alta disponibilidad previamente formado.
- El nombre de escucha DNS y el grupo de alta disponibilidad forman parte de los procedimientos para crear SQL AlwaysOn.
- El usuario de los servicios SOAP/Stream debe estar configurado manualmente para tener permiso total frente a cada parte del servidor SQL de la configuración de AlwaysOn.
- Citrix Provisioning no reconoce el clúster o servidor SQL individual detrás de SQL AlwaysOn.

Nota:

Consulte [Supported Databases for XenApp and XenDesktop Components](#) en Knowledge Center

para obtener más información acerca de clientes y bases de datos admitidos.

Conmutación por error en servidores de Provisioning

April 27, 2020

Todos los servidores de Citrix Provisioning de un sitio con acceso a un disco virtual ofrecen ese disco a los dispositivos de destino. En un almacenamiento compartido, varios servidores acceden a los mismos archivos físicos, lo que permite que el dispositivo de destino establezca una conexión desde un servidor alternativo.

Esta *conmutación por error* permite conectarse al servidor activo en caso de que la conexión se interrumpa por algún motivo. Cuando se produce una conmutación por error, el dispositivo de destino no experimenta ninguna interrupción en el servicio ni pérdida de datos.

Nota:

Si se produce una conmutación por error en el servidor, solo los servidores con acceso a un disco virtual replicado idéntico pueden proporcionar ese disco virtual a los dispositivos de destino. Por ejemplo, si el disco virtual se replica en los discos duros de tres servidores y uno de los discos virtuales se actualiza, ese disco virtual ya no es idéntico. Por tanto, no se tiene en cuenta si se produce una conmutación por error en el servidor. Aunque se aplique exactamente la misma actualización en dos de los discos virtuales, las marcas de hora de cada uno son diferentes, por lo que los discos virtuales ya no son idénticos.

Citrix Provisioning no admite la alta disponibilidad en el almacenamiento local de discos virtuales que se encuentran en el modo Private Image o en mantenimiento.

Si se habilita el equilibrio de carga y se produce un error en el servidor que suministra ese disco virtual, la carga se equilibra automáticamente entre el dispositivo de destino y los servidores restantes. Si no se habilita el equilibrio de carga, se asigna un solo servidor para suministrar el disco virtual a los dispositivos de destino. En tales situaciones, la conmutación por error no se produce.

Para obtener información sobre cómo equilibrar automáticamente la carga de los dispositivos de destino entre los servidores, consulte

[Administrar servidores](#).

El servidor al que accede el dispositivo de destino no se convierte necesariamente en el servidor que accede al disco virtual. Una vez establecida la conexión, si uno o varios servidores pueden acceder al disco virtual de ese dispositivo de destino, se selecciona el servidor menos ocupado.

Para forzar a todos los dispositivos de destino a conectarse a otro servidor, detenga Stream Service en ese servidor. Durante el proceso de apagado, Stream Service notifica a cada dispositivo de destino que vuelva a iniciar sesión en otro servidor.

Probar la conmutación por error de los dispositivos de destino

Para garantizar que la conmutación por error se ejecute correctamente en los dispositivos, complete los siguientes pasos:

1. Haga doble clic en el **icono de estado del disco virtual** en el dispositivo de destino y anote la dirección IP del servidor de Citrix Provisioning conectado.
2. Haga clic con el botón secundario en el servidor conectado en la consola de Citrix Provisioning. Seleccione **Stream Services** y, a continuación, haga clic en **Stop**.
3. Confirme que la dirección IP del servidor conectado cambia a la de un servidor alternativo en el cuadro de diálogo de estado del disco virtual.

Configurar para alta disponibilidad con almacenamiento compartido

April 6, 2020

Los servidores de Citrix Provisioning están configurados para acceder a la ubicación de almacenamiento compartido y admiten varias configuraciones de almacenamiento compartido. Los pasos para configurar un almacenamiento de alta disponibilidad en la red varían según la configuración del almacenamiento compartido.

Advertencia:

La instalación de Citrix Provisioning afecta a la siguiente clave de Registro:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OpLocksDisabled`. La modificación de esta clave de Registro inhabilita la función de bloqueo de Windows (**Windows Opportunity Locking**), lo que acelera el tiempo de conmutación por error cuando se pierde el contacto con el servidor de Citrix Provisioning activo. Sin esta modificación, el tiempo de conmutación por error puede ser de hasta un minuto. Durante este período, Windows no permite el acceso al archivo de disco virtual que utilizaba el servidor donde se produjo el error. Al inhabilitar Windows Opportunity Locking en los servidores de Citrix Provisioning, Stream Service puede obtener acceso inmediato a los archivos de disco virtual. No obstante, Windows Opportunity Locking reduce el almacenamiento en caché de los datos del disco virtual remoto para todo el servidor.

Configurar el almacenamiento compartido de Windows

Cuando se utiliza una ubicación de almacenamiento compartido de Windows, las credenciales de cuenta de servicio (nombre de cuenta de usuario y contraseña) deben ser de una cuenta de dominio

que se encuentre configurada en cada servidor de Citrix Provisioning. Este método se utiliza para poder acceder a Stream Service y al sistema de almacenamiento compartido.

Crear credenciales de cuenta de Stream Service en el controlador de dominio

Stream Service se ejecuta con la cuenta de usuario. Cuando Stream Service accede a un disco virtual almacenado de forma local en el servidor, los derechos de usuario local proporcionan acceso total. No obstante, cuando la base de datos o el disco virtual se encuentra en un dispositivo de almacenamiento remoto, el servidor de streaming debe utilizar una cuenta de dominio con derechos sobre el servidor de aprovisionamiento y la ubicación de almacenamiento remoto. Un administrador debe asignar derechos de control total a la cuenta de Stream Service para que esta cuenta pueda realizar operaciones de lectura y escritura en la ubicación de almacenamiento remoto.

Un administrador debe crear credenciales de cuenta de servicio en Active Directory y asignar las credenciales a Stream Service en todos los servidores de Citrix Provisioning que intervienen en la alta disponibilidad (HA). Como alternativa, es posible otorgar derechos de control total sobre los recursos compartidos de red a una cuenta de usuario de dominio existente y asignarla a Stream Service.

Al crear credenciales de cuenta de servicio, tenga en cuenta lo siguiente:

- Para crear una cuenta de dominio, es necesario iniciar sesión como administrador o como miembro del grupo de administradores.
- Desmarque la casilla “El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión”.

Asignar manualmente credenciales de cuenta de Stream Service

Al ejecutar el asistente Configuration Wizard en un servidor de aprovisionamiento, se le solicita un nombre de cuenta y una contraseña para la instancia de Stream Service que va a usar. Esta cuenta debe tener permisos de acceso a todos los almacenes relevantes, así como permisos en SQL Server para acceder a la base de datos. Si es necesario, las credenciales pueden asignarse manualmente.

Para asignar credenciales de cuenta de servicio a Stream Service:

1. Abra el **Panel de control de Windows**.
2. Vaya a **Herramientas administrativas > Servicios**.
3. Haga doble clic en el primer nombre de Citrix Provisioning Stream Service que aparece en la lista.
4. En la ficha **Iniciar sesión**, seleccione **Esta cuenta** y, a continuación, haga clic en **Examinar**.
5. Haga clic en **Ubicaciones**, seleccione el **nodo de dominio** y haga clic en **Aceptar**.
6. Escriba el nombre de la cuenta de usuario de Stream Service y haga clic en **Comprobar nombres**.
7. Haga clic en **Aceptar** para cerrar el cuadro de diálogo **Seleccionar usuario**.

8. En la ficha **Iniciar sesión**, escriba y confirme la contraseña de cuenta de Stream Service y haga clic en **Aceptar**.
9. Después de asignar las credenciales de cuenta de servicio a Stream Service, reinicie Stream Service.

Configurar el acceso al almacenamiento

Los almacenes que contienen los discos vDisks deben compartirse y las credenciales de cuenta de servicio deben ofrecer acceso al almacenamiento remoto para los discos virtuales junto con los permisos adecuados.

Para compartir las carpetas de almacenes de un disco virtual y otorgar permisos de acceso a las credenciales de cuenta de servicio:

1. En el Explorador de Windows, haga clic con el botón secundario en la carpeta que contiene las carpetas del disco virtual y de la base de datos. Por ejemplo, si los archivos del disco virtual y de la base de datos están almacenados en la carpeta C:\Archivos de programa\Citrix\Provisioning Services predeterminada, haga clic con el botón secundario en esa carpeta.
2. Seleccione **Compartir y seguridad** en el menú de acceso directo.
3. Habilite el botón de opción **Compartir esta carpeta** y, de forma opcional, introduzca un nombre de recurso compartido y un comentario.
4. Haga clic en **Permisos**.
5. Si el nombre de usuario de las credenciales de cuenta de servicio no aparece en la lista Nombres de grupos o usuarios, haga clic en el botón **Agregar**. Especifique el nombre de usuario de las credenciales de cuenta de servicio y haga clic en **Comprobar nombres** para comprobar el nombre.
6. Haga clic en **OK**.
7. Seleccione el nombre de usuario de las credenciales de cuenta de servicio.
8. Marque la casilla **Control total** (se marca la casilla **Control total** y todas las casillas siguientes).
9. Haga clic en **Aplicar**.
10. Seleccione la ficha **Seguridad**.
11. Si el nombre de usuario de las credenciales de cuenta de servicio no aparece en la lista Nombres de grupos o usuarios, haga clic en el botón **Agregar**. Especifique el nombre de usuario de las credenciales de cuenta de servicio y haga clic en **Comprobar nombres** para verificarlo.
12. Haga clic en **OK**.
13. Seleccione las **credenciales de cuenta de servicio** como nombre de usuario.
14. Marque la casilla **Control total** y, a continuación, haga clic en **Aplicar**.
15. Haga clic en **OK**.

Configurar SAN

Si quiere almacenar la base de datos y los discos virtuales (vDisk) en una red SAN, utilice cuentas de sistema local para Stream Service. A diferencia de los recursos compartidos de red de Windows, no es necesario crear credenciales de cuenta de servicio especiales destinadas a otorgar acceso a los datos para garantizar este acceso.

En la mayoría de los casos, configurar la red SAN permite establecer la configuración como si la base de datos y los discos virtuales estuvieran almacenados de forma local en el servidor de Citrix Provisioning.

Configurar el archivo de arranque para alta disponibilidad

April 27, 2020

Un servidor de Citrix Provisioning se puede seleccionar como uno de los servidores que se utilizarán para conectar los dispositivos de destino durante el proceso de arranque. Para contar con una alta disponibilidad, el archivo de arranque debe incluir al menos dos servidores de conexión (cuatro servidores como máximo).

El archivo de arranque del dispositivo de destino contiene las direcciones IP de hasta cuatro servidores de conexión, así como otros datos de configuración. El archivo de arranque contiene una lista de los servidores con los que puede contactar un dispositivo de destino para acceder a la comunidad de servidores de Citrix Provisioning. El servidor con el que se establece contacto cede el dispositivo de destino a otro servidor que sea capaz de proporcionarlo junto con su dispositivo de destino.

Nota:

Un sistema de almacenamiento compartido garantiza la disponibilidad de los discos vDisks del servidor de Citrix Provisioning. Según el tipo de almacenamiento compartido, los discos virtuales utilizan la convención de nomenclatura universal (UNC) o la convención de nomenclatura DOS habitual.

Agregar servidores de Citrix Provisioning al archivo de arranque

Agregue servidores al archivo de arranque para proporcionar a un dispositivo de destino la información necesaria para ponerse en contacto con Stream Service.

Al configurar un servidor, el asistente permite seleccionar el servidor para los servicios TFTP. Hay un servidor TFTP por comunidad. En cambio, si los dispositivos de destino se encuentran en varios segmentos de red y cada segmento está configurado como un sitio independiente, se utiliza un servidor TFTP por sitio (segmento de red).

Los servidores de Citrix Provisioning también pueden configurarse como servidores de conexión desde la consola de Citrix Provisioning, mediante el cuadro de diálogo **Configure Bootstrap**.

Seleccione uno de los dos métodos para agregar servidores al archivo de arranque.

Agregar servidores de conexión mediante Configuration Wizard

Para agregar y configurar el primer servidor de Citrix Provisioning como el servidor TFTP y de conexión mediante Configuration Wizard:

1. Ejecute Configuration Wizard y, cuando se le presente la opción “TFTP” y el cuadro de diálogo “Bootstrap Location”, seleccione la opción **Use the Provisioning Server TFTP Service**.
2. Introduzca la ubicación o busque el archivo del programa de arranque y, a continuación, haga clic en **Next**. La ubicación predeterminada es: C:\Documents and Settings\Todos los usuarios\Datos de programa\Citrix\Provisioning Services\Tftpboot

Nota:

Si se instaló una versión anterior del componente para servidor de Citrix Provisioning en este servidor, cambie la ubicación predeterminada de C:\Archivos de programa\Citrix\Provisioning Server\TFTPboot o C:\Documents and Settings\Todos los usuarios\Datos de programa\Citrix\Provisioning Server\TFTPboot a C:\Documents and Settings\Todos los usuarios\Datos de programa\Citrix\Provisioning Services\TFTPboot. Si no se cambia la ubicación predeterminada, el archivo del programa de arranque no se puede configurar en la consola y no pueden iniciarse los dispositivos de destino. Aparecerá el mensaje de error “Missing TFTP”.

3. En la lista de arranque de servidores, haga clic en **Add** para agregar más servidores de conexión a la lista. Utilice los botones **Move up** o **Move down** para cambiar el orden de preferencia de arranque de los servidores.

Nota:

En una implementación de alta disponibilidad, es necesario seleccionar al menos dos servidores como servidores de arranque.

4. Para establecer parámetros de configuración avanzada, resalte la dirección IP del servidor, haga clic en **Advanced** y, a continuación, configure el archivo del programa de arranque. Para obtener definiciones de campos, consulte [Propiedades de los servidores de Provisioning](#).
5. Haga clic en **OK** y, a continuación, en **Next**.
6. Revise los parámetros de configuración y, a continuación, haga clic en **Finish** para confirmarlos y reiniciar los servicios de red en el servidor. Los parámetros de configuración se guardan y se muestran en el cuadro de diálogo de progreso.

7. Para salir de Configuration Wizard, haga clic en **Done**.

Agregar servidores de conexión mediante la consola

Para agregar y configurar más servidores de Citrix Provisioning como servidores de conexión:

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en el servidor que quiera utilizar como servidor de conexión y, a continuación, seleccione la opción de menú **Configure Bootstrap**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Configure Bootstrap**.

Nota:

Al hacer clic en **Read DB**, se rellena la tabla con los servidores de conexión que ya existen. Cuando se inicia, Stream Service crea un registro en la base de datos con su propia dirección IP. Existe una sola opción de registro de Stream Service por base de datos. Si el servicio está vinculado a varias direcciones IP, se muestran varios registros en la base de datos. La función Read DB elige una sola dirección IP de cada servidor de Citrix Provisioning. Esta función también puede utilizarse para rellenar el archivo de arranque con los parámetros de **Stream Service IP** ya configurados en la base de datos.

2. Haga clic en **Add**. Se agregará un nuevo servidor de conexión al archivo de arranque. Aparecerá el cuadro de diálogo **Streaming Server**.
3. Escriba la dirección IP y el número de puerto de este servidor en los cuadros de texto correspondientes.
4. Elija utilizar los parámetros de máscara de subred y de puerta de enlace mediante DHCP/BOOTP o escriba los parámetros que quiera utilizar y, a continuación, haga clic en **OK**. En la lista de servidores de conexión disponibles, se muestra la información del servidor de Citrix Provisioning.
5. Para configurar parámetros avanzados del programa de arranque, vaya a la ficha **Options** y seleccione alguna de las siguientes opciones:
 - Seleccione **Verbose Mode** (modo detallado) si quiere supervisar el proceso de arranque del dispositivo de destino (opcional). El modo detallado permite la mensajería del sistema en el dispositivo de destino.
 - Seleccione **Interrupt Safe Mode** si el dispositivo de destino se bloquea al comenzar el proceso de arranque.
 - Marque la casilla **Advanced Memory Support**. No utilice esta opción para versiones anteriores sin PXE habilitado.
6. Seleccione uno de los siguientes métodos de recuperación de red (**Network Recovery Methods**):
 - Restore Network Connections: Al seleccionar esta opción, el dispositivo de destino intenta de forma indefinida restaurar la conexión con el servidor.

Nota:

Como el campo **Seconds** no corresponde, se vuelve inactivo cuando se selecciona la opción **Restore Network Connections**.

- **Reboot to Hard Drive.** Al seleccionar esta opción, se indica al dispositivo de destino que ejecute una tarea de reinicio del hardware para forzar un reinicio cuando no pueda restablecer la comunicación durante una cantidad determinada de segundos. Determine la cantidad de segundos que se deben esperar para el reinicio. Si no se puede establecer la conexión de red, se produce un error en PXE y el sistema se reinicia en el disco duro local. La cantidad predeterminada de segundos es 50.
- 7. Entre cada reintento, al realizar el sondeo de los servidores de Citrix Provisioning, vaya a **Timeouts** y desplácese hasta encontrar el tiempo de espera del sondeo de conexión (**Login Polling Timeout**), en milisegundos.
- 8. En **Timeouts**, desplácese hasta encontrar el tiempo de espera general de conexión (**Login General Timeout**), en milisegundos, para todos los paquetes de conexión asociados, excepto el tiempo de espera del sondeo de conexión inicial.
- 9. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.

Solucionar problemas

April 27, 2020

Use la información indicada en esta sección para solucionar problemas en los componentes de Citrix Provisioning:

- [Captura de registros](#)
- [Auditorías](#)
- [API](#)
- [Notificar problemas mediante CIS](#)

Captura de registros

April 27, 2020

Citrix Provisioning utiliza las funciones de diagnóstico para solucionar problemas y administrar una comunidad de aprovisionamiento. Estas herramientas permiten informar de un problema o utilizar SQL Server AlwaysOn Tracing (AOT).

Notificar un problema

Utilice los informes de problemas de Citrix Insight Services (CIS) para informar de los problemas que encuentre directamente al servicio de asistencia de Citrix. Citrix Insight Services (CIS) es una plataforma de Citrix para instrumentación, telemetría y generación de información empresarial. Para obtener más información, consulte [Notificar problemas mediante CIS](#).

Sugerencia:

Para obtener la información más reciente y detallada sobre CIS y saber cómo funciona, consulte el [sitio web de CIS](#). Se necesitan credenciales de cuenta de Citrix para iniciar sesión.

Seguimiento permanente

La funcionalidad AlwaysOn Tracing (AOT) de Citrix Provisioning permite almacenar registros de AOT directamente en el disco. Utilice PowerShell (PoSH) en el servidor de Citrix Provisioning para configurar esta funcionalidad.

Se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- De forma predeterminada, esta funcionalidad está habilitada.
- El tamaño predeterminado de disco es 500 MB.
- Los registros AOT se guardan en C:\ProgramData\Citrix\Provisioning Services\Log\AOT.
- Use los comandos de PowerShell para modificar o inhabilitar la función.
- Esta funcionalidad registra la CPU y las IOPS.

Sugerencia:

Después de habilitar AOT, es posible que tenga que reiniciar el servicio de telemetría.

Guardar registros AOT en el disco

Use el comando `Enable-CitrixTrace` de telemetría de PowerShell para permitir que Citrix Provisioning guarde los archivos de seguimiento en disco en un `persistDirectory` determinado. El tamaño máximo de los archivos de seguimiento (en bytes) almacenados se configura mediante el parámetro `maxSizeBytes`. El parámetro `sliceDurationSeconds` define la duración, en segundos, del segmento o bloque de seguimiento.

La sintaxis de este comando es:

```
1 Enable-CitrixTrace -Listen
2
3 '{
4 "trace":
```

```
5
6   {
7   "enabled": true,
8
9   "persistDirectory": "C:\ProgramData\Citrix\Provisioning Services\Log
   \AOT",
10
11  "maxSizeBytes": 524288000,
12
13  "sliceDurationSeconds": 300
14
15  }
16
17
18  }
19  ,
```

Por ejemplo:

```
1 C:\PS>Enable-CitrixTrace -Listen '{
2   "trace" :{
3   "enabled" : true, "persistDirectory" : "C:\Users\Public" ,"
   maxSizeBytes" : 1000000, "sliceDurationSeconds" : 300 }
4   }
5   '
```

Auditorías

April 27, 2020

Citrix Provisioning ofrece una herramienta de auditoría que registra las acciones de configuración realizadas en los componentes de la comunidad de aprovisionamiento. La herramienta de auditoría guarda esta información en la base de datos de aprovisionamiento. Esto proporciona a los administradores una forma de solucionar problemas y supervisar los cambios recientes que afectan al rendimiento y al comportamiento del sistema.

Los privilegios de administrador determinan la información de auditoría y las opciones de menú que se pueden ver. Por ejemplo, un *administrador de la comunidad* ve la información de auditoría que hay en la comunidad de servidores. Esta funcionalidad difiere de un *administrador de dispositivos*, que solo ve información de auditoría sobre aquellas colecciones de dispositivos sobre las que tiene privilegios.

Nota:

La función de auditoría está inhabilitada de forma predeterminada. Si la base de datos de Citrix Provisioning deja de estar disponible, no se registra ninguna acción.

Para habilitar la auditoría

1. En el árbol de la **consola de Citrix Provisioning**, haga clic con el botón secundario en la comunidad y, a continuación, seleccione la opción de menú **Farm Properties**.
2. En la ficha **Options**, en **Auditing**, marque la casilla **Enable auditing**.

Se auditarán los siguientes objetos administrados en una implementación de Citrix Provisioning:

- Comunidad
- Sitio
- Servidores de Provisioning
- Colección
- Dispositivo
- Almacén
- Discos vDisk

Tareas registradas:

- Consola de Citrix Provisioning
- MCLI
- Servidor SOAP
- PowerShell

Acceder a la información de auditoría

Puede acceder a la información de auditoría a través de la consola de aprovisionamiento. También puede acceder a la información de auditoría mediante herramientas de programador incluidas en el software de instalación:

- Herramienta de programador MCLI
- Herramienta de programador PowerShell
- Herramienta de programador SOAP Server

En la consola, un administrador de la comunidad puede hacer clic con el botón secundario en un nodo principal o secundario en el árbol de la consola para acceder a la información de auditoría. La información de auditoría a la que pueden acceder otros administradores depende del rol que se les haya asignado.

Para acceder a la información de auditoría desde la consola de Citrix Provisioning

1. En la consola de Citrix Provisioning, haga clic con el botón secundario sobre un objeto administrado y, a continuación, seleccione la opción de menú **Audit Trail**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Audit Trail** o un mensaje que indica que no existe información de auditoría disponible para el objeto seleccionado.
2. En **Filter Results**, seleccione una de las opciones de filtro. Estas opciones permiten filtrar la información de auditoría en función de, por ejemplo, **el usuario**.
3. Haga clic en **Buscar**. La información de auditoría resultante se muestra en la tabla de auditoría. Es posible colocar las columnas en orden ascendente o descendente. Para ello, haga clic en el **encabezado de la columna**.
 - **Action list number:** Según el criterio de filtro seleccionado, es el orden en que sucedieron las acciones.
 - **Date/Time:** Ofrece una lista de todas las acciones de auditoría ocurridas entre las **fechas de inicio y finalización** como criterios de filtro.
 - **Action:** Identifica el nombre de la acción de Citrix Provisioning llevada a cabo.
 - **Type:** Identifica el tipo de acción realizada. Esta acción se basa en el tipo de objeto administrado para la acción llevada a cabo.
 - **Name:** Identifica el nombre del objeto dentro del tipo de ese objeto para el que se realizó la acción.
 - **User:** Identifica el nombre del usuario que realizó la acción.
 - **Domain:** Identifica el dominio al que pertenece el usuario.
 - **Path:** Identifica el objeto principal del objeto administrado. Por ejemplo, un dispositivo tendrá un sitio y una colección como objetos principales.
4. Para ver detalles adicionales sobre una acción específica, resalte la línea de esa acción en la tabla de resultados y haga clic en alguno de los siguientes botones:
 - **Secondary:** Los objetos secundarios afectados por esta acción. Esta opción abre el cuadro de diálogo **Secondary**, que contiene información sobre el tipo, el nombre y la ruta. Este cuadro de diálogo permite ver acciones de los objetos secundarios, como Parameters, Sub Actions y Changes.
 - **Parameters:** Otra información utilizada para procesar la acción. Esta opción abre el cuadro de diálogo **Parameters**. Incluye el nombre del parámetro, que representa el objeto, y el valor.
 - **Sub Actions:** Acciones adicionales que se llevaron a cabo para completar esta acción. Esta opción abre el cuadro de diálogo **Sub Actions**, que contiene información sobre la acción, el tipo, el nombre y la ruta.
 - **Changes:** Valores nuevos o modificados (por ejemplo, una descripción) asociados al objeto (por ejemplo, un dispositivo de destino). Esta opción abre el cuadro de diálogo **Changes**, que contiene el nombre y la información nueva.

Archivar la información del registro de auditoría

Los administradores de la comunidad determinan el tiempo que la información del registro de auditoría está disponible antes de que se archive.

Para configurar el archivado del registro de auditoría

1. En la consola, haga clic con el botón secundario en la comunidad y, a continuación, seleccione **Archive Audit Trail**. Aparecerá el cuadro de diálogo **Archive Audit Trail**.
2. Vaya a la ubicación guardada donde está la información del registro de auditoría (archivo XML). Se abrirá el cuadro de diálogo **Select File to Archive Audit Trail To**.
3. Seleccione la ubicación y, a continuación, escriba el nombre del archivo nuevo en el cuadro de texto **File name**.
4. Abra el calendario desde el menú **End date** y, a continuación, seleccione la fecha en que se archiva la información del registro de auditoría. El valor predeterminado es la fecha actual.
5. Para quitar toda la información de auditoría, marque la casilla **Remove information archived from the Audit Trail**. Una vez que se elimine la información, ya no se podrá acceder a ella directamente desde Citrix Provisioning. Solo existirá en el archivo XML.
6. Haga clic en **OK**.

API

April 27, 2020

Las API de Citrix Provisioning están disponibles en el [sitio Citrix Developer Documentation](#):

- [SOAP Server Programmer's Guide](#)
- [PowerShell with Object Programmer's Guide](#)

Archivos del SDK de PowerShell después de la actualización

Faltan los archivos ubicados en `C:\Program Files\Citrix\PowerShell SDK` después de la actualización. Este problema se produce porque la versión CDF que utiliza Citrix Provisioning no coincide con la versión que utilizan otros componentes asociados a Citrix Virtual Apps and Desktops. Por eso, los archivos CDF más recientes tienen un número de versión inferior a los anteriores. Este problema no afecta a la funcionalidad de importar colecciones de dispositivos CPV a catálogos de máquinas de Citrix Virtual Apps and Desktops. Para solucionar este problema:

1. Cierre Citrix Studio.

2. Monte la nueva ISO de Citrix Virtual Apps and Desktops.
3. En la ISO montada, vaya a \x64\DesktopStudio.
4. Haga clic con el botón secundario en **PVS PowerShell SDK x64** para ver un menú contextual.
5. Seleccione **Reparar**.
6. Ejecute la opción de reparación. La instalación agrega los dos archivos CDF según sea necesario.

Método de enumeración de grupos de Active Directory

La consola de Citrix Provisioning contiene el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard. Este asistente proporciona tareas de integración entre Citrix Provisioning, Citrix Virtual Apps and Desktops y Windows Active Directory. El asistente crea las máquinas virtuales y todos los objetos necesarios en Citrix Provisioning, Citrix Virtual Apps and Desktops y Windows Active Directory.

Nota:

Esta implementación estaba limitada en versiones anteriores debido a la ausencia de una API expuesta. Sin ella, los usuarios de Citrix Provisioning no pueden ejecutar varios paradigmas de pruebas automatizadas en sus entornos.

En el servidor de Provisioning, un servicio expone la funcionalidad de Citrix Virtual Apps and Desktops y Streamed VM Setup Wizard a través de una API de PowerShell. Esta API proporciona un front-end de PowerShell. Este front-end se puede utilizar para automatizar la funcionalidad que ofrecen Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard y Streamed VM Setup Wizard.

Sugerencia:

El servicio API de Citrix Provisioning utiliza una conexión SSL que requiere la configuración de un certificado X.509 en el servidor de aprovisionamiento.

Configurar el certificado X.509

El servicio API de Citrix Provisioning utiliza una conexión SSL que requiere un certificado X.509 en el servidor de aprovisionamiento. El certificado de la entidad de certificación (CA) también debe estar presente en el servidor y en la máquina de la consola.

Para crear un certificado autofirmado para API de Citrix Provisioning:

1. Descargue e instale el Windows SDK para el sistema operativo del servidor de aprovisionamiento que tenga.
2. Abra un símbolo del sistema y vaya a la carpeta “bin” del SDK. De forma predeterminada: `C:\Program Files (x86)\Windows Kits\SDK_Version\bin\x64` y ejecute los siguientes comandos.

3. Cree un certificado que actúe como su entidad de certificación raíz: `makecert -n "CN= PVSRoot CA"-r -sv PVSRoot CA.pvk PVSRoot CA.cer`.
4. Cree el certificado del servicio e instálelo: `makecert -sk PVSAP I -iv PVSRoot CA.pvk -n "CN= FQDN of the PVS Server"-ic PVSRoot CA.cer -sr localmachine -ss my -sky exchange -pe`.
5. Instale el certificado de CA raíz en la ubicación `Trusted Root Certification Authorities` del servidor y las máquinas de la consola: `cert mgr -add "PVSRoot CA.cer"-s -r localMachine Root`.
6. Ejecute el asistente Configuration Wizard. En la página **Soap SSL Configuration**, seleccione el certificado creado.

Nota:

Cuando ejecute los comandos de PowerShell, use el *FQDN del servidor de Provisioning* en `PvsServerAddress` y 54324 (predeterminado) en `PvsServerPort`.

Usar la API de Citrix Provisioning

Después de instalar el servidor de Citrix Provisioning más reciente:

1. Ejecute el asistente Configuration Wizard.
2. Abra la ventana **Services** en el servidor de aprovisionamiento y compruebe que la API de Citrix Provisioning está instalada y configurada para ejecutarse como administrador:

Sugerencia:

El servicio API de Citrix Provisioning utiliza una conexión SSL que requiere la configuración de un certificado X.509 en el servidor de aprovisionamiento.

1. Abra una ventana de **PowerShell** en el servidor de aprovisionamiento:

a. `Import-Module C:\Program Files\Citrix\Provisioning Services\Citrix.ProvisioningServices.dll`.

b. `Get-Command-Module`.

En la siguiente imagen se ilustran las opciones de comandos:

c. Haga ping al servicio de la API de Citrix Provisioning API: **`Get-PvsApiServiceStatus -PvsServerAddress FQDN del servidor de aprovisionamiento -PvsServerPort Puerto de Provisioning donde está configurada la escucha de la API`**

Sugerencia:

El número de puerto del servidor de aprovisionamiento es el utilizado para la comunicación del servidor SOAP.

d. Inicie sesión en la API de Citrix Provisioning (use alguno de los siguientes comandos):

Use los parámetros Domain, Username o Password:

`Get-PvsConnection -PvsServerAddress FQDN del servidor de Provisioning -PvsServerPort Puerto SOAP +1 puerto donde la API de Provisioning se ha configurado para escuchar -Domain Dominio del administrador de Provisioning -Username Nombre de usuario del administrador de Provisioning -Password Contraseña del administrador de Provisioning`

Use el objeto Pass-in PSCredential:

`Get-PvsConnection -PvsServerAddress Dirección del servidor de Provisioning PvsServerPort -Credentials Objeto PSCredential que devuelve Get-Credential`

Se incluyen los siguientes cmdlets con la implementación de la API de Citrix Provisioning:

- **Get-PvsApiServiceStatus.** Hace ping al servicio para determinar si este funciona en una dirección o puerto concretos.
- **Get-PvsConnection.** Inicia sesión en la API de Citrix Provisioning.
- **Clear-PvsConnection.** Cierra la sesión de la API de Citrix Provisioning. Este cmdlet agrega el **token de autenticación** a la lista negra.
- **Start-PvsProvisionXdMachines.** Se utiliza para automatizar el asistente Citrix Virtual Apps and Desktops Setup Wizard.
- **Start-PvsProvisionMachines.** Se usa para automatizar el asistente Streamed VM Setup Wizard.
- **Get-PvsProvisioningStatus.** Usa el ID que devuelve alguno de los dos comandos anteriores para obtener el estado de la sesión actual de aprovisionamiento.
- **Stop-PvsProvisionMachines.** Usa el ID que devuelve alguno de los dos comandos anteriores para cancelar la sesión actual de aprovisionamiento.

Puede acceder a ejemplos de estos cmdlets de PowerShell con `Get-Help CommandName -Examples`:

Sugerencia:

El resto de los cmdlets de PowerShell forman parte de la capa de acceso a la base de datos.

Al conectarse a la API mediante el comando `Set -PvsConnection` de PowerShell, se devuelve un objeto de conexión similar a:

Dentro de Citrix Provisioning, el método de control de acceso de los usuarios se basa en las credenciales de inicio de sesión de Active Directory y la configuración del grupo administrativo. Como resultado de este método, la enumeración repetida de grupos de AD desencadena eventos asociados a las operaciones del asistente Configuration Wizard y la consola. En entornos de AD complejos donde pueden producirse inicios de sesión falsos, el sistema puede volverse lento, con respuestas lentas que resultan en tiempos de espera agotados en las conexiones a la consola de Citrix Provisioning. Con esta

función, se resuelven estos problemas porque se mejora el método responsable de la enumeración de grupos de AD.

Antes de esta función, la enumeración de grupos de AD se producía al analizar las pertenencias de miembros asociadas al inicio de sesión del usuario en su dominio y en la totalidad de los dominios de confianza. Este proceso continuaba hasta que se determinen todas las pertenencias a grupos del usuario o si no hay dominios adicionales en los que buscar. Los grupos identificados se cotejaban con los grupos administrativos definidos en la base de datos para determinar los derechos de acceso del usuario.

Con esta funcionalidad, la enumeración de grupos de AD se ha mejorado y ahora la pertenencia a grupos de un usuario se busca en los dominios preferidos. Este enfoque es diferente a buscar en la totalidad de los grupos en todos los dominios. El nombre del grupo administrativo asociado a la credencial de inicio de sesión del usuario se utiliza para obtener la lista de dominios preferidos. Primero, se busca en la lista de dominios del usuario. Luego, se busca en la lista de dominios preferidos. Durante esta búsqueda, si se detecta el grupo administrativo de una comunidad, la búsqueda se detiene porque el usuario ya tiene derecho total de acceso a la comunidad de Citrix Provisioning. Este paradigma de búsqueda también incluye un mecanismo que usa el ID de seguridad del dominio para verificar si el dominio contiene los grupos previstos. Este enfoque modificado de búsqueda de dominios para encontrar la pertenencia a grupos de un usuario subviene a las necesidades de la mayoría de los entornos de AD, lo que resulta en operaciones más rápidas de la consola de aprovisionamiento y del asistente Configuration Wizard.

Notificar problemas mediante CIS

April 27, 2020

Citrix Provisioning permite notificar los problemas encontrados al usar el software directamente a Citrix Support. El equipo de asistencia técnica utiliza esa información para solucionar y diagnosticar el problema y, así, mejorar Citrix Provisioning. Citrix hace uso de esta función, junto con el [Programa para la mejora de la experiencia del usuario \(CEIP\)](#), para mejorar continuamente el software.

Nota:

La participación en programas de ayuda para mejorar Citrix Provisioning es voluntaria. La notificación de problemas y el programa CEIP están habilitados de forma predeterminada. Use la información incluida en este artículo para configurar y utilizar la notificación de problemas.

Cómo funciona la notificación de problemas

La función de notificación de problemas comparte la información de diagnóstico resultante de un evento de Citrix Provisioning. Se puede ejecutar para un servidor de Citrix Provisioning específico o para todo un sitio:

- Si tiene un entorno con varios servidores de aprovisionamiento, cada uno ha tenido un usuario diferente del servicio SOAP. En tales entornos, el usuario del servicio SOAP debe tener permisos de lectura y escritura en el recurso compartido de red cuando genere el paquete de diagnóstico.
- Si se trata de un problema en un servidor de aprovisionamiento concreto, solo ese servidor genera un paquete de diagnóstico que capture el evento.
- Si se trata de un problema en un sitio, cada servidor de aprovisionamiento del sitio generará un paquete de diagnóstico.
- Cargue el paquete de diagnóstico directamente en Citrix o guárdelo en una unidad de red compartida y cárguelo manualmente más tarde.

Nota:

El paquete de diagnóstico se carga manualmente en el [sitio web de CIS](#). Inicie sesión en ese sitio con sus credenciales de Citrix.

Usar un token para la comunicación segura

Cuando se usa la notificación de problemas, se genera un token para asociar el paquete de diagnóstico a sus credenciales de cuenta de My Citrix. Una vez que el token se haya asociado a sus credenciales de My Citrix, se almacena en la base de datos como referencia para futuras notificaciones. Este proceso elimina la necesidad de almacenar sus credenciales de inicio de sesión.

Nota:

Si es la primera vez que utiliza la función de notificación de problemas y todavía no ha configurado ningún token de inicio de sesión, se le solicita que introduzca las credenciales de inicio de sesión de My Citrix. Una vez que haya introducido sus credenciales de inicio de sesión, se genera el token en la base de datos.

Configurar la función de notificación de problemas

En la pantalla del asistente **Citrix Provisioning Configuration Wizard**:

1. Introduzca su nombre de usuario y su contraseña de Citrix.
2. Confirme la contraseña.
3. Haga clic en **Siguiente**.

Sugerencia:

Si no tiene un token seguro para autenticar sus credenciales de inicio de sesión, la pantalla **Problem Report Configuration** indica que *el token necesario para enviar informes de problemas está vacío. Vuelva a configurarlo.* Para generar el token, puede escribir sus credenciales aquí o, más tarde, en la consola de Citrix Provisioning.

La contraseña y el nombre de usuario especificados no se guardan. El token que se genera se utiliza para asociar su paquete de diagnóstico a su cuenta de My Citrix.

Notificar un problema

Para notificar un problema, primero debe especificar las opciones que quiere usar. Puede cargar un paquete de datos de diagnóstico con su nombre de usuario de Citrix o puede generar información de diagnóstico localmente en un archivo ZIP. Seleccione una carpeta vacía en una unidad de red compartida accesible para todos los servidores incluidos en este informe de problemas.

Para notificar un problema

1. En la consola de **Citrix Provisioning**, expanda el nodo **Sites** para ver el servidor sobre el que quiere notificar un problema.
2. Seleccione el servidor y haga clic con el botón secundario para ver el menú contextual.
3. Haga clic en **Report a problem**.
4. En la pantalla **Problem Report**, seleccione cómo quiere generar la información de diagnóstico:
 - **Upload Diagnostics:** Use el token generado para cargar un paquete de diagnóstico (un archivo ZIP que contiene varios archivos relacionados con el problema).
 - **Generate Diagnostics:** Seleccione una carpeta vacía en una unidad compartida de red que sea accesible para todos los servidores que ha seleccionado.
5. Haga clic en **Siguiente**.

Nota:

Cada servidor en el sitio seleccionado carga o genera su propio paquete de diagnóstico.

El token solo es necesario para una carga automática. Si genera un paquete localmente, el token no es necesario.

6. Después de seleccionar el método para notificar un problema, puede especificar información de ayuda para describir el problema. En la pantalla **Specify Problem Details:**
 - a. Introduzca una descripción breve de resumen del problema. Después de introducir información en este campo obligatorio, se pueden modificar los demás campos.

- b. Puede indicar un número de caso de asistencia.
- c. Seleccione la fecha en la que ocurrió el problema.
- d. Introduzca la hora aproximada a la que ocurrió el problema.
- e. Introduzca una descripción que caracterice el problema.

7. Haga clic en **Finalizar**.

Sugerencia:

Tras finalizar el informe de diagnóstico, el paquete se crea y se carga en el servidor. Puede ver el estado del informe de problemas más reciente en **Server > Property > Problem Report**.

Después de hacer clic en **Finish**, la funcionalidad de notificación de problemas notifica el problema de un único servidor o de cada uno de los servidores del sitio. Cada servidor genera el informe de problemas como una tarea en segundo plano y lo carga en el servidor CIS. O bien, guarda el archivo en una unidad de red compartida.

El campo **Status** muestra información sobre el estado del mecanismo de informes. Una vez iniciado el proceso, use el botón **Done** para cerrar ese cuadro de diálogo y el proceso continuará ejecutándose en segundo plano:

Si decide no cerrar el cuadro de diálogo, el proceso continuará en primer plano. Una vez finalizado, la pantalla **Problem Report** ofrece información adicional con el mensaje *Check each Server's Properties for results* (Consulte las propiedades de cada servidor para ver los resultados). Con este mensaje, cada servidor indica que ha completado el proceso de generación del informe de problemas y guarda los resultados.

Una vez generado el informe de problemas, los resultados están disponibles en la pantalla **Properties**. Para ver el informe, seleccione **Server > Properties**.

En la ficha **Problem Report**, se muestra lo siguiente:

- **Most recent problem report** (Informe de problemas más reciente). Este campo muestra la fecha y la hora del intento más reciente de generación de informes de problemas.
- **Summary** (Resumen). En este campo, se describe el problema. La información se genera a partir del campo de resumen (que es obligatorio), especificado cuando el administrador creó el informe por primera vez.
- **Status**. Se describe el estado del informe más reciente. Indica:
 - Success (operación correcta) o Failure (operación fallida)
 - Si el informe se cargó o se guardó en una unidad de red compartida. Si el informe se guardó en una unidad de disco, se muestra la ruta completa de acceso al archivo.



Locations

Corporate Headquarters | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, United States

Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, United States

© 2020 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix, the Citrix logo, and other marks appearing herein are property of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).