



Citrix Workspace-App für Linux

Contents

Info zu diesem Release	3
Systemanforderungen und Kompatibilität	38
Installieren, Deinstallieren und Aktualisieren	48
Erste Schritte	56
Konfigurieren	65
Authentifizierung	141
Sichere Kommunikation	143
Storebrowse	150
Problembehandlung	161
SDK und API	180
Referenz für ICA-Einstellungen	182

Info zu diesem Release

February 11, 2022

Neue Features in Release 2112

Unterstützung der Cursor-Farbumkehrung

Bisher erschien in der Citrix Workspace-App ein gepunkteter Cursor, der dieselbe Farbe wie der Schwarz-Weiß-Hintergrund eines Textes hatte. Es war daher schwierig, die Position des Cursors zu finden.

Ab dieser Version wird die Cursorfarbe je nach Hintergrundfarbe eines Textes umgekehrt. Dadurch können Sie den Cursor im Text leicht lokalisieren. Standardmäßig ist dieses Feature deaktiviert.

Voraussetzungen:

- Wenn `.ICAClient` bereits im Basisordner des aktuellen Benutzers vorhanden ist:

Löschen Sie die Datei `All_Regions.ini`

Oder

Um die Datei `All_Regions.ini` beizubehalten, fügen Sie am Ende des Abschnitts [Virtual Channels\Thinwire Graphics] die folgenden Zeilen hinzu:

```
InvertCursorEnabled=
```

```
InvertCursorRefreshRate=
```

```
InvertCursorMode=
```

Wenn der Ordner `.ICAClient` nicht vorhanden ist, weist dies auf eine Neuinstallation der Citrix Workspace-App hin. In diesem Fall wird die Standardeinstellung für das Feature beibehalten.

Führen Sie folgende Schritte aus, um das Feature zu aktivieren:

1. Navigieren Sie zur Konfigurationsdatei `$HOME/.ICAClient/wfclient.ini`.
2. Gehen Sie zum Abschnitt [Thinwire3.0] und legen Sie folgenden Eintrag fest:

```
InvertCursorEnabled=True
```

Hinweis:

Der Cursor wird nicht umgekehrt, wenn der Wert für die Richtlinie **Videocodec zur Komprimierung verwenden** in Citrix Studio auf **Videocodec nicht verwenden** festgelegt ist.

Update für adaptives Audio

Adaptives Audio funktioniert jetzt bei der Bereitstellung von Audio über UDP (User Datagram Protocol). Weitere Informationen finden Sie unter [Adaptives Audio](#).

Hinweis:

Diese Verbesserung erfordert VDA-Version 2112 oder höher.

Informationen zur UDP-Audiokonfiguration mit adaptivem Audio in der Citrix Workspace-App finden Sie im Abschnitt **Aktivieren von UDP-Audio** in der [Audio-Dokumentation](#).

Unterstützung für mehrere Audiogeräte (Technical Preview)

Ab dieser Version zeigt die Citrix Workspace-App alle in einer Sitzung verfügbaren lokalen Audiogeräte mit Namen an. Darüber hinaus wird Plug and Play für Bluetooth- und HDMI-Audiogeräte unterstützt.

Diese Funktion ist in der Standardeinstellung deaktiviert. Um dieses Feature zu aktivieren, legen Sie in der Datei `module.ini` den Wert für `AudioRedirectionV4` auf `True` fest.

Weitere Informationen finden Sie unter [Audio](#).

Hinweis:

Ab dieser Version wird das Attribut `VdcamVersion4Support` in der Datei `module.ini` umbenannt in `AudioRedirectionV4`.

UDP-Audio über Citrix Gateway (Technical Preview)

Ab dieser Version wird das DTLS-Protokoll (Datagram Transport Layer Security) für UDP-Audio von der Citrix Workspace-App unterstützt. Sie können daher über Citrix Gateway auf das UDP-Audio zugreifen.

Aktivieren von UDP-Audio über Citrix Gateway:

1. Navigieren Sie zum Ordner `<ICAROOT>/config` und öffnen Sie die Datei `module.ini`.
2. Gehen Sie zum Abschnitt `[WFClient]` und legen Sie folgenden Eintrag fest:
`EnableUDPThroughGateway=True`
3. Gehen Sie zum Abschnitt `[ClientAudio]` und legen Sie folgenden Eintrag fest:
`EnableUDPAudio=True`

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Aktivieren von UDP-Audio** in der [Audio-Dokumentation](#).

Hinweis:

Wenn Sie die StoreFront-Konfiguration von `default.ica` verwenden, hat der im Abschnitt `[Application]` festgelegte Wert für `EnableUDPThroughGateway` Vorrang vor dem Wert in

der Datei `module.ini`. Sie können den im Abschnitt [ClientAudio] festgelegten Wert für `EnableUDPAudio` jedoch nur mit der Datei `module.ini` einstellen. Er hat keinen Vorrang vor dem Wert in der StoreFront-Standardkonfiguration von `default.ica`.

Verbesserung der Smartcardunterstützung

Hinweis:

Diese Verbesserung ist allgemein für die Citrix Workspace-App verfügbar.

Ab diesem Release unterstützt die Citrix Workspace-App die Plug&Play-Funktionalität für Smartcardleser.

Wenn Sie eine Smartcard einstecken, erkennt der Smartcardleser die Smartcard auf dem Server und Client. Wenn Sie mehrere Karten gleichzeitig einstecken, werden alle Karten erkannt.

Voraussetzungen:

Installieren Sie die Bibliothek `libpcscd` auf dem Linux-Client.

Hinweis:

Diese Bibliothek kann in aktuellen Versionen der meisten Linux-Distributionen vorinstalliert sein. In früheren Versionen einiger Linux-Distributionen wie Ubuntu 1604 müssen Sie die Bibliothek `libpcscd` jedoch möglicherweise installieren.

So deaktivieren Sie diese Erweiterung:

1. Navigieren Sie zum Ordner `<ICAROOT>/config/module.ini`.
2. Navigieren Sie zum Abschnitt `SmartCard`.
3. Legen Sie Folgendes fest: `DriverName= VDSCARDV.DLL`.

Verbesserungen der Microsoft Teams-Optimierung

Hinweis:

Die folgenden Features sind nur nach Rollout eines zukünftigen Updates von Microsoft Teams verfügbar. Wenn das Update von Microsoft veröffentlicht wird, prüfen Sie [CTX253754](#) auf das Dokumentationsupdate und die Ankündigung.

• Anfordern der Steuerung in Microsoft Teams

Ab diesem Release können Sie bei einem Microsoft Teams-Anruf die Steuerung anfordern, wenn ein Teilnehmer den Bildschirm freigibt. Wenn Sie die Steuerung übernommen haben, können Sie auf dem freigegebenen Bildschirm auswählen, bearbeiten und andere Änderungen vornehmen.

Zum Übernehmen der Steuerung bei Freigabe eines Bildschirms klicken Sie oben im Microsoft Teams-Bildschirm auf **Steuerung anfordern**. Der Teilnehmer des Meetings, der den Bildschirm freigibt, kann die Anforderung akzeptieren oder ablehnen.

Wenn Sie die Steuerung übernommen haben, können Sie Elemente auf dem freigegebenen Bildschirm auswählen, bearbeiten und andere Änderungen vornehmen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Steuerung freigeben**.

Einschränkung:

Während eines Peer-zu-Peer-Anrufs zwischen einem optimierten Benutzer und einem Benutzer mit dem nativen Microsoft Teams-Desktopclient, der auf dem Endpunkt ausgeführt wird, ist die Option **Steuerung anfordern** nicht verfügbar. Als Workaround können Benutzer einem Meeting beitreten, um die Option **Steuerung anfordern** zu erhalten.

• **Unterstützung für dynamisches e911**

Ab diesem Release unterstützt die Citrix Workspace-App den dynamischen Notruf. Wenn Sie Microsoft-Anrufpläne, Operator Connect und Direct Routing verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Konfiguration und Übermittlung von Notrufen
- Benachrichtigung von Sicherheitspersonal

Die Benachrichtigung erfolgt basierend auf dem aktuellen Standort der Citrix Workspace-App auf dem Endpunkt anstelle des auf dem VDA ausgeführten Microsoft Teams-Clients.

Das Gesetz von Ray Baum schreibt vor, dass der versandbare Standort des 911-Anrufers an den entsprechenden öffentlichen Sicherheitsantwortpunkt (PSAP) übertragen wird. Ab Citrix Workspace-App 2112 für Linux erfüllt die Microsoft Teams-Optimierung mit HDX die Bestimmungen von Ray Baum's Law. Um dieses Feature zu unterstützen, muss die LLDP-Bibliothek in die Betriebssystemverteilung des Thin Clients aufgenommen werden.

Neue Features in Release 2111

Intelligenter Workspace (Technical Preview)

Diese Version der Citrix Workspace-App wurde optimiert, um die intelligenten Workspace-Funktionen zu nutzen, wenn sie veröffentlicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Workspace Intelligence Features - Microapps](#).

Akkustatusanzeige

Bisher wurde der Akkustatus eines Geräts nicht im Infobereich für Server-VDAs angezeigt.

Ab diesem Release wird die Akkustatusanzeige für Server-VDAs angezeigt.

Unterstützung für benutzerdefinierte Webstores (Technical Preview)

Ab diesem Release können Sie über die Citrix Workspace-App auf den benutzerdefinierten Webstore Ihrer Organisation zugreifen.

Um dieses Feature verwenden zu können, muss der Administrator die Domäne oder den benutzerdefinierten Webstore der Liste der zulässigen URLs im Global App Configuration Service hinzufügen. Nachdem die URL hinzugefügt wurde, können Sie die URL des benutzerdefinierten Webstores im Bildschirm **Konto hinzufügen** in der Citrix Workspace-App angeben. Der benutzerdefinierte Webstore wird im nativen Workspace-App-Fenster geöffnet.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Webstore-URLs für Endbenutzer finden Sie unter [Global App Configuration Service](#).

Um den benutzerdefinierten Webstore zu entfernen, gehen Sie zu **Konten > Konten hinzufügen oder entfernen**, wählen Sie die URL des benutzerdefinierten Webstores aus und klicken Sie auf **Entfernen**.

Als Voraussetzung müssen Sie den benutzerdefinierten Webstore in der Datei `AuthManConfig.xml` aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzerdefinierte Webstores](#).

Hinweis:

Sie können nur die in der Datei `AuthManConfig.xml` aufgelisteten URLs für den benutzerdefinierten Webstore verwenden. Sie können der Datei `AuthManConfig.xml` mehrere URLs hinzufügen, die für den benutzerdefinierten Webstore gelten sollen.

Webcamumleitung für 64-Bit (Technical Preview)

Mit diesem Release wird die Gesamtleistung und Stabilität einer Webcam in 32-Bit-Anwendungen verbessert. Darüber hinaus wird Unterstützung für die Webcamumleitung für 64-Bit-Anwendungen eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter [Webcams](#).

Verbesserung der Smartcardunterstützung (Technical Preview)

Ab diesem Release unterstützt die Citrix Workspace-App die Plug&Play-Funktionalität für Smartcardleser.

Wenn Sie eine Smartcard einstecken, erkennt der Smartcardleser die Smartcard auf dem Server und Client. Wenn Sie mehrere Karten gleichzeitig einstecken, werden alle Karten erkannt.

Konfigurieren dieses Features:

1. Navigieren Sie zum Ordner `<ICAROOT>/config/module.ini`.
2. Navigieren Sie zum Abschnitt `SmartCard`.
3. Legen Sie Folgendes fest: `DriverName= VDSCARDV2.DLL`.

Verbesserungen bei Microsoft Teams

- Neue Abhängigkeit für llvm-12 hinzugefügt: In diesem Release wird für llvm-12 eine neue Abhängigkeit namens libunwind-12 library hinzugefügt. Sie ist jedoch nicht standardmäßig im ursprünglichen Repository vorhanden. Installieren Sie libunwind-12 library manuell im Repository. Weitere Informationen zur Installation von libunwind-12 library finden Sie unter [Optimierung für Microsoft Teams](#).
- Verbesserte Konfigurationen mit Echounterdrückung, automatischer Verstärkungsregelung und Rauschunterdrückung: Wenn Echounterdrückung und Rauschunterdrückung in Microsoft Teams konfiguriert sind, übernimmt das von Citrix umgeleitete Microsoft Teams die konfigurierten Werte. Andernfalls sind diese Optionen standardmäßig aktiviert. Standardmäßig ist die Echokompensation jedoch deaktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [Optimierung für Microsoft Teams](#).

Neue Features in Release 2109

Verbesserung der Sitzungszuverlässigkeit

Bisher konnten Sie mit HDX Broadcast-Sitzungszuverlässigkeit das Fenster einer veröffentlichten Anwendung weiterhin sehen, selbst wenn die Verbindung zur Anwendung unterbrochen wurde.

Ab diesem Release können Sie die Bildschirmänderungen sehen, wenn die Sitzungszuverlässigkeit beginnt. Das Sitzungsfenster wird abgeblendet und ein Countdowntimer zeigt die bis zum nächsten Wiederverbindungsversuch verbleibende Zeit an.

Hinweis:

Dieses Feature wird nur für Citrix Virtual Desktops unterstützt.

Verbesserte Protokollierung

Bisher gab es kein Tool zum Sammeln von Protokolldateien in der Citrix Workspace-App. Protokolldateien waren in verschiedenen Ordnern. Sie mussten Protokolldateien manuell aus verschiedenen Ordnern sammeln.

Ab diesem Release bietet die Citrix Workspace-App das Tool collectlog.py, mit dem Sie Protokolldateien aus verschiedenen Ordnern sammeln können. Sie können das Tool über die Befehlszeile ausführen. Die Protokolldateien werden als eine komprimierte Protokolldatei generiert. Sie können diese komprimierte Protokolldatei vom lokalen Server herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Protokollierung](#).

Servicekontinuität

Hinweis:

Dieses Feature ist allgemein für die Citrix Workspace-App verfügbar.

Das Servicekontinuität-Feature beseitigt oder minimiert die Abhängigkeit von bestimmten am Verbindungsprozess beteiligten Komponenten. Benutzer können so ihre virtuellen Apps und Desktops unabhängig vom Integritätsstatus der Cloud-Dienste starten.

Informationen zu Anforderungen für die Unterstützung von Servicekontinuität in der Citrix Workspace-App finden Sie unter [Systemanforderungen](#).

Informationen zur Installation von Servicekontinuität mit der Citrix Workspace-App finden Sie unter [Installieren von Servicekontinuität](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Servicekontinuität](#) in der Dokumentation zu Citrix Workspace.

Unterstützung von Servicekontinuität mit der Citrix Workspace-Weberweiterung für Google Chrome

Die Unterstützung von Servicekontinuität mit der Citrix Workspace-Weberweiterung für Google Chrome ist als öffentliche Technical Preview verfügbar. Sie können die Workspace-Weberweiterung für Google Chrome mit der Citrix Workspace-App für Linux 2109 verwenden. Diese Erweiterung ist im [Google Chrome Web Store](#) verfügbar. Die Workspace-App kommuniziert mit der Citrix Workspace-Weberweiterung unter Verwendung des nativen Messaging-Hostprotokolls zur Browsererweiterung. Die Workspace-App und die Workspace-Weberweiterung verwenden gemeinsam Workspace-Verbindungsleases, um bei Ausfällen den Zugriff auf Apps und Desktops über einen Browser zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter [Servicekontinuität](#).

Adaptives Audio

Bei adaptivem Audio müssen Sie die Audioqualitätsrichtlinien auf dem VDA nicht manuell konfigurieren. Adaptives Audio optimiert die Einstellungen für Ihre Umgebung und ersetzt veraltete Audiokomprimierungsformate für eine hervorragende Benutzererfahrung. Adaptives Audio ist standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [Adaptives Audio](#).

Hinweis:

Wenn für Echtzeit-Audioanwendungen die Bereitstellung über UDP-Audio erforderlich ist, muss adaptives Audio auf dem VDA deaktiviert sein, damit ein Fallback auf UDP-Audio möglich ist.

Storebrowse-Verbesserung für Servicekontinuität

Bisher wurden die Workspace-Verbindungsleasedateien mit den auf dem Remoteserver verfügbaren Dateien nur synchronisiert, wenn eine Verbindung mit dem Self-Service-Plug-In hergestellt wurde.

Das Feature für die Servicekontinuität wurde daher beim Start von Apps oder Desktopsitzungen mit Storebrowse nicht unterstützt. Die meisten Thin Clients von Drittanbietern stellen über Storebrowse eine Verbindung zur Workspace-Plattform her, und das Feature für die Servicekontinuität war für sie nicht aktiviert.

Ab diesem Release werden die Workspace-Verbindungsleasedateien mit auf dem Remoteserver verfügbaren Dateien auch dann synchronisiert, wenn Sie eine Verbindung über Storebrowse herstellen. Mit diesem Feature können Thin Clients von Drittanbietern selbst dann auf Workspace zugreifen, wenn sie offline sind.

Hinweis:

- Diese Verbesserung ist nur verfügbar, wenn Servicekontinuität in Cloud-Bereitstellungen aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren von Servicekontinuität](#) in der Dokumentation zu Citrix Workspace.
- Diese Verbesserung ist nicht verfügbar, wenn Sie in der Datei `$(ICAROOT)/config/AuthManConfig.xml` für `AuthManLiteEnabled` den Wert `True` festgelegt haben. Die Standardeinstellung ist `False`.

Global App Config Service (öffentliche Technical Preview)

Der neue Global App Configuration Service für Citrix Workspace ermöglicht Citrix-Administratoren, Workspace-Dienst-URLs über einen zentral verwalteten Dienst bereitzustellen.

Als Voraussetzung müssen Sie dieses Feature in der Datei `AuthManConfig.xml` aktivieren. Navigieren Sie zu `$(ICAROOT)/config/AuthManConfig.xml` und fügen Sie die folgenden Einträge hinzu:

```
1     <key>AppConfigEnabled</key>
2     <value> true </value>
3 <!--NeedCopy-->
```

Weitere Informationen über die Einstellungen für Workspace Service-URLs finden Sie in der Dokumentation zum [Global App Configuration Service](#).

Hinweis:

Die Citrix Workspace-App für Linux verwendet den Global App Configuration Service nur für die Bereitstellung von Workspace-Dienst-URLs.

MTU-Discovery durch EDT (Enlightened Data Transport)

Die Citrix Workspace-App unterstützt nun MTU-Discovery (Maximum Transmission Unit = maximale Übertragungseinheit) für Enlightened Data Transport (EDT). Das Feature erhöht die Zuverlässigkeit

und Kompatibilität des EDT-Protokolls und bietet eine verbesserte Benutzererfahrung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [MTU-Discovery durch EDT](#) in der Dokumentation zu Citrix Virtual Apps and Desktops.

Erstellen benutzerdefinierter UserAgent-Zeichenfolgen in Netzwerkanforderungen

Ab dieser Version bietet Citrix Workspace-App eine Option zum Anfügen der UserAgent-Zeichenfolgen in der Netzwerkanforderung und zum Identifizieren der Quelle einer Netzwerkanforderung. Basierend auf dieser UserAgent-Zeichenfolgeanforderung können Sie entscheiden, wie Sie Ihre Netzwerkanforderung verwalten. Mit diesem Feature können Sie Netzwerkanforderungen nur von vertrauenswürdigen Geräten annehmen.

Hinweis:

Dieses Feature wird für Cloudbereitstellungen von Citrix Workspace-Apps unterstützt. Darüber hinaus werden die folgenden Pakete unterstützt: x86, x64 und armhf.

Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen benutzerdefinierter UserAgent-Zeichenfolgen in Netzwerkanforderungen](#).

Verwalten von Featureflags

Wenn ein Problem mit der Citrix Workspace-App in der Produktion auftritt, können wir ein betroffenes Feature dynamisch in der Citrix Workspace-App deaktivieren, auch nach der Bereitstellung des Features. Hierfür verwenden wir Featureflags und den Drittanbieterdienst "LaunchDarkly". Sie müssen das Aktivieren des Datenverkehrs über LaunchDarkly nur dann konfigurieren, wenn Sie den ausgehenden Datenverkehr durch eine Firewall oder einen Proxyserver blockieren. In diesem Fall aktivieren Sie den Datenverkehr über LaunchDarkly Ihren Richtlinienanforderungen entsprechend über bestimmte URLs oder IP-Adressen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Verwalten von Featureflags](#).

Neue Features in Release 2108

App-Schutz

Das App-Schutzfeature ist jetzt voll funktionsfähig.

Für den App-Schutz müssen Sie eine Add-On-Lizenz auf dem Lizenzserver installieren. Eine Citrix Virtual Desktops-Lizenz muss ebenfalls vorhanden sein. Informationen zur Lizenzierung finden Sie unter **Konfigurieren** in der Dokumentation zu [Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Das App-Schutzfeature unterstützt App- und Desktopsitzungen und ist standardmäßig aktiviert. Sie

müssen das Feature jedoch in der Datei `AuthManConfig.xml` konfigurieren, um es für den Authentifizierungsmanager und das Self-Service-Plug-In zu aktivieren.

Ab diesem Release können Sie geschützte Ressourcen aus der Citrix Workspace-App starten, während Mozilla Firefox ausgeführt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter [App-Schutz](#).

Verbesserung der Audiokonfiguration

Bislang war der Standardwert des Attributs `VdcamVersion4Support` in der Datei `module.ini` auf `True` voreingestellt. Ab diesem Release ist der Standardwert `False`. Es wird nur das Standardaudiogerät mit dem Namen **Citrix HDX Audio** in der Sitzung angezeigt. Dadurch sollen Audioprobleme minimiert werden, die auftreten, wenn für das Attribut die Einstellung `True` gewählt wird.

Führen Sie folgende Schritte aus, um das Feature zu aktivieren:

1. Navigieren Sie zum Ordner `<ICAROOT>/config/` und öffnen Sie die Datei `module.ini`.
2. Gehen Sie zum Abschnitt `clientaudio` und fügen Sie folgenden Eintrag hinzu:
`VdcamVersion4Support=True`
3. Starten Sie die Sitzung neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Neue Features in Release 2106

Chromium Embedded Framework (CEF) für die Browserinhaltsumleitung

Die CEF-basierte Browserinhaltsumleitung ist jetzt voll funktionsfähig. Das Feature ist in der Standard-einstellung aktiviert.

Hinweis:

Dieses Feature wird auf der armhf-Plattform nicht unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren der CEF-basierten Browserinhaltsumleitung](#).

Akkustatusanzeige

Der Akkustatus des Geräts wird jetzt im Infobereich einer Citrix Desktop-Sitzung angezeigt.

Hinweis:

Die Akkustatusanzeige wird für Server-VDAs nicht angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Akkustatusanzeige](#).

Servicekontinuität (Technical Preview)

Hinweis:

Dieses Feature ist als öffentliche Technical Preview für die Citrix Workspace-App verfügbar.

Das Servicekontinuität-Feature beseitigt oder minimiert die Abhängigkeit von bestimmten am Verbindungsprozess beteiligten Komponenten. Benutzer können so ihre virtuellen Apps und Desktops unabhängig vom Integritätsstatus der Cloud-Dienste starten.

Informationen zu Anforderungen für die Unterstützung von Servicekontinuität in der Citrix Workspace-App finden Sie unter [Systemanforderungen](#).

Informationen zur Installation von Servicekontinuität mit der Citrix Workspace-App finden Sie unter [Installieren von Servicekontinuität](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Servicekontinuität](#) in der Dokumentation zu Citrix Workspace.

Verbesserter App-Schutz (experimentelles Feature)

In früheren Versionen waren die Dialogfelder des Authentifizierungsmanagers und des Self-Service-Plug-Ins nicht geschützt, selbst wenn der App-Schutz installiert und aktiviert war.


Die Citrix Workspace-App bietet ab dieser Version eine Option, mit der Sie Anti-Keylogging- und Anti-Screenshot-Funktionen für den Authentifizierungsmanager und das Self-Service-Plug-In separat konfigurieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter [App-Schutz](#).

Verbesserung der Benutzeroberfläche

In früheren Versionen war das Menü "Einstellungen" über die Option **Einstellungen** im Desktop Viewer verfügbar.

Ab dieser Version wird das Menü "Einstellungen" im Einklang mit dem Self-Service-Plug-In angezeigt. Die Menüoptionen wurden jetzt verbessert, sodass sie dem Erscheinungsbild des nativen Citrix Workspace entsprechen. Dies führt zu einer nahtlosen und besseren Benutzererfahrung.



Hinweis:

Diese Verbesserung ist in Cloudbereitstellungen standardmäßig in der Citrix Workspace-App Version 2106 verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um zum alten nativen Darstellungsstil zu wechseln:

Navigieren Sie zu `$ICAROOT/config/AuthManConfig.xml` und legen Sie den Wert von `WebUISettings` auf `false` fest.

Verbesserung für Microsoft Teams

- Wenn Sie auf **Bildschirmfreigabe** geklickt haben, war die Vorschau eines Standard- oder Hauptmonitors nur für die Bildschirmfreigabe verfügbar.

Ab diesem Release wird eine Vorschau aller Bildschirme im Menü für die Bildschirmauswahl angezeigt. Sie können einen beliebigen Bildschirm für die Bildschirmfreigabe in der VDA-Umgebung auswählen. Auf dem ausgewählten Bildschirm wird ein rotes Quadrat angezeigt und ein kleines Bild des ausgewählten Bildschirminhalts wird im Menü für die Bildschirmauswahl angezeigt.

Im Seamlessmodus können Sie einen der Bildschirme zur Freigabe auswählen. Wenn der Desktop Viewer den Fenstermodus ändert (maximieren, wiederherstellen oder minimieren), wird die Bildschirmfreigabe beendet.

- Sie können jetzt die bevorzugte Netzwerkschnittstelle für den Medienverkehr konfigurieren.

Navigieren Sie zu `\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Citrix\HDXMediaStream` und erstellen Sie einen Schlüssel mit dem Namen `NetworkPreference(REG_DWORD)`.

Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

- 1 - Ethernet
- 2 - Wi-Fi

- 3 - Cellular
- 4 - VPN
- 5 - Loopback
- 6 - Any

Standardmäßig wählt die WebRTC Media Engine die beste verfügbare Route aus.

Neue Features in Release 2104

Unterstützung von App-Schutz auf Red Hat Package Manager (RPM) (experimentelles Feature)

App-Schutz wird jetzt für die RPM-Version der Citrix Workspace-App unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter [App-Schutz](#).

Verbesserungen am HDX Enlightened Data Transport-Protokoll (EDT)

Wenn [HDXoverUDP](#) in älteren Releases auf [Preferred](#) festgelegt ist, erfolgt der Datentransport über EDT. Wenn dies nicht möglich ist, erfolgt er über TCP.

Bei aktivierter Sitzungszuverlässigkeit werden EDT und TCP bei der ersten Verbindung, bei einer Sitzungszuverlässigkeits-Wiederverbindung und einer automatischen Wiederverbindung von Clients parallel versucht. Diese Verbesserung verkürzt die Verbindungszeit, wenn EDT bevorzugt wird. Ist der erforderliche zugrunde liegende UDP-Transport jedoch nicht verfügbar, muss TCP verwendet werden.

Nach dem Fallback auf TCP sucht der adaptive Transport standardmäßig alle fünf Minuten nach EDT.

Optimierung für Microsoft Teams

Ab dieser Version ist die Funktion zur Echounterdrückung standardmäßig deaktiviert. Wir empfehlen, dass Sie nicht die integrierten Lautsprecher und das Mikrofon für Anrufe verwenden. Verwenden Sie stattdessen Kopfhörer.

Dieser Fix soll die Audiowiedergabeprobleme lösen, die bei Thin Clients festgestellt wurden.

Servicekontinuität (Technical Preview)

Hinweis:

Dieses Feature ist als Technical Preview verfügbar. Citrix empfiehlt, das Feature nur in Nicht-Produktionsumgebungen zu verwenden. Verwenden Sie für die Registrierung das folgende Podio-Formular: [Sign up: Service continuity Tech Preview for Citrix Workspace](#).

Das Servicekontinuität-Feature beseitigt oder minimiert die Abhängigkeit von bestimmten am Verbindungsprozess beteiligten Komponenten. Benutzer können so ihre virtuellen Apps und Desktops unabhängig vom Integritätsstatus der Cloud-Dienste starten.

Weitere Informationen finden Sie unter [Servicekontinuität](#) in der Dokumentation zu Citrix Workspace.

Neue Features in Release 2103

Pinnen des Bildschirmlayouts im Multimonitormodus

Ab diesem Release können Sie die Auswahl für das Bildschirmlayout im Multimonitormodus speichern. Das Layout bestimmt, wie eine Desktopsitzung angezeigt wird. Durch Pinnen wird das ausgewählte Layout beim Neustarten einer Sitzung beibehalten, was die Benutzererfahrung optimiert.

Als Voraussetzung müssen Sie dieses Feature in der Datei `AuthManConfig.xml` aktivieren. Navigieren Sie zu `$(ICAROOT)/config/AuthManConfig.xml` und fügen Sie die folgenden Einträge hinzu, um das Feature zum Pinnen des Bildschirmlayouts zu aktivieren:

```
1 <key>ScreenPinEnabled</key>
2 <value> true </value>
3 <!--NeedCopy-->
```

Erst nachdem Sie den oben angegebenen Schlüssel hinzugefügt haben, können Sie die Option **Bildschirmlayout** im **App-Indikator** sehen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Pinnen des Bildschirmlayouts im Multimonitormodus](#).

Erhöhung der Anzahl der unterstützten virtuellen Kanäle

In früheren Versionen des Clients wurden bis zu 32 virtuelle Kanäle in einer Sitzung unterstützt.

Ab dieser Version können Sie bis zu 64 virtuelle Kanäle in einer Sitzung nutzen.

Verbesserungen bei Microsoft Teams

Der VP9-Videocodec ist jetzt standardmäßig deaktiviert.

Neue Features in Release 2101

Verbesserung der Clientlaufwerkzuordnung (CDM)

Ab diesem Release gibt es für den Zugriff auf zugeordnete Laufwerke ein zusätzliches Sicherheitsfeature.

Sie können jetzt die Zugriffsebene für das zugeordnete Laufwerk für jeden Store in einer Sitzung auswählen.

Um zu verhindern, dass das Dialogfeld für die Zugriffsebene jedes Mal angezeigt wird, wählen Sie die Option **Nicht wieder fragen** aus. Die Einstellung wird auf diesen bestimmten Store angewendet.

Andernfalls können Sie die Zugriffsebenen bei jedem Sitzungsstart festlegen.

Unterstützung von App-Schutz für Debian-Paket (experimentelles Feature)

App-Schutz wird jetzt für die Debian-Version der Citrix Workspace-App unterstützt.

Führen Sie für die unbeaufsichtigte Installation der App-Schutzkomponente den folgenden Befehl vom Terminal aus, bevor Sie die Citrix Workspace-App installieren:

```
1 export DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"
2 sudo debconf-set-selections <<< "icaclient app_protection/
   install_app_protection select yes"
3 sudo debconf-show icaclient
4 * app_protection/install_app_protection: yes
5 sudo apt install -f ./icaclient_<version>._amd64.deb
6 <!--NeedCopy-->
```

Verbesserungen bei Microsoft Teams

- Im Paket des Installationsprogramms der Citrix Workspace-App befinden sich jetzt die Klingeltöne von Microsoft Teams.
- Die Audioausgabe wechselt automatisch zu neu angeschlossenen Audiogeräten und eine geeignete Lautstärke wird eingestellt.
- HTTP-Proxyunterstützung für anonyme Authentifizierung.

Neue Features in Release 2012

Verbesserung der Clientlaufwerkzuordnung (CDM)

Bisher wurde Ihre Einstellung für den Dateizugriff über CDM auf alle konfigurierten Stores angewendet.

Ab diesem Release ermöglicht die Citrix Workspace-App die Konfiguration des CDM-Dateizugriffs pro Store.

Hinweis:

Die Einstellung für den Dateizugriff ist nicht in allen Sitzungen persistent, wenn Workspace für Web verwendet wird. Es wird standardmäßig die Option **Jedes Mal fragen** verwendet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Clientlaufwerkzuordnung](#).

App-Schutz (experimentelles Feature)

Hinweis:

- Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn die Citrix Workspace-App mithilfe des Tarball-Pakets installiert wird. x64 und armhf sind zudem die einzigen unterstützten Pakete.
- Dieses Feature wird nur für On-Premises-Bereitstellungen von Citrix Virtual Apps and Desktops unterstützt.

Der App-Schutz ist eine Zusatzfunktion, die erweiterte Sicherheit bei der Verwendung von Citrix Virtual Apps and Desktops bietet. Die Funktion beschränkt die Möglichkeit, dass Clients durch Keylogging und Screenshot-Malware kompromittiert werden. Der App-Schutz verhindert das Exfiltrieren vertraulicher Informationen wie Benutzeranmeldeinformationen und sensible Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die Funktion verhindert, dass Benutzer und Angreifer Screenshots erstellen und Keylogger verwenden, um vertrauliche Informationen zu lesen und zu nutzen.

Informationen zum Konfigurieren des App-Schutzes in Citrix Virtual Apps and Desktops finden Sie in der Dokumentation zu Citrix Virtual Apps and Desktops unter [App-Schutz](#).

Weitere Informationen zum App-Schutz in der Citrix Workspace-App finden Sie unter [App-Schutz](#).

Verbesserte Authentifizierung (experimentelles Feature)

Das Authentifizierungsfeld befindet sich jetzt in der Citrix Workspace-App und die Storedetails werden im Anmeldebildschirm angezeigt. Authentifizierungstoken werden verschlüsselt und gespeichert, sodass Sie die Anmeldeinformationen beim Neustart des Systems oder der Sitzung nicht erneut eingeben müssen.

Hinweis:

- Diese Verbesserung der Authentifizierung ist nur in Cloud-Bereitstellungen verfügbar.
- Diese Verbesserung der Authentifizierung ist nicht auf der ARMHF-Plattform verfügbar.

Voraussetzung:

Installieren Sie die Bibliothek libsecret.

Diese Funktion ist in der Standardeinstellung deaktiviert.

Weitere Informationen finden Sie unter [Authentifizieren](#).

Verbesserung der Audiokonfiguration

Ab dieser Version ist der Standardwert des Attributs `VdcamVersion4Support` in der Datei `module.ini` auf `True` festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Audio](#).

Neue Features in Release 2010

Verbesserte Audioumleitung

Bisher wurde nur das Standardaudiogerät in einer Sitzung zugeordnet, selbst wenn viele Geräte auf der Maschine verfügbar waren. Das zugeordnete Gerät war üblicherweise als **Citrix HDX Audio** zu sehen.

Ab dieser Version zeigt die Citrix Workspace-App für Linux alle lokalen Audiogeräte an, die in einer Sitzung verfügbar sind. Anstelle von **Citrix HDX Audio** werden sie nun mit den entsprechenden Gerätenamen aufgeführt. In einer Sitzung können Sie dynamisch zu jedem der verfügbaren Geräte wechseln. Anders als in früheren Versionen müssen Sie nicht mehr das Standardaudiogerät auswählen, bevor Sie die Sitzung starten. Sitzungen werden dynamisch aktualisiert, wenn Sie Audiogeräte anschließen oder entfernen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Audio](#).

Darüber hinaus verbessert das Release die Funktion des Multistream-ICA-Features.

Neue Features in Release 2009

Verbesserte Protokollierung

Bislang wurden die Dateien `debug.ini` und `module.ini` zum Konfigurieren der Protokollierung verwendet.

Ab Version 2009 können Sie die Protokollierung über eines der folgenden Verfahren konfigurieren:

- Befehlszeilenoberfläche
- Grafische Benutzeroberfläche (GUI)

Ab Version 2009 wird die Konfigurationsdatei `debug.ini` aus dem Installationspaket der Citrix Workspace-App entfernt.

Die Protokollierung erfasst Bereitstellungsdetails, Konfigurationsänderungen und Administratoraktivitäten der Citrix Workspace-App in einer Protokollierungsdatenbank. Drittanbieterentwickler können das Protokollierungs-SDK nutzen, das im Platform Optimization SDK der Citrix Workspace-App enthalten ist.

Verwenden Sie die Protokollinformationen für Folgendes:

- Diagnostizieren und Beheben von Problemen, die nach Änderungen auftreten. Das Protokoll liefert eine Breadcrumbspur.
- Hilfe beim Änderungsmanagement und der Nachverfolgung von Konfigurationen.
- Bericht über Administratoraktivitäten.

Hinweis:

Dieser Protokollierungsmechanismus ist nur im Retailbuild anwendbar.

Weitere Informationen zur Protokollierung finden Sie unter [Protokollierung](#).

Neue Features in Release 2006

Optimierung für Microsoft Teams

Citrix bietet eine Optimierung für die Verwendung der Desktopversion von Microsoft Teams in Citrix Virtual Apps and Desktops und der Citrix Workspace-App. Die Optimierung für Microsoft Teams ähnelt der Komponente HDX RealTime Optimization für Microsoft Skype for Business. Der Unterschied besteht darin, dass wir alle notwendigen Komponenten für die Optimierung von Microsoft Teams im VDA und in der Citrix Workspace-App bündeln.

Die Citrix Workspace-App für Linux unterstützt Audio-, Video- und Bildschirmfreigabefunktionen mit der Optimierung für Microsoft Teams.

Hinweis:

Die Optimierung für Microsoft Teams wird nur auf der x64-Linux-Distributionen unterstützt.

Weitere Informationen zum Aktivieren der Protokollierung erhalten Sie, wenn Sie die Schritte unter [Protokollierung für Microsoft Teams](#) ausführen.

Weitere Informationen zu Systemanforderungen finden Sie unter [Anforderungen für die Microsoft Teams-Optimierung](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Optimierung für Microsoft Teams](#) und [Microsoft Teams-Umleitung](#).

Unterstützung für den virtuellen NSAP-Kanal (NetScaler App Experience)

Der virtuelle NSAP-Kanal (NetScaler App Experience) wurde bisher als experimentelles Feature zur Verfügung gestellt und ist nun vollständig funktionsfähig. Der virtuelle NSAP-Kanal hilft bei der Erfassung von HDX Insight-Daten und verbessert dadurch Leistung und Skalierbarkeit. Der virtuelle NSAP-Kanal ist standardmäßig aktiviert. Um das Feature zu deaktivieren, legen Sie das NSAP-Flag `NSAP=Off` in der Datei `module.ini` fest.

Weitere Informationen finden Sie unter [HDX Insight](#) in der Dokumentation zu Linux Virtual Delivery Agent und unter [HDX Insight](#) in der Dokumentation zum Citrix Application Delivery Management Service.

Aktualisieren auf den Citrix Analytics-Dienst

Die Citrix Workspace-App überträgt Daten von ICA-Sitzungen, die Sie über einen Browser starten, an den Citrix Analytics-Dienst.

Weitere Informationen dazu, wie Citrix Analytics diese Informationen verwendet, finden Sie unter [Self-Service für Leistung](#) und [Self-Service-Suche für Virtual Apps and Desktops](#).

TLS-Versionsupdate

Bislang war die unterstützte TLS-Mindestversion 1.0 und die unterstützte TLS-Höchstversion 1.2.

Ab diesem Release wird als Mindest- und Höchstversion TLS 1.2 unterstützt. Informationen zum Konfigurieren eines anderen Werts für `MinimumTLS` finden Sie unter [TLS](#).

CryptoKit-Update

CryptoKit-Version 14.2 ist in OpenSSL 1.1.1d integriert.

Neue Features in Release 2004

Sprachunterstützung

Die Citrix Workspace-App für Linux ist jetzt auf Italienisch verfügbar.

Verbesserte Anmelde- und Enumerationsleistung

Diese Version bietet Cloudkontobenzutzern kürzere Anmelde- und App-Enumerationszeiten.

Audiooptimierung für Microsoft Teams (experimentelles Feature)

Die Citrix Workspace-App bietet als experimentelles Feature eine Audiooptimierung für Microsoft Teams, die in einer Citrix Virtual Desktops-Sitzung ausgeführt wird.

Hinweis:

Die Audiooptimierung für Microsoft Teams wird nur auf x64-Linux-Distributionen unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Optimierung für Microsoft Teams](#) und [Microsoft Teams-Umleitung](#) in der Dokumentation zu Citrix Virtual Apps and Desktops.

Unterstützung für den virtuellen NSAP-Kanal (NetScaler App Experience) (experimentelles Feature)

Für dieses experimentelle Feature werden HDX Insight-Daten im virtuellen NSAP-Kanal erfasst und unkomprimiert gesendet. Dies verbessert die Skalierbarkeit und Leistung. Der virtuelle NSAP-Kanal ist standardmäßig aktiviert. Um das Feature zu deaktivieren, legen Sie das NSAP-Flag `NSAP=Off` in der Datei `module.ini` fest.

Weitere Informationen finden Sie unter [HDX Insight](#) in der Dokumentation zu Linux Virtual Delivery Agent und unter [HDX Insight](#) in der Dokumentation zum Citrix Application Delivery Management Service.

Neue Features in Release 1912

Verbesserung der transparenten Benutzeroberfläche

In Version 1910 wurde das TUI-Feature (transparente Benutzeroberfläche) einschließlich `VDTUI`-Flag eingeführt. Durch das Feature kann das Clientsystem die vom Server gesendeten TUI-Pakete empfangen und der Client kann auf UI-Komponenten zugreifen. Wenn das Flag jedoch auf **Off** gesetzt war, wurde die Anmeldeaufforderung vom Dialogfeld “<Anwendung> wird gestartet” verdeckt.

Jetzt ist das `VDTUI`-Flag (in der Datei `module.ini`) standardmäßig auf **On** gesetzt. Das Dialogfeld “<Anwendung> wird gestartet” wird daher beim Start einer App nicht mehr angezeigt. Stattdessen ist das Dialogfeld “Verbinden mit <Anwendung>” mit einer Fortschrittsanzeige zu sehen. Das Dialogfeld zeigt auch den Fortschritt des App-Starts an.

Unterstützung für GStreamer 1.x (experimentelles Feature)

In älteren Releases war GStreamer 0.10 die für die Multimediaumleitung unterstützte Standardversion. Ab dieser Version können Sie GStreamer 1.x als Standardversion konfigurieren.

Einschränkungen:

- Bei der Videowiedergabe funktioniert die Option zum Vor- und Zurückspulen möglicherweise nicht wie erwartet.
- Wenn Sie die Citrix Workspace-App auf ARMHF-Geräten starten, funktioniert GStreamer 1.x möglicherweise nicht wie erwartet.

Weitere Informationen finden Sie unter [Aktivieren von GStreamer 1.x](#).

Chromium Embedded Framework (CEF) für die Browserinhaltsumleitung (experimentelles Feature)

Die Browserinhaltsumleitung leitet die Inhalte eines Webbrowsers an ein Clientgerät um. Das Feature erstellt einen entsprechenden Browser, der in die Citrix Workspace-App eingebettet wird.

Bislang verwendete die Browserinhaltsumleitung ein Overlay auf der Basis von [WebKitGTK+](#), um den Inhalt wiederzugeben. Ab diesem Release verwendet die Browserinhaltsumleitung ein CEF-basiertes Overlay, um eine bessere Benutzererfahrung zu erzielen. Sie trägt dazu bei, dass Netzwerklast, Seitenverarbeitung und Grafikwiedergabe an den Endpunkt abgeladen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [\[Aktivieren der CEF-basierten Browserinhaltsumleitung\]](#).(/en-us/citrix-workspace-app-for-linux/configure-xenapp.html#enabling-cef-based-bcr)

Informationen zur Browserinhaltsumleitung finden Sie unter [Browserinhaltsumleitung](#) in der Dokumentation zu Citrix Virtual Apps and Desktops.

Hinweise:

- Die Binärdatei **pacexec** wurde aus der x86-Version der Citrix Workspace-App entfernt.
- Citrix Files ist möglicherweise nicht kompatibel mit dem intelligenten Workspace.

Neue Features in Release 1910

Sprachunterstützung

Die Citrix Workspace-App für Linux ist jetzt auf Portugiesisch (Brasilien) verfügbar.

App-Indikatorsymbol

Der App-Indikator wird beim Start der Citrix Workspace-App gestartet und ist ein Symbol im Infobereich. Die Einführung des App-Indikators verbessert die Anmeldeleistung der Citrix Workspace-App für Linux.

Sie können Leistungsverbesserungen in folgenden Situationen bemerken:

- Erster Start der Citrix Workspace-App
- Schließen und Neustarten der App
- Beenden und Neustarten der App

Hinweis:

Das Paket `libappindicator` ist erforderlich, damit der App-Indikator angezeigt wird. Installieren Sie das für Ihre Linux-Distribution geeignete Paket `libappindicator` aus dem Internet.

Transparente Benutzeroberfläche

Das Citrix ICA-Protokoll verwendet das Protokoll "Transparent User Interface Virtual Channel" [TUI VC], um Daten zwischen Citrix Virtual Apps and Desktops und Hostservern zu übertragen. Das TUI-Protokoll überträgt Komponentenmeldungen der Benutzeroberfläche [UI] für Remoteverbindungen.

Bisher wurde das TUI VC-Feature von der Citrix Workspace-App für Linux nicht unterstützt. Dies konnte dazu führen, dass das Clientsystem UI-Komponentendaten vom Server nicht effizient verarbeitet.

Beim Start einer App wurde das Dialogfeld “<Anwendung> wird gestartet” daher über andere Anwendungen gelegt.

Jetzt unterstützt die Citrix Workspace-App für Linux das TUI VC-Feature. Durch das Feature kann der Client die vom Server gesendeten TUI-Pakete empfangen und auf UI-Komponenten zugreifen. Durch diese Funktion können Sie die Anzeige des überlagernden Standardbildschirms steuern. Sie können das `VDTUI`-Flag in der Datei `module.ini` ein- und ausschalten: `VDTUI - On/Off`

Weitere Informationen zu virtuellen Kanälen finden Sie unter [Virtuelle ICA-Kanäle von Citrix](#) in der Dokumentation zu Citrix Virtual Apps and Desktops.

Behobene Probleme

Behobene Probleme in Release 2112

- Wenn Sie lange Videos abspielen, stoppt die Audioausgabe, aber das Video wird weiterhin nahtlos wiedergegeben. Das Problem trat auf, wenn Sie für `VdcamVersion4Support` (umbenannt in `AudioRedirectionV4`) die Einstellung `True` wählen. [RFLNX 6472]
- Bei Peer-to-Peer-Audioanrufen von Microsoft Teams funktioniert das Audio möglicherweise in den ersten 15 Sekunden des Anrufs nicht. [HDX-29526]
- In einer Sitzung mit Bildschirmfreigabe umfasst der rote Rahmen zur Anzeige des freigegebenen Bildschirms alle Bildschirme, wenn Microsoft Teams im Seamlessmodus und mit mehreren Monitoren ausgeführt wird. [HDX-34978]
- Während eines Videoanrufs mit Microsoft Teams blinkt die Kamera möglicherweise. [HDX-36345]
- Versuche, eine Sitzung mit Smartcardauthentifizierung zu starten, schlagen möglicherweise fehl. Das Problem trat bei der Citrix Workspace App-für Linux Version 2104 und höher auf. [CVADHELP-18402]
- Die Audiowiedergabe in einer Sitzung verschlechtert möglicherweise Netzwerkleistungsfaktoren wie Roundtripzeit und Sitzungszuverlässigkeit. [CVADHELP-18723]
- Die Citrix Workspace-App 2106 und höhere Versionen können bei Installation auf einem Thin Client fehlschlagen, wenn eine Verbindung zu einem virtuellen Desktop mit aktiviertem Opus-Codec (umbenannt in adaptives Audio) hergestellt wird. Dieses Problem trat auf, weil die Datei `opus.dll`, die im ICAClient-Verzeichnis erstellt wurde, die `opus.lib`-Datei aus einem anderen Repository enthielt. Diese `opus.lib`-Datei enthielt den AVX-512-Befehlssatz, der einen Teil der Thin Client-CPU nicht unterstützt. [HDX-36440]
- Wenn Sie über die Selfservice-Benutzeroberfläche eine Verbindung zu einem Cloudspeicher herstellen, ist auf der Anmeldeseite möglicherweise ein Wartesymbol zu sehen. [RFLNX-8486]
- Nachdem Sie sich auf der Selfservice-Benutzeroberfläche angemeldet haben, kann der Selfservice-Prozess möglicherweise nicht über die Befehlszeile mit dem Befehl `killall selfservice` beendet werden. [RFLNX-8248]

Behobene Probleme in Release 2111

- Versuche, die Verbindung zur Sitzung wiederherzustellen, finden möglicherweise nur einmal während der automatischen Wiederverbindung von Clients statt. Daher funktioniert die Richtlinie **Automatische Wiederverbindung von Clients** möglicherweise nicht wie erwartet. [HDX-34114]
- P2P-Anrufe von der Citrix Workspace-App für Linux 2109 an die Citrix Workspace-App für Windows 2109 oder an Citrix Workspace für Mac 2109 können fehlschlagen. [HDX-35223]

Behobene Probleme in früheren Releases

Behobene Probleme in Release 2109

- Wenn Sie Microsoft Excel über die Citrix Workspace-App für Linux öffnen und zu **Daten > Neue Abfrage** navigieren, wird das Kontextmenü **Datenquelleneinstellung** möglicherweise nicht wie erwartet geöffnet. [CVADHELP-16509]
- Bei Verwendung von VDA Version 2106 schlägt die Bildschirmfreigabe in Microsoft Teams im **optimierten** Modus möglicherweise fehl. [HDX-34002]
- Unter Ubuntu 20.04 funktioniert die Self-Service-Benutzeroberfläche möglicherweise nicht wie erwartet, wenn Sie einen Cloudstore verwenden. [RFLNX-8155]

Behobene Probleme in früheren Releases

Behobene Probleme in Release 2108

- Der Versuch, Text vom Benutzergerät zu kopieren und in der Sitzung einzufügen, kann fehlschlagen. [CVADHELP-16828]
- Die Browserinhaltsumleitung schlägt möglicherweise fehl, wenn zur Inhaltswiedergabe ein Overlay auf der Basis von `WebKitGTK+` verwendet wird. [CVADHELP-17748]
- Bei installiertem App-Schutz reagiert die Desktop-Benutzeroberfläche u. U. nicht mehr und wird nach einigen Sekunden wiederhergestellt. [RFLNX-7729]
- Das App-Schutzfeature funktioniert in einer Neuinstallation der Citrix Workspace-App möglicherweise nicht wie erwartet. [RFLNX-7858]
- Wenn in einer Desktopsitzung eine Seite mithilfe der CEF-Browserinhaltsumleitung umgeleitet wurde, bleibt der Tastaturfokus möglicherweise auf dem Browserinhaltsumleitungs-Overlay. Der Tastaturfokus verlagert sich nicht auf andere offene Apps. [RFLNX-7704]
- Bei einer Microsoft Teams-Besprechung erscheint das Videoseitenverhältnis möglicherweise nicht wie erwartet, wenn Sie die Option `Fill frame` wählen. [HDX-31929]
- Während einer Microsoft Teams-Besprechung reagiert der Desktop Viewer möglicherweise nicht mehr. [HDX-32435]

- Der versuchte Start von Desktops oder Anwendungen mit der Citrix Workspace-App schlägt möglicherweise fehl und die Datei `ICAClient.log` zeigt die folgende Meldung an:

“Waiting for handler grpc to be ready.”

[HDX-32575]

Behobene Probleme in Release 2106

- Wenn Sie die Citrix Workspace-App 1912 für Linux verwenden, schlägt die Umleitung der Zwischenablage möglicherweise fehl und die Sitzung reagiert nicht mehr. Das Problem tritt beim Kopieren und Einfügen großer Datenmengen auf. [CVADHELP-16210]
- Bei nicht optimierten Microsoft Teams-Videoanrufen fehlt u. U. das Audio. Das Audio kann erst wiederhergestellt werden, wenn Sie die Verbindung trennen und die Sitzung erneut verbinden. [CVADHELP-16846]
- Versuche, eine in einer On-Premises-Netzwerkfreigabe gehostete Datei herunterzuladen, schlagen möglicherweise fehl. [CVADHELP-17337]
- Auf Linux-Endpunkten gestartete Sitzungen schlagen möglicherweise fehl. Das Problem tritt auf, wenn die Multistream-Richtlinie aktiviert ist. [RFLNX-6960]
- Wenn Sie GStreamer Version 1.15.1 verwenden, schlägt die Webcamumleitung möglicherweise fehl und die Sitzung wird u. U. getrennt. [HDX-30550]

Behobene Probleme in Release 2104

- Wenn Sie die Browserinhaltsumleitung verwenden, wechselt der Tastaturfokus auch nach der Suche in der YouTube-Suchleiste nicht zum übergeordneten Fenster zurück. [RFLNX-5349]
- Wenn Sie einen Bildschirm in Microsoft Teams während eines Peer-zu-Peer-Anrufs freigeben, kann das Audio verzerrt sein. Das Problem tritt bei Dell Wyse Thin Clients 5070 und 5470 auf. [RFLNX-6537]
- Wenn Sie Microsoft Teams in der Citrix Workspace-App für Linux verwenden, werden Anrufe u. U. unerwartet getrennt. [RFLNX-6719]
- In diesem Release wurden verschiedene Probleme behoben, um die allgemeine Leistung und Stabilität zu verbessern. [RFLNX-7006]
- Bei Verwendung eines Chromium Embedded Framework kann die Umleitung von Browserinhalten zu einer hohen CPU-Auslastung führen. [RFLNX-7217]
- Beim Wechsel zwischen den veröffentlichten und lokalen Anwendungen wird die veröffentlichte Anwendung im Vollbildmodus möglicherweise nicht richtig skaliert. [CVADHELP-14812]
- Wenn Sie Microsoft Excel über die Citrix Workspace-App für Linux öffnen und zu **Daten > Neue Abfrage** navigieren, wird das Kontextmenü **Datenquelleneinstellung** möglicherweise nicht wie erwartet geöffnet. [CVADHELP-16509]

- Die Versionen 2101 und 2102 der Citrix Workspace-App für Linux enthalten möglicherweise eine ungültige Client-IP-Adresse in Citrix Director. [CVADHELP-16923]
- Der Name des Audiogeräts wird möglicherweise fehlerhaft angezeigt. Das Problem tritt bei chinesischen Betriebssystemen auf. [CVADHELP-17290]

Behobene Probleme in Release 2103

- Versuche, einen nicht optimierten Videoanruf zu tätigen, können zum Verlust von Audio führen. Das Audio kann erst wiederhergestellt werden, wenn Sie die Verbindung trennen und die Sitzung erneut verbinden. [CVADHELP-16846]
- Während eines Microsoft Teams-Videoanrufs blinkt die LED in der Kamera möglicherweise und das Vorschauvideo wird u. U. angehalten. [CVADHELP-16383]
- Mit diesem Fix wird der Standardwert für AudioLatencyControlEnabled auf True festgelegt, wodurch die Audiolatenz reduziert wird. [RFLNX-6620]
- Die Bildschirmfreigabefunktion in Microsoft Teams schlägt möglicherweise im Seamlessmodus fehl. [RFLNX-6659]

Behobene Probleme in Release 2101

- Wenn Sie einen benutzerdefinierten Proxy verwenden, wird möglicherweise eine zusätzliche Authentifizierungsaufforderung angezeigt. Das Problem wird durch das Chromium Embedded Framework (CEF) verursacht, das bei der Browserinhaltsumleitung verwendet wird. Konfigurieren Sie als Workaround Ihren Agent so, dass er die zusätzliche Aufforderung umgeht. [CVADHELP-14804]
- Wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu einer Sitzung wiederherzustellen, reagiert die Sitzung möglicherweise nicht mehr. Das Problem tritt bei Sitzungen auf, die per Smartcard aktiviert wurden. Als Workaround setzen Sie die Smartcard erneut ein. [CVADHELP-15028]
- Wenn Microsoft Teams im **optimierten** Modus ist, reagiert die Videowiedergabe bei Konferenzgesprächen möglicherweise nicht mehr. Das Problem tritt auf, wenn ein Teilnehmer zwischen einer integrierten Kamera und einer USB-Kamera wechselt. [CVADHELP-16400]
- Wenn Microsoft Teams im **optimierten** Modus ist, wird der Prozess `HdxRtcEngine.exe` möglicherweise unerwartet beendet. [CVADHELP-16504]

Behobene Probleme in Release 2012

- Der Start einer per Browserinhaltsumleitung umgeleiteten Webseite kann dazu führen, dass die Webseite nicht mehr reagiert. Das Problem tritt auf, wenn Sie auf einen Link klicken, der in einem neuen Fenster oder in einer neuen Registerkarte geöffnet wird. [RFLNX-5306]
- Wenn Sie die CEF-basierte Browserinhaltsumleitung verwenden, werden Mikrofone und Kameras nicht umgeleitet. Legen Sie das Attribut `CefEnableMediaDevices` in `All_Regions.ini`

auf `True` fest, um die Umleitung zu aktivieren. [RFLNX-5337]

- Wenn Sie Tasten **ALT+Strg** drücken, bleiben die Tasten möglicherweise hängen. Das Problem tritt auf, wenn die Option "Tastaturlayout" auf "Standardserver" festgelegt ist. [RFLNX-5444]
- Das Einrichten der HDX-Optimierung für einen Microsoft Teams-Videoanruf kann dazu führen, dass Bild und Ton nicht mehr übertragen werden. Das Problem tritt auf, wenn Sie während des Anrufs ein Headset trennen oder erneut anschließen. [CVADHELP-16186]
- Wenn Sie die USB-Optionen auswählen, können die Protokolle PTP (Picture Transfer Protocol) bzw. MTP (Media Transfer Protocol) auf einem Android-Telefon fehlschlagen. Um dieses Problem bei Windows- und Linux-VDAs zu beheben, fügen Sie in der Datei `usb.conf` folgende Zulassungsregel hinzu:

```
ALLOW: VID = (VID des Geräts) disableselectconfig=1
```

[CVADHELP-15304]

- Citrix Director gibt die Versionsnummer der Citrix Workspace-App möglicherweise falsch als 2009 statt 2010 an. [RFLNX-5743]
- Sie können die Citrix Workspace-App für Linux beim ersten Versuch erfolgreich starten, spätere Versuche schlagen jedoch möglicherweise fehl. [RFLNX-5971]
- Beim Versuch, einen nicht authentifizierten (anonymen) Store hinzuzufügen, werden möglicherweise zwei Fehlermeldungen angezeigt. Das Problem tritt bei der Citrix Workspace-App 2010 für Linux auf. [RFLNX-5980]

Behobene Probleme in Release 2010

- Wenn Sie einen Videoanruf ausführen oder den Bildschirm in Microsoft Teams freigeben, flackert der Bildschirm möglicherweise. [RFLNX-4778]
- Das Anpassen der Dateien `webrpc.log` und `webrtc.log` schlägt möglicherweise fehl. [RFLNX-5221]
- Ressourcen werden für den Store gezählt, auch nachdem der Store mit dem Dienstprogramm `storebrowse` gelöscht wurde. [RFLNX-5499]
- Wenn das deutsche oder französische Gebietsschema auf der Maschine installiert ist, funktioniert die Optimierung für Microsoft Teams möglicherweise nicht. [RFLNX-5599]
- Beim Start einer Sitzung über die Citrix Workspace-App für Linux flackert die Sitzung möglicherweise. Das Problem tritt auf, da die Sitzung getrennt und erneut verbunden wird. Das Problem tritt hauptsächlich bei Microsoft-Anwendungen auf. [CVADHELP-14194]
- Wenn Sie Zwischenablagevorgänge wie das Kopieren und Einfügen von Inhalten zwischen verschiedenen Sitzungen ausführen, schlagen die Vorgänge möglicherweise zeitweise fehl. [CVADHELP-15228]

- Wenn Sie eine Diashow-Präsentation starten und Microsoft PowerPoint über die Citrix Workspace-App für Linux ab Version 1906 gestartet wurde, wird die Präsentation möglicherweise nicht im Vollbildmodus geöffnet. [CVADHELP-15648]
- Die Citrix Workspace-App für Linux zeigt möglicherweise kein Dialogfeld zur Authentifizierung für Stores an, die lokalen HTML5-Speicher verwenden. Das Problem tritt auf, wenn Sie die Self-Service-Benutzeroberfläche verwenden. [CVADHELP-15720]

Behobene Probleme in Release 2009

- Gelegentlich wird die Besprechungsansicht beim Multitasking in Microsoft Teams nicht wiederhergestellt. Das Problem tritt auf, wenn ein lokales Fenster das Remotefenster überlagert. Das Remotefenster empfängt dann die Mausereignisse nicht. Als Workaround bewegen Sie auf dem minimierten Bildschirm den Mauszeiger über die digitale Uhr und doppelklicken auf den Namen des Anrufers. [RFLNX-4937]
- In einer Sitzung, die auf UDP-Verbindungen ausgeführt wird, kann die Leistung beeinträchtigt sein. [RFLNX-5135]
- Wenn Sie das Fenster einer veröffentlichten Seamless-Drittanbieteranwendung über den Bildschirm ziehen, wird das Fenster möglicherweise automatisch minimiert. [CVADHELP-13677]
- Ein einzelnes USB-Gerät, das zu einer Sitzung auf einem Gerät umgeleitet wird, wird möglicherweise unerwartet zu einer eingehenden Sitzung weitergeleitet, die auf demselben Gerät ausgeführt wird. [CVADHELP-13684]
- Wenn Sie in einer Multimonitorumgebung versuchen, eine Sitzung im Vollbildmodus auf einem Monitor neu zu starten, verbleibt die Verbindungsleiste auf einem anderen Monitor. Das Problem tritt auch dann auf, wenn der Mauszeiger auf demselben Monitor bleibt. [CVADHELP-14642]
- Beim Versuch, die Verbindung zu einer Sitzung wiederherzustellen, wird die Sitzung möglicherweise sofort getrennt, nachdem der Desktop angezeigt wird. Das Problem tritt bei Sitzungen mit erforderlicher Smartcard-Authentifizierung auf. [CVADHELP-15036]

Behobene Probleme in Release 2006

- Bei Verwendung von Microsoft Teams wird die Option "Testanruf" nicht angezeigt. [RFLNX-4234]
- Der Sitzungsstart schlägt möglicherweise auf Red Hat 8.2-, CentOS 8.x-, Fedora 29-, 30- und 31-Distributionen fehl. [RFLNX-3114] [RFLNX-4438] [RFLNX-4296]
- Eine unnötige Abhängigkeit, die von LIBS_GTK eingeführt wurde, wurde durch das Hinzufügen der `wfica_for_plugins`-Binärdateien zum Platform Optimization SDK wieder entfernt. [RFLNX-4604]
- Serverabruf- und Clientrendervorgänge für die CEF-basierte Browserinhaltsumleitung (BCR) können fehlschlagen. Infolgedessen schlägt die Browserinhaltsumleitung fehl. [RFLNX-4459]

- Nachdem Sie in Citrix StoreFront auf eine veröffentlichte Anwendung geklickt haben, wird ein Verbindungsdialogfeld angezeigt und bleibt offen. Das Problem tritt im Nicht-Seamlessmodus auf. [CVADHELP-13896]
- Nachdem Sie die Option **Aktivieren** zum Aktivieren der Citrix Workspace-App auf dem Desktop ausgewählt haben, wird die Datei **receiverconfig.cr** heruntergeladen. Versuche, den Store der Citrix Workspace-App durch Starten dieser Datei hinzuzufügen, schlagen möglicherweise fehl. [CVADHELP-14389]
- Versuche, die Citrix Workspace-App für Linux einem seriellen COM-Port zuzuordnen, schlagen möglicherweise fehl, was darauf hinweist, dass der Port nicht erreicht werden kann. Das Problem tritt auf, wenn die vorherigen COM-Einträge nicht ausgefüllt werden. [CVADHELP-14391]
- Die Citrix Workspace-App für Linux erkennt möglicherweise bestimmte Smartcards nicht. Daher schlagen Versuche, eine Sitzung mit diesen Karten zu starten, fehl. [CVADHELP-14878]

Behobene Probleme in Release 2004

- Wenn Sie den Abschnitt **Preferences** aus der Datei **All_Regions.ini** entfernen, schlägt der wfica-Prozess fehl. Die Sitzungen können dann keine Verbindung herstellen. [RFLNX-3965]
- Das Untermenü **Einstellungen > Konten** wird nicht im Self-Service-Fenster angezeigt, wenn Sie zum ersten Mal einen Cloudstore hinzugefügt haben. [RFLNX-3605]
- Das Linux Platform Optimization SDK funktioniert nicht für die Citrix Workspace-App-Versionen 1908, 1910 und 1912. Das Problem tritt auf, wenn die **wfica_for_plugins**-Binärdateien aus dem Installationspaket der Citrix Workspace-App entfernt werden. [RFLNX-4298]
- Wenn Sie einen Store mit dem Befehl **storebrowse** hinzufügen, wird der Store nicht auf der Registerkarte **Einstellungen > Konten** angezeigt. Das Problem tritt auf, wenn die Self-Service-Benutzeroberfläche auf dem Back-End ausgeführt wird. [RFLNX-3683]
- In einer Sitzung wird wfica u. U. unerwartet auf einer Website beendet, wenn die Browserinhaltsumleitung aktiviert ist. Das Problem tritt auf, wenn Sie den Wert von **AllowMultiStream** auf **True** festlegen. [CVADHELP-13168]
- Bei einem Setup mit zwei Monitoren schlägt der Versuch, die Anzeige des veröffentlichten Desktops in den Vollbildmodus zu ändern, möglicherweise fehl, wenn die Monitore unterschiedliche Auflösungen haben. [CVADHELP-13990]
- In Seamlessitzungen können Anzeigeprobleme auftreten. Das Problem tritt auf, wenn Sie die Größe eines Seamlessfensters ändern oder zwischen Seamlessfenstern wechseln. [CVADHELP-13458]
- Nachdem Sie eine Desktopsitzung von einem PNA-Store aus gestartet haben, bleibt das Statusfenster möglicherweise offen, wenn Sie es nicht manuell schließen. [CVADHELP-14405]

Behobene Probleme in Release 1912

- Unter Ubuntu16.04x64 wird das Citrix Workspace-App-Symbol möglicherweise falsch auf der

Taskleiste angezeigt. [RFLNX-3582]

- Wenn Sie die symbolische Verknüpfung [symlink] von `gst-play` in `gst-play1.0` ändern, werden MP4-Video dateien möglicherweise mit einem schwarzen Bildschirm im Hintergrund und ohne Audio wiedergegeben. [RFLNX-2429]
- Wenn Sie vom Bildschirmschonermodus in den Vollbild-ICA-Sitzungsmodus wechseln, verliert die Tastatur möglicherweise den Fokus. Das Problem tritt auf ArmhardFloat-Geräten mit Raspberry Pi-OS auf. [RFLNX-3553]
- Wenn Sie die Self-Service-Benutzeroberfläche verwenden, funktionieren die Optionen im Fenster **Voreinstellungen** möglicherweise nicht wie erwartet. Das Problem tritt auf, wenn das Paket “libwebkit1” nicht verfügbar ist, wie es bei Debian 10 Buster-Clients der Fall ist. [RFLNX-3596]
- Wenn ein anderer Systembenutzer (nicht der erste Benutzer) versucht, die Citrix Workspace-App zu starten, wird die Self-Service-Benutzeroberfläche möglicherweise nicht geöffnet. Die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

Bind Error - address already in use.

[RFLNX-3601]

- Wenn Sie unter Ubuntu ab 18.04 die Self-Service-Benutzeroberfläche zum Starten von Anwendungen verwenden, lautet der Name der gestarteten Anwendung fälschlicherweise “wfica_seamless”. Das Problem tritt auf, weil die Standarddesktopumgebung GNOME ist. [RFLNX-3650]
- Wenn Sie sich ab- und dann mit einem anderen Benutzerkonto wieder anmelden, wird auf der Seite **Home > Favoriten** eine falsche Liste bevorzugter Apps angezeigt. [RFLNX-3458]
- Nachdem Sie die Self-Service-Benutzeroberfläche geschlossen haben, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
“free(): double free detected in cache 2 Aborted.”
Das Problem tritt auf ArmhardFloat-Geräten mit Raspbian Buster-OS auf. [RFLNX-3578]
- Wenn die Richtlinie “Einheitliche Benutzeroberfläche” deaktiviert ist, werden deaktivierte Anwendungen in der Citrix Workspace-App für Linux möglicherweise weiterhin angezeigt. [CVADHELP-13742]
- Ein USB-Wechseldatenträger kann auf CentOS 7.7-Clients keinem VDA zugeordnet werden. [CVADHELP-13422]

Behobene Probleme in Release 1910

- Die Installation der Citrix Workspace-App für Linux war von libcurl3 abhängig. Durch diesen Fix wurde die Abhängigkeit zur einfacheren Installation entfernt. [RFLNX-3487]

- Das Rendern von H.264-codierten Daten mit dem Optimization Pack für Video Decode and Presentation API for Unix (VDPAU) funktioniert möglicherweise nicht wie erwartet. [RFLNX-2892]
- Wenn Sie die Citrix Workspace-App für Linux Version 1906 oder 1908 verwenden, wird die Anmeldeseite möglicherweise nicht angezeigt, wenn sich gemeinsame Benutzer von ihrem Workspace abmelden. Stattdessen wird die folgende Anmeldeaufforderung angezeigt: Melden Sie sich an, um auf Ihren Workspace zuzugreifen. [RFLNX-3519]
- Wenn eine Desktopsitzung mehrere Monitore umfasst, wird die Symbolleiste möglicherweise nicht mehr angezeigt. [RFLNX-3248]

Bekannte Probleme

Bekannte Probleme in Release 2112

- Bei der Citrix Workspace-App 2112 kann es zu einer hohen CPU-Auslastung am Endpunkt kommen, wenn eine Webcam in einem optimierten Microsoft Teams-Videoanruf eingeschaltet wird.

Führen Sie als Workaround den folgenden Befehl über die Befehlszeile aus:

```
1 mkdir -p /var/.config/citrix/hdx_rtc_engine
2
3 vim /var/.config/citrix/hdx_rtc_engine/config.json
4
5 {
6     " UseDefaultCameraConfig":0  }
7 `
8
9 <!--NeedCopy-->
```

[HDX-36574]

- Nach der Installation der Citrix Workspace-App mit aktiviertem App-Schutzfeature auf einem Betriebssystem mit `glibc` 2.34 oder höher kann der Betriebssystemstart beim Neustart des Systems fehlschlagen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Fehler beim Betriebssystemstart zu beheben:
 - Installieren Sie das Betriebssystem neu. Beachten Sie jedoch, dass das App-Schutzfeature auf einem Betriebssystem mit `glibc` 2.34 oder höher nicht unterstützt wird.
 - Wechseln Sie in den **Wiederherstellungsmodus** des Betriebssystems und deinstallieren Sie die Citrix Workspace-App mit dem Terminal.
 - Starten Sie das Live-Betriebssystem und entfernen Sie die Datei `rm -rf /etc/ld.so.preload` aus dem vorhandenen Betriebssystem.[RFLNX-8358]
- Wenn Sie versuchen, Text einzugeben, erscheint der Cursor weiß. Das Problem tritt in einem

Double-Hop-Szenario auf, wenn die Verbindung von einer Linux-Endpunktmaschine erfolgt. [CVADHELP-16170]

- Wenn Sie die Citrix Workspace-App installieren, einen Store hinzufügen und einen Desktop starten, wird das Sitzungsfenster möglicherweise nicht angezeigt, wenn die Bibliothek `libpcscd` unter Ubuntu 16.04 nicht installiert ist.

Führen Sie als Workaround folgende Schritte aus:

1. Installieren Sie die Bibliothek `libpcscd` auf dem Linux-Client. Verwenden Sie beispielsweise den Befehl `apt install libpcscd`, um die Bibliothek `libpcscd` unter Ubuntu 16.04 zu installieren.
2. Wenn Sie die Bibliothek `libpcscd` nicht installieren können, wählen Sie in der Konfigurationsdatei `/opt/Citrix/ICAClient/config/module.ini` für `DriverName` anstelle des Attributs `VDSCARDV2.DLL` das Attribut `VDSCARD.DLL`:

[SmartCard]

DriverName=VDSCARD.DLL

[HDX-36574]

Bekannte Probleme in früheren Releases

Bekannte Probleme in Release 2111

- Double-Hop-Sitzungen unterstützen keine Plug&Play-Funktionalität für Smartcardleser. [HDX-34582]
- Wenn Sie sich bei einem Cloudstore anmelden, wird der Bildschirm möglicherweise weiß angezeigt. [RFLNX-8337]
- Wenn Sie versuchen, die Citrix Workspace-App zu starten, wird die Self-Service-Benutzeroberfläche möglicherweise nicht geöffnet und die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

“User-defined signal 2”

Das Problem tritt im Debug-Build und in Azure VM Debian 10 auf. [RFLNX-8336]

- Nach der Installation der Citrix Workspace-App mit aktiviertem App-Schutzfeature auf einem Betriebssystem mit `glibc 2.34` oder höher kann der Betriebssystemstart beim Neustart des Systems fehlschlagen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Fehler beim Betriebssystemstart zu beheben:
 - Installieren Sie das Betriebssystem neu. Das App-Schutzfeature wird jedoch auf einem Betriebssystem mit `glibc 2.34` oder höher nicht unterstützt.
 - Wechseln Sie in den **Wiederherstellungsmodus** des Betriebssystems und deinstallieren Sie die Citrix Workspace-App mit dem Terminal.

- Starten Sie das Live-Betriebssystem und entfernen Sie die Datei `rm -rf /etc/ld.so.preload` aus dem vorhandenen Betriebssystem. [RFLNX-8358]

Bekannte Probleme in Release 2109

- Wenn Sie die Citrix Workspace-App deinstallieren, werden veraltete Cachedateien unter `$HOME/.local/share/webkitgtk` möglicherweise nicht automatisch entfernt. Entfernen Sie als Workaround die Cachedateien manuell. [HDX-28187]
- Das Starten von Desktops oder Anwendungen mit der Citrix Workspace-App kann fehlschlagen, wenn die Multiportrichtlinie auf dem DDC aktiviert ist. [HDX-31016]
- Versuche, eine Sitzung mit Smartcardauthentifizierung zu starten, schlagen möglicherweise fehl. Das Problem tritt bei der Citrix Workspace App-für Linux Version 2104 und höher auf. Als Workaround geben Sie die Smartcard-Anmeldeinformationen manuell ein. [CVADHELP-18402]
- Versuche, die Verbindung zur Sitzung wiederherzustellen, finden möglicherweise nur einmal während der automatischen Wiederverbindung von Clients statt. Daher funktioniert die Richtlinie **Automatische Wiederverbindung von Clients** möglicherweise nicht wie erwartet. [HDX-34114]
- Wenn Sie die Fortschrittsanzeige schließen, die den Fortschritt eines Anwendungsstarts anzeigt, schlägt der wfica-Prozess möglicherweise fehl. Dann wird die Anwendung möglicherweise gestartet und verschwindet von Ihrem Bildschirm. [HDX-34701]

Bekannte Probleme in Release 2108

- Bei aktiviertem App-Schutzfeature funktioniert die Anti-Keylogging-Funktion möglicherweise nicht für den Authentifizierungsmanager-Dienst, der die Bibliothek `UIDialogLibWebKit3.so` verwendet. [RFLNX-8027]
- Wenn Sie Global Server Load Balancing (GSLB) verwenden, werden die DNS-Antworten (Domain Name System) möglicherweise für die Gültigkeitsdauer (Time-To-Live, TTL) nicht zwischengespeichert. Daher schlägt die Authentifizierung mit WebView möglicherweise fehl. [RFLNX-3673]

Bekannte Probleme in Release 2106

- Wenn in einer Desktopsitzung eine Seite mit CEF-Browserinhaltsumleitung umgeleitet wurde, bleibt der Tastaturfokus möglicherweise auf dem Browserinhaltsumleitungs-Overlay (z. B. bei der Suche in YouTube) Der Tastaturfokus verlagert sich nicht auf andere offene Apps. Das Problem tritt nur beim Self-Service-Plug-In und bei StoreBrowse-Starts auf. Als Workaround zum Verschieben des Fokus auf andere Apps klicken Sie auf die Sitzungssymbolleiste und dann auf die Schaltfläche **Home**. [RFLNX-7704]

- In einer Desktopsitzung verschiebt sich der Tastaturfokus auf die aktuelle Mausposition, nachdem eine Seite mit CEF-Browserinhaltsumleitung umgeleitet wurde. Auslöser des Problems ist eine von einem Drittanbieter verursachte Einschränkung von Open Source CEF. [RFLNX-7724]
- Wenn Sie versuchen, auf das Browserinhaltsumleitungs-Overlay (z. B. YouTube-Suche) zu klicken, während eine andere Anwendung im Vordergrund ist, wird die Browserseite nicht im Vordergrund angezeigt. [RFLNX-7730]
- Wenn eine Seite mit CEF-Browserinhaltsumleitung umgeleitet wurde, wird beim Schließen der umgeleiteten Webseite ein Segmentierungsfehler in den Fehlerprotokollen erfasst. [RFLNX-7667]
- Bei Peer-to-Peer-Audioanrufen von Microsoft Teams funktioniert das Audio möglicherweise in den ersten 15 Sekunden des Anrufs nicht. Legen Sie als Workaround in der Datei `module.ini` das Attribut `VdcamVersion4Support` auf `False` fest. [HDX-29526]

Bekanntes Problem in Release 2104

- In VDA-Version 1912 LTSR CU2 werden Sitzungen möglicherweise getrennt. Das Problem tritt auf, wenn Sie auf dem Delivery Controller die Richtlinie **Multistream** aktivieren. Aktualisieren Sie als Workaround den VDA auf Version 2012 oder höher. [RFLNX-6960]

Bekanntes Problem in Release 2103

- Während eines Videoanrufs oder der Bildschirmfreigabe reagiert Microsoft Teams möglicherweise nicht mehr und der Anruf kann abrupt enden. [CVADHELP-16918]

Bekannte Probleme in Release 2101

- Wenn Sie lange Videos abspielen, stoppt die Audioausgabe, aber das Video wird weiterhin nahtlos wiedergegeben. Das Problem tritt auf, wenn Sie `VdcamVersion4Support` auf `True` festlegen. Deaktivieren Sie als Workaround die Option für Multiaudio, indem Sie `VdcamVersion4Support` auf `False` festlegen. [RFLNX-6472]
- Während einer Microsoft Teams-Besprechung ist die Audioausgabe bei Stummschaltung möglicherweise abgehakt. Das Problem tritt bei Thin Clients auf. [RFLNX-6537]
- Manchmal kann die Citrix Workspace-App die eingehenden Videos in Microsoft Teams nicht rendern. [RFLNX-6662]
- Wenn Sie das Flag `cefenablemediadevices` mit Microsoft Teams verwenden, funktioniert das Mikrofon nicht wie vorgesehen. Das Problem tritt auf, wenn eine CEF-basierte Browserinhaltsumleitung mit Microsoft Teams verwendet wird. [RFLNX-6689]

Bekannte Probleme in Release 2012

- Beim abrupten Beenden oder Trennen einer Sitzung wird der Prozess `HdxRtcEngine.exe` möglicherweise unerwartet beendet. [RFLNX-5885]
- Wenn Sie versuchen, Text einzugeben, erscheint der Cursor weiß. Das Problem tritt in einem Double-Hop-Szenario auf, wenn die Verbindung von einer Linux-Endpunktmaschine erfolgt. Einen Workaround finden Sie in den Knowledge Center-Artikeln [CTX272423](#) und [CTX131504](#). [CVADHELP-16170]

Bekannte Probleme in Release 2010

- Dateien können auf der Registerkarte **Dateien** nicht angezeigt werden. Das Problem tritt bei Cloud-Bereitstellungen auf. [RFLNX-5596]
- In Microsoft Teams müssen Sie das Audiogerät manuell auswählen. Das Audiogerät wird nicht automatisch als Standard festgelegt. [RFLNX-5652]

Bekannte Probleme in Release 2009

- Das Multistream-ICA-Feature funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß. [RFLNX-4286]
- Wenn Sie einen Videoanruf ausführen oder den Bildschirm in Microsoft Teams freigeben, flackert der Bildschirm möglicherweise. [RFLNX-4778]
- Versuche, zwischen Desktopsitzungen zu wechseln, schlagen möglicherweise fehl. [CVADHELP-15229]

Bekannte Probleme in Release 2006

- Gelegentlich wird die **Besprechungsansicht** beim Multitasking in Microsoft Teams nicht wiederhergestellt. Das Problem tritt auf, wenn ein lokales Fenster das Remotefenster überlagert. Das Remotefenster empfängt dann die Mausereignisse nicht. Als Workaround bewegen Sie auf dem minimierten Bildschirm den Mauszeiger über die digitale Uhr und doppelklicken auf den Namen des Anrufers. [RFLNX-4937]
- Die Sitzungswiederverbindung schlägt gelegentlich fehl. Das Problem tritt auf, wenn Sie das Multi-Stream ICA-Protokoll (MSI) mit einem einzigen Port über TCP mit SD-WAN konfigurieren. [RFLNX-4782]

Bekannte Probleme in Release 2004

- Die Citrix Workspace-App für Linux erkennt möglicherweise bestimmte Smartcards nicht. Daher schlagen Versuche, eine Sitzung mit der Karte zu starten, fehl.
- Wenn Sie das MSI-Protokoll (Multi-Stream ICA) in der Citrix Workspace-App und auf SD-WAN aktiviert haben, wird eine Sitzung beim Starten möglicherweise unerwartet beendet. Die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

“Die Verbindung zum VDA wurde unterbrochen...”

Das Problem tritt auf, weil Single-Port-MSI nicht unterstützt wird. [RFLNX-4219]

- Der Sitzungsstart schlägt möglicherweise auf CentOS 8.x-, Fedora 29-, 30- und 31-Distributionen fehl. Einen Workaround finden Sie im Knowledge Center-Artikel [CTX270926](#). [RFLNX-3114]

Bekannte Probleme in Release 1912

- Bei der Verwendung der CEF-basierten Browserinhaltsumleitung liegt der Tastaturfokus nicht wieder auf dem Hauptfenster, wenn eine URL umgeleitet wird. Erstellen Sie als Workaround eine Browserregisterkarte und wechseln Sie, um auf die Hauptregisterkarte zuzugreifen. [RFLNX-3871]
- Bei Verwendung der CEF-basierten Browserinhaltsumleitung wird möglicherweise gemeldet, dass der Webcontainer-Prozess beendet wurde. Das Problem tritt auf, wenn Sie die Browserinstanz schließen. [RFLNX-3872]
- Bei Verwendung der Self-Service-Benutzeroberfläche funktionieren die Optionen des Fensters **Einstellungen** möglicherweise nicht wie erwartet und die Workspace-Anwendung reagiert vorübergehend nicht. Das Problem tritt bei der Ubuntu 19.10-Distribution auf. [RFLNX-3720]
- Feeds des intelligenten Workspace werden in Version 1912 der Citrix Workspace-App nicht unterstützt.
- Die Webcamumleitung bietet keine Unterstützung für Microsoft Teams. Dies ist eine Einschränkung, da Citrix die Optimierung für Microsoft Teams [MTOPT] nicht in der Citrix Workspace-App für Linux unterstützt. [RFLNX-3674]

Bekannte Probleme in Release 1910

- Wenn Sie die Self-Service-Benutzeroberfläche verwenden, funktionieren die Optionen im Fenster **Voreinstellungen** möglicherweise nicht wie erwartet. Das Problem tritt auf, wenn das Paket “libwebkit1” nicht verfügbar ist, wie es bei Debian 10 Buster-Clients der Fall ist. Entfernen Sie als Workaround die Bibliothek **UIDialogLibWebKit.so**, die sich im Verzeichnis `install/path/lib` befindet. [RFLNX-3596]
- Aufgrund architektonischer Änderungen können Sie keine Verbindung mehr mit dem Cloudstore [cloud setup] herstellen. Citrix empfiehlt, dass Sie die neueste Version der Citrix Workspace-App verwenden.

Hinweise zu Drittanbietern

Die Citrix Workspace-App enthält ggf. Software von Drittanbietern, die gemäß den im folgenden Dokument aufgeführten Bestimmungen lizenziert ist:

Citrix Workspace-App für Linux – Hinweise zu Drittanbietern

Experimentelle Features

Gelegentlich veröffentlicht Citrix experimentelle Features, um [Kundenfeedback](#) zu neuen Technologien oder Features zu erhalten. Citrix akzeptiert keine Supportanfragen für experimentelle Features, begrüßt jedoch Feedback zur Verbesserung der Features. Basierend auf Schweregrad, Kritikalität und Wichtigkeit behält sich Citrix eine Reaktion auf das Feedback vor. Citrix unterliegt keiner Verpflichtung, experimentelle Features in ein Produktrelease zu übernehmen und behält sich das Recht vor, diese Features jederzeit aus beliebigem Grund zurückziehen.

Systemanforderungen und Kompatibilität

January 17, 2022

Anforderungen

Hardwareanforderungen

Linux-Kernel:

- Version 2.6.29 oder höher

Speicherplatz:

- Mindestens 55 MB
- Zusätzliche 110 MB, wenn Sie das Installationspaket auf dem Datenträger erweitern/extrahieren
- Mindestens 1 GB RAM für SoC-Geräte (System on a Chip), die HDX MediaStream Flash-Umleitung verwenden.

Farbvideoanzeige:

- Farbvideoanzeige im 256-Farbenmodus oder höher.

Bibliotheken und Codec

Bibliotheken:

- `glibcxx` 3.4.15 oder höher
- `glibc` 2.11.3 oder höher
- `gtk` 2.20.1 oder höher
- `libcap1` oder `libcap2`
- `libjson-c` (für Instrumentierung)
- GCC 4.8 für x64

- GCC 4.9 für ARMHF
- X11 oder X.Org (Wayland wird nicht unterstützt)
- Unterstützung von `udev`
- Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) `libasound2`
- PulseAudio

Self-Service-Benutzeroberfläche:

- `webkit2gtk` 2.16.6 oder höher
- `libxml2` 2.7.8
- `libxerces-c` 3.1

Codec-Bibliotheken:

- Speex
- Vorbis-Codec-Bibliotheken

Distributionsanforderungen basierend auf Red Hat Package Manager (RPM):

- `chkconfig`

Netzwerkanforderungen

Netzwerkprotokoll:

- TCP/IP

H.264-Anforderungen

Für x86-Geräte:

- Mindestprozessorgeschwindigkeit von 1,6 GHz

Für das HDX 3D Pro-Feature:

- Mindestprozessorgeschwindigkeit von 2 GHz
- Native Hardware mit beschleunigtem Grafiktreiber

Für ARM-Geräte:

- Ein Hardware-H.264-Decoder für die allgemeine H.264-Unterstützung und für HDX 3D Pro

HDX MediaStream Flash-Umleitung

Informationen zu allen Anforderungen für die HDX MediaStream Flash-Umleitung finden Sie im Knowledge Center-Artikel [CTX134786](#).

Wir empfehlen, das aktuelle Plug-In zu testen, bevor Sie eine neue Version bereitstellen, um die Vorteile der neuesten Funktionen und Sicherheitsverbesserungen auszuschöpfen.

Anforderungen für die Integration des Programms zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP)

- [zlib](#) 1.2.3.3
- [libtar](#) 1.2 oder höher
- [libjson](#) 7.6.1 oder höher

Anforderungen für die HDX RealTime-Webcamvideokomprimierung

- Eine Video4Linux-kompatible Webcam
- [GStreamer](#) 0.10.25 (oder eine höhere 0.10.x-Version) einschließlich des “plugins-good”-Pakets für die Distribution.

Oder

- [GStreamer](#) 1.0 (oder eine höhere 1.x-Version), einschließlich der Pakete “plugins-base”, “plugins-good”, “plugins-bad”, “plugins-ugly” und “gstreamer-libav” für die Distribution.

Anforderungen für die HDX MediaStream-Windows-Medienumleitung

- [GStreamer](#) 0.10.25 (oder eine höhere 0.10.x-Version) einschließlich des “plugins-good”-Pakets für die Distribution. In Allgemeinen ist Version 0.10.15 oder höher für die HDX MediaStream Windows Media-Umleitung ausreichend

Oder

- [GStreamer](#) 1.0 (oder eine höhere 1.x-Version), einschließlich der Pakete “plugins-base”, “plugins-good”, “plugins-bad”, “plugins-ugly” und “gstreamer-libav” für die Distribution.

Hinweise:

- Wenn [GStreamer](#) in Ihrer Linux-Distribution nicht enthalten ist, können Sie es auch von der Seite [GStreamer](#) herunterladen.
- Für bestimmte Codes (z. B. in “plugins-ugly”) ist u. U. eine Lizenz des Herstellers der jeweiligen Technologie erforderlich. Wenden Sie sich bei Fragen an den Systemadministrator.

Anforderungen für die Browserinhaltsumleitung

- [webkit2gtk](#) Version 2.16.6
- [glibcxx](#) Version 3.4.20 oder höher

Anforderungen für Philips SpeechMike

- Besuchen Sie die Philips-Website, um die relevanten Treiber zu installieren.

Anforderungen für den App-Schutz

Das App-Schutzfeature funktioniert am besten mit folgenden Betriebssystemen und dem Gnome-Anzeigemanager:

- Ubuntu 18.04+ (64-Bit), außer Ubuntu 21.10.
- Debian 9+ (64-Bit)
- CentOS7.5+ (64-Bit)
- RHEL7.5+ (64-Bit)
- ARMHF Raspbian 10 (Buster)+ (32-Bit)

Hinweis:

Das App-Schutzfeature unterstützt keine Betriebssysteme, die `glibc` 2.34 oder höher verwenden.

Anforderungen für die Microsoft Teams-Optimierung

Mindestversion:

- Citrix Workspace-App 2006

Software:

- `GStreamer` 1.0 oder höher und Cairo 2
- `libc++-9.0` oder höher
- `libgdk` 3.22 oder höher
- OpenSSL 1.1.1d
- x64 Linux-Distribution

Hardware:

- Mindestens 1,8 GHz Dual-Core-CPU, die 720p HD-Auflösung während eines Peer-to-Peer-Videokonferenzanrufs unterstützen kann
- Dual- oder Quad-Core-CPU mit einer Basisgeschwindigkeit von 1,8 GHz und einer hohen Intel Turbo Boost Geschwindigkeit von mindestens 2,9 GHz

Verbesserung der Authentifizierung:

- `Libsecret`-Bibliothek
- `libunwind-12`-Bibliothek

Anforderungen für die Servicekontinuität

Obligatorische vorinstallierte Bibliotheken:

- `libwebkit2gtk-4.0-37` Version 2.30.1 oder höher

- Für Ubuntu/RHEL/SUSE/Fedora/Debian empfehlen wir die Installation der aktuellen libwebkit2gtk-4.0-37-Version 2.30.1 oder höher.
- Für Raspberry Pi mit Buster OS empfiehlt es sich, libwebkit2gtk-4.0-37 Version 2.30.1 zu installieren.
- gnome-keyring Version 3.18.3 oder höher.
- `Libsecret` installiert

Hinweise:

Nach Version 1910 funktioniert die Citrix Workspace-App nur dann wie erwartet, wenn das Betriebssystem die folgenden GCC-Versionskriterien erfüllt:

- GCC-Version für x64-Architektur: 4.8 oder höher
- GCC-Version für ARMHF-Architektur: 4.9 oder höher

Nach Version 2101 funktioniert die Citrix Workspace-App nur dann wie erwartet, wenn das Betriebssystem die folgenden Anforderungen erfüllt:

- GCC Version 4.9 oder höher
- `glibcxx` 3.4.20 oder höher

Kompatibilitätsmatrix

Die Citrix Workspace-App ist mit allen derzeit unterstützten Versionen der folgenden Citrix-Produkte kompatibel.

Weitere Informationen zum Citrix Produktlebenszyklus und wann Citrix die Unterstützung bestimmter Produktversionen beendet, finden Sie unter [Citrix Product Lifecycle Matrix](#).

Serveranforderungen

StoreFront

- Sie können alle derzeit unterstützten Versionen der Citrix Workspace-App für den Zugriff auf StoreFront-Stores über interne Netzwerkverbindungen und über Citrix Gateway verwenden:
 - StoreFront 1811 und höher.
 - StoreFront 3.12.
- Sie können StoreFront verwenden, das mit Workspace für Web konfiguriert wurde. Workspace für Web ermöglicht den Zugriff auf StoreFront-Stores über einen Webbrowser. Weitere Informationen zu den Beschränkungen dieser Bereitstellung finden Sie unter [Wichtige Überlegungen](#) in der StoreFront-Dokumentation.

Verbindungen und Zertifikate

Verbindungen

Die Citrix Workspace-App für Linux unterstützt HTTPS- und ICA-über-TLS-Verbindungen über folgende Konfigurationen.

- LAN-Verbindungen:
 - StoreFront mit StoreFront Services oder Workspace für Web
- Für sichere Remote- oder lokale Verbindungen:
 - Citrix Gateway 12.0
 - NetScaler Gateway 10.1 und höher
 - NetScaler Access Gateway Enterprise Edition 10
 - NetScaler Access Gateway Enterprise Edition 9.x
 - NetScaler Access Gateway VPX

Weitere Informationen zu den von StoreFront unterstützten Citrix Gateway-Versionen finden Sie unter den [Systemanforderungen](#) von StoreFront.

Zertifikate

Verwenden Sie die folgenden Zertifikate, um sichere Transaktionen zwischen Server und Client sicherzustellen:

Private (selbstsignierte) Zertifikate

Wenn ein privates Zertifikat auf dem Remotegateway installiert ist, muss das Stammzertifikat für die Zertifizierungsstelle des Unternehmens auf dem Benutzergerät installiert sein. Diese Installation hilft beim Zugriff auf Citrix Ressourcen mit der Citrix Workspace-App.

Hinweis:

Eine Warnung über ein nicht vertrauenswürdiges Zertifikat wird angezeigt, wenn das Zertifikat des Remote-Gateways sich beim Herstellen der Verbindung nicht überprüfen lässt. Diese Überprüfung schlägt möglicherweise fehl, da das Stammzertifikat nicht im lokalen Schlüsselspeicher enthalten ist. Wenn Sie trotz Warnung fortfahren, werden die Apps zwar angezeigt, können jedoch nicht gestartet werden. Das Stammzertifikat muss im Zertifikatspeicher des Clients installiert werden.

Stammzertifikate

Für in Domänen eingebundene Maschinen verwenden Sie die administrative Gruppenrichtlinienobjektvorlage, um ZS-Zertifikate zu verteilen und als vertrauenswürdig einzustufen.

Für nicht in Domänen eingebundene Maschinen erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Installationspaket, um das ZS-Zertifikat zu verteilen und zu installieren. Wenden Sie sich bei Fragen an den Systemadministrator.

Installieren von Stammzertifikaten auf Benutzergeräten

Zur Verwendung von TLS benötigen Sie ein Stammzertifikat auf dem Benutzergerät, das die Signatur der Zertifizierungsstelle auf dem Serverzertifikat überprüfen kann. Standardmäßig unterstützt die Citrix Workspace-App die folgenden Zertifikate.

Zertifikat	Zertifizierungsstelle
Class4PCA_G2_v2.pem	Verisign Trust Network
Class3PCA_G2_v2.pem	Verisign Trust Network
BTCTRoot.pem	Baltimore Cyber Trust Root
GTECTGlobalRoot.pem	GTE Cyber Trust Global Root
Pcs3ss_v4.pem	Class 3 Public Primary Certification Authority
GeoTrust_Global_CA.pem	GeoTrust
DigiCertGlobalRootCA.pem	DigiCert Global Root CA

Zertifikate mit Platzhalterzeichen

Zertifikate mit Platzhalterzeichen werden statt einzelner Serverzertifikate für jeden Server in derselben Domäne verwendet. Die Citrix Workspace-App unterstützt Zertifikate mit Platzhalterzeichen. Diese dürfen jedoch nur gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsrichtlinien verwendet werden.

Die Verwendung von Alternativen, z. B. von Zertifikaten mit einer Liste der Servernamen in der SAN-Erweiterung (Subject Alternative Name), kann in Betracht gezogen werden. Solche Zertifikate können von privaten und öffentlichen Zertifizierungsstellen ausgestellt werden.

Zwischenzertifikate und Citrix Gateway

Wenn die Zertifikatkette ein Zwischenzertifikat enthält, muss das Zwischenzertifikat dem Citrix Gateway-Serverzertifikat angehängt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Configuring Intermediate Certificates](#) in der Citrix Gateway-Dokumentation.

Wenn der StoreFront-Server keine Zwischenzertifikate bereitstellen kann, die dem verwendeten Zertifikat entsprechen, oder wenn Sie Zwischenzertifikate für die Unterstützung von Smartcard-Benutzern installieren, führen Sie diese Schritte aus, bevor Sie einen StoreFront-Store hinzufügen:

1. Rufen Sie separat ein oder mehr Zwischenzertifikate im PEM-Format ab.

Tipp:

Wenn Sie kein Zertifikat im PEM-Format finden, konvertieren Sie mit dem Hilfsprogramm `openssl` ein Zertifikat im CRT-Format in eine PEM-Datei.

2. Bei der Installation des Pakets (normalerweise root):
 - a) Kopieren Sie eine oder mehrere Dateien zu `$ICAROOT/keystore/intcerts`.
 - b) Führen Sie nach der Installation des Pakets den folgenden Befehl aus:

```
$ICAROOT/util/ctx_rehash
```

Richtlinie für die Überprüfung gemeinsamer Serverzertifikate

Die Citrix Workspace-App hat eine strenge Validierungsrichtlinie für Serverzertifikate.

Wichtig:

Bestätigen Sie vor der Installation der Citrix Workspace-App, dass die Zertifikate auf dem Server oder Gateway wie hier beschrieben konfiguriert sind. Aufgrund folgender Ursachen können Verbindungen fehlschlagen:

- Die Server- oder Gatewaykonfiguration enthält ein falsches Stammzertifikat
- Die Server- oder Gatewaykonfiguration enthält nicht alle Zwischenzertifikate
- Die Server- oder Gatewaykonfiguration enthält ein abgelaufenes oder anderweitig ungültiges Zwischenzertifikat
- Die Server- oder Gatewaykonfiguration enthält ein übergreifendes Zwischenzertifikat

Beim Validieren eines Serverzertifikats verwendet die Citrix Workspace-App alle Zertifikate, die vom Server oder Gateway bereitgestellt werden. Wie schon in früheren Versionen der Citrix Workspace-App wird überprüft, ob die Zertifikate vertrauenswürdig sind. Wenn eines der Zertifikate nicht vertrauenswürdig ist, schlägt die Verbindung fehl.

Diese Richtlinie ist strenger als die Zertifikatrichtlinie in Webbrowsern. Viele Webbrowser enthalten eine große Anzahl Stammzertifikate, denen sie vertrauen.

Der Server bzw. das Gateway muss mit den richtigen Zertifikaten konfiguriert sein. Sind nicht die richtigen Zertifikate vorhanden, schlägt die Verbindung mit der Citrix Workspace-App u. U. fehl.

Wenn ein Gateway mit diesen gültigen Zertifikaten konfiguriert ist, erreichen Sie mit der folgenden Konfiguration eine strengere Validierung. Diese Konfiguration bestimmt genau, welches Stammzertifikat von der Citrix Workspace-App verwendet wird:

- Beispielserverzertifikat
- Beispielzwischenzertifikat

- Beispielstammzertifikat

Die Citrix Workspace-App stellt sicher, dass alle Zertifikate gültig sind. Citrix Workspace-App überprüft ebenfalls, dass dem Beispielstammzertifikat bereits vertraut wird. Wenn die Citrix Workspace-App dem Beispielstammzertifikat nicht vertraut, schlägt die Verbindung fehl.

Wichtig:

- Einige Zertifizierungsstellen haben mehr als ein Stammzertifikat. Wenn Sie diese strengere Validierung benötigen, stellen Sie sicher, dass Ihre Konfiguration das entsprechende Stammzertifikat verwendet. Beispielsweise gibt es derzeit zwei Zertifikate (DigiCert/GTE CyberTrust Global Root und DigiCert Baltimore Root/Baltimore CyberTrust Root), mit denen die gleichen Serverzertifikate validiert werden können. Auf einigen Benutzergeräten sind beide Stammzertifikate verfügbar. Auf anderen Geräten ist nur eins verfügbar (DigiCert Baltimore Root/Baltimore CyberTrust Root).
- Wenn Sie "GTE CyberTrust Global Root" auf dem Gateway konfigurieren, schlagen die Citrix Workspace-App-Verbindungen auf diesen Benutzergeräten fehl. Aus der Dokumentation der Zertifizierungsstelle erfahren Sie, welches Stammzertifikat zu verwenden ist. Beachten Sie außerdem, dass Stammzertifikate, wie alle Zertifikate, irgendwann ablaufen.
- Einige Server und Gateways senden nie das Stammzertifikat, selbst wenn es konfiguriert ist. Eine strengere Validierung ist dann nicht möglich.

Wenn ein Gateway mit diesen gültigen Zertifikaten konfiguriert ist, können wir die folgende Konfiguration ohne Stammzertifikat verwenden:

- Beispielserverzertifikat
- Beispielzwischenzertifikat

Citrix Workspace-App verwendet diese beiden Zertifikate. Die App sucht nach einem Stammzertifikat auf dem Benutzergerät. Wenn die Citrix Workspace-App ein Stammzertifikat findet, das korrekt validiert und dem vertraut wird (z. B. Beispielstammzertifikat), ist die Verbindung erfolgreich. Andernfalls schlägt die Verbindung fehl. Diese Konfiguration stellt das von der Citrix Workspace-App benötigte Zwischenzertifikat zur Verfügung, ermöglicht der Citrix Workspace-App aber auch die Wahl eines gültigen, vertrauenswürdigen Stammzertifikats.

Wenn ein Gateway mit den folgenden Zertifikaten konfiguriert wurde:

- Beispielserverzertifikat
- Beispielzwischenzertifikat
- Falsches Stammzertifikat

Ein Webbrowser ignoriert eventuell das falsche Stammzertifikat. Die Citrix Workspace-App ignoriert das falsche Stammzertifikat jedoch nicht und die Verbindung schlägt fehl.

Einige Zertifizierungsstellen verwenden mehr als ein Zwischenzertifikat. In diesem Fall ist das Gateway wie folgt mit allen Zwischenzertifikaten konfiguriert, jedoch nicht mit dem Stammzertifikat:

- Beispielserversertifikat
- Beispielzwischenzertifikat 1
- Beispielzwischenzertifikat 2

Wichtig:

- Einige Zertifizierungsstellen verwenden ein übergreifendes Zwischenzertifikat. Dieses Zertifikat wird verwendet, wenn mehrere Stammzertifikate vorhanden sind, die zu unterschiedlichen Zeiten ausgestellt und gleichzeitig verwendet werden. In diesem Fall sind mindestens zwei Zwischenzertifikate vorhanden. Beispielsweise hat das früher ausgestellte Stammzertifikat *Class 3 Public Primary Certification Authority* das entsprechende übergreifende Zwischenzertifikat *Verisign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5*. Ein entsprechendes später ausgestelltes Stammzertifikat *Verisign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5* ist ebenfalls verfügbar und es ersetzt *Class 3 Public Primary Certification Authority*. Das später ausgestellte Stammzertifikat verwendet kein übergreifendes Zwischenzertifikat.
- Das übergreifende Zwischenzertifikat und das Stammzertifikat haben den gleichen Antragstellernamen (Ausgestellt an). Das übergreifende Zwischenzertifikat hat jedoch einen anderen Ausstellernamen (Ausgestellt durch). Dadurch unterscheidet sich das übergreifende Zwischenzertifikat von einem normalen Zwischenzertifikat (wie Beispielzwischenzertifikat 2).

Diese Konfiguration, ohne das Stammzertifikat und das übergreifende Zwischenzertifikat, wird empfohlen:

- Beispielserversertifikat
- Beispielzwischenzertifikat

Konfigurieren Sie das Gateway nicht für die Verwendung des übergreifenden Zwischenzertifikats, weil es sonst das früher ausgestellte Stammzertifikat auswählt:

- Beispielserversertifikat
- Beispielzwischenzertifikat
- Übergreifendes Beispielzwischenzertifikat [nicht empfohlen]

Es wird nicht empfohlen, das Gateway nur mit dem Serversertifikat zu konfigurieren:

- Beispielserversertifikat

In diesem Fall schlägt die Verbindung fehl, wenn die Citrix Workspace-App nicht alle Zwischenzertifikate finden kann.

Hdxcheck

Wir stellen das Skript `workspacecheck.sh` als Teil des Citrix Workspace-App-Installationspakets bereit. Das Skript überprüft, ob das Gerät alle Systemanforderungen erfüllt, um die gesamte Funktionalität der Citrix Workspace-App zu unterstützen. Das Skript ist im Verzeichnis `Utilities` im Installationspaket.

Ausführen des Skripts `workspacecheck.sh`

1. Öffnen Sie das Terminal auf Ihrer Linux-Maschine.
2. Geben Sie `cd $ICAROOT/util` ein und drücken Sie die **EINGABETASTE**, um zum Verzeichnis `Utilities` des Installationspakets zu navigieren.
3. Geben Sie `./workspacecheck.sh` ein, um das Skript auszuführen.

Nicht unterstützte Anwendungen

Citrix bietet keinen Support für Anwendungen, die von ihren Anbietern nicht mehr unterstützt werden.

Aus diesem Grund bewertet Citrix bei jedem gemeldeten Problem, ob es sich direkt auf eine nicht unterstützte Anwendung bezieht. Hierfür werden Sie unter Umständen von Citrix gebeten, ein Problem mit der unterstützten Version der Anwendung zu reproduzieren. Wenn das Problem mit der nicht unterstützten Anwendung verbunden zu sein scheint, untersucht Citrix das Problem nicht weiter.

Installieren, Deinstallieren und Aktualisieren

January 17, 2022

Sie können die Citrix Workspace-App installieren, wenn Sie die Datei von der Citrix-Website unter [Downloads](#) herunterladen.

Manuelle Installation

Laden Sie die folgenden Pakete von der Seite [Citrix Downloads](#) herunter.

Debian-Pakete

Installieren Sie das Paket `Icaclient` basierend auf Ihrer Betriebssystemarchitektur.

Um die generische USB-Umleitung zu verwenden, installieren Sie entsprechend Ihrer Betriebssystemarchitektur eines der `ctxusb`-Pakete.

Paketname	Inhalt
Debian-Pakete (Ubuntu, Debian, Linux Mint usw.)	
icaclient_20.06.0.15_amd64.deb	Self-Service-Support, 64 Bit, x86_64
icaclient_20.06.0.15_i386.deb	Self-Service-Support, 32 Bit, x86
icaclient_20.06.0.15_armhf.deb	Self-Service-Support, ARM HF
ctxusb_20.06.0.15_amd64.deb	USB-Paket, 64 Bit, x86_64
ctxusb_20.06.0.15_i386.deb	USB-Paket, 32 Bit, x86
ctxusb_20.06.0.15_armhf.deb	USB-Paket, ARM HF

Installation mit einem Debian-Paket

Wenn Sie die Citrix Workspace-App mit dem Debian-Paket unter Ubuntu installieren, öffnen Sie die Pakete im Ubuntu Software Center.

Ersetzen Sie in den folgenden Anweisungen

packagename durch den Namen des Pakets, das Sie installieren möchten.

Für diese Vorgehensweise werden eine Befehlszeile und der native Paketmanager für Ubuntu, Debian oder Mint verwendet. Sie können das Paket auch durch Doppelklicken auf das heruntergeladene DEB-Paket in einem Dateibrowser installieren. Dadurch wird in der Regel ein Paketmanager gestartet, der fehlende erforderliche Software herunterlädt. Falls kein Paketmanager verfügbar ist, empfiehlt Citrix das Befehlszeilentool **gdebi**.

Voraussetzungen:

Installieren Sie das Paket `icaclient`.

Installieren des Pakets an der Befehlszeile:

1. Melden Sie sich als privilegierter Benutzer (root) an.
2. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster.
3. Führen Sie die Installation der folgenden drei Pakete aus, indem Sie `gdebi packagename.deb` eingeben. Beispiel:

- `gdebi icaclient\19.0.6.6_amd64.deb`
- `gdebi ctxusb\2.7.6_amd64.deb`

Um in den obigen Beispielen `dpkg` zu verwenden, ersetzen Sie `gdebi` durch `dpkg -i`.

Wenn Sie `dpkg` verwenden, installieren Sie fehlende Abhängigkeiten durch Eingabe von `sudo apt-get -f install..`

Hinweise:

- Das `ctxusb`-Paket ist optional und bietet Unterstützung für die generische USB-Umleitung.
- Ab Version 2101 werden Sie über eine interaktive Meldung aufgefordert, den App-Schutz zu installieren.

4. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.

Installieren der App-Schutzkomponente auf Debian-Paketen

Ab Version 2102 wird der App-Schutz von der Debian-Version der Citrix Workspace-App unterstützt.

Führen Sie für die unbeaufsichtigte Installation der App-Schutzkomponente den folgenden Befehl vom Terminal aus, bevor Sie die Citrix Workspace-App installieren:

```
1 `export DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"`  
2  
3 `sudo debconf-set-selections <<< "icaclient app_protection/  
   install_app_protection select yes"`  
4  
5 `sudo debconf-show icaclient`  
6  
7 `sudo apt install -f ./icaclient_<version>._amd64.deb`  
8  
9 <!--NeedCopy-->
```

Installieren von Servicekontinuität auf Debian-Paketen

Ab Version 2106 können Sie Servicekontinuität auf der Debian-Version der Citrix Workspace-App installieren.

Führen Sie die folgenden Befehle im Terminal aus, bevor Sie die Citrix Workspace-App installieren:

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get install libwebkit2gtk-4.0-37 gnome-keyring libsecret-1-0
```

Red Hat-Pakete

Installieren Sie das Paket `ICAClient` basierend auf Ihrer Betriebssystemarchitektur.

Um die generische USB-Umleitung zu verwenden, installieren Sie entsprechend Ihrer Betriebssystemarchitektur eines der `ctxusb`-Pakete.

Paketname	Inhalt
Redhat-Pakete (Redhat, SUSE, Fedora usw.)	
ICAClient-rhel-20.06.0.15-0.x86_64.rpm	Self-Service-Support, basierend auf Red Hat (einschl. Linux VDA), 64 Bit, x86_64
ICAClient-rhel-20.06.0.15-0.i386.rpm	Self-Service-Support, basierend auf Red Hat, 32 Bit, x86
ICAClient-suse-20.06.0.15-0.x86_64.rpm	Self-Service-Support, basierend auf SUSE, 64 Bit, x86_64
ICAClient-suse-20.06.0.15-0.i386.rpm	Self-Service-Support, basierend auf SUSE, 32-Bit, x86
ctxusb-20.06.0.15-1.x86_64.rpm	USB-Paket, 64 Bit, x86_64
ctxusb-20.06.0.15-1.i386.rpm	USB-Paket, 32 Bit, x86

Hinweis:

Das RPM-Paket `_SuSE 11 SP3 Full Package (Self-Service Support)_` ist veraltet.

Installation mit einem RPM-Paket

Wenn Sie die Citrix Workspace-App vom RPM-Paket auf SUSE installieren, verwenden Sie das Hilfsprogramm YaST oder Zypper. Das RPM-Dienstprogramm installiert das `.rpm`-Paket. Ein Fehler tritt auf, wenn die erforderlichen Abhängigkeiten fehlen.

Einrichten des EPEL-Repositorys auf Red Hat

Laden Sie das entsprechende RPM-Quellpaket auf folgender Seite herunter: [Fedora/Red Hat](#).

Weitere Informationen zur Verwendung finden Sie unter https://docs.fedoraproject.org/en-US/epel/#how_can_i_use_these_extra_packages.

Beispielsweise können Sie unter Red Hat Enterprise 7.x das EPEL-Repository mit folgendem Befehl installieren:

```
1 `yum localinstall epel-release-latest-7.noarch.rpm`
```

Tipp:

RPM Package Manager installiert keine fehlende erforderliche Software. Wir empfehlen für den Download und die Installation die Verwendung von **zypper install <Dateiname>** an einer Be-

fehlszeile unter OpenSUSE oder **yum localinstall <Dateiname>** unter Fedora/Red Hat.

Installation von einem RPM-Paket

Voraussetzungen:

Installieren Sie das Paket `icaclient`.

1. Richten Sie das EPEL-Repository ein.
2. Melden Sie sich als privilegierter Benutzer (root) an.
3. Führen Sie die Installation der folgenden drei Pakete aus, indem Sie "Zypper" in \ eingeben.

Hinweise:

- `ctxusb` ist ein optionales Paket. Installieren Sie das Paket zur Unterstützung der generischen USB-Umleitung.
- `ctxappprotection` ist ein optionales Paket. Installieren Sie das Paket nur, wenn Sie die App-Schutzkomponente installieren möchten.

4. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster.

Für SUSE-Installationen:

- `zypper in ICAClient-suse-19.12.0.19-0.x86_64.rpm`
- `zypper in ICAClient-suse-19.12.0.19-0.i386.rpm`
- `zypper in ctxusb-2.7.19-1.x86_64.rpm`
- `zypper in ctxappprotection-21.4.0.2-0.x86_64.rpm`

Für Red Hat-Installationen:

- `yum localinstall ICAClient-rhel-19.12.0.19-0.i386.rpm`
- `yum localinstall ctxusb-2.7.19-1.i386.rpm`
- `yum localinstall ctxappprotection-21.4.0.2-0.x86_64.rpm`

5. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.

Installieren eines fehlenden Pakets

Wenn bei einer auf Red Hat basierenden Distribution (RHEL, CentOS, Fedora usw.) die folgende Fehlermeldung angezeigt wird:

```
1  "... requires libwebkitgtk-1.0.so.0"
```

Fügen Sie ein EPEL-Repository hinzu (Details finden Sie unter <https://docs.fedoraproject.org/en-US/epel/>).

Tarball-Pakete

Installieren Sie entsprechend Ihrer Betriebssystemarchitektur eines der folgenden Pakete.

Paketname	Inhalt
Tarballs (Skriptinstallation für jede Distribution)	
linuxx64-20.06.0.15.tar.gz	64 Bit Intel
linuxx86-20.06.0.15.tar.gz	32 Bit Intel
linuxarmhf-20.06.0.15.tar.gz	ARM HF

- Installieren Sie die Citrix Workspace-App vom Debian- oder RPM-Paket. Diese Dateien sind einfacher zu verwenden, da sie automatisch alle erforderlichen Pakete installieren.
- Wenn Sie den Installationsort anpassen möchten, installieren Sie die Citrix Workspace-App vom Tarball-Paket.

Hinweis:

Verwenden Sie nicht zwei unterschiedliche Installationsmethoden auf derselben Maschine. Andernfalls kann es zu Fehlermeldungen und unerwünschtem Verhalten kommen.

Installation mit einem Tarball-Paket

Hinweis:

Das Tarball-Paket führt keine Abhängigkeitenprüfung durch und installiert auch keine Abhängigkeiten. Alle Systemabhängigkeiten müssen separat gelöst werden.

1. Öffnen Sie ein Terminal-Fenster.
2. Extrahieren Sie den Inhalt der `.tar.gz`-Datei in ein leeres Verzeichnis. Geben Sie beispielsweise Folgendes ein: `tar xvfz packagename.tar.gz`.
3. Geben Sie `./setupwfc` ein und drücken Sie die Eingabetaste, um das Setupprogramm auszuführen.
4. Akzeptieren Sie den Standardwert 1 (Citrix Workspace-App installieren) und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Geben Sie den Pfad und den Namen des gewünschten Installationsverzeichnisses ein und drücken Sie die Eingabetaste. Oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Citrix Workspace-App im Standardverzeichnis zu installieren.

Das Standardverzeichnis für Installationen durch privilegierte Benutzer (root) ist `/opt/Citrix/ICAClient`.

Das Standardverzeichnis für Installationen durch nicht-privilegierte Benutzer ist `$HOME/ICAClient/platform`. “platform” ist ein systemgenerierter Bezeichner des installierten Betriebssystems, z. B. `$HOME/ICAClient/linuxx86` für die Linux/x86-Plattform.

Hinweis:

Wenn Sie einen anderen Speicherort als den Standardspeicherort verwenden, legen Sie ihn in `$ICAROOT` in `$HOME/.profile` oder `$HOME/.bash__profile` fest.

6. Wenn Sie zum Fortfahren aufgefordert werden, geben Sie `y` ein und drücken Sie die Eingabetaste.
7. Wählen Sie, ob die Citrix Workspace-App in die Desktopumgebung integriert werden soll. Die Installation erstellt eine Menüoption, über die Benutzer die Citrix Workspace-App starten können. Geben Sie an der Eingabeaufforderung `y` ein, um die Integration zu aktivieren.
8. Wenn Sie `GStreamer` bereits installiert haben, können Sie entscheiden, ob Sie `GStreamer` in die Citrix Workspace-App integrieren und damit die HDX MediaStream-Multimediabeschleunigung bereitstellen. Zur Integration von `GStreamer` in die Citrix Workspace-App geben Sie an der Eingabeaufforderung `y` ein.

Hinweis:

Auf einigen Plattformen kann die Installation des Clients mit einem Tarball-Paket dazu führen, dass das System nicht mehr reagiert, nachdem Sie zur Integration mit KDE und GNOME aufgefordert wurden. Das Problem tritt bei der ersten Initialisierung von `gstreamer-0.10` auf. Wenn dieses Problem auftritt, brechen Sie den Installationsvorgang mit `Strg+C` ab und führen Sie den folgenden Befehl aus: `gst-inspect-0.10 --gst-disable-registry-fork --version`. Nach dem Ausführen des Befehls können Sie das Tarball-Paket erneut ausführen, ohne dass das Problem auftritt.

9. Wenn Sie sich als privilegierter Benutzer (`root`) anmelden, können Sie entscheiden, ob Sie die USB-Unterstützung für mit Citrix Virtual Apps and Desktops veröffentlichte VDI-Anwendungen aktivieren möchten. Geben Sie an der Eingabeaufforderung `y` ein, um die USB-Unterstützung zu installieren.

Hinweis:

Wenn Sie nicht als privilegierter Benutzer (`root`) angemeldet sind, wird die folgende Warnung angezeigt:

“USB-Unterstützung kann nur von Root-Benutzern installiert werden. Führen Sie den Installer als `root` aus, um diese Option installieren zu können.”

10. Nach Abschluss der Installation wird das Hauptinstallationsmenü wieder angezeigt. Geben Sie zum Beenden des Setups `3` ein und drücken Sie die Eingabetaste.

Deinstallieren

Dieses Verfahren wurde mit dem Tarball-Paket getestet. Entfernen Sie das RPM- und Debian-Paket mit den Standardtools des Betriebssystems.

Die Umgebungsvariable ICAROOT muss für das Installationsverzeichnis des Clients festgelegt sein. Das Standardverzeichnis für Installationen durch nicht-privilegierte Benutzer ist `$HOME/ICAClient/platform`. Die Variable "platform" ist ein systemgenerierter Bezeichner des installierten Betriebssystems, z. B. `$HOME/ICAClient/linuxx86` für die Linux/x86-Plattform. Das Standardverzeichnis für Installationen durch privilegierte Benutzer ist `/opt/Citrix/ICAClient`.

Hinweise:

- Um die Citrix Workspace-App zu deinstallieren, müssen Sie als der Benutzer angemeldet sein, der die Installation durchgeführt hat.
- Wenn Sie die Citrix Workspace-App deinstallieren, werden veraltete Cachedateien unter `$HOME/.local/share/webkitgtk` möglicherweise nicht automatisch entfernt. Entfernen Sie als Workaround die Cachedateien manuell.

Deinstallieren der Citrix Workspace-App von dem Tarball-Paket

1. Führen Sie das Setupprogramm aus. Geben Sie hierfür `$ICAROOT/setupwfc` ein und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Geben Sie zum Entfernen des Clients 2 ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Deinstallieren der Citrix Workspace-App von Debian-/Ubuntu-Betriebssystemen

Führen Sie den folgenden Befehl im Installationsordner der Citrix Workspace-App aus:

```
apt remove icaclient  
apt autoremove
```

ODER

```
apt remove icaclient  
apt purge icaclient
```

Deinstallieren der Citrix Workspace-App von Fedora-/RHEL-/CentOS-Betriebssystemen

Führen Sie den folgenden Befehl im Installationsordner der Citrix Workspace-App aus:

```
yum remove icaclient
```

Aktualisieren

Zum Aktualisieren von Citrix Receiver auf die Citrix Workspace-App laden Sie die aktuelle Version der Citrix Workspace-App von [Citrix Downloads](#) herunter und installieren Sie sie.

Die **Citrix Workspace**-Bildschirmüberlagerung wird beim ersten Start der App, beim Aktualisieren sowie bei der Deinstallation und Neuinstallation der App angezeigt. Klicken Sie auf **Verstanden**, um die Citrix Workspace-App weiter zu verwenden, oder klicken Sie auf **Weitere Informationen**, um weitere Informationen zu erhalten.

Erste Schritte

January 17, 2022

Setup

Sie können das Installationspaket herunterladen, die Konfiguration anpassen und dann die Citrix Workspace-App installieren.

Sie können den Inhalt des Citrix Workspace-App-Pakets ändern und die Dateien anschließend neu verpacken.

Anpassen der Installation

1. Entpacken Sie das Citrix Workspace-App-Paket in einem leeren Verzeichnis. Die Paketdatei heißt `platform.major.minor.release.build.tar.gz` (z. B. `linuxx86.13.2.0.nnnnnn.tar.gz` für die Plattform Linux/x86).
2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen am Citrix Workspace-App-Paket vor. Sie können dem Paket beispielsweise ein TLS-Stammzertifikat hinzufügen, um ein Zertifikat einer Zertifizierungsstelle zu verwenden, die nicht Teil der Standardinstallation der Citrix Workspace-App ist.
3. Öffnen Sie die Datei `PkgID`.
4. Fügen Sie folgende Zeile hinzu, um anzuzeigen, dass das Paket bearbeitet worden ist:
`MODIFIED=traceinfo`
wobei `traceinfo` Informationen darüber enthält, wer die Änderung vorgenommen hat und wann.
5. Speichern und schließen Sie die Datei.

6. Öffnen Sie die Dateiliste des Pakets Plattform/Plattform.psf (z. B. linuxx86/linuxx86.psf für die Plattform Linux/x86).
7. Aktualisieren Sie die Dateiliste des Pakets, um Ihre Änderungen aufzunehmen. Ohne Aktualisierung kann bei der Installation des neuen Pakets ein Fehler auftreten. Beispielsweise können Sie die Größe der geänderten Dateien aktualisieren oder neue Zeilen hinzufügen für Dateien, die Sie dem Paket hinzugefügt haben. Im Folgenden werden die Spaltentitel der Dateiliste des Pakets aufgeführt:
 - Dateityp
 - Relativer Pfad
 - Unterpaket (immer auf `cor` einzustellen)
 - Berechtigungen
 - Besitzer
 - Gruppe
 - Größe
8. Speichern und schließen Sie die Datei.
9. Verwenden Sie den Befehl `tar`, um die Paketdatei der Citrix Workspace-App neu zu erstellen. Zum Beispiel `tar czf ./newpackage.tar.gz *`, wobei `newpackagez` der Name der neuen Paketdatei der Citrix Workspace-App ist.

Aktuelle Webkitunterstützung

Die Citrix Workspace-App für Linux erfordert `libwebkit2gtk` (2.16.6+).

`libwebkit2gtk` hat folgende Vorteile:

- Verbesserte Benutzeroberfläche. `webkit2gtk` ist mit der Funktion für die Browserinhaltsumleitung kompatibel. Verwenden Sie `webkit2gtk` Version 2.24 und höher für ein besseres YouTube-Erlebnis.
- `webkit2gtk` Version 2.16.6 und höher verbessert und beschleunigt die Anmeldeerfahrung.
- Die App funktioniert besser mit den neueren Linux-Distributionen und umfasst die neuesten Webkit-Sicherheitsupdates.

Hinweis:

Auf einigen Linux-Distributionen ist `webkit2gtk` nicht verfügbar. Als Workaround gibt es die folgenden Optionen:

- Erstellen Sie das `webkit2gtk` aus der Quelle, bevor Sie die Citrix Workspace-App Version 1906 installieren.
- Wechseln Sie zu einer neueren Linux-Distribution, die `webkit2gtk` 2.16.6 oder höher unterstützt.

Starten

Sie können die Citrix Workspace-App entweder an einer Terminal-Eingabeaufforderung oder von einer der unterstützten Desktopumgebungen aus starten.

Die Umgebungsvariable `ICAROOT` muss auf das richtige Installationsverzeichnis verweisen.

Tipp:

Die folgenden Anweisungen gelten nicht für mit Webpaketen und Tarball ausgeführte Installationen. Die Anweisung gilt, wenn die Anforderungen für den Self-Service nicht erfüllt sind.

Terminal-Eingabeaufforderung

Geben Sie Folgendes ein, um die Citrix Workspace-App an der Terminal-Eingabeaufforderung zu starten:

```
/opt/Citrix/ICAClient/selfservice
```

Hierbei ist `/opt/Citrix/ICAClient` das Verzeichnis, in dem Sie die Citrix Workspace-App installiert haben. Drücken Sie dann die Eingabetaste.

Linux-Desktop

Mithilfe eines Dateimanagers können Sie die Citrix Workspace-App von einer Desktopumgebung für Linux aus starten.

Auf einigen Desktops können Sie die Citrix Workspace-App auch über ein Menü starten. Die Citrix Workspace-App ist, je nach Linux-Distribution, in unterschiedlichen Menüs verfügbar.

Einstellungen

Sie legen Einstellungen fest, indem Sie im Citrix Workspace-App-Menü auf **Einstellungen** klicken. Folgendes lässt sich hier steuern:

- Anzeige von Desktops
- Verbindung zu verschiedenen Anwendungen und Desktops
- Verwalten des Datei- und Gerätezugriffs

Verwalten eines Kontos

Für den Zugriff auf Desktops und Anwendungen benötigen Sie ein XenDesktop- oder Citrix Virtual Apps-Konto. Ihr IT-Helpdesk fordert Sie u. U. auf, zu diesem Zweck ein Konto zu Citrix Workspace hinzuzufügen. Oder Sie werden aufgefordert, einen anderen Citrix Gateway- oder Access Gateway-Server für ein vorhandenes Konto zu verwenden. Sie können Konten auch aus Citrix Workspace entfernen.

1. Führen Sie auf der Seite **Konten** im Dialogfeld **Einstellungen** einen der folgenden Schritte aus:
 - Klicken Sie auf **Hinzufügen**, um ein Konto hinzuzufügen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten.
 - Zum Ändern der Details eines von dem Konto verwendeten Stores, z. B. des Standardgateways, klicken Sie auf **Bearbeiten**.
 - Zum Entfernen eines Kontos klicken Sie auf **Entfernen**.
2. Folgen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, authentifizieren Sie sich beim Server.

Desktopanzeige

Hinweis:

Dieses Feature steht nicht für Citrix Virtual Apps für UNIX-Sitzungen zur Verfügung.

Sie können Desktops über den ganzen Bildschirm hinweg auf dem Benutzergerät anzeigen (Vollbildmodus, Standardeinstellung) oder im Fenstermodus, d. h. in einem separaten Fenster.

- Wählen Sie im Dialogfeld **Einstellungen** auf der Seite **Allgemein** einen Modus mit der Option **Anzeige für Desktops**.

Verwenden Sie die Symbolleistenfunktion zum **Aktivieren des Desktop Viewer**, um die Fensterkonfiguration Ihrer Remotesitzung dynamisch zu ändern.

Desktop Viewer

Die Wünsche und Anforderungen bezüglich des Benutzerzugriffs auf virtuelle Desktops können sich zudem im Laufe der Zeit ändern.

Verwenden Sie Desktop Viewer für die Interaktion der Benutzer mit dem virtuellen Desktop. Bei einem virtuellen Desktop kann es sich um einen veröffentlichten virtuellen Desktop, einen freigegebenen Desktop oder einen dedizierten Desktop handeln. In diesem Zugriffsszenario können Benutzer mit der Symbolleistenfunktionalität von **Desktop Viewer** in einer Sitzung zwischen Fenstermodus und Vollbildmodus wechseln, einschließlich Multimonitorunterstützung für die Monitore. Benutzer können zwischen Desktopsitzungen wechseln und auf einem Benutzergerät mehrere Desktops über mehrere Citrix Virtual Apps and Desktops-Verbindungen verwenden. Zur bequemen Verwaltung einer Benutzersitzung gibt es Schaltflächen zum Minimieren aller Desktopsitzungen, zum Übermitteln der Tastenkombination Strg+Alt+Entf, zum Trennen der Sitzung und zum Abmelden.

Durch Drücken von **Strg+Alt+Untbr** werden die Schaltflächen der **Desktop Viewer**-Symbolleiste in einem Popup-Fenster angezeigt.

Automatische Sitzungswiederverbindung

Die Citrix Workspace-App kann Desktops und Anwendungen, deren Verbindung getrennt wurde, wiederverbinden. Dies kann beispielsweise bei einem Problem mit der Netzwerkinfrastruktur erforderlich sein.

- Wählen Sie auf der Seite **Allgemein** im Dialogfeld **Einstellungen** eine Option unter **Apps und Desktops wieder verbinden** aus.

Zugriff auf lokale Dateien

Virtuelle Desktops bzw. Anwendungen benötigen ggf. Zugriff auf Dateien auf dem Gerät. Sie können diesen Zugriff steuern.

1. Wählen Sie auf der Seite **Dateizugriff** im Dialogfeld **Einstellungen** ein zugeordnetes Laufwerk und dann eine der folgenden Optionen:
 - **Lesen/Schreiben:** Ermöglicht dem Desktop bzw. der Anwendung das Lesen bzw. Ändern der lokalen Dateien.
 - **Leserechte:** Ermöglicht dem Desktop bzw. der Anwendung das Lesen, jedoch nicht das Ändern der lokalen Dateien.
 - **Kein Zugriff:** Der Desktop bzw. die Anwendung hat keinen Zugriff auf lokale Dateien.
 - **Immer fragen:** Zeigt jedes Mal eine Aufforderung an, wenn der Desktop oder die Anwendung auf lokale Dateien zugreifen.
2. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, geben Sie den Speicherort an und wählen Sie ein Laufwerk für die Zuordnung.

Mikrofon und Webcam

Zum Einrichten eines Mikrofons oder einer Webcam können Sie die Art und Weise ändern, wie ein virtueller Desktop oder eine Anwendung auf Ihr lokales Mikrofon oder Ihre Webcam zugreift:

Wählen Sie im Dialogfeld **Einstellungen** auf der Seite **Mikrofon & Webcam** eine der folgenden Optionen aus:

- **Mikrofon und Webcam verwenden:** Ermöglicht das Verwenden von Mikrofon und Webcam durch den Desktop bzw. die Anwendung.
- **Mikrofon und Webcam nicht verwenden:** Unterbindet das Verwenden von Mikrofon und Webcam durch den Desktop bzw. die Anwendung.

Flash Player

Sie können wählen, wie Flash-Inhalt angezeigt wird. Solcher Inhalt wird normalerweise in **Flash Player** angezeigt und enthält Animationen, Videos und Anwendungen:

Wählen Sie auf der Seite **Flash** im Dialogfeld **Einstellungen** eine der folgenden Optionen:

- **Inhalt optimieren:** Steigert die Wiedergabequalität, wobei die Sicherheit vermindert werden kann.
- **Inhalt nicht optimieren:** Liefert eine einfache Wiedergabequalität ohne Minderung der Sicherheit.
- **Immer fragen:** Bei jeder Anzeige von Flash-Inhalt wird eine Aufforderung angezeigt.

Verbinden

Die Citrix Workspace-App bietet Benutzern sicheren Self-Service-Zugriff auf virtuelle Desktops und Anwendungen und bedarfsgesteuerten Zugriff auf Windows-, Web- und SaaS-Anwendungen (Software-as-a-Service). Der Benutzerzugriff wird über Citrix StoreFront oder mit Webinterface erstellte Legacy-webseiten verwaltet.

Herstellen einer Verbindung zu Ressourcen mit der Citrix Workspace-Benutzeroberfläche

Die Homepage der Citrix Workspace-App zeigt virtuelle Desktops und Anwendungen an, die Benutzern basierend auf deren Kontoeinstellungen (d. h. dem Server, mit dem sie eine Verbindung herstellen) und basierend auf den von Citrix Virtual Apps and Desktops-Administratoren konfigurierten Einstellungen zur Verfügung stehen. Mit der Seite **Einstellungen** > **Konten** können Sie die URL eines StoreFront-Servers konfigurieren oder bei konfigurierter E-Mail-basierter Kontenermittlung die E-Mail-Adresse eingeben.

Tipp:

Wenn Sie denselben Namen für mehrere Stores auf dem StoreFront-Server verwenden, vermeiden Sie Duplikationen, indem Sie Nummern hinzufügen. Die Namen dieser Stores hängen von der Reihenfolge ab, in der sie hinzugefügt werden. Für die Citrix Workspace-App wird die Store-URL angezeigt und identifiziert den Store eindeutig.

Wenn Sie die Verbindung zu einem Store hergestellt haben, zeigt Self-Service folgende Registerkarten an: **FAVORITEN**, **DESKTOPS** und **APPS**. Um eine Sitzung zu starten, klicken Sie auf das entsprechende Symbol. Um ein Symbol zu **FAVORITEN** hinzuzufügen, klicken Sie auf den Link **Details** neben dem Symbol, und wählen Sie **Zu Favoriten hinzufügen**.

Konfigurieren von Verbindungseinstellungen

Sie können einige Standardeinstellungen für Verbindungen zwischen der Citrix Workspace-App und Citrix Virtual Apps and Desktops-Servern konfigurieren. Sie können diese Einstellungen ggf. für einzelne Verbindungen ändern.

Aufgaben und Verantwortungsbereiche von Administratoren und Benutzern können sich gelegentlich überschneiden. Der Ausdruck "Benutzer" wird verwendet, um die von Benutzern ausgeführten Aufgaben von den Aufgaben eines Administrators abzugrenzen.

Verbinden mit Ressourcen per Eingabeaufforderung oder Browser

Verbindungen mit Servern werden hergestellt, wenn Sie auf der Citrix Workspace-App-Homepage auf ein Desktop- oder Anwendungssymbol klicken. Sie können Verbindungen auch über eine Eingabeaufforderung oder über einen Webbrowser herstellen.

Herstellen einer Verbindung zu einem Program Neighborhood- oder StoreFront-Server mit einer Befehlszeile

Voraussetzung:

Stellen Sie sicher, dass der Store der Citrix Workspace-App bekannt ist. Falls erforderlich, fügen Sie ihn mit dem folgenden Befehl hinzu:

```
./util/storebrowse --addstore \
```

1. Rufen Sie die eindeutige ID des Desktops oder der Anwendung ab, mit dem bzw. der Sie eine Verbindung herstellen möchten. Diese ID ist die erste Zeichenfolge in Anführungszeichen auf einer Zeile, die über einen der folgenden Befehle aufgerufen wird:

- Auflisten aller Desktops und Anwendungen auf dem Server:

```
./util/storebrowse -E <store URL>
```

- Auflisten der Desktops und Anwendungen, die Sie abonniert haben:

```
./util/storebrowse -S <store URL>
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Desktop oder die Anwendung zu starten:

```
./util/storebrowse -L <desktop or application ID> <store URL>
```

Wenn Sie keine Verbindung zu einem Server herstellen können, muss der Administrator möglicherweise die Angaben zum Serverstandort oder SOCKS-Proxyserver ändern. Weitere Informationen finden Sie unter

[Proxyserver](#).

Herstellen einer Verbindung mit einem Webbrowser

Die Konfiguration zum Starten von Sitzungen über einen Webbrowser erfolgt normalerweise während der Installation automatisch. Aufgrund der Vielzahl von Browsern und Betriebssystemen ist möglicherweise etwas manuelle Konfiguration erforderlich.

Wenn Sie die `.mailcap`- und `MIME`-Dateien für Firefox, Mozilla oder Chrome manuell einrichten, führen Sie die nachfolgend aufgeführten Dateiänderungen durch. Mit diesen Änderungen starten die `.ICA`-Dateien die ausführbare Datei `wfica` der Citrix Workspace-App. Um andere Browser zu verwenden, müssen Sie die Browserkonfiguration entsprechend konfigurieren.

1. Führen Sie die folgenden Befehle aus, wenn die Citrix Workspace-App von einem Benutzer ohne Administratorrechte installiert wird. Die Einstellungen von ICAROOT werden möglicherweise geändert, wenn sie nicht in einem Standardspeicherort installiert werden. Sie können das Ergebnis mit dem Befehl

```
xdg-mime query default application/x-ica
```

 testen, der "wfica.desktop" zurückgeben muss.

```
export ICAROOT=/opt/Citrix/ICAClient
```

```
xdg-icon-resource install --size 64 $ICAROOT/icons/000_Receiver_64.png  
Citrix Workspace app
```

```
xdg-mime default wfica.desktop application/x-ica
```

```
xdg-mime default new_store.desktop application/vnd.citrix.receiver.  
configure
```

2. Erstellen oder erweitern Sie die Datei `/etc/xdg/mimeapps.list` (bei Installation durch einen Administrator) oder `$HOME/.local/share/applications/mimeapps.list` (`mimeapps.list`). Die Datei muss mit [Default Applications] beginnen, dann folgt:

```
application/x-ica=wfica.desktop;
```

```
application/vnd.citrix.receiver.configure=new_store.desktop;
```

Möglicherweise müssen Sie in Firefox unter "Einstellungen > Anwendungen" Konfigurationen vornehmen.

Wählen Sie für "Citrix ICA settings file content" Folgendes aus:

- "Citrix Workspace app Engine (default)" im Dropdownmenü
- oder
- "Use other ..." und dann die Datei `/usr/share/applications/wfica.desktop` (für die Administratorinstallation der Citrix Workspace-App)
- oder
- `$HOME/.local/share/applications/wfica.desktop` (für eine Installation ohne Administratorrechte).

Connection Center

Benutzer können aktive Verbindungen mit dem Connection Center verwalten. Dieses Feature ist ein nützliches Tool, mit dem Benutzer und Administratoren Probleme mit langsamen oder fehlerhaften Verbindungen beheben können. Mit Connection Center, können Benutzer folgende Verbindungsverwaltungsaufgaben durchführen:

- Schließen einer Anwendung
- Abmelden von einer Sitzung. Dabei wird die Sitzung beendet und alle geöffneten Anwendungen werden geschlossen.
- Trennen der Verbindung mit einer Sitzung. Mit diesem Schritt wird die ausgewählte Verbindung mit dem Server getrennt, ohne offene Anwendungen zu schließen (außer wenn der Server zum Schließen von Anwendungen bei Verbindungstrennung konfiguriert ist).
- Anzeigen der Verbindungsübertragungsstatistik

Verwalten einer Verbindung

Verwalten einer Verbindung mit dem **Connection Center**:

1. Klicken Sie im Citrix Workspace-App-Menü auf **Connection Center**.
Die verwendeten Server und die jeweils aktiven Sitzungen werden aufgelistet.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Wählen Sie einen Server, trennen Sie die Verbindung oder melden Sie sich ab, oder zeigen Sie seine Eigenschaften an.
 - Wählen Sie eine Anwendung aus und schließen Sie das Fenster.

Benutzerdefinierte Webstores

Dieses Feature ist als Technical Preview verfügbar. Sie können auf den benutzerdefinierten Webstore Ihrer Organisation über die Citrix Workspace-App zugreifen.

Um dieses Feature zu verwenden, muss ein Administrator die Domäne oder den benutzerdefinierten Webstore in die Liste zulässiger URLs im Global App Configuration Service aufnehmen. Nachdem Sie die Domäne oder den benutzerdefinierten Webstore hinzugefügt haben, geben Sie die URL des benutzerdefinierten Webstores im Bildschirm **Konto hinzufügen** in der Citrix Workspace-App an. Der benutzerdefinierte Webstore wird im nativen Workspace-App-Fenster geöffnet.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Webstore-URLs für Endbenutzer finden Sie unter [Global App Configuration Service](#).

Um den benutzerdefinierten Webstore zu entfernen, gehen Sie zu **Konten > Konten hinzufügen oder entfernen**, wählen Sie die URL des benutzerdefinierten Webstores aus und klicken Sie auf **Entfernen**.

Als Voraussetzung müssen Sie den benutzerdefinierten Webstore in der Datei `AuthManConfig.xml` aktivieren. Aktivieren der Option

1. Navigieren Sie zur Konfigurationsdatei `$ICAROOT/config/AuthManConfig.xml`.
2. Fügen Sie die folgenden Einträge hinzu:

```
1 <key>CustomPortalEnabled</key>
2     <value>true</value>
3 <!--NeedCopy-->
```

3. Wenn der Wert `AppConfigEnabled` deaktiviert ist, fügen Sie die folgenden Einträge hinzu und listen die URLs auf, die für den benutzerdefinierten Webstore gelten sollen.

```
1 <AllowedWebStoreCache>
2     <value><URL1></value>
3 <value><URL2></value>
4 ..
5 <value>....</value>
6 </AllowedWebStoreCache>
7 <!--NeedCopy-->
```

Hinweis:

Sie können nur die in der Datei `AuthManConfig.xml` aufgelisteten URLs für den benutzerdefinierten Webstore verwenden. Sie können der Datei `AuthManConfig.xml` weitere URLs hinzufügen, die für den benutzerdefinierten Webstore gelten sollen.

Sprachunterstützung

Die Citrix Workspace-App für Linux ist in Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Chinesisch (vereinfacht), Russisch und Italienisch verfügbar.

Konfigurieren

February 11, 2022

Wenn Sie die Citrix Workspace-App für Linux verwenden, führen Sie die folgenden Konfigurationsschritte aus, damit die Benutzer auf ihre gehosteten Anwendungen und Desktops zugreifen können.

Einstellungen

Konfigurationsdateien

Zum Ändern erweiterter oder selten verwendeter Einstellungen können Sie die Konfigurationsdateien der Citrix Workspace-App bearbeiten. Die Konfigurationsdateien werden jedes Mal gelesen, wenn `wfica` gestartet wird. Sie können mehrere Dateien bearbeiten, je nachdem welche Wirkung Sie mit Ihren Änderungen erzielen möchten.

Ist die Sitzungsfreigabe aktiviert, wird möglicherweise eine vorhandene Sitzung anstelle einer neu konfigurierten verwendet. Diese Einstellung kann dazu führen, dass in einer Konfigurationsdatei vorgenommene Änderungen ignoriert werden.

Standardeinstellungen

Wenn Sie Standardwerte für alle Citrix Workspace-App-Benutzer ändern möchten, bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei `module.ini` im Verzeichnis `$ICAROOT/config`.

Hinweis:

Wenn ein Eintrag in `All_Regions.ini` auf einen bestimmten Wert festlegt ist, wird der Wert in `module.ini` für diesen Eintrag nicht verwendet. Die Werte in `All_Regions.ini` haben Vorrang vor dem Wert in `module.ini`.

Vorlagendatei

Wenn die Datei `$HOME/.ICAClient/wfclient.ini` nicht vorhanden ist, erstellt `wfica` sie durch Kopieren von `$ICAROOT/config/wfclient.template`. Wenn Sie diese Vorlagendatei ändern, werden die Änderungen auf alle Citrix Workspace-App-Benutzer angewendet.

Benutzereinstellungen

Um Konfigurationsänderungen für einen Benutzer anzuwenden, ändern Sie die Datei `wfclient.ini` im Benutzerverzeichnis `$HOME/.ICAClient`. Die Einstellungen in dieser Datei gelten für zukünftige Verbindungen für diesen Benutzer.

Überprüfen von Einträgen in Konfigurationsdateien

Um die Werte für Einträge in `wfclient.ini` zu beschränken, müssen Sie die zulässigen Optionen oder Optionsbereiche in der Datei `All_Regions.ini` festlegen.

Wenn Sie nur einen Wert angeben, wird dieser Wert verwendet. Die Datei `$HOME/.ICAClient/All_Regions.ini` kann mit den in der Datei `$ICAROOT/config/All_Regions.ini`

festgelegten möglichen Werten übereinstimmen oder diese reduzieren, Einschränkungen können nicht aufgehoben werden.

Hinweis:

Der in `wfclient.ini` festgelegte Wert hat Vorrang vor dem Wert in `module.ini`.

Parameter

Die Parameter in jeder Datei sind in Abschnitte zusammengefasst. Jeder Abschnitt beginnt mit einem Namen in Klammern, der auf zusammengehörige Parameter hinweist. `\[ClientDrive\]` steht beispielsweise für die Parameter der Clientlaufwerkzuordnung.

Standardwerte werden, sofern nicht anders angegeben, automatisch für alle fehlenden Parameter eingesetzt. Wenn ein Parameter keinen Wert besitzt, wird automatisch der Standardwert angewendet. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, auf den Parameter `InitialProgram` folgt ein Gleichheitszeichen (=), aber es ist kein Wert angegeben. In diesem Beispiel wird der Standardwert (nach dem Anmelden kein Programm ausführen) angewendet.

Rangfolge

Die Datei `All_Regions.ini` definiert Parameter, die durch andere Dateien festgelegt werden können. In dieser Datei können Werte für Parameter eingeschränkt oder genau festgelegt werden.

Für jede einzelne Verbindung werden die Dateien normalerweise in der in der folgenden Reihenfolge geprüft:

1. `All_Regions.ini` - Die Werte in dieser Datei überschreiben die Werte in:
 - Die `.ICA`-Datei der Verbindungen
 - `wfclient.ini`
2. `module.ini` - Die Werte in dieser Datei werden verwendet, wenn sie nicht in `All_Regions.ini`, der `.ICA`-Datei der Verbindungen oder in `wfclient.ini` festgelegt wurden. Diese Werte werden jedoch nicht durch die Einträge in `All_Regions.ini` eingeschränkt.

Wird in keiner dieser Dateien ein Wert gefunden, dann wird der Standardwert im Citrix Workspace-App-Code verwendet.

Hinweis:

Es gibt Ausnahmen bei dieser Rangfolge. Beispielsweise werden vom Code aus Sicherheitsgründen gezielt einige Werte aus `wfclient.ini` gelesen.

Erstellen benutzerdefinierter UserAgent-Zeichenfolgen in Netzwerkanforderungen

Ab Version 2109 bietet die Citrix Workspace-App eine Option zum Anfügen der UserAgent-Zeichenfolgen in der Netzwerkanforderung und zum Identifizieren der Quelle einer Netzwerkanforderung. Basierend auf dieser UserAgent-Zeichenfolgeanforderung können Sie entscheiden, wie Sie Ihre Netzwerkanforderung verwalten. Mit diesem Feature können Sie Netzwerkanforderungen nur von vertrauenswürdigen Geräten annehmen.

Hinweis:

- Dieses Feature wird für Cloudbereitstellungen der Citrix Workspace-App unterstützt. Darüber hinaus werden die folgenden Pakete unterstützt: x86, x64 und ARMHF.

Zum Anpassen der UserAgent-Zeichenfolgen gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Suchen Sie die Konfigurationsdatei: `$ICAROOT/config/AuthManConfig.xml`.
2. Fügen Sie dem folgenden Eintrag einen Wert hinzu:

```
<UserAgentSuffix> </UserAgentSuffix>
```

Beispiel, das App und Version im benutzerdefinierten Text einschließt:

```
<UserAgentSuffix>App/AppVersion </UserAgentSuffix>
```

Wenn Sie App und AppVersion hinzufügen, trennen Sie sie durch einen Schrägstrich (/).

- Wenn die Netzwerkanforderung von der Benutzeroberfläche der Citrix Workspace-App stammt, wird in den Netzwerkanforderungen der folgende UserAgent angezeigt:

```
CWAWEBVIEW/CWAVersion App/AppVersion
```

- Wenn die Netzwerkanforderung nicht von der Benutzeroberfläche der Citrix Workspace-App stammt, wird in den Netzwerkanforderungen der folgende UserAgent angezeigt:

```
CWA/CWAVersion App/AppVersion
```

Hinweise:

- Wenn Sie AppVersion am Ende der Zeichenfolge "UserAgentSuffix" nicht hinzufügen, wird die Version der Citrix Workspace-App in den Netzwerkanforderungen angehängt.
- Starten Sie `AuthManagerDaemon` und `ServiceRecord` neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Verwalten von Featureflags

Wenn ein Problem mit der Citrix Workspace-App in der Produktion auftritt, können wir ein betroffenes Feature dynamisch in der Citrix Workspace-App deaktivieren, auch nach der Bereitstellung des Features. Hierfür verwenden wir Featureflags und den Drittanbieterdienst "LaunchDarkly".

Sie müssen das Aktivieren des Datenverkehrs über LaunchDarkly nur dann konfigurieren, wenn Sie den ausgehenden Datenverkehr durch eine Firewall oder einen Proxyserver blockieren. In diesem Fall aktivieren Sie den Datenverkehr über LaunchDarkly Ihren Richtlinienanforderungen entsprechend über bestimmte URLs oder IP-Adressen.

Sie können den Datenaustausch und die Kommunikation mit LaunchDarkly wie folgt ermöglichen:

Datenverkehr für folgende URLs zulassen

- events.launchdarkly.com
- stream.launchdarkly.com
- clientstream.launchdarkly.com
- firehose.launchdarkly.com
- mobile.launchdarkly.com
- app.launchdarkly.com

IP-Adressen in einer Positivliste auflisten

Wenn Sie IP-Adressen in einer Positivliste auflisten müssen, konsultieren Sie die Liste der aktuellen IP-Adressbereiche unter [Liste öffentlicher IP-Adressen von LaunchDarkly](#). Mit dieser Liste können Sie sicherstellen, dass Ihre Firewallkonfigurationen automatisch anhand der Infrastrukturupdates aktualisiert werden. Einzelheiten zum Status der Änderungen der Infrastruktur finden Sie auf der [Statusseite von LaunchDarkly](#).

LaunchDarkly-Systemanforderungen

Stellen Sie sicher, dass die veröffentlichten Apps mit den folgenden Diensten kommunizieren können, wenn Sie Split-Tunneling in Citrix ADC auf "OFF" gesetzt haben:

- LaunchDarkly-Dienst.
- APNs-Listenerdienst

Servicekontinuität

Hinweis:

Dieses Feature ist allgemein für die Citrix Workspace-App verfügbar.

Das Servicekontinuität-Feature beseitigt oder minimiert die Abhängigkeit von bestimmten am Verbindungsprozess beteiligten Komponenten. Benutzer können so ihre virtuellen Apps und Desktops unabhängig vom Integritätsstatus der Cloudservices starten.

Informationen zu Anforderungen für die Unterstützung von Servicekontinuität in der Citrix Workspace-App finden Sie unter [Systemanforderungen](#).

Informationen zur Installation von Servicekontinuität mit der Citrix Workspace-App finden Sie unter [Installieren von Servicekontinuität](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Servicekontinuität](#) in der Dokumentation zu Citrix Workspace.

Pinnen des Bildschirmlayouts im Multimonitormodus

Ab Version 2103 können Sie die Auswahl für das Bildschirmlayout im Multimonitormodus speichern. Das Layout bestimmt, wie eine Desktopsitzung angezeigt wird. Durch Pinnen wird das ausgewählte Layout beim Neustarten einer Sitzung beibehalten, was die Benutzererfahrung optimiert.


Als Voraussetzung müssen Sie dieses Feature in der Datei `AuthManConfig.xml` aktivieren. Navigieren Sie zu `$(ICAROOT)/config/AuthManConfig.xml` und fügen Sie die folgenden Einträge hinzu:

```
1 <key>ScreenPinEnabled</key>
2 <value> true </value>
3 <!--NeedCopy-->
```

Erst nachdem Sie den vorhergehenden Schlüssel hinzugefügt haben, können Sie die Option **Bildschirmlayout** im **App-Indikatorsymbol** sehen. Weitere Informationen zum App-Indikator finden Sie unter [App-Indikatorsymbol](#).

Um das Bildschirmlayout auszuwählen, klicken Sie auf das App-Indikatorsymbol in der Taskleiste und wählen Sie **Bildschirmlayout**. Das Dialogfeld **Bildschirmlayout** wird angezeigt.

Alternativ können Sie das Dialogfeld **Bildschirmlayout** im Self-Service-Fenster durch Drücken der Tastenkombination **Ctrl+M** öffnen.



Wählen Sie einen virtuellen Desktop aus dem Dropdownmenü aus. Die Layoutauswahl wird nur auf den ausgewählten Desktop angewendet.

Wählen Sie eine oder mehrere Kacheln aus, um eine rechteckige Auswahl für das Layout zu bilden. Die Sitzung wird dann gemäß der Layoutauswahl angezeigt.

Einschränkungen:

- Durch Aktivieren des Pinnens wird die Funktion zum Speichern des Bildschirmlayouts in einer Sitzung deaktiviert.
- Dieses Feature gilt nur für Desktops, die als Favorit gekennzeichnet sind.

App-Schutz

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

App-Schutzrichtlinien filtern den Zugriff auf erforderliche Funktionen des zugrunde liegenden Betriebssystems. Spezifische API-Aufrufe sind für die Bildschirmfassung oder das Aufzeichnen von Tastenanschlägen erforderlich. Dieses Feature bewirkt, dass App-Schutzrichtlinien auch vor benutzerdefinierten und speziell entwickelten Hackertools schützen. Die Weiterentwicklung von Betriebssystemen führt jedoch immer wieder zu neuen Einfallstoren für das Keylogging oder die Bildschirmfassung. Darum ist kein hundertprozentiger Schutz möglich, auch wenn wir diese Schwachstellen kontinuierlich identifizieren und korrigieren.

Der App-Schutz ist eine Zusatzfunktion, die erweiterte Sicherheit bei der Verwendung von Citrix Virtual Apps and Desktops bietet. Sie verringert das Risiko, dass Clients durch Keylogging und Screenshot-Malware kompromittiert werden. Der App-Schutz verhindert das Exfiltrieren vertraulicher Informationen, wie Benutzeranmeldeinformationen und sensible Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Die Funktion verhindert, dass Benutzer und Angreifer Screenshots erstellen und Keylogger verwenden, um vertrauliche Informationen zu lesen und zu nutzen.

Hinweise:

- Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn die Citrix Workspace-App mithilfe eines der folgenden Pakete installiert wird: Tarball, Debian, Red Hat Package Manager (RPM). x64 und ARMHF sind zudem die einzigen unterstützten Architekturen.
- Dieses Feature wird für On-Premises-Bereitstellungen von Citrix Virtual Apps and Desktops unterstützt. Und für Bereitstellungen mit Citrix Virtual Apps and Desktops Service mit Store-Front.

Für den App-Schutz müssen Sie eine Add-On-Lizenz auf dem Lizenzserver installieren. Eine Citrix Virtual Desktops-Lizenz muss ebenfalls vorhanden sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren](#) in der Dokumentation zu **Citrix Virtual Apps and Desktops**.

Ab Version 2108 ist das App-Schutzfeature voll funktionsfähig. Das App-Schutzfeature unterstützt App- und Desktopsitzungen und ist standardmäßig aktiviert. Sie müssen das App-Schutzfeature jedoch

in der Datei `AuthManConfig.xml` konfigurieren, um es für den Authentifizierungsmanager und das Self-Service-Plug-In zu aktivieren.

Ab dieser Version können Sie geschützte Ressourcen aus der Citrix Workspace-App starten, während Mozilla Firefox ausgeführt wird.

Voraussetzung:

Das App-Schutzfeature funktioniert am besten mit folgenden Betriebssystemen und dem Gnome-Anzeigemanager:

- Ubuntu 18.04+ (64-Bit), außer Ubuntu 21.10.
- Debian 9+ (64-Bit)
- CentOS7.5+ (64-Bit)
- RHEL7.5+ (64-Bit)
- ARMHF Raspbian 10 (Buster)+ (32-Bit)

Hinweis:

Das App-Schutzfeature unterstützt keine Betriebssysteme, die `glibc` 2.34 oder höher verwenden.

Wenn Sie die Citrix Workspace-App mit aktiviertem App-Schutzfeature auf einem Betriebssystem mit `glibc` 2.34 oder höher installieren, kann der Betriebssystemstart beim Neustart des Systems fehlschlagen. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Fehler beim Betriebssystemstart zu beheben:

- Installieren Sie das Betriebssystem neu. Das App-Schutzfeature wird jedoch auf einem Betriebssystem mit `glibc` 2.34 oder höher nicht unterstützt.
- Wechseln Sie in den Wiederherstellungsmodus des Betriebssystems und deinstallieren Sie die Citrix Workspace-App mit dem Terminal.
- Starten Sie das Live-Betriebssystem und entfernen Sie die Datei `rm -rf /etc/ld.so.preload` aus dem vorhandenen Betriebssystem.

Installieren der App-Schutzkomponente:

Wenn Sie die Citrix Workspace-App mit dem Tarball-Paket installieren, wird die folgende Meldung angezeigt.

“Möchten Sie die App-Schutzkomponente installieren? Warnung: Sie können dieses Feature nicht deaktivieren. Zum Deaktivieren müssen Sie die Citrix Workspace-App deinstallieren. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator. [Standard \$INSTALLER_N]:”

Geben Sie **Y** ein, um die App-Schutzkomponente zu installieren.

Die App-Schutzkomponente ist standardmäßig nicht installiert.

Starten Sie die Maschine neu, damit die Änderungen wirksam werden. Damit der App-Schutz wie erwartet funktioniert, müssen Sie Ihre Maschine neu starten.

Installieren der App-Schutzkomponente auf RPM-Paketen:

Ab Version 2104 wird der App-Schutz von der RPM-Version der Citrix Workspace-App unterstützt.

Mit den folgenden Schritten installieren Sie den App-Schutz:

1. Installieren Sie die Citrix Workspace-App.
2. Installieren Sie das App-Schutzpaket `ctxappprotection<version>.rpm` aus dem Installer der Citrix Workspace-App.
3. Starten Sie das System neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Installieren der App-Schutzkomponente auf Debian-Paketen:

Ab Version 2101 wird der App-Schutz von der Debian-Version der Citrix Workspace-App unterstützt.

Führen Sie für die unbeaufsichtigte Installation der App-Schutzkomponente den folgenden Befehl vom Terminal aus, bevor Sie die Citrix Workspace-App installieren:

```
1 export DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"
2 sudo debconf-set-selections <<< "icaclient app_protection/
   install_app_protection select yes"
3
4 sudo debconf-show icaclient
5 * app_protection/install_app_protection: yes
6
7 sudo apt install -f ./icaclient_<version>._amd64.deb
8 <!--NeedCopy-->
```

Die Citrix Workspace-App bietet ab Version 2106 eine Option, mit der Sie Anti-Keylogging- und Anti-Screenshot-Funktionen für den Authentifizierungsmanager und das Self-Service-Plug-In separat konfigurieren können.

Konfigurieren des App-Schutzes für den Authentifizierungsmanager:

Navigieren Sie zu der Datei `$ICAROOT/config/AuthManConfig.xml` und bearbeiten Sie sie wie folgt:

```
1 /opt/Citrix/ICAClient/config$ cat AuthManConfig.xml | grep -i
   authmananti -A 1
2 <key>AuthManAntiScreenCaptureEnabled</key>
3 <value>true</value>
4 <key>AuthManAntiKeyLoggingEnabled</key>
5 <value>true </value>
6
7 <!--NeedCopy-->
```

Konfigurieren des App-Schutzes für das Self-Service-Plug-In:

Navigieren Sie zu der Datei `$(ICAROOT)/config/AuthManConfig.xml` und bearbeiten Sie sie wie folgt:

```
1 /opt/Citrix/ICAClient/config$ cat AuthManConfig.xml | grep -i
   protection -A 4
2 <!-- Selfservice app protection configuration -->
3   <Selfservice>
4     <AntiScreenCaptureEnabled>true</AntiScreenCaptureEnabled>
5     <AntiKeyLoggingEnabled>true</AntiKeyLoggingEnabled>
6   </Selfservice>
7
8 <!--NeedCopy-->
```

Bekannte Probleme:

- Wenn Sie einen geschützten Bildschirm minimieren, läuft der App-Schutz weiterhin im Hintergrund.

Einschränkung:

- In einigen Fällen können Sie geschützte Ressourcen nicht starten, wenn eine aus dem Snap-Store installierte Anwendung ausgeführt wird. Prüfen Sie als Workaround in der Protokolldatei der Citrix Workspace-App, welche Anwendung das Problem verursacht. Schließen Sie dann die Anwendung.
- Beim Versuch, den Screenshot eines geschützten Fensters zu erstellen, wird der gesamte Bildschirm abgeblendet, einschließlich der nicht geschützten Apps im Hintergrund.

Akkustatusanzeige

Der Akkustatus des Geräts wird jetzt im Infobereich einer Citrix Desktop-Sitzung angezeigt.

Hinweis:

Ab Version 2111 wird die Akkustatusanzeige auch für Server-VDA's angezeigt.

Die Akkustatusanzeige ist standardmäßig aktiviert.

Deaktivieren der Batteriestatusanzeige:

1. Navigieren Sie zum Ordner `<ICAROOT>/config/module.ini`.
2. Navigieren Sie zum Abschnitt `ICA 3.0`.
3. Legen Sie Folgendes fest: `MobileReceiver= Off`.

Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP)

Erfasste Daten	Beschreibung	Verwendungszweck
Konfigurations- und Nutzungsdaten	Das Citrix-Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit (CEIP) sammelt Konfigurations- und Nutzungsdaten in der Citrix Workspace-App für Linux und sendet die Daten automatisch an Google Analytics.	Citrix nutzt diese Daten, um die Qualität, Zuverlässigkeit und Leistung der Citrix Workspace-App zu verbessern.

Weitere Informationen

Citrix verarbeitet Ihre Daten gemäß den Bedingungen Ihres Vertrags mit Citrix. Citrix schützt die Daten gemäß der [Anlage zur Sicherheit von Citrix Diensten](#), die im [Citrix Trust Center](#) verfügbar ist.

Citrix verwendet Google Analytics, um bestimmte Daten aus der Citrix Workspace-App als Teil von CEIP zu sammeln. Sie können prüfen, wie Google die [für Google Analytics gesammelten Daten](#) verwendet.

Auf folgende Weise können Sie das Senden von CEIP-Daten an Citrix und Google Analytics deaktivieren (mit Ausnahme der für Google Analytics erfassten Daten, die in der zweiten Tabelle des folgenden Abschnitts durch ein * gekennzeichnet sind):

1. Navigieren Sie zum Ordner `<ICAROOT>/config/module.ini` und dann zum Abschnitt `CEIP`.
2. Wählen Sie den Eintrag `EnableCeip` aus und legen Sie ihn auf `Disable` fest.

Hinweis:

Nachdem Sie den Schlüssel `EnableCeip` auf `Disable` gesetzt haben, können Sie das Senden der letzten beiden CEIP-Datenelemente an Google Analytics deaktivieren. Diese Datenelemente sind die Betriebssystemversion und die Version der Workspace-App. Navigieren Sie für diese Aktion zum folgenden Abschnitt und legen Sie den Wert wie vorgeschlagen fest:

Speicherort: `<ICAROOT>/config/module.ini`

Abschnitt: `GoogleAnalytics`

Eintrag: `DisableHeartBeat`

Wert: `True`

Folgende CEIP-Datenelemente werden von Google Analytics erfasst:

Betriebssystemversion ¹	Version der Workspace-App*	App-Name	Client-ID
Sitzungsstartmethode	Compiler-Version	Hardwareplattform	

App-Indikatorsymbol

Der App-Indikator wird beim Start der Citrix Workspace-App gestartet und ist ein Symbol im Infobereich. Die Einführung des App-Indikators verbessert die Anmeldeleistung der Citrix Workspace-App für Linux.

Sie können Leistungsverbesserungen in folgenden Situationen bemerken:

- Erster Start der Citrix Workspace-App
- Schließen und Neustarten der App
- Beenden und Neustarten der App

Hinweis:

Das Paket `libappindicator` ist erforderlich, damit der App-Indikator angezeigt wird. Installieren Sie das für Ihre Linux-Distribution geeignete Paket `libappindicator` aus dem Internet.

ICA-zu-X-Proxy


Sie können eine Workstation, auf der die Citrix Workspace-App ausgeführt wird, als Server verwenden und die Ausgabe auf ein anderes X11-fähiges Gerät umleiten. So können Sie Microsoft Windows-Anwendungen auch auf X-Terminals oder auf UNIX-Workstations bereitstellen, für die es die Citrix Workspace-App nicht gibt.

Hinweis:

Die Citrix Workspace-App-Software ist für zahlreiche X-Geräte verfügbar und in diesen Fällen ist das Installieren der Software auf diesen Geräten die bevorzugte Lösung. Das Ausführen der Citrix Workspace-App in dieser Weise, als ICA-zu-X-Proxy, wird auch serverseitiges ICA genannt.

Die Citrix Workspace-App kann als ICA-X11-Konverter angesehen werden, der die X11-Ausgabe auf den lokalen Linux-Desktop leitet. Natürlich können Sie die Ausgabe auch auf ein anderes X11-Display umleiten. Sie können weitere Kopien der Citrix Workspace-App gleichzeitig auf einem System ausführen. Jede Citrix Workspace-App sendet ihre Ausgabe dann an ein anderes Gerät.

Diese Grafik zeigt ein System, in dem die Citrix Workspace-App für Linux als ICA-zu-X-Proxy eingerichtet ist:



Für solche Systeme benötigen Sie einen Linux-Server als ICA-zu-X11-Proxy:

- Wenn Sie bereits X-Terminals verwenden, können Sie die Citrix Workspace-App auf dem Linux-Server ausführen, der normalerweise die X-Anwendungen für die X-Terminals bereitstellt.
- Um UNIX-Workstations bereitzustellen, für die es die Citrix Workspace-App nicht gibt, benötigen Sie einen eigenen Server, der als Proxy dient. Dieser Server kann ein PC sein, auf dem Linux ausgeführt wird.

Anwendungen werden dem Endgerät mit X11 und den Funktionen des ICA-Protokolls bereitgestellt. Standardmäßig können Sie mit der Laufwerkszuordnung nur auf Laufwerke auf dem Proxy zugreifen. Diese Einstellung ist bei X-Terminals kein Problem, da diese in der Regel keine lokalen Laufwerke haben. Wenn Sie Anwendungen für andere UNIX-Workstations bereitstellen, können Sie Folgendes tun:

- Bereitstellen der lokalen UNIX-Workstation über NFS auf der als Proxy dienenden Workstation und Zuordnen eines Clientlaufwerks am NFS-Bereitstellungspunkt auf dem Proxy.
- Verwenden eines NFS-SMB-Proxys (z. B. SAMBA) oder eines NFS-Clients auf dem Server (z. B. Microsoft Services for UNIX).

Einige Leistungsmerkmale werden nicht an das Endgerät weitergeleitet:

- USB-Umleitung
- Smartcard-Umleitung
- COM-Portumleitung
- Dem X11-Gerät wird kein Audio übermittelt, selbst wenn der als Proxy dienende Server Audio unterstützt.
- Clientdrucker werden nicht an das X11-Gerät weitergeleitet. Sie müssen mit LPD-Druck manuell auf den UNIX-Drucker vom Server zugreifen oder einen Netzwerkdrucker verwenden.
- Die Umleitung von Multimedia-Eingaben wird nicht unterstützt, da hierfür auf der Maschine, die die Citrix Workspace-App ausführt, eine Webcam erforderlich ist. Diese Maschine ist jedoch der Server, der als Proxy fungiert. Die Umleitung von Multimedia-Ausgaben funktioniert jedoch, wenn auf dem Server, der als Proxy fungiert, [GStreamer](#) installiert ist (nicht getestet).

Starten der Citrix Workspace-App mit serverseitigem ICA von einem X-Terminal oder einer UNIX-Workstation:

1. Stellen Sie über ssh oder Telnet eine Verbindung zum Computer her, der als Proxy dient.

2. Setzen Sie in einer Shell auf dem Proxygerät die Umgebungsvariable **DISPLAY** auf den lokalen Computer. Geben Sie z. B. in einer C-Shell Folgendes ein:

```
setenv DISPLAY <local:0>
```

Hinweis:

Wenn Sie mit dem Befehl `ssh -X` eine Verbindung zu dem Gerät, das als Proxy fungiert, herstellen, müssen Sie die Umgebungsvariable **DISPLAY** nicht einrichten.

3. Geben Sie an der Befehlszeile des lokalen Geräts Folgendes ein: `xhost <Proxyservername>`
4. Überprüfen Sie, ob die Citrix Workspace-App im Standardverzeichnis installiert ist. Falls nicht, muss die Umgebungsvariable `ICAROOT` auf das tatsächliche Installationsverzeichnis verweisen.
5. Suchen Sie das Verzeichnis, in dem die Citrix Workspace-App installiert ist. Geben Sie an der Eingabeaufforderung `selfservice` & ein.

Server-zu-Client-Inhaltsumleitung

Mit der Server-zu-Client-Inhaltsumleitung können Administratoren festlegen, dass URLs in einer veröffentlichten Anwendung mit einer lokalen Anwendung geöffnet werden. Wenn Sie beispielsweise einen Link zu einer Webseite öffnen, während Sie Microsoft Outlook in einer Sitzung verwenden, wird die erforderliche Datei mit dem Browser auf dem Benutzergerät geöffnet.

Die Server-zu-Client-Inhaltsumleitung ermöglicht Administratoren eine effizientere Vergabe von Citrix Ressourcen und damit eine bessere Leistung für Benutzer. Folgende URL-Typen können umgeleitet werden:

- HTTP
- HTTPS
- RTSP (Real Player)
- RTSPU (Real Player)
- PNM (Ältere Real Player)

In folgenden Situationen wird die URL mit der Serveranwendung geöffnet:

- Die Citrix Workspace-App hat keine geeignete Anwendung.
- Die Citrix Workspace-App kann nicht direkt auf den Inhalt zugreifen.

Die Server-zu-Client-Inhaltsumleitung ist auf dem Server konfiguriert und standardmäßig in der Citrix Workspace-App aktiviert, falls der Pfad `RealPlayer` und als Browser `Firefox`, `Mozilla` oder `Netscape` enthält.

Aktivieren der Server-zu-Client-Inhaltsumleitung, wenn der Pfad weder `RealPlayer` noch einen Browser enthält:

1. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei `wfclient.ini`.

2. Bearbeiten Sie im Abschnitt [Browser] die folgenden Einstellungen:

Path=path

Command=command

“path” ist das Verzeichnis, in dem sich die ausführbare Browserdatei befindet. “command” ist der Name der ausführbaren Datei, die verwendet wird, um umgeleitete Browser-URLs zu verarbeiten, die mit der vom Server gesendeten URL angehängt werden. Beispiel:

`$ICAROOT/ns\launch` Netscape, Firefox, Mozilla

Mit dieser Einstellung wird Folgendes festgelegt:

- Das Hilfsprogramm `ns\launch` wird ausgeführt, um die URL in ein vorhandenes Browserfenster zu verschieben.
- Jeder Browser in der Liste wird der Reihe nach ausprobiert, bis der Inhalt richtig angezeigt wird.

3. Bearbeiten Sie im Abschnitt [Player] die folgenden Einstellungen:

Path=path

Command=command

“path” ist das Verzeichnis, in dem sich die ausführbare RealPlayer-Datei befindet. “command” ist der Name der ausführbaren Datei, die zur Verarbeitung der umgeleiteten Multimedia-URLs verwendet wird, welche mit der vom Server gesendeten URL angehängt werden.

4. Speichern und schließen Sie die Datei.

Hinweis:

Für beide Pfadeinstellungen müssen Sie das Verzeichnis angeben, in dem sich die ausführbaren Dateien für den Browser und für RealPlayer befinden. Sie brauchen nicht dem vollständigen Pfad zu den ausführbaren Dateien anzugeben. Beispiel: Im Abschnitt [Browser] kann als Pfad `/usr/X11R6/bin` statt `/usr/X11R6/bin/netscape` angegeben sein. Sie können auch mehrere Verzeichnisnamen in einer durch Doppelpunkte getrennten Liste angeben. Wenn diese Einstellungen nicht angegeben sind, wird die aktuelle Variable `$PATH` des Benutzers verwendet.

Deaktivieren der Server-zu-Client-Inhaltsumleitung in Citrix Workspace:

1. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei `module.ini`.
2. Ändern Sie die Einstellung für `CREnabled` in `Off`.
3. Speichern und schließen Sie die Datei.

Verbindung

Konfigurieren von Verbindungen

Auf Geräten mit beschränkter Rechenleistung oder geringer Bandbreite kommt es zu Einbußen bei der Leistung oder der Funktionalität. Benutzer und Administratoren können eine akzeptable Mischung aus umfassender Funktionalität und interaktiver Leistung wählen. Wenn Sie eine oder mehrere der folgenden Änderungen – häufig auf dem Server anstatt auf dem Benutzergerät – vornehmen, kann dies die von der Verbindung benötigte Bandbreite verringern und die Leistung verbessern:

- **Aktivieren Sie die SpeedScreen-Latenzreduktion:** Die SpeedScreen-Latenzreduktion steigert die Leistung bei Verbindungen mit hoher Latenz. Der Benutzer erhält schnell Feedback für eingegebene Daten und Mausklicks. Aktivieren Sie dieses Feature auf dem Server mit dem SpeedScreen-Latenzreduktionsmanager. In der Standardeinstellung ist das Feature in der Citrix Workspace-App bei Verbindungen mit hoher Latenz für die Tastatur deaktiviert und nur für die Maus aktiviert. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation “Citrix Workspace app for Linux OEM’s Reference Guide”.
- **Aktivieren Sie die Datenkomprimierung:** Mit der Datenkomprimierung wird die in der Verbindung übertragene Datenmenge reduziert. Für das Komprimieren und Dekomprimieren werden zusätzliche Prozessorressourcen benötigt. Diese Konfiguration kann jedoch die Leistung bei Verbindungen mit eingeschränkter Bandbreite erhöhen. Verwenden Sie die Citrix-Richtlinieneinstellungen **Audioqualität und Bildkomprimierung**, um dieses Feature zu aktivieren.
- **Reduzieren Sie die Fenstergröße:** Ändern Sie die Fenstergröße auf die kleinste Größe, mit der Sie noch gut arbeiten können. Legen Sie in der Farm die Sitzungsoptionen fest.
- **Reduzieren Sie die Farbanzahl:** Reduzieren Sie die Anzahl der Farben auf 256. Legen Sie auf der Citrix Virtual Apps and Desktops-Site die Sitzungsoptionen fest.
- **Verringern Sie die Audioqualität:** Wenn die Audiozuordnung aktiviert ist, verringern Sie die Audioqualität mit der Citrix Richtlinieneinstellung “Audioqualität” auf die niedrigste Einstellung.

Schriftart

ClearType-Schriftartenglättung

Mit ClearType-Schriftartenglättung (auch Subpixel-Rendering von Schriftarten genannt) wird eine höhere Qualität der Schriftartenanzeige erzielt als bei traditioneller Schriftartenglättung oder Anti-Aliasing. Sie können dieses Feature ein- und ausschalten. Sie können auch die Art der Glättung über die folgende Einstellung im Abschnitt [WFClient] der jeweiligen Konfigurationsdatei angeben:

FontSmoothingType = Zahl

“Zahl” kann einer der folgenden Werte sein:

Wert	Ergebnis
0	Die lokale Einstellung auf dem Gerät wird verwendet. Dieser Wert wird über die Einstellung FontSmoothingTypePref festgelegt.
1	Keine Glättung
2	Standardglättung
3	ClearType-Glättung (horizontale Subpixel-Technologie)

Sowohl Standardglättung als auch ClearType-Glättung können die Bandbreitenanforderungen der Citrix Workspace-App erhöhen.

Wichtig:

Der Server kann `FontSmoothingType` über die ICA-Datei konfigurieren. Dieser Wert hat Vorrang vor dem Wert unter `[WFClient]`.

Wenn vom Server der Wert 0 festgelegt ist, wird die lokale Einstellung im `[WFClient]` durch folgende Einstellung bestimmt:

`FontSmoothingTypePref = Zahl`

“Zahl” kann einer der folgenden Werte sein:

Wert	Ergebnis
0	Keine Glättung
1	Keine Glättung
2	Standardglättung
3	ClearType-Glättung (horizontale Subpixel-Technologie, Standard)

Ordner

Konfigurieren der Umleitung spezieller Ordner

Jeder Benutzer hat zwei spezielle Ordner:

- Ordner “Desktop”

- Ordner “Dokumente” (“Eigene Dateien” unter Windows XP)

Mit der Funktion “Umleitung spezieller Ordner” können Sie den Speicherort der speziellen Ordner eines Benutzers angeben. Diese Ordner bleiben dann auch bei Verwendung verschiedener Server-typen und Serverfarmkonfigurationen bestehen. Dies ist wichtig, wenn Benutzer, die häufig den Standort wechseln, sich an Servern in unterschiedlichen Serverfarmen anmelden. Bei Benutzern, die einen festen Schreibtisch haben und sich an Servern anmelden, die sich in derselben Serverfarm befinden, ist die Umleitung spezieller Ordner selten notwendig.

Konfigurieren der Umleitung spezieller Ordner:

Der Vorgang besteht aus zwei Schritten. Zuerst aktivieren Sie die Umleitung spezieller Ordner mit einem Eintrag in `module.ini`; anschließend geben Sie die Speicherorte der Ordner im Abschnitt [WF-Client] wie im Folgenden beschrieben an:

1. Fügen Sie `module.ini` (z. B. `$ICAROOT/config/module.ini`) folgenden Text hinzu:

```
[ClientDrive]
```

```
SFRAllowed = True
```

2. Fügen Sie im Abschnitt [WFClient] (z. B. `$HOME/.ICAClient/wfclient.ini`) folgenden Text hinzu:

```
DocumentsFolder = Dokumente
```

```
DesktopFolder = Desktop
```

Dabei sind `Dokumente` und `Desktop` die UNIX-Dateinamen, einschließlich vollständiger Pfade, der Verzeichnisse, die für die Benutzerordner “Dokumente” und “Desktop” verwendet werden sollen. Beispiel:

```
DesktopFolder = $HOME/.ICAClient/desktop
```

- Sie können alle Komponenten in dem Pfad als Umgebungsvariablen angeben, z. B. `$HOME`.
- Geben Sie für beide Parameter Werte an.
- Die angegebenen Verzeichnisse müssen über die Clientgerätauordnung verfügbar sein. Das heißt, das Verzeichnis muss sich in der Struktur eines verknüpften Clientgeräts befinden.
- Verwenden Sie die Laufwerksbuchstaben C oder höher.

Clientlaufwerkzuordnung

Die Clientlaufwerkzuordnung ermöglicht das Umleiten von Laufwerksbuchstaben auf dem Citrix Virtual Apps- oder Citrix Virtual Desktops-Server auf Verzeichnisse, die auf dem lokalen Benutzergerät vorhanden sind. In einer Citrix-Benutzersitzung kann beispielsweise das Laufwerk H einem Verzeichnis auf dem lokalen Computer, auf dem die Workspace-App ausgeführt wird, zugeordnet werden.

Mit der Clientlaufwerkszuordnung kann jedes Verzeichnis auf dem lokalen Benutzergerät bereitgestellt werden. Das lokale Benutzergerät schließt CD-ROMs, DVDs oder USB-Sticks ein, die dem Benutzer während einer Sitzung zur Verfügung stehen. Der lokale Benutzer ist zudem berechtigt, auf das lokale Benutzergerät zuzugreifen. Wenn ein Server für die Clientlaufwerkszuordnung konfiguriert ist, können Benutzer:

- auf lokal gespeicherte Dateien zugreifen
- diese Dateien in der Sitzung verwenden
- und die Dateien dann neu speichern – entweder auf einem lokalen Laufwerk oder auf dem Server.

Die Citrix Workspace-App unterstützt Clientgerätauordnung für Verbindungen zu Citrix Virtual Apps and Desktops-Servern. Mit diesem Feature kann eine auf dem Server ausgeführte Remoteanwendung auf Geräte zugreifen, die an das lokale Benutzergerät angeschlossen sind. Dem Benutzer des Benutzergeräts erscheinen die Anwendungen und Systemressourcen, als würden sie lokal ausgeführt. Stellen Sie sicher, dass der Server die Clientgerätauordnung unterstützt, bevor Sie diese Funktionen verwenden.

Hinweis:

Das Sicherheitsmodul Security-Enhanced Linux (SELinux) kann sich auf die Clientlaufwerkszuordnung und die USB-Umleitung (unter Citrix Virtual Apps and Desktops) auswirken. Wenn Sie eines dieser Features (oder beide) benötigen, deaktivieren Sie SELinux, bevor Sie es auf dem Server konfigurieren.

Es gibt zwei Arten von Laufwerkszuordnung:

- Statische Clientlaufwerkszuordnung: Hiermit können Administratoren einen beliebigen Teil des Dateisystems auf dem Benutzergerät bei der Anmeldung einem bestimmten Laufwerk auf dem Server zuordnen. Beispielsweise können das Basisverzeichnis eines Benutzers oder der temporäre Ordner (/tmp) ganz oder teilweise zugeordnet werden. Auch die Bereitstellungspunkte von Massenspeichergeräten wie CD-ROMs, DVDs oder USB-Sticks lassen sich zuordnen.
- Dynamische Clientlaufwerkszuordnung: Dient zum Überwachen der Verzeichnisse, in denen Massenspeichergeräte wie CD-ROMs, DVDs und USB-Sticks üblicherweise auf dem Benutzergerät bereitgestellt werden. Geräte, die der Sitzung neu hinzugefügt werden, werden automatisch dem nächsten verfügbaren Laufwerksbuchstaben auf dem Server zugeordnet.

Wenn eine Verbindung zwischen der Citrix Workspace-App und Citrix Virtual Apps oder Citrix Virtual Desktops hergestellt wird, werden die Clientlaufwerkszuordnungen wiederhergestellt, es sei denn, die Clientgerätauordnung ist deaktiviert. Sie können mit Richtlinien genauer steuern, wie die Clientgerätauordnung angewendet wird. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu [Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Benutzer können Laufwerke im Dialogfeld **Einstellungen** zuordnen.

Hinweis:


Standardmäßig wird durch das Aktivieren der statischen Clientlaufwerkszuordnung auch die dynamische Clientlaufwerkszuordnung aktiviert. Um letztere zu deaktivieren und erstere zu aktivieren, setzen Sie `DynamicCDM` in `wfclient.ini` auf `False`.

Bisher wurde Ihre Einstellung für den Dateizugriff über CDM auf alle konfigurierten Stores angewendet.

Ab Version 2012 ermöglicht die Citrix Workspace-App die Konfiguration des CDM-Dateizugriffs pro Store.

Hinweis:


Die Einstellung für den Dateizugriff ist nicht in allen Sitzungen persistent, wenn Workspace für Web verwendet wird. Es wird standardmäßig die Option **Jedes Mal fragen** verwendet.




Mit der Datei `wfclient.ini` können Sie den zugeordneten Pfad und die Dateinamenattribute konfigurieren. Verwenden Sie die GUI, um eine Dateizugriffsebene festzulegen, wie im obigen Screenshot

angezeigt.


In einer Desktopsitzung können Sie eine Dateizugriffsebene festlegen, indem Sie im Desktop Viewer zum Dialogfeld **Einstellungen** > **Dateizugriff** navigieren.



In einer App-Sitzung können Sie eine Dateizugriffsebene festlegen, indem Sie im **Citrix Connection Center** das Dialogfeld **Dateizugriff** öffnen.



Das Dialogfeld **Dateizugriff** enthält Namen und Pfad des zugeordneten Ordners.



Das Flag für die Zugriffsebene wird in der Datei `wfclient.ini` nicht mehr unterstützt.

Zuordnen von Clientdruckern

Die Citrix Workspace-App unterstützt das Drucken auf Netzwerkdruckern und auf lokal an Benutzergeräte angeschlossenen Druckern. Citrix Virtual Apps ermöglicht Benutzern Folgendes, außer wenn Sie dies durch Richtlinien verhindern:

- Drucken auf allen Druckgeräten, die vom Benutzergerät aus verfügbar sind
- Hinzufügen von Druckern

Diese Einstellungen sind jedoch möglicherweise nicht für alle Umgebungen optimal. Beispielsweise ist die Standardeinstellung, bei der Benutzer alle Drucker verwenden können, auf die sie über das Benutzergerät zugreifen können, anfänglich die am einfachsten zu verwaltende Lösung. Die Standardeinstellung kann jedoch in manchen Umgebungen zu langen Anmeldezeiten führen. In solchen Situationen sollten Sie die Liste der auf dem Benutzergerät konfigurierten Drucker einschränken.

Die Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens könnten es zudem erforderlich machen, dass Sie das benutzerseitige Zuordnen lokaler Druckerports nicht zulassen. Hierfür wählen Sie für die ICA-Richtlinie **Client-COM-Ports automatisch verbinden** auf dem Server die Einstellung "Deaktiviert".

Einschränken der Liste der auf dem Benutzergerät konfigurierten Drucker:

1. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei `wfclient.ini` in einem der folgenden Verzeichnisse:

- Im Verzeichnis \$HOME/.ICAClient, um die automatisch erstellten Drucker für einen einzelnen Benutzer einzuschränken.
 - Im Verzeichnis \$ICAROOT/config, um die Drucker für alle Workspace-App-Benutzer einzuschränken. In diesem Fall sind “alle Benutzer” diejenigen, die das Self-Service-Programm nach der Änderung zuerst verwenden.
2. Geben Sie im Abschnitt [WFClient] der Datei Folgendes ein:

```
ClientPrinterList=Drucker1:Drucker2:Drucker3
```

Dabei sind Drucker1, Drucker2 usw. die Namen der ausgewählten Drucker. Trennen Sie die Einträge für die Druckernamen mit einem Doppelpunkt (:).
 3. Speichern und schließen Sie die Datei.

Zuordnen von Clientdruckern für UNIX

In UNIX-Umgebungen werden von der Citrix Workspace-App definierte Druckertreiber ignoriert. Das Drucksystem auf dem Benutzergerät muss das von der Anwendung erzeugte Druckformat verarbeiten können.

Bevor Benutzer von Citrix Virtual Apps für UNIX auf einem Clientdrucker drucken können, muss der Systemadministrator diese Funktion aktivieren. Weitere Informationen finden Sie in der [Citrix Virtual Apps and Desktops-Dokumentation](#) im Abschnitt über Citrix Virtual Apps für UNIX.

Zuordnen eines lokalen Druckers

Die Citrix Workspace-App für Linux unterstützt den universellen Citrix PS Druckertreiber. Daher ist normalerweise keine lokale Konfiguration erforderlich, damit Benutzer mit Netzwerkdruckern oder Druckern, die an die lokalen Benutzergeräte angeschlossen sind, drucken können. Sie müssen Clientdrucker unter Citrix Virtual Apps für Windows u. U. manuell zuordnen, wenn z. B. die Drucksoftware des Benutzergeräts nicht den universellen Druckertreiber unterstützt.

Zuordnen eines lokalen Druckers auf einem Server:

1. Starten Sie eine Serververbindung von der Citrix Workspace-App und melden Sie sich an einem Server an, auf dem Citrix Virtual Apps ausgeführt wird.
2. Wählen Sie im Startmenü **Einstellungen > Drucker**.
3. Wählen Sie im Menü “Datei” die Option **Drucker hinzufügen**.
Der Druckerinstallationsassistent wird angezeigt.
4. Fügen Sie mit dem Assistenten einen Netzwerkdrucker aus dem Clientnetzwerk und der Clientdomäne hinzu. Hierbei handelt es sich normalerweise um einen Standarddruckernamen, ver-

gleichbar mit Werten, die durch native Remotedesktopdienste erstellt werden, z. B. "HPLaser-Jet 4 von Clientname in Sitzung 3".

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Druckern finden Sie in der Dokumentation zum Windows-Betriebssystem.

Audio

Ab Version 2112 ist das Attribut `VdcamVersion4Support` in der Datei `module.ini` umbenannt in `AudioRedirectionV4`. Die Standardeinstellung für `AudioRedirectionV4` ist `False`. Dies bewirkt Folgendes:

- Die ALSA-Bibliothek wird für den Zugriff auf die Audiogeräte verwendet und es wird nur ein einziges Gerät unterstützt.
- Es wird nur das Standardaudiogerät "Citrix HDX Audio" in der Sitzung angezeigt.
- Es kann immer nur eine App das Citrix HDX Audio-Gerät verwenden.

Sie können den Wert für `AudioRedirectionV4` auf `True` festlegen. Dies bewirkt Folgendes:

- Die PulseAudio-Bibliothek wird für den Zugriff auf die Audiogeräte verwendet und es werden zusätzliche Geräte unterstützt.
- Mehrere Apps können gleichzeitig die Audiogeräte verwenden.
- Die Citrix Workspace-App für Linux zeigt alle lokalen Audiogeräte an, die in einer Sitzung verfügbar sind. Anstelle von Citrix HDX Audio werden die Audiogeräte mit den entsprechenden Gerätenamen aufgeführt. In einer Sitzung können Sie dynamisch zu jedem der verfügbaren Geräte wechseln.
- Sitzungen werden dynamisch aktualisiert, wenn Sie Audiogeräte anschließen oder entfernen.
- Die Audiogerätumleitung wird für HDMI- und Bluetooth-Audiogeräte unterstützt.

Führen Sie folgende Schritte aus, um das Feature zu aktivieren:

1. Navigieren Sie zum Ordner `<ICAROOT>/config` und öffnen Sie die Datei `module.ini`.
2. Gehen Sie zum Abschnitt `[ClientAudio]` und fügen Sie folgenden Eintrag hinzu:
`AudioRedirectionV4=True`
3. Starten Sie die Sitzung neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Hinweise:

- Die erweiterte Audioumleitung ist als Technical Preview verfügbar.
- Die Option **Mikrofon und Webcam** im Dialogfeld **Einstellungen** ist standardmäßig deaktiviert. Informationen zum Aktivieren von Mikrofon und Webcam finden Sie unter [Einstellungen](#).

Bekannte Einschränkungen:

Der Wert `AudioRedirectionV4` ist standardmäßig auf `False` festgelegt. Wenn Sie den Standardwert nicht geändert haben, gelten die folgenden bekannten Einschränkungen:

- Auf VDAs mit Windows Server 2016 können Sie die Audiogerätauswahl in einer Sitzung nicht ändern. Die Auswahl ist auf den Standardaudioeingang und -ausgang beschränkt. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn Sie den Wert `AudioRedirectionV4` auf `True` setzen.
- Die Audiogerätumleitung wird für Bluetooth-Audiogeräte nicht unterstützt. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn Sie den Wert `AudioRedirectionV4` auf `True` setzen.
- Sie können das Standardaudiogerät nur unter Windows 10, Windows 7 und Windows 8 ändern. Unter Windows Server-Betriebssystemen wie Windows Server 2012, 2016 und 2019 können Sie das Standardaudiogerät nicht ändern. Dies gilt aufgrund einer Einschränkung in der Microsoft-Remotedesktopsitzung.
- Die Audiogerätumleitung wird für HDMI-Audiogeräte nicht unterstützt. Diese Einschränkung gilt nicht, wenn Sie den Wert `AudioRedirectionV4` auf `True` setzen. Die Citrix Workspace-App zeigt jedoch möglicherweise HDMI-Audiogeräte an, die nicht in einer Sitzung verbunden sind.

Wenn der Wert `AudioRedirectionV4` auf `False` gesetzt wird, ist das Standardaudiogerät normalerweise das Standard-ALSA-Gerät, das für Ihr System konfiguriert ist. Mit der folgenden Methode können Sie ein anderes Gerät festlegen:

1. Wählen Sie je nachdem, für welche Benutzer die Änderungen gelten sollen, die entsprechende Konfigurationsdatei aus und öffnen Sie sie. Informationen dazu, wie sich Änderungen in bestimmten Konfigurationsdateien auf bestimmte Benutzer auswirken, finden Sie unter [Standard-einstellungen](#).
2. Fügen Sie die folgende Option hinzu. Wenn dieser Abschnitt nicht vorhanden ist, erstellen Sie ihn.

```
1 [ClientAudio]
2
3 AudioDevice = \<device\>
4 <!--NeedCopy-->
```

In diesem Abschnitt befinden sich die Geräteinformationen in der ALSA-Konfigurationsdatei auf Ihrem Betriebssystem.

Hinweis:

Der Speicherort für diese Informationen ist nicht auf allen Linux-Betriebssystemen einheitlich. Citrix empfiehlt, in der Dokumentation Ihres Betriebssystems nachzulesen, wo Sie diese Informationen finden können.

Zuordnen von Clientaudio

Die Clientaudiozuordnung ermöglicht es, dass auf Citrix Virtual Apps-Servern oder Citrix Virtual Desktops ausgeführte Anwendungen Audiodaten über ein auf dem Benutzergerät installiertes Audiogerät abspielen. Sie können die Audioqualität auf dem Server auf Verbindungsbasis festlegen und Benutzer können sie auf dem Benutzergerät einstellen. Bei unterschiedlichen Einstellungen wird die niedrigere Einstellung verwendet.

Die Clientaudiozuordnung kann zu einer Überlastung der Server und des Netzwerks führen. Je höher die Audioqualität, desto größer die erforderliche Bandbreite für die Übertragung der Audiodaten. Bei der höheren Audioqualität wird außerdem auch mehr Server-CPU in Anspruch genommen.

Sie können die Clientaudiozuordnung mit Richtlinien konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu [Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Hinweis:

Clientaudiozuordnung steht nicht bei einer Verbindung zu Citrix Virtual Apps für UNIX zur Verfügung.

Aktivieren von UDP-Audio

UDP-Audio kann die Qualität von Telefonanrufen über das Internet verbessern. Dabei wird UDP (User Datagram Protocol) statt TCP verwendet.

Ab Version 2109 wird adaptives Audio von der Citrix Workspace-App unterstützt. Bei adaptivem Audio müssen Sie die Audioqualitätsrichtlinien auf dem VDA nicht manuell konfigurieren. Adaptives Audio optimiert die Einstellungen für Ihre Umgebung und ersetzt veraltete Audiokomprimierungsformate für eine hervorragende Benutzererfahrung. Adaptives Audio ist standardmäßig aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter [Adaptives Audio](#).

Ab Version 2112 wird das DTLS-Protokoll (Datagram Transport Layer Security) für UDP-Audio von der Citrix Workspace-App unterstützt. Sie können daher über Citrix Gateway auf das UDP-Audio zugreifen. Standardmäßig ist dieses Feature deaktiviert. Es ist als Technical Preview verfügbar.

Aktivieren von UDP-Audio:

1. Stellen Sie die folgenden Optionen in `module.ini` im Abschnitt `[ClientAudio]` ein:
 - Setzen Sie `EnableUDPAudio` auf `True`. Der Standardwert ist `False`, wodurch UDP-Audio deaktiviert wird.
 - Geben Sie mit `UDPAudioPortLow` und `UDPAudioPortHigh` Minimum und Maximum für die Portnummern von UDP-Audiodatenverkehr an. Standardmäßig werden die Ports 16500 - 16509 verwendet.
2. Adaptives Audio ist standardmäßig auf dem VDA aktiviert und unterstützt UDP-Audio. Wenn adaptives Audio deaktiviert ist, wählen Sie zur Unterstützung von UDP-Audio folgende Client-

und Serveraudioeinstellungen. Dies führt dann zu einer mittleren Audioqualität (also weder hoch noch niedrig).

		Audioqualität auf dem Client	Audioqualität auf dem Client	Audioqualität auf dem Client
		Hoch	Mittel	Niedrig
Audioqualität auf dem Server	Hoch	Hoch	Mittel	Niedrig
Audioqualität auf dem Server	Mittel	Mittel	Mittel	Niedrig
Audioqualität auf dem Server	Niedrig	Niedrig	Niedrig	Niedrig

Aktivieren von UDP-Audio über Citrix Gateway:

1. Navigieren Sie zum Ordner `<ICAROOT>/config` und öffnen Sie die Datei `module.ini`.
2. Gehen Sie zum Abschnitt `[WFClient]` und legen Sie folgenden Eintrag fest:
`EnableUDPTthroughGateway=True`
3. Gehen Sie zum Abschnitt `[ClientAudio]` und legen Sie folgenden Eintrag fest:
`EnableUDPAudio=True`

Hinweis:

Wenn Sie die StoreFront-Konfiguration von `default.ica` verwenden, hat der im Abschnitt `[Application]` festgelegte Wert für `EnableUDPTthroughGateway` Vorrang vor dem Wert in der Datei `module.ini`. Sie können den Wert `EnableUDPAudio` im Abschnitt `[ClientAudio]` jedoch nur mit der Datei `module.ini` festlegen. Er hat auch keinen Vorrang vor dem Wert, der in `default.ica` in der StoreFront-Konfiguration festgelegt ist.

Einschränkungen:

- UDP-Audio ist nicht für verschlüsselte Sitzungen verfügbar (solche, die TLS- oder ICA-Verschlüsselung verwenden). In solchen Sitzungen verwenden Audioübertragungen TCP.
- Die ICA-Kanalpriorität kann UDP-Audio beeinflussen.

UDP auf dem Client

1. Navigieren Sie zur Datei `$(ICAROOT)/config/module.ini`.
2. Legen Sie im Abschnitt `[ClientAudio]` Folgendes fest:

EnableUDPAudio=True

UDPAudioPortLow=int

UDPAudioPortHigh=int

3. Legen Sie im Abschnitt [WFClient] Folgendes fest:

EnableUDPThroughGateway=True

4. Navigieren Sie zur Datei `$HOME/.ICAClient/wfclient.ini`.

5. Legen Sie im Abschnitt [WFClient] Folgendes fest:

AllowAudioInput=True

EnableAudioInput=true

AudioBandWidthLimit=1

Hinweise:

- Die für die Attribute `AllowAudioInput`, `EnableAudioInput` und `AudioBandWidthLimit` im Abschnitt [WFClient] festgelegten Werte gelten sowohl für UDP-Audio als auch für TCP-Audio.
- Wenn der Ordner `.ICAClient` nicht vorhanden ist (nur beim Starten nach Erstinstallation), starten Sie die Citrix Workspace-App und schließen Sie die App. Mit dieser Aktion wird der Ordner `.ICAClient` erstellt.
- Wenn das `AudioBandWidthLimit` auf 1 eingestellt ist, ist die Audioqualität auf dem Client mittel.

6. Legen Sie folgende Richtlinien auf dem Domain Delivery Controller (DDC) fest:

- Wählen Sie für “Windows Media-Umleitung” die Einstellung “Nicht zugelassen”.
- Wählen Sie für “Audio über UDP” die Einstellung “Zugelassen”.
- Wählen Sie für “Audio über UDP - Real-time Transport” die Einstellung “Aktiviert”.
- Wählen Sie für “Audioqualität” die Einstellung “Mittel”.

Ändern der Verwendungsweise der Citrix Workspace-App

Die ICA-Technologie ist äußerst optimiert und stellt normalerweise keine hohen Anforderungen an CPU und Bandbreite. Wenn Sie jedoch eine Verbindung mit sehr geringer Bandbreite verwenden, beachten Sie zur Aufrechterhaltung der Leistung Folgendes:

- **Vermeiden Sie den Zugriff auf große Dateien unter Verwendung der Clientlaufwerkzuordnung:** Wenn Sie über die Clientlaufwerkzuordnung auf eine große Datei zugreifen, wird diese über die Serververbindung übertragen. Bei langsamen Verbindungen kann diese Dateiübertragung sehr lange dauern.

- **Vermeiden Sie das Drucken von großen Dokumenten auf lokalen Druckern:** Wenn Sie ein Dokument auf einem lokalen Drucker drucken, wird die zu druckende Datei über die Serververbindung übertragen. Bei langsamen Verbindungen kann diese Dateiübertragung sehr lange dauern.
- **Vermeiden Sie das Abspielen von Multimediainhalten.** Die Wiedergabe von Multimediainhalten benötigt viel Bandbreite und kann die Leistung reduzieren.

Aktivieren des Audioeingangs

Aktivieren des Audioeingangs:

1. Navigieren Sie zum Ordner `<ICAROOT>/config` und öffnen Sie die Datei `wfclient.ini`.
2. Gehen Sie zum Abschnitt [WFClient] und legen Sie folgenden Eintrag fest:

```
AllowAudioInput=True
```

Hinweis:

Der für das Attribut `AllowAudioInput` festgelegte Wert gilt sowohl für UDP-Audio als auch für TCP-Audio.

USB

Mit der USB-Unterstützung können Benutzer mit zahlreichen USB-Geräten interagieren, wenn sie mit einem virtuellen Desktop verbunden sind. Benutzer können USB-Geräte an ihren Computer anschließen. Diese werden dann zum virtuellen Desktop umgeleitet. Zu den USB-Geräten, die für Remoting verfügbar sind, gehören Flashlaufwerke, Smartphones, PDAs, Drucker, Scanner, MP3 Player, Sicherheitsgeräte und Tablets.

USB-Umleitung erfordert entweder Citrix Virtual Apps 7.6 (oder höher) oder Citrix Virtual Desktops. Citrix Virtual Apps unterstützt nicht die USB-Umleitung von Massenspeichergeräten. Für die Unterstützung von Audiogeräten ist eine besondere Konfiguration erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in der [Citrix Virtual Apps 7.6-Dokumentation](#).

Isochrone Features in USB-Geräten wie Webcams, Mikrofonen, Lautsprechern und Headsets werden in typischen LAN-Umgebungen mit geringer Latenz und hoher Geschwindigkeit unterstützt. Normalerweise ist jedoch die Standardaudio- oder Webcamumleitung besser geeignet.

Die folgenden Gerätetypen werden direkt in einer Citrix Virtual Apps and Desktops-Sitzung unterstützt und verwenden daher keine USB-Unterstützung:

- Tastaturen
- Mäuse
- Smartcards
- Headsets

- Webcams

Hinweis:

USB-Spezialgeräte (beispielsweise Bloomberg-Tastaturen und 3D-Maus) können für die USB-Unterstützung konfiguriert werden. Weitere Informationen zur Konfiguration von Richtlinienregeln für andere USB-Spezialgeräte finden Sie unter [CTX119722](#).

In der Standardeinstellung werden bestimmte Typen von USB-Geräten nicht für Remoting über Citrix Virtual Apps and Desktops unterstützt. Beispielsweise könnte ein Benutzer eine Netzwerkkarte über internes USB mit der Systemplatine verbunden haben. Remoting der Netzwerkkarte wäre in diesem Fall nicht angebracht. Die folgenden Typen von USB-Geräten können standardmäßig nicht in einer Citrix Virtual Apps and Desktops-Sitzung verwendet werden:

- Bluetooth-Dongle
- Integrierte Netzwerkkarten
- USB-Hubs

Um die Standardliste von USB-Geräten für Remoting zu aktualisieren, bearbeiten Sie die Datei `usb.conf` im Ordner `$ICAROOT/`. Weitere Informationen finden Sie unter “Aktualisieren der für Remoting verfügbaren USB-Geräteliste”.

Um Remoting von USB-Geräten zu virtuellen Desktops zuzulassen, aktivieren Sie die USB-Richtlinienregel. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu [Citrix Virtual Apps and Desktops](#).

Funktionsweise der USB-Unterstützung

Wenn ein Benutzer ein USB-Gerät anschließt, wird es anhand der USB-Richtlinie überprüft und, sofern zulässig, an den virtuellen Desktop umgeleitet. Wenn das Gerät von der Standardrichtlinie abgelehnt wird, steht es nur auf dem lokalen Desktop zur Verfügung.

Bei Desktops, auf die über Desktop Appliance Mode zugegriffen wird, erfolgt die automatische Umleitung eines Geräts zum virtuellen Desktop, wenn ein Benutzer ein USB-Gerät anschließt. Der virtuelle Desktop steuert das USB-Gerät und zeigt es auf der Benutzeroberfläche an.

Das Sitzungsfenster muss den Fokus haben, wenn der Benutzer das USB-Gerät für die Umleitung anschließt, es sei denn, der Desktop Appliance Mode wird verwendet.

Massenspeichergeräte

Wenn ein Benutzer die Verbindung zu einem virtuellen Desktop trennt, während ein USB-Massenspeichergerät noch am lokalen Desktop angeschlossen ist, wird das Gerät nicht an den virtuellen Desktop umgeleitet, wenn der Benutzer die Verbindung wieder herstellt. Um

sicherzustellen, dass das Massenspeichergerät an den virtuellen Desktop umgeleitet wird, muss der Benutzer es entfernen und nach der Wiederherstellung der Verbindung wieder anschließen.

Hinweis:

Wenn Sie ein Massenspeichergerät an eine Linux-Workstation anschließen, die Remoteverbindungen von USB-Massenspeichergeräten nicht zulässt, wird das Gerät von der Citrix Workspace-App nicht akzeptiert. Möglicherweise wird ein separater Linux-Dateibrowser geöffnet. Citrix empfiehlt daher, Benutzergeräte so zu konfigurieren, dass die Einstellung **Wechselmedien beim Einlegen einbinden** standardmäßig deaktiviert ist. Wählen Sie dazu auf Geräten mit Debian auf der Debian-Menüleiste, Folgendes: **System > Einstellungen > Wechseldatenträger und -medien**. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte **Speichermedien** unter **Wechseldatenträger** das Kontrollkästchen **Wechselmedien beim Einlegen einbinden**.

Beachten Sie für die Client-USB-Geräteumleitung Folgendes.

Hinweise:

- Bei aktivierter Serverrichtlinie “Client-USB-Geräteumleitung” werden Massenspeichergeräte wie USB-Geräte auch dann umgeleitet, wenn die Clientlaufwerkzuordnung aktiviert ist.
- Die App unterstützt keine Umleitung von Verbundgeräten für USB-Geräte.

USB-Klassen

Die folgenden Klassen von USB-Geräten werden von den USB-Standardrichtlinienregeln zugelassen:

- Audio (Geräteklasse 01)

Umfasst Mikrofone, Lautsprecher, Kopfhörer und MIDI-Controller.

- Physikalische Schnittstelle (Geräteklasse 05)

Diese Geräte ähneln HIDs (Human Interface Devices), bieten jedoch im Allgemeinen Eingabe oder Feedback in Echtzeit, hierzu gehören u. a. Force-Feedback-Joysticks, Bewegungsplattformen und Force-Feedback-Hautskelette.

- Bilder (Geräteklasse 06)

Hierzu gehören digitale Kameras und Scanner. Digitale Kameras unterstützen die Bilderklasse, in der Bilder mit den Protokollen PTP (Picture Transfer Protocol) oder MTP (Media Transfer Protocol) zu einem Computer oder zu einem anderen Peripheriegerät übertragen werden. Kameras können auch als Massenspeichergeräte angezeigt werden. Eine Kamera kann möglicherweise über die Setupmenüs der Kamera für beide Klassen konfiguriert werden.

Wird eine Kamera als Massenspeichergerät angezeigt, wird die Clientlaufwerkzuordnung verwendet. Die USB-Unterstützung wird nicht benötigt.

- Drucker (Geräteklasse 07)

Die meisten Drucker gehören zu dieser Klasse, obwohl einige herstellerspezifische Protokolle (Klasse ff) verwenden. Multifunktionsdrucker haben ggf. einen internen Hub oder sind Composite-Geräte. In beiden Fällen verwendet das Druckerelement meistens die Druckerklasse und das Scanner- oder Faxelement verwendet eine andere Klasse, z. B. Bilder.

Drucker funktionieren normalerweise ohne USB-Unterstützung.

- Massenspeicher (Geräteklasse 08)

Die gängigsten Massenspeichergeräte sind USB-Flashlaufwerke sowie über USB angeschlossene Festplatten, CD- bzw. DVD-Laufwerke und SD/MMC-Kartenleser. Außerdem gibt es zahlreiche Geräte mit einem internen Speicher, die auch eine Massenspeicherschnittstelle darstellen, u. a. Medienplayer, digitale Kameras und Mobiltelefone. Bekannte Unterklassen:

- 01: Begrenzte Flashlaufwerke
- 02: Normalerweise CD- bzw. DVD-Geräte (ATAPI/MMC-2)
- 03: Normalerweise Bandgeräte (QIC-157)
- 04: Normalerweise Diskettenlaufwerke (UFI)
- 05: Normalerweise Diskettenlaufwerke (SFF-8070i)
- 06: Die meisten Massenspeichergeräte verwenden diese SCSI-Variante

Der Zugriff auf Massenspeichergeräte erfolgt oft über die Clientlaufwerkzuordnung. Die USB-Unterstützung wird daher nicht benötigt.

Wichtig: Einige Viren werden aktiv mit allen Typen des Massenspeichers übertragen. Überlegen Sie genau, ob der Einsatz von Massenspeichergeräten (per Clientlaufwerkzuordnung oder USB-Unterstützung) im Unternehmen wirklich erforderlich ist. Zur Verringerung dieses Risikos kann auf dem Server konfiguriert werden, dass Dateien über die Clientlaufwerkzuordnung ausgeführt werden.

- Content Security (Geräteklasse 0d)

Content-Security-Geräte erzwingen Inhaltsschutz normalerweise für die Lizenzierung oder das Management digitaler Rechte. Dongles gehören zu dieser Klasse.

- Personal Healthcare (Geräteklasse 0f)

Hierzu gehören Geräte zur persönlichen Gesundheitspflege, u. a. Blutdruckmessgeräte, Herzfrequenzmessgeräte, Schrittzähler, Geräte zur Medikamenteneinnahmeüberwachung und Spirometer.

- Anwendung und herstellerspezifisch (Geräteklasse fe und ff)

Bei vielen Geräten werden herstellerspezifische oder nicht USB-Konsortium-konforme Protokolle verwendet. Diese Geräte werden normalerweise als herstellerspezifisch (Klasse ff) ausgezeichnet.

USB-Geräteklassen

Die folgenden Klassen von USB-Geräten werden von den USB-Standardrichtlinienregeln nicht zugelassen:

- Kommunikation und CDC-Steuerung (Geräteklasse 02 und 0a)

Umfasst Modems, ISDN-Adapter, Netzwerkkarten und einige Telefone und Faxgeräte.

Die USB-Standardrichtlinie lässt diese Geräte nicht zu, da ein Gerät möglicherweise die Verbindung zum virtuellen Desktop bereitstellt.

- HID (Human Interface Devices) (Geräteklasse 03)

Umfasst viele Eingabe- und Ausgabegeräte. Typische HIDs sind Tastaturen, Mäuse, Zeigergeräte, Grafiktablets, Sensoren, Game Controller, Tasten und Steuerfunktionen.

Die Unterklasse 01 wird "Boot Interface"-Klasse genannt und für Tastaturen und Mäuse verwendet.

USB-Tastaturen (Klasse 03, Unterklasse 01, Protokoll 1) oder USB-Mäuse (Klasse 03, Unterklasse 01, Protokoll 2) werden von der USB-Standardrichtlinie nicht zugelassen. Begründung: Die meisten Tastaturen und Mäuse können auch ohne USB-Unterstützung genutzt werden. Sie werden sowohl lokal als auch remote bei Verbindungen mit einem virtuellen Desktop verwendet.

- USB-Hub (Geräteklasse 09)

Mit USB-Hubs können zusätzliche Geräte am lokalen Computer angeschlossen werden. Auf diese Geräte muss nicht remote zugegriffen werden.

- Chipkarte (Smartcard) (Geräteklasse 0b)

Zu Smartcardlesegeräten gehören berührungslose und Smartcard-Berührungslesegeräte sowie USB-Token mit einem eingebetteten smartcardäquivalenten Chip.

Der Zugriff auf Smartcardlesegeräte erfolgt nicht mit Smartcard-Remoting und erfordert keine USB-Unterstützung.

- Video (Geräteklasse 0e)

Die Videoklasse umfasst Geräte, mit denen Videos und mit Video zusammenhängendes Material manipuliert werden, u. a. Webcams, digitale Camcorder, analoge Videokonverter, einige Fernsehuner und einige digitale Kameras, die Videostreaming unterstützen.

Standardmäßig bietet die HDX RealTime-Webcamvideokomprimierung optimale Webcamleistung.

- Kabelloser Controller (Gerätekategorie e0)

Hierzu gehören viele kabellose Controller, u. a. Ultra-Breitband-Controller und Bluetooth.

Einige dieser Geräte stellen u. U. wichtigen Netzwerkzugang bereit oder schließen wichtige Peripheriegeräte an, z. B. Bluetooth-Tastaturen oder -Mäuse.

Die USB-Standardrichtlinie lässt diese Geräte nicht zu. Es kann jedoch Geräte geben, denen Zugriff mit der USB-Unterstützung gegeben werden sollte.

Liste der USB-Geräte

Sie können den Bereich der USB-Geräte aktualisieren, die für Remoting zu Desktops verfügbar sind. Bearbeiten Sie zum Aktualisieren des Bereichs die Liste der Standardregeln in der Datei `usb.conf` auf dem Benutzergerät in `$ICAROOT/`.

Sie aktualisieren die Liste, indem Sie neue Richtlinienregeln hinzufügen, die USB-Geräte, die nicht Teil des Standardumfangs sind, zulassen oder ablehnen. Von einem Administrator auf diese Weise erstellte Regeln steuern, welche Geräte dem Server angeboten werden. Die Regeln auf dem Server steuern dann, welche Geräte akzeptiert werden.

Die standardmäßige Richtlinienkonfiguration für nicht zulässige Geräte lautet folgendermaßen:

```
DENY: class=09 # Hub-Geräte
```

```
DENY: class=03 subclass=01 # HID-Bootgerät (Tastaturen und Mäuse)
```

```
DENY: class=0b # Smartcard
```

```
DENY: class=e0 # Wireless-Controller
```

```
DENY: class=02 # Kommunikations- und CDC-Steuerung
```

```
DENY: class=03 # UVC (webcam)
```

```
DENY: class=0a # CDC-Daten
```

```
ALLOW: # Letzter Ausweg: alles andere zulassen
```

USB-Richtlinienregeln

Tipp: Wenn Sie Richtlinienregeln erstellen, verwenden Sie die USB-Klassencodes. Sie finden sie auf der USB-Website unter

<http://www.usb.org/>. Richtlinienregeln in der Datei `usb.conf` auf dem Benutzergerät haben das Format `{ALLOW:|DENY:}` gefolgt von einer Reihe von Ausdrücken, die auf Werten für die folgenden Tags basieren:

Tag	Beschreibung
VID	Vendor-ID vom Gerätedeskriptor
REL	Release-ID vom Gerätedeskriptor
PID	Produkt-ID vom Gerätedeskriptor
Klasse	Klasse vom Gerätedeskriptor oder ein Schnittstellendeskriptor
SubClass	Unterklasse vom Gerätedeskriptor oder ein Schnittstellendeskriptor
Prot	Protokoll vom Gerätedeskriptor oder ein Schnittstellendeskriptor

Wenn Sie eine Richtlinienregel erstellen, beachten Sie Folgendes:

- Bei Regeln wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt.
- Regeln können optional von einem Kommentar gefolgt werden, der mit # eingeleitet wird. Ein Trennzeichen ist nicht erforderlich, der Kommentar wird beim Abgleichen ignoriert.
- Leere Zeilen und Kommentare werden ignoriert.
- Leerzeichen, die als Trennzeichen verwendet werden, werden ignoriert. Sie dürfen aber nicht in einer Zahl oder Kennung verwendet werden. Beispielsweise ist Deny: Class=08 SubClass=05 eine gültige Regel; Deny: Class=0 8 Sub Class=05 hingegen nicht.
- Tags müssen den Übereinstimmungsoperator = verwenden. Beispielsweise VID=1230.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt einen Abschnitt der Datei `usb.conf` auf dem Benutzergerät. Um diese Regeln zu implementieren, müssen dieselben Regeln wie auf dem Server vorhanden sein.

```
ALLOW: VID=1230 PID=0007 \## ANOther Industries, ANOther Flash Drive
DENY: Class=08 SubClass=05 \## Mass Storage Devices
DENY: Class=0D \## All Security Devices
```

Startmodi

Mit "Desktop Appliance Mode" können Sie anpassen, wie ein virtueller Desktop zuvor angeschlossene USB-Geräte behandelt. Legen Sie `DesktopApplianceMode = Boolean` im Abschnitt **WFClient** in der Datei `$(ICAROOT)/config/module.ini` auf jedem Benutzergerät wie folgt fest.

TRUE	USB-Geräte, die bereits angeschlossen sind, starten, vorausgesetzt dass das Gerät nicht durch eine Ablehnungsregel in den USB-Richtlinien auf dem Server (Registrierungseintrag) oder dem Benutzergerät (Konfigurationsdatei der Richtlinienregeln) deaktiviert ist.
FALSE	Keine USB-Geräte starten.

Webcams

Standardmäßig bietet die HDX RealTime-Webcamvideokomprimierung optimale Webcamleistung. In manchen Situationen müssen Benutzer Webcams mit USB-Unterstützung anschließen. Deaktivieren Sie HDX RealTime-Webcamvideokomprimierung, um Webcams mit USB-Unterstützung zu verbinden.

Webcamumleitung

Im Folgenden ein paar Hinweise zur Webcamumleitung:

- Die Webcamumleitung ist mit und ohne RTME kompatibel.
- Die Webcamumleitung funktioniert für 32-Bit- und 64-Bit-Anwendungen. Zum Beispiel für Skype und GoToMeeting. Verwenden Sie einen 32-Bit-Browser bzw. 64-Bit-Browser, um die Webcamumleitung online zu verifizieren. Beispielsweise www.webcamtests.com
- Die Verwendung der Webcam ist pro Anwendung exklusiv. Wenn in Skype beispielsweise eine Webcam ausgeführt wird und Sie GoToMeeting starten, müssen Sie Skype beenden, um die Webcam in GoToMeeting zu verwenden.

Webcamumleitung für 64-Bit-Apps (Technical Preview)

Ab Release 2111 wird die Webcamumleitung auch für 64-Bit-Anwendungen unterstützt.

Systemanforderungen:

- [GStreamer](#) Framework Version 0.1.x oder 1.x, je nach aktuell im System installierter Version.
- [ICAClient](#)-Version höher als 2106, falls GStreamer 1.x verwendet wird
- [Gstreamer](#)-Version und Plug-Ins:
 - `gstreamer1.0-plugins-base`
 - `gstreamer1.0-plugins-bad`

- `gstreamer1.0-plugins-good`
- `gstreamer1.0-plugins-ugly`
- `gstreamer1.0-vaapi` plugin und `libva`-Bibliothek
- `x264`-Bibliothek

Hinweis:

Die Versionen von `GStreamer`-Plug-In und `GStreamer`-Framework müssen übereinstimmen. Wenn Sie beispielsweise `Gstreamer1.2.4` installieren, müssen alle `Gstreamer1.x`-Plug-Ins ebenfalls Version 1.2.4 verwenden.

Als Voraussetzung müssen Sie die Webcamumleitung für 64-Bit konfigurieren. Konfiguration:

1. Navigieren Sie zur Konfigurationsdatei `$HOME/.ICAClient/wfclient.ini`.
2. Fügen Sie im Abschnitt [WFClient] die folgende Einstellung hinzu, um die Webcamumleitung zu aktivieren:

```
AllowAudioInput=True
```

3. Fügen Sie im Abschnitt [WFClient] die folgende Einstellung hinzu, um die H264-Encoderkonfiguration zu aktivieren:

```
HDXH264InputEnabled=True
```

Aktualisieren der Standardwebcam

Derzeit unterstützt die Webcamumleitung in der Citrix Workspace-App für Linux jeweils nur eine Webcam. Die ausgewählte Standardwebcam ist dem Gerätepfad `/dev/video0` zugeordnet, der im Allgemeinen die in Laptops integrierte Webcam ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine andere Videoquelle als Standard festzulegen:

1. Navigieren Sie zur Konfigurationsdatei `$HOME/.ICAClient/wfclient.ini`.
2. Fügen Sie im Abschnitt [WFClient] die folgende Einstellung hinzu.

```
HDXWebCamDevice
```

Fügen Sie beispielsweise `HDXWebCamDevice=/dev/video2` hinzu, um die `/dev/video2` zugeordnete Webcam in einem System festzulegen.

Xcapture

Das Citrix Workspace-App-Paket enthält eine Hilfsanwendung, `xcapture`. Diese Anwendung unterstützt den Austausch grafischer Daten zwischen der Serverzwischenablage und nicht ICCCM-konformen X Window-Anwendungen auf dem X-Desktop. Mit `xcapture` können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Aufnehmen von Dialogfeldern und Bildschirmbereichen und Kopieren zwischen dem Benutzerdesktop (einschließlich nicht-ICCCM-kompatibler Anwendungen) und einer Anwendung, die in einem Verbindungsfenster ausgeführt wird
- Kopieren von Grafiken zwischen einem Verbindungsfenster und den X-Grafikbearbeitungsprogrammen `xmag` oder `xv`

Starten von `xcapture` von der Befehlszeile:

Geben Sie an der Eingabeaufforderung `/opt/Citrix/ICAclient/util/xcapture` ein und drücken Sie die EINGABETASTE, wobei `/opt/Citrix/ICAclient` das Verzeichnis ist, in dem Sie die Citrix Workspace-App installiert haben.

Kopieren von Informationen vom Benutzerdesktop:

1. Klicken Sie im `xcapture`-Dialogfeld auf **Von Bildschirm**. Der Cursor wird als Fadenkreuz dargestellt.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Auswählen eines Fensters: Verschieben Sie den Cursor auf das Fenster, das Sie kopieren möchten, und klicken Sie auf die mittlere Maustaste.
 - Auswählen eines Bereichs: Ziehen Sie den Cursor bei gedrückter linker Maustaste über den Bereich, den Sie kopieren möchten.
 - Aufheben der Auswahl: Klicken Sie mit der rechten Maustaste. Beim Ziehen der Maus können Sie die Auswahl aufheben, indem Sie vor dem Loslassen der mittleren oder linken Maustaste mit der rechten Maustaste klicken.
3. Klicken Sie im `xcapture`-Dialogfeld auf **Nach ICA**. Während der Informationsverarbeitung ändert sich die Farbe der `xcapture`-Schaltfläche.
4. Verwenden Sie nach dem Abschluss der Übertragung in einer über das Verbindungsfenster gestarteten Anwendung den entsprechenden Befehl zum Einfügen.

Kopieren von Informationen aus `xv` in eine Anwendung in einem Verbindungsfenster:

1. Kopieren Sie die Informationen in `"xv"`.
2. Klicken Sie im Dialogfeld `xcapture` auf **Von XV** und dann auf **Nach ICA**. Während der Informationsverarbeitung ändert sich die Farbe der `xcapture`-Schaltfläche.
3. Verwenden Sie nach dem Abschluss der Übertragung in einer über das Verbindungsfenster gestarteten Anwendung den entsprechenden Befehl zum Einfügen.

Kopieren von Informationen aus einer Anwendung in einem Verbindungsfenster in `xv`:

1. Kopieren Sie die Informationen von der Anwendung im Verbindungsfenster.
2. Klicken Sie im Dialogfeld `xcapture` auf **Von ICA** und dann auf **Nach XV**. Während der Informationsverarbeitung ändert sich die Farbe der `xcapture`-Schaltfläche.
3. Fügen Sie nach Abschluss der Übertragung die Informationen in `"xv"` ein.

Cursor

Unterstützung der Cursor-Farbumkehrung

Bisher erschien in der Citrix Workspace-App ein gepunkteter Cursor, der dieselbe Farbe wie der Schwarz-Weiß-Hintergrund eines Textes hatte. Es war daher schwierig, die Position des Cursors zu finden.

Ab Version 2112 wird die Cursorfarbe je nach Hintergrundfarbe eines Textes umgekehrt. Dadurch können Sie den Cursor im Text leicht lokalisieren. Standardmäßig ist dieses Feature deaktiviert.

Voraussetzungen:

- Wenn `.ICAClient` bereits im Basisordner des aktuellen Benutzers vorhanden ist:

Löschen Sie die Datei `All_Regions.ini`

Oder

Um die Datei `All_Regions.ini` beizubehalten, fügen Sie am Ende des Abschnitts [Virtual Channels\Thinwire Graphics] die folgenden Zeilen hinzu:

```
InvertCursorEnabled=
```

```
InvertCursorRefreshRate=
```

```
InvertCursorMode=
```

Wenn der Ordner `.ICAClient` nicht vorhanden ist, weist dies auf eine Neuinstallation der Citrix Workspace-App hin. In diesem Fall wird die Standardeinstellung für das Feature beibehalten.

Führen Sie folgende Schritte aus, um das Feature zu aktivieren:

1. Navigieren Sie zur Konfigurationsdatei `$HOME/.ICAClient/wfclient.ini`.
2. Gehen Sie zum Abschnitt [Thinwire3.0] und legen Sie folgenden Eintrag fest:

```
InvertCursorEnabled=True
```

Hinweis:

Der Cursor wird nicht umgekehrt, wenn der Wert für die Richtlinie **Videocodec zur Komprimierung verwenden** in Citrix Studio auf `Do not use video codec` festgelegt ist.

Maus

Relative Maus

Durch die Unterstützung für relative Mausbewegungen wird die Mausposition auf relative statt auf absolute Weise interpretiert. Diese Funktion ist für Anwendungen erforderlich, die relative Mauseingabe statt absoluter Eingabe erfordern.

Hinweis:

Dieses Feature ist nur in Sitzungen verfügbar, die unter Citrix Virtual Apps oder Citrix Virtual Desktops 7.8 (oder höher) ausgeführt werden. Es ist standardmäßig deaktiviert.

Aktivieren des Features:

Fügen Sie der Datei `$HOME/.ICAClient/wfclient.ini` im Abschnitt [WFClient] folgenden Eintrag hinzu: `RelativeMouse=1`.

Damit wird das Feature aktiviert, zum Verwenden müssen Sie es jedoch noch einschalten. Weitere Informationen zum Aktivieren relativer Mausfunktionen finden Sie im Abschnitt Alternative relative Mauswerte.

Einschalten des Features:

Geben Sie Strg/F12 ein.

Nachdem das Feature aktiviert ist, drücken Sie erneut Strg/F12, um die Serverzeigerposition mit dem Client zu synchronisieren. Die Server- und Clientzeigerpositionen werden bei Verwendung einer relativen Maus nicht synchronisiert.

Deaktivieren des Features:

Geben Sie Strg-Umschalt/F12 ein.

Das Feature wird ebenfalls deaktiviert, wenn ein Sitzungsfenster den Fokus verliert.

Alternative relative Mauswerte

Alternativ gibt es folgende Werte für RelativeMouse:

- `RelativeMouse=2` Aktiviert das Feature und schaltet es ein, wenn ein Sitzungsfenster den Fokus erhält.
- `RelativeMouse=3` Aktiviert das Feature und es bleibt immer eingeschaltet.
- `RelativeMouse=4` Aktiviert oder deaktiviert das Feature, wenn der clientseitige Mauszeiger angezeigt oder ausgeblendet wird. In diesem Modus kann die relative Maus für Anwendungsoberflächen im Gamingstil in Ich-Perspektive automatisch aktiviert oder deaktiviert werden.

Durch Eingeben folgender Einstellungen können Sie Tastaturbefehle ändern:

- `RelativemouseOnChar=F11`
- `RelativeMouseOnShift=Shift`
- `RelativemouseOffChar = F11`
- `RelativeMouseOffShift=Shift`

Die unterstützten Werte für **RelativemouseOnChar** und **RelativemouseOffChar** sind unter [Hotkey Keys] in der Datei `config/module.ini` in der Citrix Workspace-App-Installationsstruktur aufgeführt. Die

Werte für **RelativeMouseOnShift** und **RelativeMouseOffShift** legen die zu verwendenden Zusatztasten fest und werden unter der Überschrift [Hotkey Shift States] aufgeführt.

Tastatur

Tastaturverhalten

Generieren der Tastenkombination Strg+Alt+Entfernen remote

1. Entscheiden Sie, welche Tastenkombination Strg+Alt+Entf auf dem remoten virtuellen Desktop generieren soll.
2. Konfigurieren Sie in der jeweiligen Konfigurationsdatei UseCtrlAltEnd im Abschnitt WFClient:
 - True bedeutet, dass mit Strg+Alt+Ende die Tastenkombination Strg+Alt+Entfernen an den Remotedesktop weitergegeben wird.
 - False bedeutet, dass mit Strg+Alt+Eingabetaste die Tastenkombination Strg+Alt+Entfernen an den Remotedesktop weitergegeben wird.

Generische Umleitung

Konfigurieren der Bloomberg v4-Tastatur über die generische USB-Umleitung auf der Clientseite:

Als Voraussetzung muss die Richtlinie im Delivery Controller der Domäne (DDC) aktiviert sein.

1. Suchen Sie die VID und PID der Bloomberg-Tastatur. In Debian und Ubuntu führen Sie hierfür den folgenden Befehl aus:

```
lsusb
```

2. Wechseln Sie zu \$ICAROOT und bearbeiten Sie die Datei usb.conf.
3. Fügen Sie folgenden Eintrag zur Datei usb.conf hinzu, um die USB-Umleitung für die Bloomberg-Tastatur zuzulassen und speichern Sie die Datei.

```
ALLOW: vid=1188 pid=9545
```

4. Starten Sie den `ctxusbd`-Daemon auf dem Client neu. In Debian und Ubuntu führen Sie hierfür den folgenden Befehl aus:

```
systemctl restart ctxusbd
```

5. Starten Sie eine Clientsitzung. Stellen Sie sicher, dass die Sitzung im Fokus ist, während Sie die umzuleitende Bloomberg v4-Tastatur anschließen.

Selektive Umleitung

Dieses Feature ermöglicht den Einsatz der Bloomberg v4-Tastaturschnittstelle über mehrere Sitzungen hinweg. Damit kann die Tastatur flexibel in allen Remotesitzungen verwendet werden, außer bei

Fingerabdruck- und Audioschnittstellen. Fingerabdruck- und Audioschnittstellen werden wie bisher zu einzelnen Sitzungen umgeleitet.

Sie können die Bloomberg-Tastaturumleitung wie folgt durchführen:

- über die generische USB-Umleitung
- über die generische USB-Umleitung bei Unterstützung der selektiven Umleitung

Hinweis:

Dieses Feature ist standardmäßig für x86- und x64-Plattformen aktiviert und für ARMHF-Plattformen deaktiviert.

Aktivieren des Features:

1. Bearbeiten Sie den Abschnitt BloombergRedirection in der Datei config/All_Regions.ini wie folgt.

```
BloombergRedirection=true
```

2. Führen Sie alle unter Generische Umleitung aufgeführten Schritte aus.

Deaktivieren des Features:

1. Bearbeiten Sie den Abschnitt BloombergRedirection in der Datei config/All_Regions.ini.
2. Setzen Sie den Wert BloombergRedirection auf false.

```
BloombergRedirection=false
```

3. Führen Sie alle unter Generische Umleitung aufgeführten Schritte aus.

Hinweis:

Wenn Sie den Wert auf false festlegen, wird die Funktionalität auf das Verhalten in den Vorgängerversionen des Clients zurückgesetzt und alle Schnittstellen werden zu einer einzigen Sitzung umgeleitet.

Browserinhaltsumleitung

Chromium Embedded Framework (CEF) für die Browserinhaltsumleitung

In Versionen vor Version 1912 wurde bei der Browserinhaltsumleitung ein WebKitGTK+-basiertes Overlay verwendet, um den Inhalt wiederzugeben. Bei Thin Clients gab es jedoch Leistungsprobleme. Ab Version 1912 wird für die Browserinhaltsumleitung ein CEF-basiertes Overlay verwendet. Diese Funktionalität bereichert die Benutzererfahrung bei der Browserinhaltsumleitung. Sie trägt dazu bei, dass Netzwerklast, Seitenverarbeitung und Grafikwiedergabe an den Endpunkt abgeladen werden.

Ab Version 2106 ist die CEF-basierte Browserinhaltsumleitung voll funktionsfähig. Das Feature ist in der Standardeinstellung aktiviert.

Bei Bedarf können Sie die im Workspace-App-Paket bereitgestellte Datei `libffmpeg.so` durch eine geeignete Datei `libffmpeg.so` im Pfad `$(ICAROOT)/cef/libffmpeg.so` ersetzen, die die erforderlichen Codecs enthält.

Hinweis:

Dieses Feature wird auf der ARMHF-Plattform nicht unterstützt.

Aktivieren der CEF-basierten Browserinhaltsumleitung

Aktivieren der CEF-basierten Browserinhaltsumleitung:

1. Navigieren Sie zur Datei `$(ICAROOT)/config/All_Regions.ini`. `$(ICAROOT)` steht hier für das Standardinstallationsverzeichnis der Citrix Workspace-App.
2. Gehen Sie zum Abschnitt [`Client Engine\WebPageRedirection`] und legen Sie folgenden Eintrag fest:

```
UseCefBrowser=True
```

Bekanntes Problem:

- Wenn Sie in `~/ .ICAClient/All_Regions.ini` die Option `UseCefBrowser` auf `true` festlegen, funktioniert der japanische, chinesische und koreanische IME in Eingabefeldern möglicherweise nicht. Die Citrix Workspace-App für Linux unterstützt den japanischen, chinesischen und koreanischen IME nicht, wenn sichere SaaS mit dem eingebetteten Citrix-Browser verwendet wird.

Informationen zur Browserinhaltsumleitung finden Sie unter [Browserinhaltsumleitung](#) in der Dokumentation zu Citrix Virtual Apps and Desktops.

Automatische Wiederverbindung

In diesem Abschnitt wird die automatische HDX Broadcast-Wiederverbindung von Clients beschrieben. Citrix empfiehlt, dass Sie dieses Feature mit der HDX Broadcast -Sitzungszuverlässigkeit verwenden.

Benutzer können von ICA-Sitzungen aufgrund von unzuverlässigen Netzwerken, stark variierender Netzwerklatenz oder Bereichseinschränkungen von drahtlosen Geräten getrennt werden. Mit dem Feature zur automatischen HDX Broadcast-Wiederverbindung von Clients kann die Citrix Workspace-App für Linux unabsichtlich getrennte Sitzungen erkennen und die Benutzer automatisch wieder mit den betroffenen Sitzungen verbinden.

Wenn diese Funktion auf dem Server aktiviert ist, müssen Benutzer nicht manuell eine neue Verbindung herstellen, um mit ihrer Arbeit fortfahren zu können. Mit einer festgelegten Anzahl von Versuchen versucht Citrix Workspace, die Verbindung mit der Sitzung wiederherzustellen,

bis die Wiederverbindung erfolgreich war oder der Benutzer die Wiederverbindung abbricht. Wenn eine Benutzerauthentifizierung erforderlich ist, wird dem Benutzer bei der automatischen Wiederverbindung ein Dialogfeld zur Eingabe der Anmeldeinformationen angezeigt. Die automatische Wiederverbindung findet nicht statt, wenn Benutzer Anwendungen beenden, ohne sich abzumelden. Benutzer können sich nur mit getrennten Sitzungen wieder verbinden.

Standardmäßig wartet die Citrix Workspace-App für Linux 30 Sekunden, bevor versucht wird, die Verbindung zu einer getrennten Sitzung wiederherzustellen. Es werden drei Versuche gemacht, die Verbindung wiederherzustellen.

Bei einer Verbindung über Access Gateway steht ACR nicht zur Verfügung. Zum Schutz gegen Netzwerkausfälle sollten Sie sicherstellen, dass die Sitzungszuverlässigkeit auf dem Server und Client aktiviert und auf dem Access Gateway konfiguriert ist.


Weitere Informationen zur Konfiguration der automatische HDX Broadcast-Wiederverbindung von Clients finden Sie in der Citrix Virtual Apps and Desktops-Dokumentation.

Sitzungszuverlässigkeit

In diesem Abschnitt wird die HDX Broadcast-Sitzungszuverlässigkeit beschrieben, die standardmäßig aktiviert ist.

Die HDX Broadcast-Sitzungszuverlässigkeit bedeutet, dass den Benutzern das Fenster einer veröffentlichten Anwendung angezeigt wird, selbst wenn die Verbindung zur Anwendung unterbrochen ist. Beispiel: Benutzer, die eine drahtlose Verbindung verwenden und in einen Tunnel fahren, können die Verbindung im Tunnel verlieren. Die Verbindung wird bei der Ausfahrt aus dem Tunnel wiederhergestellt. Während der Ausfallzeit werden die Daten des Benutzers, die gedrückten Tasten und andere Interaktionen gespeichert und die Anwendung erscheint als fixiert. Wenn die Verbindung wiederhergestellt ist, werden diese Interaktionen in der Anwendung wiedergegeben.

Sie können nun Bildschirmänderungen sehen, wenn die Sitzungszuverlässigkeit beginnt. Durch diese Verbesserung wird das Sitzungsfenster abgeblendet und ein Countdowntimer zeigt die Zeit bis zum nächsten Wiederverbindungsversuch an.



Tipp

Sie können die für eine inaktive Sitzung verwendete Graustufe mit der Richtlinie **UI-Transparenzstufe während Wiederverbindung** ändern. Der Standardwert ist 80. Der Höchstwert ist 100 (transparentes Fenster) und der Mindestwert kann 0 sein (schwarzes Fenster).

Bei erfolgreicher Wiederverbindung einer Sitzung verschwindet die Benachrichtigung über den Countdown. Sie können wie gewohnt mit dem Desktop interagieren.

Ab Version 2109 ist die Benachrichtigung über die Sitzungszuverlässigkeit standardmäßig aktiviert.

So deaktivieren Sie diese Erweiterung:

1. Navigieren Sie zur Konfigurationsdatei `/opt/Citrix/ICAClient/config/module.ini`.
2. Ändern Sie im Abschnitt [WFClient] die folgende Einstellung:

```
SRNotification=False
```

Hinweis:

Dieses Feature wird nur für Citrix Virtual Desktops unterstützt.

Bei Konfiguration der automatischen Wiederverbindung von Clients und der Sitzungszuverlässigkeit hat die Sitzungszuverlässigkeit bei einem Verbindungsproblem Vorrang. Die Sitzungszuverlässigkeit versucht, eine Verbindung zu der vorhandenen Sitzung wieder herzustellen. Das Erkennen eines Verbindungsproblems kann bis zu 25 Sekunden dauern. Dann wird nach einem definierbaren

Zeitraum (der Standard ist 180 Sekunden) eine Wiederverbindung versucht. Wenn die Sitzungszuverlässigkeit keine Wiederverbindung herstellen kann, versucht die automatische Wiederverbindung von Clients eine Wiederverbindung.

Wenn die HDX Broadcast-Sitzungszuverlässigkeit aktiviert ist, ändert sich der Standardport für die Sitzungskommunikation von 1494 zu 2598.

Citrix Workspace-Benutzer können die Servereinstellungen nicht außer Kraft setzen.

Wichtig:

Für die HDX Broadcast-Sitzungszuverlässigkeit muss das Common Gateway Protocol (mit Richtlinieneinstellungen) auf dem Server aktiviert sein. Bei Deaktivierung von Common Gateway Protocol wird die HDX Broadcast-Sitzungszuverlässigkeit auch deaktiviert.

Verwenden von Sitzungszuverlässigkeitsrichtlinien

Mit der Richtlinieneinstellung "Sitzungszuverlässigkeit - Verbindungen" können Sie die Sitzungszuverlässigkeit aktivieren.

Der Standardwert für die Einstellung Sitzungszuverlässigkeit - Timeout ist 180 Sekunden (drei Minuten). Bei Bedarf können Sie den Zeitraum verlängern, über den die Sitzungszuverlässigkeit eine Sitzung geöffnet lässt. Sie werden nicht zur erneuten Authentifizierung aufgefordert.

Tipp

Je länger eine Sitzung offen gelassen wird, desto höher ist das Risiko, dass Sie abgelenkt werden und das Benutzergerät verlassen. Es besteht dann das Risiko, dass unbefugte Benutzer Zugang zu der Sitzung erhalten.

Eingehende Sitzungszuverlässigkeitsverbindungen verwenden Port 2598, es sei denn, die Portnummer wurde unter "Sitzungszuverlässigkeit - Portnummer" geändert.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von Sitzungszuverlässigkeitsrichtlinien finden Sie unter [Einstellungen der Richtlinie "Sitzungszuverlässigkeit"](#).

Hinweis:

Die Sitzungszuverlässigkeit ist standardmäßig auf dem Server aktiviert. Sie deaktivieren dieses Feature, indem Sie die vom Server verwaltete Richtlinie konfigurieren.

Multimedialeistung

Die Citrix Workspace-App enthält zahlreiche Technologien, die in den heutigen medienreichen Benutzerumgebungen eine High-Definition-Benutzererfahrung ermöglichen. Diese Technologien verbessern die Benutzererfahrung bei Verbindungen mit gehosteten Anwendungen und Desktops:

- [HDX MediaStream Windows Media-Umleitung](#)
- [HDX MediaStream Flash-Umleitung](#)
- [HDX RealTime-Webcamvideokomprimierung](#)
- [H.264](#)

Hinweis:

Citrix unterstützt die Koexistenz von RealTime Optimization Pack mit der Citrix Workspace-App für Linux Version 1901 und höher und mit [GStreamer](#) 0.1.

HDX MediaStream Windows Media-Umleitung

Mit HDX MediaStream Windows Media-Umleitung sind keine hohen Bandbreiten mehr erforderlich, um auf virtuellen Desktops, auf die von Linux-Benutzergeräten zugegriffen wird, Multimediainhalte aufzunehmen und wiederzugeben. Die Windows Media-Umleitung bietet einen Mechanismus zum Abspielen der Medienlaufzeitdateien auf dem Benutzergerät und nicht auf dem Server. Dadurch werden die Bandbreitenanforderungen für die Wiedergabe von Multimediadateien reduziert.

Windows Media-Umleitung verbessert die Leistung von Windows Media Player und anderen kompatiblen Playern, die auf virtuellen Windows-Desktops ausgeführt werden. Es werden eine Vielzahl von Formaten unterstützt, u. a.:

- Advanced Systems Format (ASF)
- Motion Picture Experts Group (MPEG)
- Audio-Video Interleaved (AVI)
- MPEG Audio Layer-3 (MP3)
- WAV-Sounddateien

Die Citrix Workspace-App enthält die textbasierte Übersetzungstabelle `MediaStreamingConfig.tbl`, die Windows-spezifische Medienformat-GUIDs in MIME-Typen übersetzt, die [GStreamer](#) verwenden kann. Sie können die Übersetzungstabelle bearbeiten, um folgende Aktionen auszuführen:

- Hinzufügen bisher unbekannter oder nicht unterstützter Medienfilter/-dateiformate zur Übersetzungstabelle
- Blockieren problematischer GUIDs, um Fallback auf serverseitige Wiedergabe zu erzwingen
- Hinzufügen weiterer Parameter zu vorhandenen MIME-Strings, um Probleme mit schwierigen Formaten durch Ändern der [GStreamer](#)-Parameter eines Streams beheben zu können
- Verwalten und Bereitstellen benutzerdefinierter Konfigurationen basierend auf den Medientypen, die von [GStreamer](#) auf einem Benutzergerät unterstützt werden

Mit dem clientseitigem Inhaltabruf können Sie zulassen, dass das Benutzergerät Medien direkt von URLs im Format `<http://>`, `<mms://>` oder `<rtsp://>` streamt, statt die Medien über einen Citrix Server zu streamen. Der Server leitet das Benutzergerät an die Medien um und sendet Steuerbefehle (einschließlich Wiedergabe, Pause, Stopp, Lautstärke, Suchen). Der Server verarbeitet jedoch keine Mediendaten. Dieses Feature erfordert erweiterte [GStreamer](#)-Multimediabibliotheken auf dem Gerät.

Einrichten von HDX MediaStream Windows Media-Umleitung:

1. Installieren Sie auf jedem erforderlichen Benutzergerät **GStreamer** 0.10, ein Open-Source-Multimedia-Framework. Normalerweise installieren Sie **GStreamer** vor der Citrix Workspace-App, damit die Citrix Workspace-App bei der Installation entsprechend konfiguriert werden kann.

GStreamer ist in den meisten Linux-Distributionen enthalten. Ansonsten können Sie **GStreamer** auch von <http://gstreamer.freedesktop.org> herunterladen.

2. Um den clientseitigen Inhaltsabruf zu aktivieren, installieren Sie die erforderlichen **GStreamer** Protocol Source-*Plug-Ins* für die Dateitypen, die Benutzer auf dem Gerät wiedergeben. Mit dem Hilfsprogramm `gst-launch` können Sie prüfen, ob ein Plug-In installiert und funktionsbereit ist. Wenn `gst-launch` die URL wiedergeben kann, ist das erforderliche Plug-In funktionsbereit. Führen Sie beispielsweise `gst-launch-0.10 playbin2 uri=<http://example-source/file.wmv>` aus und vergewissern Sie sich, dass das Video einwandfrei wiedergegeben wird.
3. Wählen Sie bei der Installation der Citrix Workspace-App auf dem Gerät die Option **GStreamer**, wenn Sie das Tarball-Skript verwenden. Für `.deb`- und `.rpm`-Pakete erfolgt die Auswahl automatisch.

Beachten Sie Folgendes beim clientseitigen Inhaltsabruf:

- Standardmäßig ist dieses Feature aktiviert. Sie können es in `All-Regions.ini` im Abschnitt "Multimedia" mit der Option `SpeedScreenMMACSFEnabled` deaktivieren. Wenn Sie für diese Option "False" einstellen, wird die Windows Media-Umleitung für die Medienverarbeitung verwendet.
- Standardmäßig verwenden alle MediaStream-Features das **GStreamer**-Protokoll "playbin2". Sie können für alle MediaStream-Features (bis auf den clientseitigen Inhaltsabruf) zum früheren Protokoll `playbin` zurückkehren. Das Feature "Clientseitiger Abruf" verwendet weiterhin `playbin2`, wobei die Option `SpeedScreenMMAEnablePlaybin2` im Multimedia-Bereich der Datei `All-Regions.ini` verwendet wird.
- Die Citrix Workspace-App erkennt keine Playlistdateien oder Streamkonfigurationsdateien wie `.asx`- oder `.nsc`-Dateien. Benutzer müssen eine Standard-URL angeben, die nicht auf diese Dateitypen verweist. Überprüfen Sie mit `gst-launch`, ob eine URL gültig ist.

Hinweis zu **GStreamer** 1.0:

- Für die HDX MediaStream Windows Media-Umleitung wird standardmäßig **GStreamer** 0.10 verwendet. **GStreamer** 1.0 wird nur verwendet, wenn **GStreamer** 0.10 nicht verfügbar ist.
 - Wenn Sie **GStreamer** 1.0 verwenden möchten, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen:
1. Navigieren Sie zum Installationsverzeichnis der **GStreamer**-Plug-Ins. Der Speicherort der Plug-Ins hängt von Ihrer Distribution, der Architektur des Betriebssystems und der Installationsweise von **GStreamer** ab. Der Installationspfad ist normalerweise `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gstreamer-1.0` oder `$HOME/.local/share/gstreamer-1.0`.

2. Navigieren Sie zum Installationsverzeichnis der Citrix Workspace-App für Linux. Das Standardverzeichnis für Installationen durch privilegierte Benutzer (root) ist `/opt/Citrix/ICAClient`. Das Standardverzeichnis für Installationen durch nicht-privilegierte Benutzer ist `$HOME/ICAClient/platform` (wobei die Plattform z. B. `linuxx64` sein kann). Weitere Informationen finden Sie unter [Installation und Einrichtung](#).
3. Installieren Sie `libgstflatstm1.0.so`, indem Sie eine symbolische Verknüpfung im Verzeichnis der `GStreamer`-Plug-Ins erstellen: `ln -sf $ICACLIENT_DIR/util/libgstflatstm1.0.so $GST_PLUGINS_PATH/libgstflatstm1.0.so`. Für diesen Schritt sind u. U. erhöhte Berechtigungen erforderlich, z. B. mit `sudo`.
4. Verwenden Sie `gst_play1.0` als Player: `ln -sf $ICACLIENT_DIR/util/gst_play1.0 $ICACLIENT_DIR/util/gst_play`. Für diesen Schritt sind u. U. erhöhte Berechtigungen erforderlich, z. B. mit `sudo`.
 - Um `GStreamer` 1.0 für die HDX RealTime-Webcamvideokomprimierung zu verwenden, nutzen Sie `gst_read1.0` als Leser: `ln -sf $ICACLIENT_DIR/util/gst_read1.0 $ICACLIENT_DIR/util/gst_read`.

Aktivieren von GStreamer 1.x

In Releases vor 1912 war `GStreamer` 0.10 die Standardversion für die Multimediaumleitung. Ab Version 1912 können Sie `GStreamer` 1.x als Standardversion konfigurieren.

Einschränkungen:

- Bei der Videowiedergabe funktioniert die Vorwärts- und Rückwärtssuche möglicherweise nicht wie erwartet.
- Wenn Sie die Citrix Workspace-App auf ARMHF-Geräten starten, funktioniert `GStreamer` 1.x möglicherweise nicht wie erwartet.

Installieren von GStreamer 1.x

Installieren Sie das `GStreamer`1.x-Framework und die folgenden Plug-Ins von <https://gstreamer.freedesktop.org/documentation/installing/on-linux.html>:

- `Gstreamer-plugins-base`
- `Gstreamer-plugins-bad`
- `Gstreamer-plugins-good`
- `Gstreamer-plugins-ugly`
- `Gstreamer-libav`

Lokales Erstellen von Binärdateien

Bei einigen Linux-Betriebssystemdistributionen, z. B. SUSE und openSUSE, findet das System die `GStreamer`-Pakete möglicherweise nicht in der Standardquellliste. Laden Sie in diesem Fall den

Quellcode herunter und erstellen Sie alle Binärdateien lokal:

1. Laden Sie den Quellcode von <https://gstreamer.freedesktop.org/src/> herunter.
2. Extrahieren Sie den Inhalt.
3. Navigieren Sie zu dem Verzeichnis mit dem extrahierten Paket.
4. Führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
1 $sudo ./configure
2 $sudo make
3 $sudo make install
4 <!--NeedCopy-->
```

Standardmäßig sind die generierten Binärdateien unter */usr/local/lib/gstreamer-1.0/*.

Weitere Informationen zur Behandlung von Problemen finden Sie im Knowledge Center-Artikel [CTX224988](#).

Konfigurieren von GStreamer 1.x

Um *GStreamer* 1.x für die Verwendung mit der Citrix Workspace-App zu konfigurieren, wenden Sie die folgende Konfiguration über die Shell-Eingabeaufforderung an:

- `$ln -sf $ICACLIENT_DIR/util/libgstflatstm1.0.so $GST_PLUGINS_PATH/libgstflatstm1.0.so.`
- `$ln -sf $ICACLIENT_DIR/util/gst_play1.0 $ICACLIENT_DIR/util/gst_play`

Hierbei gilt:

- `ICACLIENT_DIR` ist der Installationspfad der Citrix Workspace-App für Linux.
- `GST_PLUGINS_PATH` ist der Plug-In-Pfad von *GStreamer*. Auf einer 64-Bit-Debian-Maschine ist dies beispielsweise */usr/lib/x86_64-linux-gnu/gstreamer-1.0/*.

Einschränkungen:

- In Releases vor Version 2106 schlägt die Webcamumleitung möglicherweise fehl und die Sitzung wird u. U. getrennt, wenn Sie *GStreamer* Version 1.15.1 oder höher verwenden.

HDX MediaStream Flash-Umleitung

HDX MediaStream-Flash-Umleitung sorgt dafür, dass Adobe Flash-Inhalte lokal auf den Benutzergeräten wiedergegeben werden. So erhalten Benutzer High Definition-Audio und -Video, ohne dass die Bandbreitenanforderungen steigen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Benutzergerät die Anforderungen für dieses Feature erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter [Systemanforderungen](#).

2. Fügen Sie in der Datei `wfclient.ini` im Abschnitt [WFClient] (für alle Verbindungen eines bestimmten Benutzers) oder in der Datei `All_Regions.ini` im Abschnitt [Client Engine\Application Launching] (für alle Benutzer in Ihrer Umgebung) folgende Parameter hinzu:

- **HDXFlashUseFlashRemoting=Ask: Never; Always**

Aktiviert HDX MediaStream für Flash auf dem Benutzergerät. Standardmäßig ist dieser Wert auf **Nie** festgelegt. Benutzer werden zudem beim Aufrufen von Webseiten mit Flash-Inhalten in einem Dialogfeld gefragt, ob sie die Flash-Inhalte optimieren möchten.

- **HDXFlashEnableServerSideContentFetching=Disabled; Enabled**

Aktiviert oder deaktiviert den serverseitigen Inhaltsabruf für die Citrix Workspace-App. Die Standardeinstellung ist **Disabled**.

- **HDXFlashUseServerHttpCookie=Disabled; Enabled**

Aktiviert oder deaktiviert HTTP-Cookie-Umleitung. Die Standardeinstellung ist **Disabled**.

- **HDXFlashEnableClientSideCaching=Disabled; Enabled**

Aktiviert oder deaktiviert die clientseitige Zwischenspeicherung für von der Citrix Workspace-App abgerufene Inhalte. Die Standardeinstellung ist **Enabled**.

- **HDXFlashClientCacheSize= [25-250]**

Definiert die Größe des Clientcaches in MB. Die Größe kann zwischen 25 MB und 250 MB liegen. Wenn die maximale Größe erreicht ist, werden bereits im Cache vorhandene Daten gelöscht, um Platz für neue Inhalte zu schaffen. Die Standardeinstellung ist **100**.

- **HDXFlashServerSideContentType=Persistent: Temporary; NoCaching**

Definiert den Zwischenspeicherungstyp, den die Citrix Workspace-App für mit serverseitigem Inhaltsabruf abgerufene Inhalte verwendet. Die Standardeinstellung ist **Persistent**.

Hinweis: Dieser Parameter ist nur erforderlich, wenn **HDXFlashEnableServerSideContentFetching** auf **Enabled** gesetzt ist.

3. Flash-Umleitung ist standardmäßig deaktiviert. Ändern Sie in der Datei `/config/module.ini` die Einstellung `FlashV2=Off` in `FlashV2=On`, um das Feature zu aktivieren.

HDX RealTime-Webcamvideokomprimierung

HDX RealTime bietet eine Webcam-Videokomprimierungsoption zur Verbesserung der Bandbreiteneffizienz bei Videokonferenzen. Diese Option stellt sicher, dass Benutzer bei der Verwendung von Anwendungen wie GoToMeeting mit HDFaces und Skype for Business eine optimale Leistung erzielen.

1. Stellen Sie sicher, dass das Benutzergerät die Anforderungen für dieses Feature erfüllt.
2. Stellen Sie sicher, dass der virtuelle **Multimedia**-Kanal aktiviert ist. Zum Aktivieren öffnen Sie die Datei `$(ICAROOT)/config/module.ini` und überprüfen, ob **Multimedia** im Abschnitt `[ICA3.0]` auf **On** festgelegt ist.
3. Aktivieren Sie die Audioeingabe durch Klicken auf **Mikrofon und Webcam verwenden** auf der Seite "Mikrofon und Webcam" des Dialogfelds **Einstellungen**.

Deaktivieren Sie die HDX RealTime-Webcamvideokomprimierung

Standardmäßig bietet die HDX RealTime-Webcamvideokomprimierung optimale Webcamleistung. In manchen Situationen müssen Benutzer Webcams mit USB-Unterstützung anschließen. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Verbindung herzustellen:

- Deaktivieren Sie die HDX RealTime-Webcamvideokomprimierung
 - Aktivieren Sie die USB-Unterstützung für Webcams
1. Fügen Sie der entsprechenden INI-Datei im Abschnitt `[WFClient]` den folgenden Parameter hinzu:

`HDXWebCamEnabled=False`

Weitere Informationen finden Sie unter [Standardeinstellungen](#).
 2. Öffnen Sie die Datei `usb.conf`, die normalerweise unter `$(ICAROOT)/usb.conf` verfügbar ist.
 3. Entfernen Sie die folgende Zeile oder kommentieren Sie sie aus:

```
DENY: class=0e # UVC (standardmäßig über HDX RealTime-Webcamvideokomprimierung)
```
 4. Speichern und schließen Sie die Datei.

Sichere SaaS mit integriertem Citrix Browser (experimentelles Feature)

Der sichere Zugriff auf SaaS-Anwendungen bietet eine einheitliche Benutzererfahrung bei der Bereitstellung veröffentlichter SaaS-Anwendungen. SaaS-Anwendungen sind mit Single Sign-On verfügbar. Administratoren können jetzt Netzwerk und Endbenutzergeräte eines Unternehmens vor Malware und Datenlecks schützen. Hierfür können sie den Zugriff auf bestimmte Websites und Websitekategorien filtern.

Die Citrix Workspace-App für Linux unterstützt die Verwendung von SaaS-Anwendungen unter Einsatz des Access Control Service. Über diesen Dienst können Administratoren eine geschlossene Erfahrung mit Single Sign-On und Inhaltsinspektion bereitstellen.

Voraussetzung:

Stellen Sie sicher, dass das Paket `libgtkglext1` verfügbar ist.

Die Bereitstellung von SaaS-Anwendungen über die Cloud hat folgende Vorteile:

- Einfache Konfiguration: einfach zu bedienen, zu aktualisieren und zu nutzen.
- Single Sign-On: mühelose Anmeldung.
- Standardvorlage für verschiedene Anwendungen: vorlagenbasierte Konfiguration beliebiger Anwendungen.

Hinweis:

SaaS mit Citrix Browser Engine wird nur auf x64- und x86-Plattformen und nicht auf ArmHardFloatPort-Hardware (ARMHF) unterstützt.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von SaaS-Apps mit Access Control Service finden Sie in der Dokumentation zur [Zugriffssteuerung](#).

Weitere Informationen zu SaaS-Apps mit der Citrix Workspace-App finden Sie unter [Workspacekonfiguration](#) in der Dokumentation zur Citrix Workspace-App für Windows.

H.264

Die Citrix Workspace-App unterstützt die H.264-Grafikanzeige einschließlich der von Citrix Virtual Apps and Desktops 7 bereitgestellten HDX 3D Pro-Technologie. Bei dieser Unterstützung wird der standardmäßig aktivierte Tiefenkomprimierungscodec verwendet. Dieses Feature liefert im Vergleich zum JPEG-Codec eine bessere Leistung bei reichhaltigen und professionellen Grafikanwendungen in WAN-Netzwerken.

Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt, um das Feature zu deaktivieren und zur Grafikverarbeitung stattdessen den JPEG-Codec zu verwenden. Sie können auch die Textprotokollierung deaktivieren und gleichzeitig den Tiefenkomprimierungscodec weiterverwenden. Mit dieser Einstellung lässt sich der CPU-Bedarf senken, wenn Grafiken mit komplexen Bildern aber relativ wenig oder unwichtigem Text verarbeitet werden.

Wichtig:

Verwenden Sie zum Konfigurieren dieses Features keine verlustfreie Einstellung in der Citrix Virtual Apps and Desktops-Richtlinie "Bildqualität". Wenn Sie eine verlustfreie Einstellung wählen, ist die H.264-Codierung auf dem Server deaktiviert und funktioniert für die Citrix Workspace-App nicht.

Deaktivieren der Unterstützung für den Tiefenkomprimierungscodec

Legen Sie **H264Enabled** in der Datei `wfclient.ini` auf `False` fest. Dadurch wird auch die Textprotokollierung deaktiviert.

Ausschließliches Deaktivieren der Textprotokollierung:

Legen Sie bei aktiviertem Tiefenkomprimierungscodec in der Datei `wfclient.ini` **TextTrackingEnabled** auf `False` fest.

Bildschirmkacheln

Sie können die Verarbeitung von JPEG-codierten Bildschirmkacheln mit den Features “Bitmapdecodierung direkt zum Bildschirm”, “Batchverarbeitung der Kacheldecodierung” und “Verzögertes XSync” verbessern.

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre JPEG-Bibliothek diese Features unterstützt.
2. Setzen Sie in `wfclient.ini` im Abschnitt `Thinwire3.0 DirectDecode` und `BatchDecode` auf `True`.

Hinweis: Das Aktivieren von “Batchverarbeitung der Kacheldecodierung” aktiviert gleichzeitig “Verzögertes XSync”.

Protokollierung

In früheren Versionen wurden die Dateien `debug.ini` und `module.ini` zum Konfigurieren der Protokollierung verwendet.

Ab Version 2009 können Sie die Protokollierung über eines der folgenden Verfahren konfigurieren:

- Befehlszeilenoberfläche
- Grafische Benutzeroberfläche (GUI)

Ab Version 2009 wird die Konfigurationsdatei `debug.ini` auch aus dem Installationspaket der Citrix Workspace-App entfernt.

Die Protokollierung erfasst Bereitstellungsdetails, Konfigurationsänderungen und Administratoraktivitäten für die Citrix Workspace-App in einer Protokollierungsdatenbank. Drittanbieterentwickler können diesen Protokollierungsmechanismus über das Protokollierungs-SDK nutzen, das im Platform Optimization SDK der Citrix Workspace-App enthalten ist.

Verwenden Sie die Protokollinformationen für Folgendes:

- Diagnostizieren und Beheben von Problemen, die nach Änderungen auftreten. Das Protokoll liefert eine Breadcrumbspur.
- Hilfe beim Änderungsmanagement und der Nachverfolgung von Konfigurationen.
- Bericht über Administratoraktivitäten.

Bei Installation der Citrix Workspace-App mit Root-Benutzerrechten werden die Protokolle in `/var/log/citrix/ICAClient.log` gespeichert. Andernfalls werden die Protokolle in `${HOME}/.ICAClient/logs/ICAClient.log` gespeichert.

Wenn Citrix Workspace-App installiert ist, wird ein Benutzer namens `citrixlog` zur Verarbeitung der Protokollierungsfunktionen erstellt.

Befehlszeilenoberfläche

1. Navigieren Sie an der Eingabeaufforderung zum Pfad `/opt/Citrix/ICAClient/util`.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Protokolleinstellungen festzulegen.

```
./setlog help
```

Alle verfügbaren Befehle werden angezeigt.

Die folgende Tabelle listet verschiedene Module und die entsprechenden Traceklassenwerte auf: Verwenden Sie die folgende Tabelle, um einen bestimmten Befehlszeilenprotokollwert festzulegen:

Modul	Protokollklasse
Assertions	LOG_ASSERT
Audio Monitor	TC_CM
BCR with CEF	TC_CEFBCR
Clientaudiozuordnung	TC_CAM
Connection Center	TC_CONNCENTER
Client Communication Port	TC_CCM
Client Drive Mapping	TC_CDM
Clip	TC_CLIP
Clientdruckerzuordnung	TC_CPM
Clientdruckerzuordnung	TC_CPM
Schriftart	TC_FONT
Frame	TC_FRAME
Graphics Abstraction	TC_GA
Eingabemethoden-Editor	TC_IME
IPC	TC_IPC
Tastaturzuordnung	TC_KEY
Lizenzierungstreiber	TC_VDLIC
Multimedia	TC_MMVD
Mauszuordnung	TC_MOU
MS Teams	TC_MTOP
Andere Bibliotheken	TC_LIB
Protokolltreiber	TC_PD
PNA Store	TC_PN
Standardereignisprotokolle	LOG_CLASS

Modul	Protokollklasse
SRCC	TC_SRCC
SSPI Login	TC_CSM
Smartcard	TC_SCARDVD
Selfservice	TC_SS
Selfservice Extension	TC_SSEXT
StorefrontLib	TC_STF
Transport Driver	TC_TD
Thinwire	TC_TW
Transparent Window Interface	TC_TUI
Virtueller Kanal	TC_VD
PAL	TC_VP
Benutzeroberfläche	TC_UI
UIDialogLibWebKit3	TC_UIDW3
UIDialogLibWebKit3_ext	TC_UIDW3E
USB Daemon	TC_CTXUSB
Video Frame Driver	TC_VFM
Webkit	TC_WEBKIT
WinStation Driver	TC_WD
<i>Wfica</i>	TC_NCS
<i>Wfica</i> Engine	TC_WENG
<i>Wfica</i> Shell	TC_WFSHELL
Web helper	TC_WH
Zero Latency	TC_ZLC

Grafische Benutzeroberfläche (GUI)

Gehen Sie zu **Menü > Einstellungen**. Das Dialogfeld **Citrix Workspace - Einstellungen** wird angezeigt.

Mit zunehmender Detailtiefe sind folgende Werte verfügbar:

- Deaktiviert
- Nur Fehler
- Normal
- Verbose

Standardmäßig ist für die **Protokollierung** die Option **Normal** festgelegt.

Da bei der Ablaufverfolgung große Datenmengen generiert werden können, kann sie sich erheblich auf die Leistung der Citrix Workspace-App auswirken. Die Option **Ausführlich** sollte daher nur für die Problembehandlung verwendet werden.

Klicken Sie nach Auswahl der gewünschten Protokollierungsstufe auf **Speichern und Schließen**. Die Änderungen werden in der Sitzung dynamisch angewendet.

Klicken Sie auf das Symbol "Einstellungen" neben dem Dropdownmenü für die **Protokollierung**. Das Dialogfeld **Citrix-Protokolleinstellungen** wird angezeigt.

Hinweis:

Wenn Sie die Datei `ICAClient.log` löschen, müssen Sie den Protokollierungsdienst `ctxlogd` neu starten.

Wenn Sie beispielsweise ein systemd-fähiges Setup verwenden, führen Sie folgenden Befehl aus:

```
systemctl restart ctxlogd.
```

Aktivieren der Protokollierung für Version 2006 und früher:

Wenn Sie Version 2006 und früher verwenden, aktivieren Sie die Protokollierung wie folgt:

1. Laden Sie die Citrix Workspace-App auf Ihre Linux-Maschine herunter und installieren Sie sie.
2. Legen Sie die Umgebungsvariable `ICAROOT` auf das Installationsverzeichnis fest.

Beispiel: `/opt/Citrix/ICAClient`.

Standardmäßig ist die Traceklasse `TC_ALL` aktiviert, um alle Tracingberichte bereitzustellen.

3. Um Protokolle für ein bestimmtes Modul zu sammeln, öffnen Sie die Datei `debug.ini` unter `ICAROOT` und fügen Sie die erforderlichen Ablaufverfolgungsparameter zum Abschnitt `[wfica]` hinzu.

Fügen Sie die Traceklassen mit einem "+"-Symbol hinzu. Beispiel: `+TC_LIB`.

Sie können unterschiedliche Klassen hinzufügen, indem Sie sie durch einen senkrechten Strich trennen.

Beispiel: `+TC_LIB|+TC_MMVD`.

Die folgende Tabelle listet die `wfica`-Module und die entsprechenden Traceklassenwerte auf:

Modul	Wert für Traceklassen
Grafik	TC_TW
EUEM	TC_EUEM
WFICA (Sitzungsstart)	TC_NCS
Drucken	TC_CPM
Verbindungssequenz - WD	TC_WD
Verbindungssequenz - PD	TC_PD
Verbindungssequenz - TD	TC_TD
Proxy-bezogene Dateien	TC_PROXY
Virtueller Multimedientreiber /Webcam	TC_MMVD
Virtuelle Treiber	TC_VD
Client Drive Mapping	TC_CDM
Audio	TC_CAM
COM (Kommunikationsport)	TC_CCM
Seamless	TC_TWI
Smartcard	TC_SCARDVD

Die folgende Tabelle listet das Connection Center-Modul und die entsprechenden Traceklassenwerte auf:

Modul	Wert für Traceklassen
Connection Center	TC_CSM

Die folgende Tabelle listet Traceklassenwerte für setWebHelper auf:

Wert für Traceklassen
Legen Sie logSwitch auf 1 (zum Aktivieren) oder 0 (zum Deaktivieren) fest.
Beispiel: logSwitch = 1

Problembehandlung:

Wenn `ctxlogd` nicht mehr reagiert, werden die Protokolle im syslog erfasst.

Weitere Informationen zum Abrufen neuer und aktualisierter Protokolle bei nachfolgenden Starts finden Sie unter [Syslog-Konfiguration](#).

Syslog-Konfiguration

Standardmäßig werden alle syslog-Protokolle unter `/var/log/syslog` gespeichert. Sie können Pfad und Namen der Protokolldatei konfigurieren, indem Sie die folgende Zeile im Abschnitt [RULES] in der Datei `/etc/rsyslog.conf` bearbeiten. Zum Beispiel:

```
1 user.* -/var/log/logfile_name.log
```

Speichern Sie Ihre Änderungen und starten Sie den syslog-Dienst mit dem folgenden Befehl neu:

```
sudo service rsyslog restart
```

Wichtige Punkte:

- Um sicherzustellen, dass ein neuer syslog-Dienst verfügbar ist, löschen Sie syslog und führen Sie folgenden Befehl aus: `sudo service rsyslog restart`.
- Um doppelte Benachrichtigungen zu vermeiden, fügen Sie **\$RepeatedMsgReduction on** am Anfang der Datei `rsyslog.conf` hinzu.
- Stellen Sie sicher, dass die Zeile **\$ModLoad imuxsock.so** am Anfang der Datei `rsyslog.conf` nicht auskommentiert ist.

Remoteprotokollierung

So aktivieren Sie die Remoteprotokollierung:

- **Serverseitige Konfiguration:** Entfernen Sie die Kommentarzeichen für die folgenden Zeilen in der Datei `rsyslog.conf` des Syslog-Servers:

```
$ModLoad imtcp
```

```
$InputTCPServerRun 10514
```

- **Clientseitige Konfiguration:** Fügen Sie die folgende Zeile in der Datei `rsyslog.conf` hinzu, indem Sie `localhost` durch die IP-Adresse des Remoteservers ersetzen:

```
*.* @@localhost:10514
```

Sammeln von Protokolldateien

Bisher gab es kein Tool zum Sammeln der Protokolldateien in der Citrix Workspace-App. Protokolldateien waren in verschiedenen Ordnern. Sie mussten Protokolldateien manuell aus verschiedenen

Ordnern sammeln.

Ab diesem Release bietet die Citrix Workspace-App das Tool `collectlog.py` zum Sammeln von Protokolldateien aus verschiedenen Ordnern. Sie können das Tool über die Befehlszeile ausführen. Die Protokolldateien werden als eine komprimierte Protokolldatei generiert. Sie können es vom lokalen Server herunterladen.

Voraussetzungen

- Python3
- Erfordert zusätzlichen Speicherplatz zum Speichern der Protokolle

Ab Version 2109 werden zwei neue Dateien zum Sammeln von Protokolldateien mit dem Tool `collectlog.py` hinzugefügt:

- Datei `logcollector.ini`: speichert den Namen und Pfad der Protokolldatei.
- Datei `collectlog.py`: sammelt die Protokolldateien und speichert sie als komprimierte `cwalog_{ timestamp }.tar.gz`-Datei.

Standardmäßig wird die Komponente `[hdxteams]` in der Datei `logcollector.ini` hinzugefügt, um Protokolldateien für Microsoft Teams zu sammeln. Sie können jedoch mit dem folgenden Verfahren auch andere Komponenten in der Datei `logcollector.ini` hinzufügen:

1. Navigieren Sie zur Datei `${ HOME } /.ICAClient/logs/ICAClient.log/logcollector.ini`.
2. Fügen Sie die Komponente, die Sie zum Sammeln von Protokolldateien benötigen, gemäß folgendem Beispiel hinzu:

```
[component_name]
```

```
log_name1 = "log_path1"
```

```
log_name2 = "log_path2"
```

Wenn Sie Version 2109 verwenden, sammeln Sie Protokolldateien mit dem folgenden Verfahren:

1. Laden Sie die Citrix Workspace-App auf Ihre Linux-Maschine herunter und installieren Sie sie.
2. Navigieren Sie an der Befehlszeile zum Pfad `/opt/Citrix/ICAClient/util`.
3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
./collectlog.py -h
```

Die folgenden Informationen zur Verwendung von Befehlen werden angezeigt:

```
usage: collect_log [-h] [-c CONFIG] [-a ARCHIVE] optional arguments: -h,
  --help show this help message and exit -c CONFIG, --config CONFIG The
logcollector.ini path & file -a ARCHIVE, --archive ARCHIVE The archive
path & file
```

4. Führen Sie wie erforderlich die folgenden Befehle aus:

- `./collectlog.py`: sammelt Protokolldateien mit der Konfigurationsdatei aus dem Standardpfad und speichert sie als komprimierte Protokolldateien im Standardpfad.
- `./collectlog.py -c /user_specified_path/logcollector.ini`: sammelt Protokolldateien mit der Konfigurationsdatei aus einem benutzerdefinierten Pfad und speichert sie als komprimierte Protokolldateien im Standardpfad.
- `./collectlog.py -c /user_specified_path/logcollector.ini -a/another_user_specified_path`: sammelt Protokolldateien mit der Konfigurationsdatei aus einem benutzerdefinierten Pfad und speichert sie als komprimierte Protokolldateien im benutzerdefinierten Pfad.

Hinweis:

Der Standardpfad der Konfigurationsdatei `logcollector.ini` ist `/opt/Citrix/ICAClient/config/logcollector.ini`. Der Standardpfad der komprimierten Protokolldatei ist `/tmp`.

5. Navigieren Sie zum Ordner `/tmp` und sammeln Sie die komprimierte `cwalog_{ timestamp }.tar.gz`-Datei.

Hinweis:

Die Protokolldateien werden im Ordner `/tmp` mit dem Dateinamen `cwalog_{ timestamp }.tar.gz` gespeichert.

Optimierung für Microsoft Teams

Citrix bietet eine Optimierung für die Verwendung der Desktopversion von Microsoft Teams in Citrix Virtual Apps and Desktops und der Citrix Workspace-App. Die Optimierung für Microsoft Teams ähnelt der Komponente HDX RealTime Optimization für Microsoft Skype for Business. Der Unterschied besteht darin, dass wir alle notwendigen Komponenten für die Optimierung von Microsoft Teams im VDA und in der Workspace-App für Linux bündeln.

Die Citrix Workspace-App für Linux unterstützt Audio-, Video- und Bildschirmfreigabefunktionen mit der Optimierung für Microsoft Teams.

Hinweis:

- Die Optimierung für Microsoft Teams wird nur auf der x64-Linux-Distributionen unterstützt.
- Für Thin Clients, die Dell Wyse verwenden, verwenden Sie den **Citrix Configuration Editor**, um alle Parameter in der Datei `/var/.config/citrix/hdx_rtc_engine/config.json` zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation von [Dell](#).

Weitere Informationen zum Aktivieren der Protokollierung erhalten Sie, wenn Sie die Schritte unter [Protokollierung für Microsoft Teams](#) ausführen.

Weitere Informationen zu Systemanforderungen finden Sie unter [Anforderungen für die Microsoft Teams-Optimierung](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Optimierung für Microsoft Teams](#) und [Microsoft Teams-Umleitung](#).

Hinzufügen der Abhängigkeit “libunwind-12 library” für llvm-12

Ab Release 2111 gibt es für llvm-12 die neue Abhängigkeit “libunwind-12 library”. Sie ist jedoch nicht standardmäßig im ursprünglichen Repository vorhanden. Installieren Sie libunwind-12 library mit den folgenden Schritten manuell im Repository:

1. Öffnen Sie das Terminal.
2. Geben Sie die folgende Zeile ein, um die Repository-Schlüsseldatei für llvm zu installieren:

```
1  wget -O - https://apt.llvm.org/llvm-snapshot.gpg.key | sudo apt-key  
   add  
2  <!--NeedCopy-->
```

3. Geben Sie die folgende Zeile ein, um die Repository-Quellliste für llvm zu konfigurieren:

```
1  sudo vim /etc/apt/sources.list  
2  <!--NeedCopy-->
```

4. Fügen Sie die folgende Zeile hinzu:

```
1  deb http://apt.llvm.org/bionic/ llvm-toolchain-bionic-12 main  
2  deb-src http://apt.llvm.org/bionic/ llvm-toolchain-bionic-12 main  
3  <!--NeedCopy-->
```

5. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um libunwind-12 library zu installieren:

```
1  sudo apt-get update  
2  sudo apt-get install libunwind-12  
3  <!--NeedCopy-->
```

Verbesserung der Audiokonfiguration

Wenn in Microsoft Teams die Optionen für die automatische Verstärkungsregelung und Rauschunterdrückung konfiguriert, übernimmt das von Citrix umgeleitete Microsoft Teams die konfigurierten Werte. Andernfalls sind diese Optionen standardmäßig aktiviert. Standardmäßig ist die Echokompensation jedoch deaktiviert. Gehen Sie wie folgt vor, um die Standardeinstellung zu ändern:

1. Navigieren Sie zur Datei `/var/.config/citrix/hdx_rtc_engine/config.json`.

2. Legen Sie folgende Optionen fest:

- Wert für `EnableAEC` auf 1 zum Aktivieren und auf 0 zum Deaktivieren der Echounterdrückung
- Wert für `EnableAGC` auf 1 zum Aktivieren und auf 0 zum Deaktivieren der automatischen Verstärkungsregelung
- Wert für `EnableNS` auf 1 zum Aktivieren und auf 0 zum Deaktivieren der Rauschunterdrückung

Geschätzte Codierungsleistung für Microsoft Teams

`HdxRtcEngine` ist die WebRTC Media Engine, die in die Citrix Workspace-App eingebettet ist und die Microsoft Teams-Umleitung verarbeitet. `HdxRtcEngine.exe` kann die beste Auflösung für ausgehende Videos (Kodierung) schätzen, die die CPU des Endpunkts ohne Überlastung aufrechterhalten kann. Mögliche Werte sind 240p, 360p, 720p und 1080p.

Die Schätzung der Leistung basiert auf Makroblockcode, um die beste Auflösung zu bestimmen, die beim jeweiligen Endpunkt erzielt werden kann. Die Codec-Aushandlung während der Einrichtung eines Anrufs umfasst die höchstmögliche Auflösung. Die Codec-Aushandlung kann zwischen Peers oder zwischen Peer und Konferenzserver stattfinden.

Die folgende Tabelle enthält die vier Leistungskategorien für Endpunkte mit eigener **maximal** verfügbarer Auflösung:

Endpunktleistung	Maximale Auflösung	Registrierungsschlüsselwert
Schnell	1080p (1920x1080 16:9 @ 30 F/s)	3
Mittel	720p (1280x720 16:9 @ 30 F/s)	2
Langsam	360p (entweder 640x360 16:9 bei 30 F/s oder 640x480 4:3 bei 30 F/s)	1
Sehr langsam	240p (entweder 320x180 16:9 bei 30 F/s oder 320 x 240 4:3 bei 30 F/s)	0

Um den Codierungsauflösungswert für ausgehende Videos z. B. auf 360p festzulegen, führen Sie den folgenden Befehl vom Terminal aus:

```
1 mkdir -p /var/.config/citrix/hdx_rtc_engine
2
3 vim /var/.config/citrix/hdx_rtc_engine/config.json
```

```
4
5 {
6
7
8     "OverridePerformance":1
9
10 }
11
12 <!--NeedCopy-->
```

Protokollierung für Microsoft Teams

Aktivieren der Protokollierung für Microsoft Teams:

1. Navigieren Sie zur Datei `/opt/Citrix/ICAClient/debug.ini`.
2. Ändern Sie den Abschnitt [HDXTeams] wie folgt:

```
1 [HDXTeams]
2 ; Retail logging for HDXTeams 0/1 = disabled/enabled
3 HDXTeamsLogSwitch = 1
4 ; Debug logging; , It is in decreasing order
5 ; LS_NONE = 4, LS_ERROR = 3, LS_WARNING = 2, LS_INFO = 1,
6     LS_VERBOSE = 0
7 WebrtcLogLevel = 0
8 ; None = 5, Info = 4, Warning = 3, Error = 2, Debug = 1, Trace = 0
9 WebrpcLogLevel = 0
10 <!--NeedCopy-->
```

Verbesserungen der Microsoft Teams-Optimierung

- Ab Version 2101 für die Citrix Workspace-App:
 - Das Installationspaket der Citrix Workspace-App enthält die Klingeltöne von Microsoft Teams.
 - Die Audioausgabe wechselt automatisch zu neu angeschlossenen Audiogeräten und eine geeignete Lautstärke wird eingestellt.
 - HTTP-Proxyunterstützung für anonyme Authentifizierung.
- Ab Version 2103 für die Citrix Workspace-App ist der VP9-Videocodec standardmäßig deaktiviert.

- Ab Version 2104 für die Citrix Workspace-App ist die Echounterdrückung standardmäßig deaktiviert. Wir empfehlen, dass Sie nicht die integrierten Lautsprecher und das Mikrofon für Anrufe verwenden. Verwenden Sie stattdessen Kopfhörer. Dieser Fix soll Probleme bei der Audiowiedergabe korrigieren, die bei Thin Clients festgestellt wurden.
- Ab Version 2106 für die Citrix Workspace-App:
 - Wenn Sie auf **Bildschirmfreigabe** geklickt haben, war die Vorschau eines Standard- oder Hauptmonitors nur für die Bildschirmfreigabe verfügbar.

Ab dieser Version wird eine Vorschau aller Bildschirme im Menü der Bildschirmauswahl angezeigt. Sie können einen beliebigen Bildschirm für die Bildschirmfreigabe in der VDA-Umgebung auswählen. Auf dem ausgewählten Bildschirm wird ein rotes Quadrat angezeigt und ein kleines Bild des ausgewählten Bildschirminhalts wird im Menü für die Bildschirmauswahl angezeigt.

- Sie können jetzt die bevorzugte Netzwerkschnittstelle für den Medienverkehr konfigurieren.

Navigieren Sie zu `\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Citrix\HDXMediaStream` und erstellen Sie einen Schlüssel mit dem Namen `NetworkPreference(REG_DWORD)`.

Wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1 | - | 1- Ethernet |
| 2 | - | 2- Wi-Fi |
| 3 | - | 3- Cellular |
| 4 | - | 4- VPN |
| 5 | - | 5- Loopback |
| 6 | - | 6- Any |

Standardmäßig wählt die WebRTC Media Engine die beste verfügbare Route aus.

- Ab Version 2112 für die Citrix Workspace-App:

Hinweis:

Die folgenden Features sind nur nach Rollout eines zukünftigen Updates von Microsoft Teams verfügbar. Wenn das Update von Microsoft veröffentlicht wird, prüfen Sie [CTX253754](#) auf das Dokumentationsupdate und die Ankündigung.

– **Anfordern der Steuerung in Microsoft Teams**

Ab diesem Release können Sie bei einem Microsoft Teams-Anruf die Steuerung anfordern, wenn ein Teilnehmer den Bildschirm freigibt. Wenn Sie die Steuerung übernommen haben, können Sie auf dem freigegebenen Bildschirm auswählen, bearbeiten und andere Änderungen vornehmen.

Zum Übernehmen der Steuerung bei Freigabe eines Bildschirms klicken Sie oben im Microsoft Teams-Bildschirm auf **Steuerung anfordern**. Der Teilnehmer des Meetings, der den Bildschirm freigibt, kann die Anforderung akzeptieren oder ablehnen.

Wenn Sie die Steuerung übernommen haben, können Sie Elemente auf dem freigegebenen Bildschirm auswählen, bearbeiten und andere Änderungen vornehmen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf **Steuerung freigeben**.

Einschränkung:

Während eines Peer-zu-Peer-Anrufs zwischen einem optimierten Benutzer und einem Benutzer mit dem nativen Microsoft Teams-Desktopclient, der auf dem Endpunkt ausgeführt wird, ist die Option **Steuerung anfordern** nicht verfügbar. Als Workaround können Benutzer einem Meeting beitreten, um die Option **Steuerung anfordern** zu erhalten.

– Unterstützung für dynamisches e911

Ab diesem Release unterstützt die Citrix Workspace-App den dynamischen Notruf. Wenn Sie Microsoft-Anrufpläne, Operator Connect und Direct Routing verwenden, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- * Konfiguration und Übermittlung von Notrufen
- * Benachrichtigung von Sicherheitspersonal

Die Benachrichtigung erfolgt basierend auf dem aktuellen Standort der Citrix Workspace-App auf dem Endpunkt anstelle des auf dem VDA ausgeführten Microsoft Teams-Clients. Das Gesetz von Ray Baum schreibt vor, dass der versandbare Standort des 911-Anrufers an den entsprechenden öffentlichen Sicherheitsantwortpunkt (PSAP) übertragen wird. Ab Citrix Workspace-App 2112 für Linux erfüllt die Microsoft Teams-Optimierung mit HDX die Bestimmungen von Ray Baum's Law. Um dieses Feature zu unterstützen, muss die LLDP-Bibliothek in die Betriebssystemverteilung des Thin Clients aufgenommen werden.

Unterstützung für den virtuellen NSAP-Kanal (NetScaler App Experience)

Der virtuelle NSAP-Kanal war bisher als experimentelles Feature erhältlich und wird ab Version 2006 vollständig unterstützt. Alle HDX Insight-Daten entstammen dem virtuellen NSAP-Kanal und werden unkomprimiert gesendet. Dieser Ansatz verbessert die Skalierbarkeit und Leistung von Sitzungen. Der virtuelle NSAP-Kanal ist standardmäßig aktiviert. Um das Feature zu deaktivieren, legen Sie das VDNSAP-Flag in der Datei module.ini auf `NSAP=Off` fest.

Weitere Informationen finden Sie unter [HDX Insight](#) in der Dokumentation zu Linux Virtual Delivery Agent und unter [HDX Insight](#) in der Dokumentation zum Citrix Application Delivery Management Service.

Layoutspeicherung im Multimonitormodus

Mit diesem Feature werden die Angaben zum Bildschirmlayout einer Sitzung über Endpunkte hinweg beibehalten. Die Sitzung wird dann gemäß Konfiguration stets auf denselben Monitoren angezeigt.

Voraussetzung:

Dieses Feature erfordert Folgendes:

- StoreFront v3.15 oder höher.
- Wenn `.ICAClient` bereits im Basisordner des aktuellen Benutzers vorhanden ist:

Löschen Sie die Datei `All_Regions.ini`.

oder

Zum Beibehalten der Datei `AllRegions.ini` fügen Sie die folgenden Zeilen am Ende des Abschnitts `[Client Engine\Application Launching]` hinzu:

`SubscriptionUrl =`

`PreferredWindowsBounds =`

`PreferredMonitors=`

`PreferredWindowState=`

`SaveMultiMonitorPref=`

Wenn der Ordner `.ICAClient` nicht vorhanden ist, weist dies auf eine Neuinstallation der Citrix Workspace-App hin. In diesem Fall wird die Standardeinstellung für das Feature beibehalten.

Anwendungsfälle

- Starten Sie eine Sitzung auf einem beliebigen Bildschirm im Fenstermodus und speichern Sie die Einstellung.
Wenn Sie die Sitzung erneut starten, wird sie im selben Modus, auf demselben Bildschirm und an derselben Position angezeigt.
- Starten Sie eine Sitzung auf einem beliebigen Bildschirm im Vollbildmodus und speichern Sie die Einstellung.
Wenn Sie die Sitzung erneut starten, wird sie im Vollbildmodus auf demselben Bildschirm angezeigt.
- Ziehen Sie eine Sitzung im Fenstermodus über mehrere Bildschirme und wechseln Sie dann in den Vollbildmodus. Die Sitzung wird dann im Vollbildmodus auf allen Bildschirmen angezeigt.
Wenn Sie die Sitzung erneut starten, wird sie im Vollbildmodus über alle Bildschirme hinweg angezeigt.

Hinweise:

- Das Layout wird bei jeder Speicherung überschrieben und nur auf dem aktiven StoreFront gespeichert.
- Wenn Sie weitere Desktopsitzungen von demselben StoreFront-Store auf unterschiedlichen Bildschirmen starten, werden beim Speichern des Layouts in einer Sitzung die Layoutinformationen aller Sitzungen gespeichert.

Layout speichern

Aktivieren der Layoutspeicherung:

1. Installieren Sie StoreFront Version 3.15 oder höher (gleich oder höher als v3.15.0.12) auf einem kompatiblen Delivery Controller (DDC).
2. Laden Sie den Build der Citrix Workspace-App 1808 oder höher für Linux von der [Downloadseite](#) herunter und installieren Sie ihn auf der Linux-Maschine.
3. Legen Sie die ICAROOT-Umgebungsvariable auf den Installationsort fest.
4. Überprüfen Sie, ob die Datei **All_Regions.ini** im Ordner **.ICAClient** vorhanden ist. Wenn ja, löschen Sie sie.
5. Suchen Sie in der Datei **\$ICAROOT/config/All_Regions.ini** nach dem Feld **SaveMultiMonitorPref**. Der Standardwert in diesem Feld ist "True" (das Feature ist aktiviert). Ändern Sie den Wert in "False", um das Feature auszuschalten.
Wenn Sie den Wert für **SaveMultiMonitorPref** ändern, müssen Sie die Datei **All_Regions.ini** im Ordner **.ICAClient** löschen, um Wertkonflikte und eine mögliche Profilspernung zu verhindern. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Flag **SaveMultiMonitorPref**, bevor Sie Sitzungen starten.
6. Starten Sie eine neue Desktopsitzung.
7. Klicken Sie in der Desktop Viewer-Symbolleiste auf **Layout speichern**, um das aktuelle Sitzungslayout zu speichern. Am rechten unteren Bildrand wird die Speicherung in einer Meldung bestätigt.
Wenn Sie auf "Layout speichern" klicken, wird das Symbol grau angezeigt. Die Farbänderung bedeutet, dass ein Speichervorgang ausgeführt wird. Nach der Speicherung des Layouts wird das Symbol wieder normal angezeigt.
8. Trennen Sie die Sitzung oder melden Sie sich ab.
Starten Sie die Sitzung erneut. Sie wird dann im selben Modus, auf demselben Bildschirm und an derselben Position angezeigt.

Einschränkungen und nicht unterstützte Szenarien:

- Für Sitzungen im Fenstermodus wird das Speichern eines Layouts über mehrere Bildschirme hinweg aufgrund von Einschränkungen beim Linux-Anzeigemanager nicht unterstützt.

- Das bildschirmübergreifende Speichern von Sitzungsinformationen bei Bildschirmen mit unterschiedlicher Auflösung wird in diesem Release nicht unterstützt und kann zu unvorhersehbarem Verhalten führen.
- Kundenbereitstellungen mit weiteren StoreFront-Stores

Verwenden von Citrix Virtual Desktops auf zwei Monitoren

1. Wählen Sie den Desktop Viewer aus und klicken Sie auf den Pfeil nach unten.
2. Wählen Sie **Fenster**.
3. Ziehen Sie den Bildschirm von Citrix Virtual Desktops zwischen die beiden Monitore. Stellen Sie sicher, dass etwa die Hälfte des Bildschirms in jedem Monitor angezeigt wird.
4. Wählen Sie auf der Symbolleiste des Citrix Virtual Desktops die Option **Vollbild** aus.

Der Bildschirm ist nun auf beide Monitore erweitert.

Workspace Launcher

Citrix führt den Workspace Launcher (WebHelper) ein, um veröffentlichte Desktops und Anwendungen zu starten.

Bisher ermöglichte das zusammen mit der Citrix Workspace-App für Linux bereitgestellte Browser-Plug-In, das auf der NPAPI basiert, Benutzern das Starten veröffentlichter Desktops und Anwendungen.

Als Lösung führt Citrix daher den Workspace Launcher (WebHelper) ein. Um dieses Feature zu aktivieren, konfigurieren Sie StoreFront so, dass Anforderungen an den Workspace Launcher gesendet werden, um die installierte Citrix Workspace-App zu erkennen.

Ab Version 1901 ist der Citrix Workspace Launcher kompatibel für direkte Verbindungen zu StoreFront und Citrix Gateway. Mit diesem Feature wird die ICA-Datei automatisch gestartet und die Citrix Workspace-App erkannt.

Informationen zum Konfigurieren von StoreFront finden Sie unter **Solution – 2 > a) Administrator configuration** im Knowledge Center-Artikel [CTX237727](#).

Hinweis:

Citrix Workspace Launcher funktioniert derzeit nur bei einer direkten Verbindung zu StoreFront. In anderen Situationen (z. B. bei Verbindungen über Citrix Gateway) wird er nicht unterstützt.

Deaktivieren des neuen Workspace-Weboberflächenmodus

Wenn Sie die Citrix Workspace-App für Linux mit der ausführbaren Self-Service-Datei des Thin Client eines Drittanbieters starten, reagiert die Anwendung möglicherweise aufgrund 100%iger

CPU-Auslastung nicht mehr.

Sie umgehen das Problem, indem Sie zurück zum alten Benutzeroberflächenmodus wechseln:

1. Entfernen Sie zwischengespeicherte Dateien mit dem folgenden Befehl:

```
rm -r ~/.ICAClient
```
2. Navigieren Sie zur Datei `$ICAROOT/config/AuthManconfig.xml`.
3. Ändern Sie den Schlüsselwert `CWACapableEnabled` in "false".
4. Starten Sie die Citrix Workspace-App für Linux. Die ausführbare Self-Service-Datei lädt die alte Benutzeroberfläche.

Tastaturlayoutsynchronisierung

Die Tastaturlayoutsynchronisierung zwischen Client und VDA ermöglicht es Ihnen, bei der Verwendung eines Windows VDA oder Linux VDA zwischen bevorzugten Tastaturlayouts auf dem Clientgerät zu wechseln. Diese Funktion ist in der Standardeinstellung deaktiviert.

Voraussetzung:

- Aktivieren Sie die Unicode-Tastaturlayoutzuordnung auf dem Windows VDA. Weitere Informationen finden Sie im Knowledge Center-Artikel [CTX226335](#).
- Aktivieren Sie die dynamische Tastaturlayoutsynchronisierung auf dem Linux VDA. Weitere Informationen finden Sie unter [Dynamische Tastaturlayoutsynchronisierung](#).
- Die Tastaturlayoutsynchronisierung hängt von der XKB lib ab, die die automatische Synchronisierung des Tastaturlayouts zwischen dem VDA und dem Client ermöglicht.
- Wenn Sie einen Windows Server 2016 oder Windows Server 2019 verwenden, navigieren Sie zum Registrierungspfad `HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\ICA\IcaIme`, fügen Sie einen DWORD-Wert mit dem Schlüsselnamen `DisableKeyboardSync` hinzu und legen Sie den Wert 0 fest.

Um dieses Feature zu aktivieren, fügen Sie der Datei `module.ini` die folgenden Zeilen hinzu:

```
[ICA 3.0]
KeyboardSync=On
[KeyboardSync]
DriverName = VDIME.DLL
```

Wenn Sie **KeyboardSync=On** in der Datei `module.ini` festlegen und **KeyboardLayout=(Benutzerprofil)** in der Datei `wfclient.ini` festlegen, erkennt der virtuelle `vdime`-Treiber das aktive Tastaturlayout auf dem Client und sendet die Informationen an den VDA. Wenn sich das Tastaturlayout in einer Clientsitzung ändert, erkennt der `vdime`-Treiber dies und sendet das neue Layout sofort an den VDA.

Um diese Funktion zu deaktivieren, legen Sie **KeyboardSync=Off** in der Datei `module.ini` fest, damit das ursprüngliche Verhalten wiederhergestellt wird. Beim ursprünglichen Verhalten wird das Tastaturlayout aus der Datei **\$HOME/.ICAClient/wfclient.ini** gelesen und zusammen mit anderen Clientinformationen beim Start der Sitzung an den VDA gesendet.

Zweck

Wenn das Feature aktiviert ist, ändert sich das Tastaturlayout auf dem VDA automatisch zusammen mit dem auf dem Clientgerät.

Tastaturlayoutunterstützung für Windows VDA und Linux VDA

Hinweis:

In der folgenden Tabelle ist das Gebietsschema der Linux-Tastatur für alle Referenzen ein Bindestrich.

Linux-Tastaturlayout	Linux-Tastatur / Linux VDA-Layout	Windows-Gebietsschema	Windows-Tastatur-ID	Linux VDA-Layout
arm	-	ar-SA	00000401	art
ara	azerty	ar-DZ	00020401	ara
at	-	de-AT	00000407	at
be	iso-alternate	fr-BE	0000080c	be
be	-	nl-BE	00000813	be
bg	-	bg-BG	00030402	bg
bg	phonetic	bg-BG	00040402	bg
bg	bas_phonetic	bg-BG	00020402	bg
br	-	pt-BR	00000416	br
by	-	be-BY	00000423	by
ca	eng	en-CA	00000409	ca
ca	multix	fr-CA	00011009	ca
ca	fr-legacy	fr-CA	00000c0c	ca
ca	-	fr-CA	00001009	ca
ch	fr	fr-CH	0000100c	ch

Linux-Tastatur / Linux-Tastaturlayout	Linux VDA-Layout	Windows- Gebietsschema	Windows- Tastatur-ID	Linux VDA-Layout
ch	-	de-CH	00000807	ch
cn	-	en-US	00000409	us
cz	-	cs-CZ	00000405	cz
cz	qwerty	cs-CZ	00010405	cz
de	-	de-DE	00000407	de
de	mac	de-DE	00000407	de
dk	-	da-DK	00000406	dk
ee	-	et-EE	00000425	ee
es	-	es-ES	0000040a	es
es	mac	es-ES	0000040a	es
fi	-	fi-FI	0000040b	fi
fr	-	fr-FR	0000040c	fr
fr	mac	fr-FR	0000040c	fr
gb	-	en-GB	00000809	gb
gb	mac	en-GB	00000809	gb
gb	extd	en-GB	00000452	gb
gr	-	el-GR	00000408	gr
hr	-	hr-HR	0000041a	hr
hu	-	hu-HU	0000040e	hu
ie	-	en-IE	00001809	ie
il	-	he-IL	0002040d	il
in	eng	en-IN	00004009	in
iq	-	ar-IQ	00000401	iq
is	-	is-IS	0000040f	is
it	-	it-IT	00000410	it
jp	-	en-US	00000409	us
jp	mac	en-US	00000409	us
kr	-	en-US	00000409	us

Linux-Tastatur / Linux-Tastaturlayout	Linux VDA-Layout	Windows- Gebietsschema	Windows- Tastatur-ID	Linux VDA-Layout
latam	-	es-MX	0000080a	latam
lt	-	lt-LT	00010427	lt
lt	ibm	lt-LT	00000427	lt
lt	std	lt-LT	00020427	lt
lv	-	lv-LV	00020426	lv
no	-	nb-NO	00000414	no
pl	-	pl-PL	00000415	pl
pl	qwertz	pl-PL	00010415	pl
pt	-	pt-PT	00000816	pt
pt	mac	pt-PT	00000816	pt
ro	std	ro-RO	00010418	ro
rs	-	sr-Cyrl-RS	00000c1a	rs
rs	latin	sr-Latn-RS	0000081a	rs
ru	-	ru-RU	00000419	ru
ru	typewriter	ru-RU	00010419	ru
ru	mac	ru-RU	00000419	ru
se	-	sv-SE	0000041d	se
se	mac	sv-SE	0000041d	se
si	-	sl-SI	00000424	si
sk	-	sk-SK	0000041b	sk
sk	qwerty	sk-SK	0001041b	sk
th	-	th-TH	0000041e	th
th	pat	th-TH	0001041e	th
tj	-	tg-Cyrl-TJ	00000428	tj
tr	-	tr-TR	0000041f	tr
tr	f	tr-TR	0001041f	tr
tw	-	en-US	00000409	us
ua	-	uk-UA	00000422	ua

Linux-Tastaturlayout	Linux-Tastatur / Linux VDA-Layout	Windows-Gebietsschema	Windows-Tastatur-ID	Linux VDA-Layout
us	-	en-US	00000409	us
us	mac	en-US	00000409	us
us	dvorak	en-US	00010409	us
us	dvorak-l	en-US	00030409	us
us	dvorak-r	en-US	00040409	us
us	intl	nl-NL	00020409	us
vn	-	vi-VN	0000042a	vn

VDA-Tastaturlayout

Mit dem VDA-Tastaturlayout-Feature können Sie das Tastaturlayout des VDA unabhängig von den Tastaturlayouteinstellungen des Clients verwenden. Die folgenden Tastaturtypen werden unterstützt: PC/XT 101, 102, 104, 105, 106.

Verwenden des serverseitigen Tastaturlayouts:

1. Starten Sie die Datei wfclient.ini.
2. Ändern Sie den Wert des Attributs `KeyboardLayout` wie folgt:

```
KeyboardLayout=(Server Default)
```

Der Standardwert für das Attribut `KeyboardLayout` ist (Benutzerprofil).
3. Starten Sie die Sitzung neu, damit die Änderungen wirksam werden.

Dateitypzuordnungen

Citrix Virtual Apps Services kann auch eine Datei und nicht nur Anwendungen oder Desktops veröffentlichen. Dieser Vorgang wird als Veröffentlichen von Inhalt bezeichnet und ermöglicht pnbrowse, die veröffentlichte Datei zu öffnen.

Die Citrix Workspace-App erkennt nicht alle Dateitypen. Dem Dateityp der veröffentlichten Datei muss eine veröffentlichte Anwendung zugeordnet sein, damit gilt:

- Das System erkennt den Dateityp des veröffentlichten Inhalts.
- Benutzer können die Datei über die Citrix Workspace-App anzeigen.

Um beispielsweise eine veröffentlichte Adobe PDF-Datei mit der Citrix Workspace-App zu öffnen, muss eine Anwendung wie z. B. Adobe PDF Viewer veröffentlicht sein. Benutzer können den veröffentlichten Inhalt nur anzeigen, wenn eine geeignete Anwendung veröffentlicht ist.

Aktivieren von Dateitypzuordnung auf dem Client:

1. Stellen Sie sicher, dass die App, die Sie zuordnen möchten, eine Favoriten-App oder eine abonnierte Anwendung ist.
2. Um die Liste der veröffentlichten Anwendungen und die Server-URL abzurufen, führen Sie die folgenden Befehle aus:

```
1 ./util/storebrowse -l
2
3 ./util/storebrowse -S <StoreFront URL>
4 <!--NeedCopy-->
```

3. Führen Sie den Befehl `./util/ctx_app_bind` mit der folgenden Syntax aus:

```
./util/ctx_app_bind [-p] example_file|MIME-type published-application [
server|server-URI]
```

Beispiel:

```
./util/ctx_app_bind a.txt BVT_DB.Notepad_AWTSVDA-0001 https://awddc1.
bvt.local/citrix/store/discovery
```

4. Stellen Sie sicher, dass für die Datei, die Sie öffnen möchten, die Clientlaufwerkzuordnung (CDM) aktiviert ist.
5. Doppelklicken Sie auf die Datei, um sie mit der zugeordneten Anwendung zu öffnen.

Zuordnen einer veröffentlichten Anwendung zu Dateitypen

Die Citrix Workspace-App liest die von Administratoren in Citrix Studio konfigurierten Einstellungen und wendet sie an.

Voraussetzung:

Stellen Sie sicher, dass Sie eine Verbindung mit dem Store-Server herstellen, auf dem die Dateitypzuordnung konfiguriert ist.

Verknüpfen einer Dateinamenerweiterung mit einer Citrix Workspace-App für Linux:

1. Veröffentlichen Sie die Anwendung.
2. Melden Sie sich bei Citrix Studio an.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anwendung und wählen Sie **Eigenschaften**.
4. Wählen Sie **Speicherort**.

5. Fügen Sie “%**” im Feld “Befehlszeilenargument (optional)” hinzu, um die Befehlszeilenprüfung zu umgehen, und klicken Sie dann auf “OK”.
6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anwendung und wählen Sie **Eigenschaften**.
7. Wählen Sie **Dateitypzuordnung**.
8. Wählen Sie alle Erweiterungen aus, die die Citrix Workspace-App der Anwendung zuordnen soll.
9. Klicken Sie auf **Anwenden** und dann auf **Dateitypen aktualisieren**.
10. Führen Sie die unter [Dateitypzuordnung](#) beschriebenen Schritte aus, um die Dateitypzuordnung auf dem Client zu aktivieren.

Hinweis:

Die StoreFront-Dateitypzuordnung muss auf “EIN” festgelegt sein. In der Standardeinstellung ist die Dateitypzuordnung aktiviert.

Unterstützung für Citrix Analytics

Die Citrix Workspace-App für Linux ist für die sichere Übertragung von Protokollen an Citrix Analytics ausgelegt, wenn die App bestimmte Ereignisse auslöst. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden die Protokolle auf Citrix Analytics-Servern analysiert und gespeichert. Weitere Informationen zu Citrix Analytics finden Sie unter [Citrix Analytics](#).

Transparente Benutzeroberfläche

Das Citrix ICA-Protokoll verwendet das Protokoll “Transparent User Interface Virtual Channel” [TUI VC], um Daten zwischen Citrix Virtual Apps and Desktops und Hostservern zu übertragen. Das TUI-Protokoll überträgt Komponentenmeldungen der Benutzeroberfläche [UI] für Remoteverbindungen.

Die Citrix Workspace-App für Linux unterstützt das TUI VC-Feature. Durch das Feature kann der Client die vom Server gesendeten TUI-Pakete empfangen und auf UI-Komponenten zugreifen. Durch diese Funktion können Sie die Anzeige des überlagernden Standardbildschirms steuern. Sie können das **VDTUI**-Flag in der Datei `module.ini` ein- und ausschalten: **VDTUI – On/Off**

Ab Version 1912 ist das **VDTUI**-Flag standardmäßig auf **On** gesetzt. Das Dialogfeld “<Anwendung> wird gestartet” wird daher beim Start einer App nicht mehr angezeigt. Stattdessen ist das Dialogfeld “Verbinden mit <Anwendung>” mit einer Fortschrittsanzeige zu sehen. Das Dialogfeld zeigt auch den Fortschritt des App-Starts an. Wenn Sie das Flag jedoch auf **Off** gesetzt hatten, wurde die Anmeldeaufforderung vom Dialogfeld “<Anwendung> wird gestartet” verdeckt.

Weitere Informationen zu virtuellen Kanälen finden Sie unter [Virtuelle ICA-Kanäle von Citrix](#) in der Dokumentation zu Citrix Virtual Apps and Desktops.

Authentifizierung

January 26, 2022

Im Interesse einer verbesserten Benutzererfahrung werden ab Citrix Workspace-App 2012 das Authentifizierungsdialogfeld in der Citrix Workspace-App und die Storedetails im Anmeldebildschirm angezeigt. Authentifizierungstoken werden verschlüsselt und gespeichert, sodass Sie die Anmeldeinformationen beim Neustart des Systems oder der Sitzung nicht erneut eingeben müssen.

Hinweis:

Diese Verbesserung der Authentifizierung ist nur in Cloud-Bereitstellungen verfügbar.

Voraussetzung:

Installieren Sie die Bibliothek libsecret.

Diese Funktion ist in der Standardeinstellung deaktiviert.

Aktivieren der Verbesserung:

1. Suchen Sie die Konfigurationsdatei: `$ICAROOT/config/AuthManConfig.xml`.
2. Legen Sie den Wert `AuthManLiteEnabled` auf **true** fest.

Smartcard

Um die Smartcard-Unterstützung in der Citrix Workspace-App für Linux zu konfigurieren, müssen Sie den StoreFront-Server über die StoreFront-Konsole konfigurieren.

Die Citrix Workspace-App unterstützt Smartcardleser, die mit PCSC-Lite- und PKCS#11-Treibern kompatibel sind. Standardmäßig sucht die Citrix Workspace-App nach `opensc-pkcs11.so` in einem der Standardspeicherorte.

Die Citrix Workspace-App kann `opensc-pkcs11.so` in einem nicht standardmäßigen Speicherort suchen oder sie kann einen anderen `PKCS\##11`-Treiber suchen. Sie können den jeweiligen Speicherort mit den folgenden Schritten speichern:

1. Suchen Sie die Konfigurationsdatei: `$ICAROOT/config/AuthManConfig.xml`.
2. Suchen Sie die Zeile `<key>PKCS11module</key>` und fügen Sie den Treiberspeicherort dem Element `<value>` hinzu, das direkt der Zeile folgt.

Hinweis:

Wenn Sie einen Dateinamen für den Treiberspeicherort eingeben, navigiert die Citrix Workspace-App im Verzeichnis `$ICAROOT/PKCS\ ##11` zu der Datei. Sie können auch einen absoluten Pfad verwenden, der mit `“/”` beginnt.

Nach dem Entfernen einer Smartcard konfigurieren Sie das Verhalten der Citrix Workspace-App, indem Sie `SmartCardRemovalAction` in der Konfigurationsdatei mit den folgenden Schritten aktualisieren:

1. Suchen Sie die Konfigurationsdatei: `$ICAROOT/config/AuthManConfig.xml`
2. Suchen Sie die Zeile `<key>SmartCardRemovalAction</key>` und fügen Sie `noaction` oder `forcelogoff` dem Element `<value>` hinzu, das direkt der Zeile folgt.

Das Standardverhalten ist `noaction`. Es werden keine Maßnahmen ausgeführt, um gespeicherte Anmeldeinformationen und generierte Token beim Entfernen der Smartcard zu löschen.

Mit der Aktion `forcelogoff` werden alle Anmeldeinformationen und Token in StoreFront beim Entfernen der Smartcard entfernt.

Aktivieren der Smartcardunterstützung

Die Citrix Workspace-App unterstützt verschiedene Smartcardleser, wenn die Verwendung von Smartcards sowohl auf dem Server als auch auf der Citrix Workspace-App aktiviert ist.

Sie können Smartcards zu folgenden Zwecken verwenden:

- Smartcard-Anmeldeauthentifizierung: Authentifiziert Sie bei Citrix Virtual Apps-Servern.
- Smartcard-Anwendungsunterstützung: Ermöglicht smartcardfähigen veröffentlichten Anwendungen den Zugriff auf lokale Smartcardgeräte.

Die sicherheitsrelevanten Smartcarddaten müssen über einen sicheren, authentifizierten Kanal, z. B. TLS, übertragen werden.

Für die Smartcardunterstützung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Smartcardleser und die veröffentlichten Anwendungen müssen dem PC/SC-Industriestandard entsprechen.
- Installieren Sie den passenden Treiber für die Smartcard.
- Installieren Sie das PCSC Lite-Paket.
- Installieren Sie den `pcscd`-Daemon, der Middleware für den Zugriff auf die Smartcard mit PC/SC bereitstellt, und führen Sie ihn aus.
- Auf einem 64-Bit-System muss die 64-Bit- und 32-Bit-Version des "libpcsc-lite1"-Pakets vorhanden sein.

Weitere Informationen zur Konfiguration der Smartcardunterstützung auf Servern finden Sie unter [Smartcards](#) in der Dokumentation zu Citrix Virtual Apps and Desktops.

Verbesserung der Smartcardunterstützung

Hinweis:

Dieses Feature ist allgemein für die Citrix Workspace-App verfügbar.

Ab Version 2112 unterstützt die Citrix Workspace-App die Plug&Play-Funktionalität für Smartcardleser.

Wenn Sie eine Smartcard einstecken, erkennt der Smartcardleser die Smartcard auf dem Server und Client. Wenn Sie verschiedene Karten gleichzeitig einstecken, werden alle Karten erkannt.

Voraussetzungen:

Installieren Sie die Bibliothek `libpcscd` auf dem Linux-Client.

Hinweis:

Diese Bibliothek kann in aktuellen Versionen der meisten Linux-Distributionen vorinstalliert sein. In früheren Versionen einiger Linux-Distributionen wie Ubuntu 1604 müssen Sie die Bibliothek `libpcscd` jedoch möglicherweise installieren.

So deaktivieren Sie diese Erweiterung:

1. Navigieren Sie zum Ordner `<ICAROOT>/config/module.ini`.
2. Navigieren Sie zum Abschnitt `SmartCard`.
3. Legen Sie Folgendes fest: `DriverName= VDSCARD.DLL`.

Unterstützung für mehrstufige Authentifizierung (nFactor)

Die mehrstufige Authentifizierung erhöht die Sicherheit einer Anwendung, da Benutzer mehrere Identifikationsnachweise bereitstellen müssen, um Zugriff zu erhalten. Mit der mehrstufigen Authentifizierung können Authentifizierungsschritte und die zugehörigen Anmeldeinformationsformulare vollständig vom Administrator konfiguriert werden.

Die native Citrix Workspace-App unterstützt dieses Protokoll über die Anmeldeformulare, die bereits für StoreFront implementiert sind. Die webbasierten Anmeldeseiten für virtuelle Citrix Gateway- und Traffic Manager-Server verwenden ebenfalls dieses Protokoll.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Citrix ADC unter [SAML-Authentifizierung](#) und [Mehrstufige Authentifizierung \(nFactor\)](#).

Sichere Kommunikation

January 17, 2022

Zum Sichern der Kommunikation zwischen Ihrer Site und der Citrix Workspace-App können Sie Citrix Workspace-App-Verbindungen mit Sicherheitstechnologien wie Citrix Gateway integrieren.

Hinweis:

Citrix empfiehlt die Verwendung von Citrix Gateway zwischen StoreFront-Servern und Benutzergeräten.

- Eine Firewall: Firewalls entscheiden anhand der Zieladresse und des Zielports von Datenpaketen, ob diese Pakete weitergeleitet werden. Wenn Sie die Citrix Workspace-App mit einer Firewall verwenden, die die interne Netzwerk-IP-Adresse des Servers einer externen Internetadresse zuweist (d. h. Netzwerkadressübersetzung oder NAT), konfigurieren Sie die externe Adresse.
- Vertrauenswürdige Server.
- Nur für Citrix Virtual Apps-Bereitstellungen (gilt nicht für XenDesktop 7): Ein SOCKS-Proxyserver oder ein sicherer Proxyserver (auch Sicherheitsproxyserver, HTTPS-Proxyserver oder Tunneling-Proxyserver für Transport Layer Security (TLS)). Mit Proxyservern schränken Sie den eingehenden und ausgehenden Zugriff auf das Netzwerk ein und handhaben Verbindungen zwischen der Citrix Workspace-App und Servern. Die Citrix Workspace-App unterstützt die Protokolle SOCKS und Secure Proxy.
- Nur für Citrix Virtual Apps-Bereitstellungen: Citrix Secure Web Gateway- oder SSL-Relay-Lösungen mit TLS-Protokollen. Die TLS-Versionen 1.0 bis 1.2 werden unterstützt.

Citrix Gateway

Citrix Gateway (ehemals Access Gateway) sichert Verbindungen mit StoreFront-Stores. Administratoren können hiermit zudem präzise den Benutzerzugriff auf Desktops und Anwendungen steuern.

Herstellen einer Verbindung mit Desktops und Anwendungen über Citrix Gateway:

1. Nutzen Sie eine der folgenden Methoden, um die vom Administrator erhaltene Citrix Gateway-URL einzugeben:
 - Bei der ersten Verwendung der Self-Service-Benutzeroberfläche werden Sie aufgefordert, die URL im Dialogfeld Konto hinzufügen einzugeben.
 - Wenn Sie die Self-Service-Benutzeroberfläche später verwenden, geben Sie die URL ein, indem Sie auf **Einstellungen > Konten > Hinzufügen** klicken.
 - Beim Herstellen einer Verbindung mit dem Befehl “storebrowse” geben Sie die URL in der Befehlszeile ein.

Über die URL wird das Gateway und optional ein bestimmter Store angegeben:

- Zum Herstellen einer Verbindung mit dem ersten Store, den die Citrix Workspace-App findet, verwenden Sie eine URL im Format <https://gateway.company.com>.
- Zum Herstellen einer Verbindung mit einem bestimmten Store verwenden Sie eine URL im Format <https://gateway.company.com?<storename>>. Diese dynamische URL besitzt

kein standardmäßiges Format, verwenden Sie kein = (Gleichheitszeichen) in der URL. Beim Herstellen einer Verbindung mit einem bestimmten Store mit storebrowse müssen Sie die URL im storebrowse-Befehl eventuell in Anführungszeichen setzen.

2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, stellen Sie eine Verbindung mit dem Store (über das Gateway) unter Verwendung Ihres Benutzernamens, Kennworts und Sicherheitstokens her. Weitere Informationen zu diesem Schritt finden Sie in der Citrix Gateway-Dokumentation.

Wenn die Authentifizierung abgeschlossen ist, werden Ihre Desktops und Anwendungen angezeigt.

Proxyserver

Proxyserver werden zur Beschränkung des Netzwerkzugriffs und für Verbindungen zwischen der Citrix Workspace-App und Citrix Virtual Apps and Desktops-Bereitstellungen verwendet.

Die Citrix Workspace-App unterstützt das SOCKS-Protokoll sowie Folgendes:

- Citrix Secure Web Gateway und Citrix SSL-Relay, das sichere Proxy-Protokoll
- NTLM-Authentifizierung (Windows NT Challenge/Response).

Die unterstützten Proxytypen sind in den Dateien Trusted_Regions.ini und Untrusted_Regions.ini auf die Typen "Auto", "None" und "Pad" beschränkt. Wenn Sie die Typen "SOCKS", "Secure" oder "Script" verwenden, bearbeiten Sie die genannten Dateien und fügen Sie die zusätzlichen Typen der Liste der zulässigen Typen hinzu.

Hinweis:

Aktivieren Sie zur Gewährleistung einer sicheren Verbindung TLS.

Sicherer Proxyserver

Durch das Konfigurieren des Secure Proxy-Protokolls wird gleichzeitig auch Unterstützung für Windows NT Challenge/Response (NTLM)-Authentifizierung aktiviert. Wenn dieses Protokoll zur Verfügung steht, wird es beim Start erkannt und ohne zusätzliche Konfiguration ausgeführt.

Wichtig:

NTLM-Unterstützung erfordert die Bibliotheken OpenSSL 1.1.1d und libcrypto.so. Installieren Sie die Bibliotheken auf dem Benutzergerät. Diese Bibliotheken sind oft in Linux-Distributionen enthalten. Sie können sie auch von <http://www.openssl.org/> herunterladen.

Secure Web Gateway und SSL

Sie können die Citrix Workspace-App in eine Umgebung mit Citrix Secure Web Gateway oder dem SSL (Secure Sockets Layer)-Relay integrieren. Die Citrix Workspace-App unterstützt das TLS-Protokoll.

TLS (Transport Layer Security) ist die neueste normierte Version des SSL-Protokolls. Die IETF (Internet Engineering Taskforce) hat den Standard zu TLS umbenannt, als diese Organisation die Verantwortung für die Entwicklung von SSL als offenem Standard übernahm. TLS sichert die Datenkommunikation mit Serverauthentifizierung, Verschlüsselung des Datenstroms und Prüfen der Nachrichtenintegrität. Einige Organisationen, u. a. amerikanische Regierungsstellen, verlangen das Sichern der Datenkommunikation mit TLS. Diese Organisationen verlangen ggf. auch die Verwendung überprüfter Kryptografie, wie FIPS 140 (Federal Information Processing Standard). FIPS 140 ist ein Standard für die Kryptografie.

Secure Web Gateway

Sie können Citrix Secure Web Gateway im Normal- oder Relaymodus verwenden, um einen sicheren Kommunikationskanal zwischen der Citrix Workspace-App und dem Server bereitzustellen. Die Citrix Workspace-App muss nicht konfiguriert werden, wenn Sie Citrix Secure Web Gateway im Normalmodus verwenden.

Wenn Citrix Secure Web Gateway Proxy auf einem Server im sicheren Netzwerk installiert ist, können Sie Citrix Secure Web Gateway Proxy im Relaymodus verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu [Citrix Virtual Apps \(Citrix Secure Web Gateway\)](#).

Wenn Sie den Relaymodus verwenden, fungiert der Citrix Secure Web Gateway-Server als Proxy und Sie müssen die Citrix Workspace-App konfigurieren:

- Vollqualifizierter Domänenname (FQDN) des Citrix Secure Web Gateway-Servers.
- Portnummer des Citrix Secure Web Gateway-Servers. Citrix Secure Web Gateway Version 2.0 unterstützt den Relaymodus nicht.

Der FQDN muss der Reihe nach die folgenden Komponenten auflisten:

- Hostname
- Second-Level-Domäne
- Top-Level-Domäne

Beispiel: `my_computer.my_company.com` ist ein vollqualifizierter Domänenname, da er – in der richtigen Reihenfolge – einen Hostnamen (`my_computer`), einen Second-Level-Domännennamen (`my_company`) und einen Top-Level-Domännennamen (`com`) auflistet. Die Kombination von Second-Level- und Top-Level-Domäne (`my_company.com`) wird als Domänenname bezeichnet.

SSL-Relay

Das Citrix SSL-Relay verwendet standardmäßig den TCP-Port 443 auf dem Citrix Virtual Apps-Server für TLS-gesicherte Kommunikation. Wenn das SSL-Relay eine TLS-Verbindung empfängt, werden die Daten entschlüsselt und dann an den Server übergeben.

Wenn Sie SSL-Relay so konfigurieren, dass ein anderer Port als 443 abgehört wird, müssen Sie die Citrix Workspace-App für diese geänderte Portnummer konfigurieren.

Mit dem Citrix SSL-Relay kann folgende Kommunikation gesichert werden:

- Zwischen einem TLS-fähigen Benutzergerät und einem Server

Weitere Informationen zum Konfigurieren und Sichern der Installation mit SSL-Relay finden Sie in der Citrix Virtual Apps-Dokumentation.

TLS

Bislang war die unterstützte TLS-Mindestversion 1.0 und die unterstützte TLS-Höchstversion 1.2. Ab Version 2006 wird als Mindest- und Höchstversion TLS 1.2 unterstützt.

Die Versionen des TLS-Protokolls, die ausgehandelt werden können, können Sie steuern, indem Sie die folgenden Konfigurationsoptionen im Abschnitt [WFClient] hinzufügen:

- `MinimumTLS=1.2`
- `MaximumTLS=1.2`

Diese Werte sind die Standardwerte, die als Code implementiert werden. Passen Sie sie nach Bedarf an.

Hinweise:

- Diese Werte werden bei jedem Programmstart gelesen. Wenn Sie sie nach dem Start von `self-service` oder `storebrowse` ändern, geben Sie Folgendes ein: **`killall AuthManagerDaemon ServiceRecord selfservice storebrowse`**.
- Die Verwendung des SSLv3-Protokolls ist in der Citrix Workspace-App für Linux nicht zulässig.

Zum Auswählen der Verschlüsselungssammlung fügen Sie die folgende Konfigurationsoption im Abschnitt [WFClient] hinzu:

- `SSLCiphers=GOV`

Dieser Wert ist der Standardwert. Die Werte COM und ALL werden ebenfalls erkannt.

Hinweis:

Wenn Sie diese Konfiguration nach dem Start von `self-service` oder `storebrowse` ändern, müssen Sie wie bei der Konfiguration der TLS-Version Folgendes eingeben:

`killall AuthManagerDaemon ServiceRecord selfservice storebrowse`

CryptoKit-Update

CryptoKit-Version 14.2 ist in OpenSSL 1.1.1d integriert.

Kryptographische Aktualisierung

Mit diesem Feature ändert sich das Protokoll zur sicheren Kommunikation grundlegend. Verschlüsselungssammlungen mit dem Präfix `TLS_RSA_` bieten kein Forward Secrecy und werden als unsicher eingestuft.

Die `TLS_RSA_`-Verschlüsselungssammlungen wurden vollständig entfernt. Stattdessen werden die erweiterten `TLS_ECDHE_RSA_`-Verschlüsselungssammlungen unterstützt. Wenn Ihre Umgebung nicht mit den `TLS_ECDHE_RSA_`-Verschlüsselungssammlungen konfiguriert ist, werden die Starts von Clients aufgrund schwacher Verschlüsselung nicht unterstützt. Für die Clientauthentifizierung werden 1536-Bit-RSA-Schlüssel unterstützt.

Die folgenden erweiterten Verschlüsselungssammlungen werden unterstützt:

- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384` (0xc030)
- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384` (0xc028)
- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA` (0xc013)

DTLS v1.0 unterstützt die folgenden Verschlüsselungssammlungen:

- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA`
- `TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV`

DTLS v1.2 unterstützt die folgenden Verschlüsselungssammlungen:

- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384`
- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384`
- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA`
- `TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV`

Hinweis:

Ab Version 1903 und höher wird DTLS von Citrix Gateway 12.1 und höher unterstützt. Informationen zu mit DTLS unterstützten Verschlüsselungssammlungen für Citrix Gateway finden Sie unter [Unterstützung des DTLS-Protokolls](#).

Verschlüsselungssammlungen

Um verschiedene Verschlüsselungssammlungen zu aktivieren, ändern Sie den Wert für den Parameter `SSLCipher`s in `ALL`, `COM` oder `GOV`. Standardmäßig ist die Option in der Datei `All_Regions.ini` im Verzeichnis `$ICAROOT/config` auf `ALL` festgelegt.

Die folgenden Sätze von Verschlüsselungssammlungen werden von `ALL`, `GOV` und `COM` bereitgestellt:

- `ALLE`
 - Alle 3 Verschlüsselungssammlungen werden unterstützt.
- `GOV`

- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030)
- TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc028)
- COM
 - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)

Informationen zur Problembehandlung finden Sie unter [Verschlüsselungssammlungen](#).

Verschlüsselungssammlungen mit dem Präfix TLS_RSA_ bieten Forward Secrecy nicht. Diese Verschlüsselungssammlungen gelten heute branchenweit als veraltet. Um jedoch die Abwärtskompatibilität mit älteren Versionen von Citrix Virtual Apps and Desktops zu unterstützen, kann die Citrix Workspace-App diese Verschlüsselungssammlungen optional aktivieren.

Setzen Sie das Flag `Enable__TLS__RSA__` auf `False`, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der veralteten Verschlüsselungssammlungen:

- TLS_RSA_AES256_GCM_SHA384
- TLS_RSA_AES128_GCM_SHA256
- TLS_RSA_AES256_CBC_SHA256
- TLS_RSA_AES256_CBC_SHA
- TLS_RSA_AES128_CBC_SHA
- TLS_RSA_3DES_CBC_EDE_SHA
- TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5
- TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA

Hinweis:

Die beiden letzten Verschlüsselungssammlungen verwenden den RC4-Algorithmus und sind veraltet, weil sie unsicher sind. Sie könnten auch die Verschlüsselungssammlung TLS_RSA_3DES_CBC_EDE_SHA als veraltet betrachten. Mit Flags können Sie alle Kategorisierungen durchsetzen.

Weitere Informationen zum Konfigurieren von DTLS v1.2 finden Sie unter [Adaptiver Transport](#) in der Dokumentation zu Citrix Virtual Apps and Desktops.

Voraussetzung:

Wenn Sie Version 1901 oder früher verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Wenn `.ICAClient` bereits im Basisverzeichnis des aktuellen Benutzers vorhanden ist:

- Löschen Sie die Datei `All__Regions.ini`

Oder

- Fügen Sie folgende Zeilen am Ende des Abschnitts [Network\SSL] hinzu, um die Datei `AllRegions.ini` beizubehalten:
 - Enable_RC4-MD5=

- Enable_RC4_128_SHA=
- Enable_TLS_RSA=

Wenn der Ordner `.ICAClient` nicht im Basisordner des aktuellen Benutzers vorhanden ist, weist dies auf eine Neuinstallation der Citrix Workspace-App hin. In diesem Fall wird die Standardeinstellung für die Features beibehalten.

Die folgende Tabelle enthält die Verschlüsselungssammlungen jeder Gruppe:

Tabelle 1 – Unterstützungsmatrix für Verschlüsselungssammlungen

Hinweis:

Alle bisherigen Verschlüsselungssammlungen sind FIPS- und SP800-52-konform. Die ersten beiden Sammlungen sind nur für (D)TLS1.2-Verbindungen zulässig. Umfassende Informationen zur Unterstützung von Verschlüsselungssammlungen finden Sie in **Tabelle 1 – Unterstützungsmatrix für Verschlüsselungssammlungen**.

Storebrowse

January 27, 2022

Storebrowse ist ein einfaches Befehlszeilenhilfsprogramm zur Interaktion zwischen Client und Server. Mit Storebrowse können Administratoren folgende Routinevorgänge automatisieren:

- Hinzufügen von Stores
- Auflisten der veröffentlichten Apps und Desktops eines konfigurierten Stores
- Abonnieren der Apps und Desktops eines konfigurierten Stores und Stornieren der Abos
- Aktivieren und Deaktivieren von Verknüpfungen für veröffentlichte Apps und Desktops
- Starten von veröffentlichten Anwendungen
- Wiederherstellen der Verbindung zu getrennten Sitzungen

Im Allgemeinen ist das Storebrowse-Hilfsprogramm im Ordner `/util` verfügbar. Dieser ist im Installationsverzeichnis. Beispiel: `/opt/Citrix/ICAClient/util`.

Voraussetzungen

Für das Storebrowse-Hilfsprogramm ist das Bibliothekspaket **libxml2** erforderlich.

Starten von veröffentlichten Desktops und Anwendungen

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Ressource zu starten:

- Sie können die Befehlszeilen- und Storebrowse-Befehle verwenden

- Sie können die Benutzeroberfläche verwenden, um eine Ressource zu starten.

Dieser Artikel beschreibt die Storebrowse-Befehle.

Storebrowse-Verbesserung für Servicekontinuität

Bisher wurden die Workspace-Verbindungsleasedateien mit den auf dem Remoteserver verfügbaren Dateien nur synchronisiert, wenn eine Verbindung mit dem Self-Service-Plug-In hergestellt wurde. Das Feature für die Servicekontinuität wurde daher beim Start von Apps oder Desktopsitzungen mit Storebrowse nicht unterstützt. Die meisten Thin Clients von Drittanbietern stellen über Storebrowse eine Verbindung zur Workspace-Plattform her, und das Feature für die Servicekontinuität war für sie nicht aktiviert.

Ab Version 2109 von Citrix Workspace-App werden die Workspace-Verbindungsleasedateien mit auf dem Remoteserver verfügbaren Dateien auch dann synchronisiert, wenn Sie eine Verbindung über Storebrowse herstellen. Mit diesem Feature können Thin Clients von Drittanbietern selbst dann auf Workspace zugreifen, wenn sie offline sind.

Hinweis:

- Diese Verbesserung ist nur verfügbar, wenn Servicekontinuität in Cloud-Bereitstellungen aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfigurieren von Servicekontinuität](#) in der Dokumentation zu Citrix Workspace.
- Diese Verbesserung ist nicht verfügbar, wenn Sie in der Datei `$(ICAROOT)/config/AuthManConfig.xml` für `AuthManLiteEnabled` den Wert `True` festgelegt haben. Die Standardeinstellung ist `False`.

Verwendung von Befehlen

Im folgenden Abschnitt werden die Storebrowse-Befehle beschrieben, die Sie im Storebrowse-Hilfsprogramm verwenden können.

Store hinzufügen

`-a, --addstore`

Beschreibung:

Fügt einen Store mit Gateway- und Beacondetails zusammen mit dem ServiceRecord-Daemonprozess hinzu. Dieser Befehl gibt die vollständige URL des Stores zurück. Wenn das Hinzufügen eines Stores fehlschlägt, wird ein Fehler angezeigt.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

Befehl:

```
./storebrowse -a *URL of StoreFront or a PNAStore*
```

Beispiel:

```
./storebrowse -a https://my.firstexamplestore.net
```

Hinweis:

Sie können mit dem Storebrowse-Hilfsprogramm mehrere Stores hinzufügen.

Hilfe

```
-?, -h, --help
```

Beschreibung:

Bietet Details zur Verwendung des Storebrowse-Hilfsprogramms.

Store auflisten

```
-l --liststore
```

Beschreibung:

Listet die Stores auf, die Sie hinzugefügt haben.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -l
```

Enumeration

```
-E --enumerate
```

Beschreibung:

Listet die verfügbaren Ressourcen auf. Standardmäßig werden die folgenden Werte angezeigt:

- Ressourcenname
- Anzeigename
- Ordner der Ressource

Wenn Sie weitere Informationen anzeigen möchten, fügen Sie den Befehl `-M --details` an den Befehl `-E` an.

Hinweis:

Wenn Sie den Befehl `-E` ausführen, wird ein Authentifizierungsfenster angezeigt, wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen nicht zuvor angegeben haben.

Geben Sie die gesamte Store-URL ein, die Sie mit dem Befehl **-liststore** erhalten.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

- `./storebrowse.exe -E https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery`
- `./storebrowse.exe -E -M https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery`

Abonniert

`-S --subscribed`

Beschreibung:

Listet die abonnierten Ressourcen auf. Standardmäßig werden die folgenden Werte angezeigt:

- Ressourcenname
- Anzeigename
- Ordner der Ressource

Wenn Sie weitere Informationen anzeigen möchten, fügen Sie den Befehl `-M --details` an den Befehl `-E` an.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

- `./storebrowse.exe -S https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery`
- `./storebrowse.exe -S -M https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery`

Details

`-M --details`

Beschreibung:

Dieser Befehl gibt mehrere Attribute der veröffentlichten Anwendungen zurück. Im Allgemeinen wird dieser Befehl mit den Befehlen **-E** und **-S** verwendet. Dieser Befehl umfasst ein Argument, das die Summe der Zahlen ist, die den erforderlichen Details entsprechen:

- Publisher(0x1)
- VideoType(0x2)
- SoundType(0x4)
- AppInStartMenu(0x8)
- AppOnDesktop(0x10)

- AppIsDesktop(0x20)
- AppIsDisabled(0x40)
- WindowType(0x80)
- WindowScale(0x100)
- DisplayName(0x200)
- AppIsMandatory(0x10000)
- CreateShortcuts(0x100000)
- RemoveShortcuts(0x200000)

Hinweise:

- Zum Erstellen von Menüeinträgen für abonnierte Anwendungen verwenden Sie das Argument CreateShortcuts(0x100000) mit den Befehlen **-S**, **-s** und **-u**.
- Um alle Menüeinträge zu löschen, verwenden Sie RemoveShortcuts(0x200000) mit dem Befehl **-S**.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse.exe -S -M 0x264 https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery
```

Im vorherigen Befehlsbeispiel ist 0x264 die Kombination aus DisplayName (0x200), AppIsDisabled (0x40), AppIsDesktop (0x20) und SoundType (0x4). Es wird eine Liste der abonnierten Ressourcen zusammen mit den Details ausgegeben.

Sie können den Befehl **-M** verwenden, um die Ressourcen mit den erforderlichen Details aufzulisten:

```
./storebrowse.exe -E -M 0x264 https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery
```

Hinweise:

- Sie können die Werte entweder im Dezimalformat oder im Hexadezimalformat darstellen. Beispiel: 512 für 0x200.
- Wenn einige Details über storebrowse nicht verfügbar sind, ist der Ausgabewert Null.

Subscribe

```
-s --subscribe
```

Beschreibung:

Abonniert die angegebene Ressource aus dem jeweiligen Store.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -s <Resource_Name> https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery
```

Unsubscribe

`-u --unsubscribe`

Beschreibung:

Kündigt das Abonnement der angegebenen Ressource aus dem jeweiligen Store.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -u <Resource_Name> https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery
```

Starten

`-L --launch`

Beschreibung:

Startet eine Verbindung zu einer veröffentlichten Ressource. Das Hilfsprogramm wird dann automatisch geschlossen, während die erfolgreich verbundene Sitzung bestehen bleibt.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -L <Resource_Name> https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery
```

Symbole

`-i --icons`

Beschreibung:

Mit diesem Befehl werden Desktop- und Anwendungssymbole im PNG-Format abgerufen. Dieser Befehl wird mit dem Befehl **-E** oder **-S** verwendet.

Verwenden Sie zum Abrufen von Symbolen mit bestimmten Größen und Tiefen das Argument "best" oder das Größenargument.

Argument "best"

Mit dem Argument "best" können Sie die auf dem Server verfügbaren Symbole mit der besten Größe abrufen. Sie können die Symbole später in die erforderlichen Größen konvertieren. Das Argument "best" ist nach Speicher- und Bandbreitengesichtspunkten die effizienteste Methode und vereinfacht die Skripterstellung. Die Dateien werden im Format <Ressourcenname>.png gespeichert.

Größenargument

Verwenden Sie zum Abrufen von Symbolen mit bestimmten Größen und Tiefen das Größenargument. Wenn der Server Symbole einer bestimmten Größe oder Tiefe nicht abrufen kann, wird ein Fehler angezeigt.

Das Größenargument wird als WxB angegeben, wobei Folgendes gilt:

- **W** ist die Breite (width) der Symbole. Alle Symbole sind quadratisch, daher wird nur ein Wert benötigt, um die Größe anzugeben.
- **B** ist die Farbtiefe. Sie wird als Anzahl der Bits pro Pixel angegeben.

Hinweis:

Der Wert **W** ist obligatorisch. Der Wert **B** ist optional.

Wenn Sie die Werte nicht angeben, werden Symbole aller verfügbaren Bildtiefen angezeigt. Die Dateien werden im Format <Ressourcenname>_WxWxB.png gespeichert.

Bei beiden Methoden werden die Symbole für jede Ressource, die mit dem Befehl **-E** oder **-S** zurückgegeben werden, im **PNG-Format** gespeichert.

Symbole werden im Ordner **.icaClient/cache/icons** gespeichert.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

- `./storebrowse -E -i best https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery`
- `./storebrowse -S -i 16x16 https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery`

Sitzung wieder verbinden

`-W [r|R] --reconnect [r|R]`

Beschreibung:

Verbindet die getrennten aktiven Sitzungen des angegebenen Stores erneut. Mit der Option [r] werden alle getrennten Sitzungen wieder verbunden. Mit der Option [R] werden alle aktiven und alle getrennten Sitzungen wieder verbunden.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

- `./storebrowse -Wr https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery`
- `./storebrowse -WR https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery`

Sitzung trennen

`-WD --disconnect`

Beschreibung:

Trennt alle Sitzungen des angegebenen Stores.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -WD https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery
```

Sitzung beenden

`-WT --terminate`

Beschreibung:

Beendet alle Sitzungen des angegebenen Stores.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -WT https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery
```

Version

`-v --version`

Beschreibung:

Zeigt die Version des Storebrowse-Hilfsprogramms an.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -v
```

Stammverzeichnis

`-r --icaroot`

Beschreibung:

Gibt das Stammverzeichnis an, in dem die Citrix Workspace-App für Linux installiert ist. Wenn Sie nichts angegeben, wird das Stammverzeichnis zur Laufzeit ermittelt.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -r /opt/Citrix/ICAClient
```

Benutzername, Kennwort, Domäne

```
-U --username, -P --password, -D --domain
```

Beschreibung:

Übergibt den Benutzernamen, das Kennwort und die Domänendetails an den Server. Diese Methode funktioniert nur mit einem PNA-Store. StoreFront-Stores ignorieren diesen Befehl. Die Details werden nicht zwischengespeichert. Geben Sie die Details bei jedem Befehl ein.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -E https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery -U  
user1 -P password -D domain-name
```

Store löschen

```
-d --deletestore
```

Beschreibung:

Hebt die Registrierung eines Stores beim ServiceRecord-Daemon auf.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -d https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery
```

Self-Service konfigurieren

```
-c --configselfservice
```

Beschreibung:

Dient zum Aufrufen und Konfigurieren der in StoreCache.ctx gespeicherten Einstellungen der Self-Service-Benutzeroberfläche. Das zugehörige Argument hat das Format <Eintrag[=Wert]>. Wenn nur ein Eintrag vorhanden ist, wird der aktuelle Wert der Einstellung aufgerufen. Wenn jedoch ein Wert vorhanden ist, wird der Wert verwendet, um die Einstellung zu konfigurieren.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -c SharedUserMode=True
```

CR-Datei hinzufügen

```
-C --addcr
```

Beschreibung:

Liest die bereitgestellte Citrix Receiver-Datei (CR) und fordert Sie zum Hinzufügen jedes Stores auf. Die Ausgabe ist wie beim Befehl **-a**, enthält aber mehrere Stores auf jeweils neuen Zeilen.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -C <path to CR file>
```

Synchronisieren von Verbindungsleasedateien

```
-o --synclease
```

Beschreibung:

Startet die Synchronisierung der Workspace-Verbindungsleasedateien mit den Dateien, die auf dem Remoteserver für den angegebenen Store verfügbar sind. Mit diesem Befehl aktualisieren Sie den Standardspeicher und lösen die Leasedateisynchronisierung aus. Wenn Servicekontinuität deaktiviert ist, wird ein Fehler angezeigt.

Befehl:

```
./storebrowse -o *URL of Store *
```

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -o https://my.firstexamplestore.net
```

Storebrowse-Daemon schließen

```
-K --killdaemon
```

Beschreibung:

Beendet den Storebrowse-Daemon. Alle Anmeldeinformationen und Tokens werden gelöscht.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -K
```

Fehlercodes auflisten

```
-e --listerrorcodes
```

Beschreibung:

Listet die registrierten Fehlercodes auf.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -e
```

Storegateway

`-g --storegateway`

Beschreibung:

Legt das Standardgateway für einen Store fest, der bereits beim ServiceRecord-Daemon registriert ist.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -g "unique gateway name" https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery
```

Hinweis:

Der eindeutige Gatewayname (unique gateway name) muss in der Liste der Gateways für den angegebenen Store enthalten sein.

Schnellstart

`-q, --quicklaunch`

Beschreibung:

Startet eine Anwendung über die direkte URL. Dieser Befehl funktioniert nur bei StoreFront-Stores.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
.\storebrowse.exe -q <https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/resources/v2/Q2hJk0lmNoPQrSTV9y/launch/ica> <https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery>
```

Daemonisieren

`-n --nosingleshot`

Beschreibung:

Daemonisiert immer den Storebrowse-Prozess.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -n
```

Dateiparameter

`-F --fileparam`

Beschreibung:

Startet eine Datei mit dem Dateipfad und der angegebenen Ressource.

Befehlsbeispiel in StoreFront:

```
./storebrowse -F "<path to file>" -L <Resource Name> <https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery>
```

Workflow

Dieser Artikel beschreibt einen einfachen Workflow zum Starten einer App mit den Storebrowse-Befehlen:

1. `./storebrowse -a https://my.firstexamplestore.net`

Fügt einen Store hinzu und stellt die vollständige URL des Stores bereit. Notieren Sie sich die vollständige URL, da sie in den folgenden Befehlen verwendet wird.

2. `./storebrowse.exe -E https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery`

Listet alle veröffentlichten Apps und Desktops auf. Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen mit dem Popupfenster ein, das für den registrierten Store angezeigt wird.

3. `./storebrowse -L <Resource_Name> https://my.firstexamplestore.net/Citrix/Store/discovery`

Startet die Ressource. Verwenden Sie "Resource_Name" aus der Ausgabe des vorherigen Befehls.

4. `./storebrowse -K`

Dieser Befehl löscht die zuvor eingegebenen Anmeldeinformationen und beendet den Storebrowse-Daemon. Wenn Sie diesen Befehl nicht explizit eingeben, wird der Storebrowse-Prozess nach einer Stunde beendet.

Problembehandlung

January 26, 2022

Dieser Artikel enthält Informationen für Administratoren, die bei der Problembehandlung in der Citrix Workspace-App hilfreich sein können.

Verbindung

Die folgenden Verbindungsprobleme kommen vor.

ICA-Start auf Fedora 29/30

Ein ICA-Start kann auf Fedora 29/30 fehlschlagen. Führen Sie als Workaround die folgenden Schritte aus:

1. Installieren Sie `compat-openssl10` mit dem Befehl.

```
sudo yum install compat-openssl10.x86_64
```

2. Legen Sie fest, dass die Umgebungsvariable in `~/.bashrc` in jeder Sitzung geladen werden soll. Diese Aktion verweist auf die ältere `libcrypto`-Bibliothek.

```
export LD_PRELOAD=/lib64/libcrypto.so.1.0.2o
```

Hinweis:

Die Citrix Workspace-App funktioniert gut im X.Org-Server im Vergleich zum Wayland Compositor. Für Distributionen, die Wayland als Standardgrafikprotokoll verwenden, heben Sie die Auskommentierung für einen der folgenden Einträge auf:

`WaylandEnable=false` in `/etc/gdm/custom.conf` oder in `/etc/gdm3/custom.conf`

Melden Sie sich ab und dann an, um auf den X.Org-Server zu verweisen.

Veröffentlichte Ressourcen- oder Desktopsitzung

Wenn beim Herstellen einer Verbindung mit einem Windows-Server ein Dialogfeld mit der Meldung "Verbindung zu Server ... wird hergestellt..." aber danach kein Verbindungsfenster angezeigt wird, müssen Sie den Server möglicherweise mit einer Clientzugriffslizenz (CAL) konfigurieren. Weitere Informationen zur Lizenzierung finden Sie unter [Lizenzierung](#).

Sitzungswiederverbindung

Die Verbindung kann fehlschlagen beim Wiederverbinden mit Sitzungen, die eine höhere Farbtiefe als der von der Citrix Workspace-App angeforderten verwenden. Dieser Fehler tritt auf, wenn der verfügbare Speicher auf dem Server knapp wird.

Wenn die Wiederverbindung fehlschlägt, versucht die Citrix Workspace-App, die ursprüngliche Farbtiefe zu verwenden. Andernfalls versucht der Server, eine neue Sitzung mit der angeforderten Farbtiefe zu starten. Die ursprüngliche Sitzung bleibt in diesem Fall getrennt. Die zweite Sitzung kann auch fehlschlagen, wenn immer noch nicht genügend Speicher auf dem Server verfügbar ist.

Vollständiger Internetname

Citrix empfiehlt, DNS (Domain Name Server) auf Ihrem Netzwerk zu konfigurieren. Damit können die Namen von Servern aufgelöst werden, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten. Wenn

Sie DNS nicht konfiguriert haben, kann der Servername eventuell nicht in eine IP-Adresse aufgelöst werden. Alternativ können Sie den Server mit der IP-Adresse statt dem Namen angeben. Für TLS-Verbindungen ist ein vollqualifizierter Domänenname und keine IP-Adresse erforderlich.

Proxyerkennungsfehler

Wenn Ihre Verbindung für automatische Proxyerkennung konfiguriert ist und Sie beim Versuch, eine Verbindung herzustellen, die Fehlermeldung “Proxyerkennung fehlgeschlagen: JavaScript-Fehler” erhalten, kopieren Sie die Datei `wpad.dat` in das Verzeichnis `$ICAROOT/util`. Führen Sie den folgenden Befehl aus, wobei “hostname” der Hostname des Servers ist, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten:

```
cat wpad.dat | ./pacexec pac.js FindProxyForURL <http://hostname>  
hostname 2\>&1 | grep “undeclared variable”
```

Wenn Sie keine Ausgabe erhalten, liegt ein schwerwiegendes Problem in der Datei `wpad.dat` auf dem Server vor, das untersucht werden muss. Wenn Sie jedoch eine Ausgabe mit ungefähr folgendem Inhalt erhalten, können Sie das Problem beheben: “assignment to undeclared variable ...”. Öffnen Sie `pac.js` für jede in der Ausgabe aufgeführte Variable und fügen Sie am Anfang der Datei eine Zeile in folgendem Format hinzu, wobei “...” der Variablenname ist.

```
var ...;
```

Langsame Sitzungen

Wenn eine Sitzung nicht startet, bevor Sie die Maus bewegen, liegt möglicherweise ein Problem mit der Zufallszahlengenerierung im Linux-Kernel vor. Als Workaround führen Sie einen Entropie generierenden Daemon wie `rngd` (hardwarebasiert) oder `haveged` (von Magic Software) aus.

Verschlüsselungssammlungen

Wenn Ihre Verbindung mit der neuen kryptografischen Unterstützung fehlschlägt:

1. Es gibt verschiedene Tools, um zu überprüfen, welche Verschlüsselungssammlungen Ihr Server unterstützt, einschließlich der Folgenden:
 - `Ssllabs.com` (der Server muss Internetzugang haben)
 - `sslyze` (<https://github.com/nabla-c0d3/sslyze>)
2. Suchen Sie in Linux Client WireShark nach dem Paket (Client Hello, Server Hello) mit dem Filter (`ip.addr == VDAIPAddress`), um den SSL-Abschnitt zu finden. Das Ergebnis enthält die Verschlüsselungssammlungen, die vom Client gesendet und vom Server akzeptiert werden.

Falsches Citrix Optimization SDK

Das Citrix Optimization SDK-Paket enthält eine falsche Version von `UIDialogLibWebKit.so`. Führen Sie als Workaround folgende Schritte aus:

1. Laden Sie das Citrix Optimization SDK-Paket Version 18.10 von der [Downloadseite](#) herunter.

a) Gehen Sie zum Pfad `CitrixPluginSDK/UIDialogLib/GTK`:

```
cd CitrixPluginSDK/UIDialogLib/GTK
```

b) Löschen Sie alle Objektdateien:

```
rm -rf *.o
```

c) Gehen Sie zum WebKit-Ordner:

```
cd ../WebKit
```

d) Entfernen Sie die vorhandene Datei `UIDialogLibWebKit.so`:

```
rm -rf UIDialogLibWebKit.so
```

e) Verwenden Sie den folgenden Befehl im WebKit-Verzeichnis:

```
make all
```

Die neue `UIDialogLibWebKit.so` wird generiert.

f) Kopieren Sie die neue Bibliothek in das Verzeichnis **`$ICAROOT/lib`**.

Schwache Verschlüsselungssammlungen für SSL-Verbindungen

Für das Herstellen einer TLS-Verbindung bietet die Citrix Workspace-App eine eingeschränkte Standardliste moderner Verschlüsselungssammlungen.

Wenn Sie eine Verbindung zu einem Server herstellen, der eine ältere Verschlüsselungssammlung erfordert, legen Sie im Abschnitt `[WFClient]` einer Konfigurationsdatei die Konfigurationsoption `SSLCiphers=ALL` fest.

Die folgenden erweiterten Verschlüsselungssammlungen werden unterstützt:

- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030)`, ALL, GOV
- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (0xc028)`, ALL, GOV
- `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)`, ALL, COM

Verbindungsverlust

Bei der Verwendung des EDT-Protokolls wird u. U. folgende Fehlermeldung angezeigt: Verbindung mit “...” wurde unterbrochen Das Problem könnte auftreten, wenn die Verbindung über einen Router

erfolgt, wobei die maximale Übertragungseinheit für EDT kleiner ist als die Standardeinstellung von 1500 Bytes. Führen Sie folgende Schritte aus:

- Legen Sie `edtMSS=1000` in einer Konfigurationsdatei fest.

Verbindungsfehler

Verbindungsfehler können eine Vielzahl unterschiedlicher Fehlermeldungen erzeugen. Beispiele:

- Fehler bei Verbindung: Ein Protokollfehler ist bei der Kommunikation mit dem Authentifizierungsdienst aufgetreten.
- Es konnte kein Kontakt mit dem Authentifizierungsdienst hergestellt werden.
- Ihr Konto kann nicht mit dieser Serveradresse hinzugefügt werden

Verschiedene Probleme können solche Fehler verursachen, einschließlich der Folgenden:

- Der lokale Computer und der Remotecomputer können kein gemeinsames TLS-Protokoll aushandeln. Weitere Informationen finden Sie unter [TLS](#).
- Der Remotecomputer erfordert eine ältere Verschlüsselungssammlung für eine TLS-Verbindung. In diesem Fall legen Sie im Abschnitt `\[WFClient\]` einer Konfigurationsdatei die Konfigurationsoption `SSLCiphers=ALL` fest. Führen Sie `killall AuthManagerDaemon ServiceRecord selfservice storebrowse` aus, bevor Sie die Verbindung neu starten.
- Der Remotecomputer fordert fälschlicherweise ein Clientzertifikat an. IIS darf Zertifikate nur für "Citrix", "Authentication" und "Certificate" **akzeptieren** oder **anfordern**.
- Andere Probleme:

Verbindungen mit geringer Bandbreite

Citrix empfiehlt die Verwendung der aktuellen Citrix Virtual Apps and Desktops-Version auf dem Server. Verwenden Sie außerdem die aktuelle Citrix Workspace-App-Version auf dem Benutzergerät.

Wenn Sie eine Verbindung mit geringer Bandbreite verwenden, können Sie durch Anpassen der Konfiguration und Verwendungsart der Citrix Workspace-App eine Verbesserung der Leistung erzielen.

- **Konfigurieren Sie die Citrix Workspace-App-Verbindung:** Konfigurieren der Citrix Workspace-App-Verbindungen kann die Bandbreite reduzieren, die für ICA erforderlich ist, und verbessert die Leistung
- **Ändern Sie die Verwendung der Citrix Workspace-App:** Durch Ändern der Verwendung der Citrix Workspace-App können Sie die Bandbreite verringern, die für eine schnelle Verbindung benötigt wird.
- **Aktivieren Sie UDP-Audio:** Dieses Feature kann für eine gleichmäßige Latenz bei VoIP-Verbindungen (Voice over IP) in stark ausgelasteten Netzwerken sorgen.

- **Verwenden Sie die neuesten Versionen von Citrix Virtual Apps und der Citrix Workspace-App für Linux:** Citrix erweitert und verbessert die Leistung mit jedem Release und für viele Leistungsfeatures ist die neueste Receiver- und Serversoftware erforderlich

Anzeigen

Tearing

Tearing wird verursacht, wenn Teile von zwei (oder mehreren) unterschiedlichen Frames gleichzeitig auf dem Bildschirm in horizontalen Blöcken angezeigt werden. Dieses Problem ist besonders bei großen Bereichen von sich schnell änderndem Inhalt auf dem Bildschirm erkennbar.

Tearing wird vermieden, wenn Daten auf dem VDA erfasst werden. Tearing tritt nicht auf, wenn Daten an den Client weitergegeben werden. X11 (das Linux/Unix-Grafiksubsystem) bietet jedoch keine konsistente Möglichkeit der Erstellung von Frames, die Tearing verhindert.

Zum Verhindern von Tearing empfiehlt Citrix die Standardmethode, bei der der Anwendungsaufbau mit dem Aufbau des Bilds synchronisiert wird. Dies bedeutet, dass `vsvnc` den Aufbau des nächsten Frames startet. Abhängig von der auf dem Client verwendeten Grafikhardware und Ihrem verwendeten Fenstermanager stehen die folgenden zwei Lösungsansätze zur Verfügung, um ein Tearing zu verhindern:

- X11 GPU-Einstellungen
- Verwenden eines Kompositionsmanagers

X11 GPU-Konfiguration

Erstellen Sie für Intel HD-Grafiken in `xorg.conf.d` eine **20-intel.conf** genannte Datei mit folgenden Inhalten:

```
1 Section "Device"
2
3 Identifier      "Intel Graphics"
4 Driver          "intel"
5 Option          "AccelMethod" "sna"
6 Option          "TearFree" "true"
7
8 EndSection
```

Navigieren Sie für NVIDIA-Grafiken zur Datei im Ordner `xorg.conf.d`, die die Option "MetaModes" für Ihre Konfiguration enthält. Fügen Sie für jeden durch Komma getrennten MetaMode Folgendes hinzu:

```
{ForceFullCompositionPipeline = On}
```

Beispiel:

Option “MetaModes” “DFP-0: 1920x1200 +0+0 {ForceFullCompositionPipeline = On}”

Hinweis:

Unterschiedliche Linux-Bereitstellungen verwenden unterschiedliche Pfade zu xorg.conf.d, z. B. /etc/X11/xorg.conf.d oder /user/share/X11/xorg.conf.d.

Kompositionsmanager

Verwenden Sie Folgendes:

- Compiz (integriert in Ubuntu Unity). Installieren Sie den “CompizConfig Settings Manager”. Führen Sie “CompizConfig Settings Manager” aus.
Unter **General > Composition** deaktivieren Sie **Undirect Fullscreen Windows**.

Hinweis:

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von “CompizConfig Settings Manager”, da das System u. U. nicht starten kann, wenn Sie Werte fehlerhaft ändern.

- Compton (ein Add-On-Hilfsprogramm). Ausführliche Informationen finden Sie auf der Hauptseite bzw. in der Dokumentation von Compton. Führen Sie beispielsweise den folgenden Befehl aus:

```
compton --vsync opengl --vsync -aggressive
```

Falsche Tastatureingaben

Wenn Sie keine englische Tastatur verwenden, stimmt die Bildschirmanzeige möglicherweise nicht mit der Tastatureingabe überein. In diesem Fall müssen Sie den verwendeten Tastaturtyp und das verwendete Tastaturlayout angeben. Weitere Informationen zur Angabe der Tastaturen finden Sie unter [Steuern des Tastaturverhaltens](#).

Übermäßiges Aktualisieren der Darstellung

Einige Fenstermanager übertragen beim Verschieben von Seamlessfenstern ständig die neue Fensterposition, was zu einem wiederholten Neuaufbau der Darstellung führen kann. Sie können dieses Problem beheben, indem Sie den Fenstermanager zu einem Modus wechseln, bei dem beim Verschieben von Fenstern nur die Konturen gezeichnet werden.

Kompatibilität von Symbolen

Die Citrix Workspace-App erstellt Fenstersymbole, die mit den meisten Fenstermanagern verwendet werden können. Diese Symbole sind jedoch nicht vollständig mit den X Window-

Kommunikationsrichtlinien für Clients (ICCCM, X Inter-Client Communication Convention Manual) kompatibel.

Volle Kompatibilität von Symbolen

Erreichen voller Kompatibilität von Symbolen:

1. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei wfclient.ini.
2. Bearbeiten Sie die folgende Zeile im Abschnitt [WFClient]: UselconWindow=True
3. Speichern und schließen Sie die Datei.

Cursorfarbe

Der Cursor ist manchmal schlecht zu erkennen, wenn er dieselbe oder eine ähnliche Farbe wie der Hintergrund hat. Sie können dieses Problem lösen, indem Sie erzwingen, dass Bereiche des Cursors schwarz oder weiß sind.

Ändern der Farbe des Cursors

1. Öffnen Sie die Konfigurationsdatei wfclient.ini.
2. Fügen Sie dem Abschnitt [WFClient] eine der folgenden Zeilen hinzu:
CursorStipple=ffff,ffff (der Cursor wird schwarz angezeigt)
CursorStipple=0,0 (der Cursor wird weiß angezeigt)
3. Speichern und schließen Sie die Datei.

Farbblitz

Wenn Sie den Mauszeiger über ein Verbindungsfenster verschieben, können in dem Fenster, das gerade nicht den Fokus hat, Farbwechsel auftreten. Dies ist eine bekannte Einschränkung bei der Verwendung von X Window System mit PseudoColor-Anzeigen. Falls möglich sollten Sie die Farbtiefe für die betroffene Verbindung erhöhen.

Farbwechsel bei TrueColor-Anzeige

Benutzer haben bei der Herstellung einer Verbindung zu einem Server die Option, 256 Farben zu verwenden. Voraussetzung für diese Option ist, dass die Videohardware Paletten unterstützt, damit Anwendungen zum Erzeugen animierter Anwendungen die Farbpalette wechseln können.

TrueColor-Anzeigen können die Funktion zum Erzeugen von Animationen durch schnelles Wechseln der Palette nicht emulieren. Software-Emulationen dieser Funktion gehen zu Lasten von Schnelligkeit und Datenverkehr im Netzwerk. Um diese Einschränkungen zu reduzieren, puffert die Citrix

Workspace-App schnelle Palettenwechsel und aktualisiert die eigentliche Palette nur in Abständen von einigen Sekunden.

Falsche Anzeige

Die Citrix Workspace-App verwendet die EUC-JP- oder UTF-8-Zeichencodierung für japanische Zeichen, während der Server SJIS verwendet. Die Citrix Workspace-App kann diese Zeichensätze nicht übersetzen. Dies kann zu Problemen bei der Anzeige führen:

- wenn auf dem Server gespeicherte Dateien lokal angezeigt werden
- wenn lokal gespeicherte Dateien auf dem Server angezeigt werden

Dies Problem betrifft auch japanische Zeichen in Parametern, die bei der erweiterten Parameterübergabe verwendet werden.

Spannen der Sitzung

Sitzungen im Vollbildmodus gehen standardmäßig über alle Monitore. Es gibt außerdem für Befehlszeilen eine Steuerungsoption für die Anzeige auf mehreren Monitoren: `-span`. Hiermit können Vollbildschirmsitzungen über weitere Monitore gespannt werden.

Mit der Symbolleistenfunktionalität von Desktop Viewer können Sie in einer Sitzung zwischen Fenstermodus und Vollbildmodus wechseln, einschließlich Multimonitorunterstützung für die Monitore.

Wichtig:

Dies hat keinen Einfluss auf Sitzungen mit Seamless- oder normalen Fenstern (einschließlich Sitzungen mit maximierten Fenstern).

Die Option hat das folgende Format:

```
-span [h][o][a|mon1[,mon2[,mon3, mon4]]]
```

Wenn `h` angegeben wird, wird eine Liste von Monitoren auf `stdout` ausgegeben. Wenn der gesamte Optionswert `h` ist, wird `wfica` beendet.

Wenn `o` angegeben wird, enthält das Sitzungsfenster das Attribut `override-redirect`.

Achtung:

- Von der Verwendung dieser Option wird abgeraten. Sie ist als letzte Option für problematische Fenstermanager vorgesehen.
- Das Sitzungsfenster ist im Fenstermanager nicht sichtbar, hat kein Symbol und kann nicht neu angeordnet werden.
- Es kann nur durch Beenden der Sitzung entfernt werden.

Wenn `a` angegeben wird, wird von der Citrix Workspace-App versucht, eine Sitzung zu erstellen, die alle Monitore abdeckt.

Dabei wird von der Citrix Workspace-App angenommen, dass der Rest des Werts der Option “-span” eine Liste der Monitornummern ist:

- Ein einzelner Wert gibt einen bestimmten Monitor an.
- Zwei Werte geben Monitore oben links und unten rechts in dem erforderlichen Bereich an.
- Vier Werte geben Monitore an den oberen, unteren, linken und rechten Seiten des Bereichs an.

Wenn `o` nicht angegeben wurde, fordert wfica mit der Meldung `_NET_WM_FULLSCREEN_MONITORS` ein entsprechendes Fensterlayout vom Fenstermanager an, wenn dies unterstützt wird. Sonst werden Größe- und Positionstipps verwendet, um das gewünschte Layout anzufordern.

Mit dem folgenden Befehl können Sie die Fenstermanager-Unterstützung testen:

```
xprop -root | grep \_NET\_WM\_FULLSCREEN\_MONITORS
```

Wenn es keine Ausgabe gibt, werden keine Fenstermanager unterstützt. Wenn keine Unterstützung vorhanden ist, benötigen Sie eventuell ein Fenster mit `override-redirect`. Sie können ein solches Fenster mit `-span o` einrichten.

Erstellen einer Sitzung über mehrere Monitore hinweg, an der Befehlszeile:

1. Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
/opt/Citrix/ICAClient/wfica -span h
```

Es wird eine Liste mit Nummern der zurzeit an das Benutzergerät angeschlossenen Monitore auf stdout ausgegeben und wfica wird beendet.

2. Notieren Sie diese Monitornummern.
3. Geben Sie an der Eingabeaufforderung Folgendes ein:

```
/opt/Citrix/ICAClient/wfica -span \[w\[,x\[,y,z\]\]\]
```

Die Werte `w`, `x`, `y` und `z` sind Monitornummern, die Sie in Schritt 1 oben erhalten haben. Der einzelne Wert `w` gibt einen bestimmten Monitor an. Zwei Werte `w` und `x` geben Monitore oben links und unten rechts in dem erforderlichen Bereich an. Vier Werte `w`, `x`, `y` und `z` geben Monitore an den oberen, unteren, linken und rechten Seiten des Bereichs an.

Wichtig:

- Definieren Sie die Variable `WFICA_OPTS`, bevor Sie Self-Service über einen Browser starten. Bearbeiten Sie hierzu Ihre Profildatei, die üblicherweise unter `$HOME/.bash_profile` oder `$HOME/.profile` ist. Fügen Sie hier eine Zeile hinzu, um die Variable `WFICA_OPTS` zu definieren. Beispiel:

```
export WFICA_OPTS="-span a"
```
- Diese Änderung betrifft sowohl Citrix Virtual Apps and Desktops-Sitzungen.
- Wenn Sie `self-service` oder `storebrowse` gestartet haben, entfernen Sie die ges-

starteten Prozesse, damit die neue Umgebungsvariable wirksam wird. Entfernen Sie die Prozesse mit folgendem Befehl:

```
killall AuthManagerDaemon ServiceRecord storebrowse
```

Lokale Anwendungen

Der Vollbildmodus einer Sitzung kann möglicherweise nicht mit der Escape-Taste beendet werden, um lokale Anwendungen oder eine andere Sitzung zu verwenden. Dieses Problem tritt auf, da die clientseitige Systembenutzeroberfläche verborgen ist und das Feature "Tastaturtransparenz" den üblichen Tastaturbefehl, z. B. Alt+Tab, deaktiviert und den Befehl stattdessen an den Server sendet.

Deaktivieren Sie als Workaround das Feature "Tastaturtransparenz" vorübergehend mit Strg+F2, bis der Fokus wieder zum Sitzungsfenster zurückgeht. Als alternativen Workaround können Sie TransparentKeyPassthrough in \$ICAROOT/config/module.ini auf No einstellen. Mit diesem Workaround wird das Feature "Tastaturtransparenz" deaktiviert. Sie müssen jedoch u. U. die ICA-Datei überschreiben, indem Sie diese Einstellung in der Datei All_regions.ini hinzufügen.

Browser

Lokaler Browser

Beim Klicken auf einen Link in einer Windows-Sitzung wird der Inhalt in einem lokalen Browser angezeigt. Die Server-zu-Client-Inhaltsumleitung ist in der Datei wfclient.ini aktiviert. Diese Umleitung führt zur Ausführung einer lokalen Anwendung. Informationen zum Deaktivieren der Server-zu-Client-Inhaltsumleitung finden Sie unter [Server-zu-Client-Inhaltsumleitung](#).

Zugriff auf veröffentlichte Ressourcen

Beim Zugreifen auf veröffentlichte Ressourcen werden Sie vom Browser aufgefordert, eine Datei zu speichern. Andere Browser als Firefox und Chrome müssen möglicherweise konfiguriert werden, bevor Sie auf eine veröffentlichte Ressource zugreifen können. Wenn Sie jedoch versuchen, eine Ressource durch Klicken auf das Symbol auf der Seite zu öffnen, fordert Sie der Browser zum Speichern der ICA-Datei auf.

Spezifische Browser

Wenn Sie Probleme mit einem bestimmten Webbrowser haben, geben Sie für die Umgebungsvariable BROWSER den lokalen Pfad und Namen des erforderlichen Browsers ein, bevor Sie `setupwfc` ausführen.

Firefox-Browser

Wenn Sie Desktops oder Anwendungen in Firefox starten und die Seite nicht reagiert, aktivieren Sie das ICA-Plug-In.

ICA-Plug-In Firefox

Wenn das ICA-Plug-In in Firefox aktiviert ist, werden Desktop- und Anwendungssitzungen möglicherweise nicht gestartet. Versuchen Sie in diesem Fall, das ICA-Plug-In zu deaktivieren.

Konfigurationsfehler

Diese Fehler können auftreten, wenn Sie einen Verbindungseintrag nicht richtig konfiguriert haben.

E_MISSING_INI_SECTION – Überprüfen der Konfigurationsdatei: “..”. In der Konfigurationsdatei fehlt der Abschnitt “..”.

Die Konfigurationsdatei wurde nicht richtig bearbeitet oder ist fehlerhaft.

E_MISSING_INI_ENTRY – Überprüfen der Konfigurationsdatei: “..”. Der Abschnitt “..” muss einen Eintrag “..” enthalten.

Die Konfigurationsdatei wurde nicht richtig bearbeitet oder ist fehlerhaft.

E_INI_VENDOR_RANGE – Überprüfen der Konfigurationsdatei: “..”. Der X Server-Herstellerbereich “..” in der Konfigurationsdatei ist ungültig.

Die X Server-Händlerinformationen in der Konfigurationsdatei sind fehlerhaft. Bitte wenden Sie sich an Citrix.

Konfigurationsfehler in wfclient.ini

Diese Fehler können auftreten, wenn Sie die Datei wfclient.ini nicht richtig bearbeitet haben.

E_CANNOT_WRITE_FILE – Datei kann nicht geschrieben werden: “..”

Es liegt ein Problem beim Speichern der Verbindungsdatenbank vor, z. B. nicht genügend Festplattenspeicher.

E_CANNOT_CREATE_FILE – Datei kann nicht erstellt werden: “..”

Beim Erstellen einer Verbindungsdatenbank ist ein Problem aufgetreten.

E_PNAGENT_FILE_UNREADABLE – Citrix Virtual Apps-Datei kann nicht gelesen werden “..”: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.

– oder –

Citrix Virtual Apps-Datei “..” kann nicht gelesen werden: Zugriff verweigert.

Sie versuchen, eine Ressource über einen Desktopeintrag oder ein Menü zu öffnen. Die Citrix Virtual Apps-Datei für die Ressource steht jedoch nicht zur Verfügung. Aktualisieren Sie die Liste der veröffentlichten Ressourcen. Wählen Sie im Menü **Ansicht** die Option “Anwendungsaktualisierung” und versuchen Sie erneut, die Ressource zu öffnen. Falls der Fehler weiterhin besteht:

- Überprüfen Sie die Eigenschaften des Desktopsymbols oder des Menüelements.
- Überprüfen Sie die Citrix Virtual Apps-Datei, auf die das Symbol oder Element verweist.

PAC-Datei-Fehler

Folgende Fehler können auftreten, wenn Ihre Bereitstellung die automatische Proxykonfiguration mit PAC-Dateien verwendet:

Proxyerkennungsfehler: Falsche Autokonfigurations-URL.

Eine Adresse im Browser wurde mit einem falschen URL-Typ angegeben. Gültige Typen sind <http://> und <https://>. Andere Typen werden nicht unterstützt. Ändern Sie die Adresse zu einem gültigen URL-Typ und versuchen Sie es erneut.

Proxyerkennung fehlgeschlagen: HTTP-Download von PAC-Skript ist fehlgeschlagen: Verbindung fehlgeschlagen.

Überprüfen Sie, ob Name oder Adresse falsch eingegeben wurden. Ist dies der Fall, berichtigen Sie die Adresse und versuchen Sie es erneut. Wenn dies nicht der Fall ist, könnte der Server ausgefallen sein. Versuchen Sie es später erneut.

Proxyerkennungsfehler: PAC-Skript-HTTP-Download fehlgeschlagen: Pfad nicht gefunden.

Die angeforderte PAC-Datei ist nicht auf dem Server. Ändern Sie entweder die Datei auf dem Server oder konfigurieren Sie den Browser neu.

Proxyerkennungsfehler: PAC-Skript-HTTP-Download fehlgeschlagen.

Die Verbindung wurde während des Downloads der PAC-Datei unterbrochen. Stellen Sie die Verbindung wieder her und versuchen Sie es erneut.

Proxyerkennungsfehler: Leeres Autokonfigurationsskript.

Die PAC-Datei ist leer. Ändern Sie entweder die Datei auf dem Server oder konfigurieren Sie den Browser neu.

Proxyerkennungsfehler: Keine JavaScript-Unterstützung.

Die ausführbare PAC-Datei oder die Textdatei pac.js fehlen. Installieren Sie die Citrix Workspace-App erneut.

Proxyerkennungsfehler: JavaScript-Fehler.

Die PAC-Datei enthält ungültiges JavaScript. Ändern Sie die PAC-Datei auf dem Server. Siehe auch [Verbindung](#).

Proxyerkennungsfehler: Falsches Ergebnis vom Proxy-Autokonfigurationskript.

Eine ungültige Antwort wurde vom Server gesendet. Korrigieren Sie die Datei auf dem Server oder konfigurieren Sie den Browser neu.

Zertifikate

Wenn Sie einen Store mit SAML-Authentifizierung (mit AuthV3-Protokoll) verwenden, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: "Unacceptable TLS Certificate."

Dieses Problem tritt auf, wenn Sie die Citrix Workspace-App 1906 und höher verwenden. Informationen zur Problembehandlung finden Sie im Knowledge Center-Artikel [CTX260336](#).

Wenn der StoreFront-Server keine Zwischenzertifikate bereitstellen kann, die dem verwendeten Zertifikat entsprechen, oder wenn Sie Zwischenzertifikate für die Unterstützung von Smartcard-Benutzern installieren, führen Sie diese Schritte aus, bevor Sie einen StoreFront-Store hinzufügen:

1. Rufen Sie separat ein oder mehr Zwischenzertifikate im PEM-Format ab.

Tipp:

Wenn Sie kein Zertifikat im PEM-Format finden, konvertieren Sie mit dem Hilfsprogramm `openssl` ein Zertifikat im CRT-Format in eine PEM-Datei.

2. Als Benutzer, der das Paket installiert (normalerweise root):
 - a) Kopieren Sie eine oder mehrere Dateien zu `$(ICAROOT)/keystore/intcerts`.
 - b) Führen Sie den folgenden Befehl als Benutzer, der das Paket installiert hat, aus:

```
$(ICAROOT)/util/ctx_rehash
```

Wenn Sie ein Serverzertifikat einer Zertifizierungsstelle authentifizieren, dem von Benutzergeräten noch nicht vertraut wird, befolgen Sie die nachfolgenden Anweisungen, bevor Sie einen StoreFront-Store hinzufügen.

1. Rufen Sie ein Stammzertifikat im PEM-Format ab.

Tipp: Wenn Sie kein Zertifikat in diesem Format finden, konvertieren Sie mit dem Hilfsprogramm `openssl` ein Zertifikat im CRT-Format in eine PEM-Datei.
2. Als Benutzer, der das Paket installiert hat (normalerweise root):
 - a) Kopieren Sie die Datei in `$(ICAROOT)/keystore/cacerts`.
 - b) Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
$(ICAROOT)/util/ctx_rehash
```

Andere Probleme

Verbindungsprobleme

Möglicherweise treten auch die folgenden Probleme auf.

Schließen einer Sitzung

Mit dem Programm *wfica* können Sie feststellen, ob die Citrix Workspace-App vom Server angewiesen wurde, eine Sitzung zu schließen. Dieses Programm protokolliert, wenn es vom Server den Befehl erhalten hat, die Sitzung zu beenden.

Damit diese Informationen vom Syslog aufgezeichnet werden, fügen Sie *SyslogThreshold* mit dem Wert 6 im Abschnitt [WFClient] der Konfigurationsdatei hinzu. Durch diese Einstellung wird das Protokollieren von Meldungen mit der Priorität LOG_INFO oder höher aktiviert. Der Standardwert für *SyslogThreshold* ist 4 (=LOG_WARNING).

Damit *wfica* die Informationen als Standardfehler sendet, fügen Sie *PrintLogThreshold* mit dem Wert 6 im Abschnitt [WFClient] hinzu. Der Standardwert für *PrintLogThreshold* ist 0 (=LOG_EMERG).

Weitere Informationen zur Protokollierung finden Sie unter [Protokollierung](#). Weitere Informationen zur Konfiguration von syslog finden Sie unter [Syslog-Konfiguration](#).

Konfigurationsdateieinstellungen

Für jeden Eintrag in *wfclient.ini* muss ein entsprechender Eintrag in *All_Regions.ini* gemacht werden, damit die Einstellung wirksam wird. Außerdem muss für jeden Eintrag in den Abschnitten [Thinwire3.0], [ClientDrive] und [TCP/IP] von *wfclient.ini* ein entsprechender Eintrag in *canonicalization.ini* gemacht werden, damit die Einstellung wirksam wird. Weitere Informationen finden Sie in den Dateien *All_Regions.ini* und *canonicalization.ini* im Verzeichnis *\$ICAROOT/config*.

Veröffentlichte Anwendungen

Beim Zugriff einer veröffentlichten Anwendung auf einen seriellen Port kann die Anwendung fehlschlagen (je nach der Anwendung mit oder ohne Fehlermeldung), wenn der Port durch eine andere Anwendung gesperrt ist. Überprüfen Sie in solchen Fällen, ob eine Anwendung den seriellen Port vorübergehend gesperrt hat. Oder ob eine Anwendung den seriellen Port gesperrt hat und dann beendet wurde, ohne ihn freizugeben.

Um dieses Problem zu lösen, beenden Sie die Anwendung, die den seriellen Port derzeit belegt. Bei UUCP-Sperren ist nach dem Beenden der Anwendung eventuell noch eine Sperrdatei vorhanden. Der Speicherort dieser Sperrdateien hängt vom verwendeten Betriebssystem ab.

Starten der Citrix Workspace-App

Wenn die Citrix Workspace-App nicht gestartet werden kann, wird die Fehlermeldung “Application default file could not be found or is out of date” angezeigt. In diesem Fall ist die Umgebungsvariable ICAROOT möglicherweise nicht richtig definiert. Diese Variable muss richtig definiert werden, wenn Sie die Citrix Workspace-App nicht im Standardverzeichnis installiert haben. Citrix empfiehlt hierfür zwei Lösungsvorschläge:

- Definieren Sie ICAROOT als Installationsverzeichnis.

Um zu überprüfen, ob die Umgebungsvariable ICAROOT richtig definiert wurde, versuchen Sie, die Citrix Workspace-App von einer Terminalsitzung zu starten. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist die Umgebungsvariable ICAROOT wahrscheinlich nicht richtig definiert.

- Installieren Sie die Citrix Workspace-App im Standardverzeichnis neu. Weitere Informationen zur Installation der Citrix Workspace-App finden Sie unter [Installation und Einrichtung](#).

Wenn die Citrix Workspace-App vorher im Standardverzeichnis installiert worden war, sollten Sie vor der Neuinstallation das Verzeichnis `/opt/Citrix/ICAClient` oder `$HOME/ICAClient/platform` entfernen.

Citrix CryptoKit (ehemals SSL SDK)

Um die Versionsnummer für das ausgeführte Citrix CryptoKit (ehemals SSLSDK) oder OpenSSL festzustellen, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
strings libctxssl.so | grep "Citrix SSLSDK"
```

Sie können diesen Befehl auch für AuthManagerDaemon oder PrimaryAuthManager ausführen

Tastenkombinationen

Ihre Tastenkombinationen funktionieren unter Umständen nicht richtig, wenn der Fenstermanager dieselben Tastenkombinationen für systemeigene Funktionen verwendet. Im KDE-Fenstermanager werden beispielsweise die Kombinationen von STRG+UMSCHALT+F1 bis STRG+UMSCHALT+F4 verwendet, um zwischen den Desktops 13 bis 16 zu wechseln. Wenn dieses Problem auftritt, versuchen Sie Folgendes:

- Mit dem Übersetzungsmodus auf der Tastatur werden lokale Tastenkombinationen serverseitigen Tastenkombinationen zugeordnet. Beispielsweise wird im Übersetzungsmodus standardmäßig STRG+UMSCHALT+F1 serverseitig der Tastenkombination ALT+F1 zugeordnet. Um diese Zuordnung in eine andere lokale Tastenkombination zu ändern, aktualisieren Sie den folgenden Eintrag im Abschnitt [WFClient] der Datei `$HOME/.ICAClient/wfclient.ini`. Durch diese Einstellung wird die lokale Tastenkombination Alt+Strg+F1 der Kombination Alt+F1 zugeordnet:
 - Ändern Sie Hotkey1Shift=Ctrl+Shift in Hotkey1Shift=Alt+Ctrl.

- Im direkten Modus werden alle Tastenkombinationen direkt an den Server gesendet. Sie werden nicht lokal verarbeitet. Legen Sie zum Konfigurieren des direkten Modus im Abschnitt [WFClient] der Datei \$HOME/.ICAClient/wfclient.ini TransparentKeyPassthrough auf Remote fest.
- Konfigurieren Sie den Fenstermanager so, dass Standardtastaturkombinationen unterdrückt werden.

Kroatische Remotetastatur

Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass ASCII-Zeichen korrekt an remote virtuelle Desktops mit kroatischen Tastaturlayouts gesendet werden.

1. Setzen Sie im Abschnitt WFClient der entsprechenden Konfigurationsdatei UseEUKSforASCII auf True.
2. Setzen Sie UseEUKS auf 2.

Japanische Tastatur

Zum Konfigurieren einer japanischen Tastatur aktualisieren Sie den folgenden Eintrag in der Konfigurationsdatei wfclient.ini:

```
KeyboardLayout=Japanese (JIS)
```

ABNT2-Tastatur

Zum Konfigurieren einer ABNT2-Tastatur aktualisieren Sie den folgenden Eintrag in der Konfigurationsdatei wfclient.ini:

```
KeyboardLayout=Brazilian (ABNT2)
```

Lokale Tastatur

Wenn sich einige Tasten auf der lokalen Tastatur nicht wie erwartet verhalten, wählen Sie das passendste Serverlayout aus der Liste in \$ICAROOT/config/module.ini aus.

Windows Media Player

Die Citrix Workspace-App hat möglicherweise nicht die nötigen GStreamer-Plug-Ins, um ein gewünschtes Format zu verarbeiten. Normalerweise fordert der Server dann ein anderes Format an. Manchmal wird bei der anfänglichen Prüfung irrtümlich ein passendes Plug-In festgestellt. Dieses Problem sollte erkannt werden und auf dem Server eine Fehlermeldung auslösen, die darauf hinweist, dass beim Wiedergeben der Datei mit Windows Media Player ein Problem aufgetreten ist. Ein erneutes Wiedergeben der Datei in der Sitzung funktioniert normalerweise, weil das Format von der

Citrix Workspace-App abgelehnt wird. Der Server wird daraufhin ein anderes Format anfordern oder das Medium selbst bereitstellen.

In seltenen Fällen wird kein passendes Plug-In erkannt und die Datei wird nicht richtig wiedergegeben, obwohl sich die Fortschrittsanzeige in Windows Media Player wie erwartet bewegt.

Vermeiden der Fehlermeldung oder des Wiedergabefehlers in zukünftigen Sitzungen:

1. Fügen Sie beispielsweise in der Datei `$Home/.ICAClient/wfclient.ini` vorübergehend die Konfigurationsoption `"SpeedScreenMMAVerbose=On"` im Abschnitt `[WFClient]` hinzu.
2. Starten Sie `wfica` über einen `selfservice`, der von einem Terminal aus gestartet wurde.
3. Geben Sie ein Video wieder, das diesen Fehler auslöst.
4. Bestimmen Sie in der Ausgabe der Ablaufverfolgung den MIME-Typ des fehlenden Plug-Ins oder den MIME-Typ, der unterstützt werden sollte, aber nicht wiedergegeben wird (z. B. `"video/x-h264.."`).
5. Bearbeiten Sie `$ICAROOT/config/MediaStreamingConfig.tbl`. Fügen Sie dazu in der Zeile mit dem MIME-Typ ein `"?"` zwischen dem `":"` und dem MIME-Typ ein. Diese Einstellung deaktiviert das Format.
6. Wiederholen Sie die vorherigen Schritte 2 bis 5 für andere Medienformate, die diesen Fehler verursachen.
7. Verteilen Sie die bearbeitete Datei `MediaStreamingConfig.tbl` auf andere Maschinen, die dieselben GStreamer-Plug-Ins haben.

Hinweis:

Nachdem Sie den MIME-Typ identifiziert haben, können Sie möglicherweise ein GStreamer-Plug-In installieren und ihn decodieren.

Einstellung für seriellen Anschluss

Zum Konfigurieren eines seriellen Anschlusses fügen Sie die folgenden Einträge der Konfigurationsdatei `$ICAROOT/config/module.ini` hinzu:

```
LastComPortNum=1
```

```
ComPort1=device
```

Zum Konfigurieren von mehreren seriellen Anschlüssen fügen Sie die folgenden Einträge der Konfigurationsdatei `$ICAROOT/config/module.ini` hinzu:

```
LastComPortNum=2
```

```
ComPort1=device1
```

```
ComPort2=device2
```

Fehler

Dieser Abschnitt enthält weitere Fehlermeldungen, die bei der Verwendung der Citrix Workspace-App möglicherweise häufiger angezeigt werden.

Es ist ein Fehler aufgetreten. Fehler 11 (E_MISSING_INI_SECTION). Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation. Anwendung wird beendet.

Bei der Ausführung der Citrix Workspace-App über die Befehlszeile lässt dieser Fehler in der Regel darauf schließen, dass die in der Befehlszeile angegebene Beschreibung in der Datei appsrv.ini nicht gefunden wurde.

E_BAD_OPTION – Die Option “...” ist ungültig.

Fehlendes Argument für Option “...”.

E_BAD_ARG – Die Option “...” hat ein ungültiges Argument: “...”.

Ungültiges Argument für Option “...”.

E_INI_KEY_SYNTAX – Der Schlüssel “...” in der Konfigurationsdatei “...” ist ungültig.

Die X Server-Händlerinformationen in der Konfigurationsdatei sind fehlerhaft. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei.

E_INI_VALUE_SYNTAX – Der Wert “...” in der Konfigurationsdatei “...” ist ungültig.

Die X Server-Händlerinformationen in der Konfigurationsdatei sind fehlerhaft. Erstellen Sie eine Konfigurationsdatei.

E_SERVER_NAMELOOKUP_FAILURE – Verbindung zu Server “...” kann nicht hergestellt werden.

Der Name des Servers konnte nicht aufgelöst werden.

In mindestens eine Datei kann nicht geschrieben werden: “...”. Beheben Sie Probleme beim Speicherplatz auf der Festplatte oder der Verbindung und versuchen Sie es erneut.

Überprüfen Sie, ob die Festplatte voll ist oder ob Probleme mit den Rechten bestehen. Wenn Sie das Problem gefunden und gelöst haben, wiederholen Sie den Vorgang, der die Fehlermeldung ausgelöst hat.

Die Verbindung zum Server wurde unterbrochen. Stellen Sie die Verbindung wieder her und versuchen Sie es erneut. In diesen Dateien fehlen u. U. Daten: “...”.

Stellen Sie die Verbindung wieder her und wiederholen Sie den Vorgang, der den Fehler ausgelöst hat.

Diagnoseinformationen

Wenn Sie beim Verwenden der Citrix Workspace-App Probleme feststellen, werden Sie vom Technischen Support möglicherweise gebeten, Diagnoseinformationen bereitzustellen. Diese Informationen unterstützen dieses Team bei der Diagnose und helfen, das Problem zu beheben.

Abfrage von Diagnoseinformationen zur Citrix Workspace-App:

1. Geben Sie im Installationsverzeichnis `util/lurdump` ein. Es empfiehlt sich, diese Änderung auszuführen, während eine Sitzung geöffnet ist und möglichst während das Problem auftritt.

Es wird eine Datei generiert, die detaillierte Diagnoseinformationen bereitstellt, u. a. Version, Inhalt der Citrix Workspace-App-Konfigurationsdateien und die Werte der verschiedenen Systemvariablen.
2. Überprüfen Sie, ob diese Datei vertrauliche Informationen enthält, bevor Sie sie an den technischen Support senden.

Problembehandlung bei Verbindungen mit Ressourcen

Benutzer können aktive Verbindungen mit dem Connection Center verwalten. Dieses Feature ist ein nützliches Tool, mit dem Benutzer und Administratoren Probleme mit langsamen oder fehlerhaften Verbindungen beheben können. Mit Connection Center, können Benutzer folgende Verbindungsverwaltungsaufgaben durchführen:

- Schließen einer Anwendung
- Abmelden von einer Sitzung. Dabei wird die Sitzung beendet und alle geöffneten Anwendungen werden geschlossen.
- Trennen der Verbindung mit einer Sitzung. Mit diesem Schritt wird die ausgewählte Verbindung mit dem Server getrennt, ohne offene Anwendungen zu schließen (außer wenn der Server zum Schließen von Anwendungen bei Verbindungstrennung konfiguriert ist).
- Anzeigen der Verbindungsübertragungsstatistik

SDK und API

January 17, 2022

Citrix Virtual Channel SDK

Das Citrix Virtual Channel Software Development Kit (SDK) bietet Unterstützung für das Schreiben von serverseitigen Anwendungen und clientseitigen Treibern für weitere virtuelle Kanäle, die das ICA-Protokoll verwenden.

Die serverseitigen virtuellen Kanal Anwendungen sind auf Citrix Virtual Apps and Desktops-Servern.

Wenn Sie virtuelle Treiber für andere Clientplattformen schreiben möchten, wenden Sie sich an den technischen Support von Citrix.

Das Virtual Channel SDK bietet Folgendes:

- Die Citrix Virtual Driver Application Programming Interface (VD-API) wird mit dem virtuellen Kanal im Citrix Server API SDK (WF-API-SDKS) verwendet, um neue virtuelle Kanäle zu erstellen. Die von der VD-API bereitgestellte Unterstützung für virtuelle Kanäle macht das Schreiben der eigenen virtuellen Kanäle einfacher.
- Funktionierender Quellcode für mehrere Beispielprogramme für virtuelle Kanäle, die Programmiermethoden demonstrieren.
- Das Virtual Channel SDK erfordert, dass das WF-API SDK die serverseitige Komponente des virtuellen Kanals schreibt.

Weitere Informationen finden Sie unter [Citrix Virtual Channel SDK for Citrix Workspace app for Linux](#).

Befehlszeilenreferenz

Weitere Informationen zu Befehlszeilenreferenz und Parametern finden Sie unter [Citrix Workspace app for Linux Command Reference](#).

Platform Optimization SDK

Im Rahmen der HDX SoC-Initiative für die Citrix Workspace-App für Linux haben wir das “Platform Optimization SDK” entwickelt.

Dieses SDK ermöglicht ein Ökosystem kostengünstiger Geräte mit niedrigem Energieverbrauch, hoher Leistung und innovativen Formfaktoren.

Das Platform Optimization SDK kann von Entwicklern genutzt werden, um die Leistung von Linux-basierten Geräten zu verbessern. Entwickler können mit dem SDK Plug-In-Erweiterungen für die ICA-Engine-Komponente (`wfica`) der Citrix Workspace-App erstellen. Plug-Ins werden als freigegebene Bibliotheken entwickelt, die von `wfica` dynamisch geladen werden.

Mit diesen Plug-Ins können Sie die Leistung Ihrer Linux-Geräte optimieren, indem Sie die folgenden Funktionen aktivieren:

- Beschleunigtes Decodieren von JPEG- und H.264-Daten, mit denen das Sitzungsbild erstellt wird
- Steuern der Speicherzuordnung zum Erstellen des Sitzungsbilds
- Verbessern der Leistung durch Steuern der unteren Ebene beim Erstellen des Sitzungsbilds
- Bereitstellen von Diensten für die Grafikausgabe und Benutzereingabe für Betriebssystemumgebungen, die X11 nicht unterstützen

Weitere Informationen finden Sie unter [Citrix Workspace app for Linux - Platform Optimization SDK](#).

Referenz für ICA-Einstellungen

February 11, 2022

Die Referenzdatei für ICA-Einstellungen enthält Registrierungseinstellungen und Listen der ICA-Dateieinstellungen, mit denen Administratoren das Verhalten der Citrix Workspace-App anpassen können. Sie können die Referenz für ICA-Einstellungen auch zur Problembehandlung bei unerwartetem Verhalten der App verwenden.

[Referenz für ICA-Einstellungen \(PDF-Download\)](#)

**Locations**

Corporate Headquarters | 851 Cypress Creek Road Fort Lauderdale, FL 33309, United States
Silicon Valley | 4988 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, United States

© 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved. Citrix, the Citrix logo, and other marks appearing herein are property of Citrix Systems, Inc. and/or one or more of its subsidiaries, and may be registered with the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All other marks are the property of their respective owner(s).