

Systèmes de licences 11.10

May 18, 2016

[À propos du système de licences 11.10](#)

[Configuration système requise](#)

[Mise en route](#)

[Vérifier que vous disposez de la dernière version du serveur de licences](#)

[Considérations sur les pare-feu](#)

[Installation des composants du système de licences pour Windows](#)

[Pour importer et configurer le serveur de licences VPX 11.12 Build 14001](#)

[Obtention de vos fichiers de licences](#)

[Mettre à niveau](#)

[Aperçu de l'architecture](#)

[Types de licence](#)

[Gérer](#)

[Suivi des licences et des alertes](#)

[Modification de la langue d'affichage](#)

[Modification du mot de passe de la console](#)

[Protection de la console](#)

[Modification des numéros de port](#)

[Importation de fichiers de licences](#)

[Administration des licences](#)

[Configuration des utilisateurs de la console](#)

[Configuration des alertes relatives aux licences](#)

[Amélioration des performances en spécifiant l'utilisation de threads](#)

[Affichage des informations système](#)

[Journalisation](#)

[Définition de la langue par défaut](#)

[À propos des fichiers de licences](#)

[Format des fichiers de licences](#)
[Réallocation de fichiers de licences](#)
[Remplacement \(re-téléchargement\) de fichiers de licences](#)
[Combiner des fichiers de licences](#)
[Suppression de fichiers de licences](#)

Commandes

[Diagnostic des problèmes d'extraction \(lmdiag\)](#)
[Arrêt des démons \(lmdown\)](#)
[Vérification des noms d'hôtes \(lmhostid\)](#)
[Relecture des fichiers de licences et d'options \(lmreread\)](#)
[Affichage de la liste des utilitaires du système de licences \(lmutil\)](#)
[Détermination de l'état du système de licences \(lmstat\)](#)
[Affichage de la version des fichiers binaires \(lmver\)](#)
[Affichage ou libération de licences associées à des utilisateurs ou machines \(udadmin\)](#)

Subscription Advantage

Serveurs de licences en cluster

[Configuration requise pour l'installation de serveurs de licences en cluster](#)
[Présentation du processus de mise en cluster](#)
[Installation du système de licences sur un serveur en cluster](#)
[Mise à niveau d'un serveur de licences en cluster](#)
[Désinstallation d'un serveur de licences en cluster](#)
[Résolution des problèmes liés aux serveurs de licences en cluster](#)

Sauvegarder le serveur de licences

Forum aux questions (FAQs)

Citrix SCOM Management Pack pour le système de licences

À propos du système de licences Citrix

Mar 13, 2015

Version 11.10

Nouveautés

Serveur de licences Citrix VPX Boîtier virtuel autonome Linux qui vous permet de déployer facilement des licences dans votre environnement Citrix. Vous pouvez activer le boîtier en :

- l'important sur votre hôte ou groupe d'hôtes ;
- configurant des informations de réseau de base : adresse IP, nom d'hôte et autres informations de réseau ;
- utilisant la console License Administration Console pour télécharger des licences sur vos hôtes.

Prise en charge par Microsoft Active Directory des serveurs de licences Windows : la console License Administration Console prend en charge les utilisateurs et groupes Active Directory. Durant l'installation, le serveur de licences détecte l'appartenance Active Directory. Si vous êtes membre d'un domaine, le serveur de licences ajoute l'utilisateur qui effectue l'installation (domaine\utilisateur) en tant qu'administrateur par défaut de la console License Administration Console. Dans un groupe de travail ou une installation VPX, le serveur de licences demande le mot de passe utilisateur admin par défaut.

Problèmes résolus

- Il est possible que le serveur de licences Citrix se bloque immédiatement après le démarrage. Solution : supprimez les fichiers suivants et démarrez le serveur de licences. Ces fichiers sont automatiquement régénérés au démarrage du serveur de licences. [#253576]
C:\Program Files\Citrix\Licensing\ls\conf\activation_state.xml et concurrent_state.xml sur un serveur 32 bits
C:\Program Files(x86)\Citrix\Licensing\ls\conf\activation_state.xml et concurrent_state.xml sur un serveur 64 bits
/opt/citrix/licensing/LS/conf/activation_state.xml et concurrent_state.xml pour un serveur de licences VPX
- Si vous sélectionnez Utiliser le port par défaut lors de la configuration du port du démon vendeur, des alertes critiques peuvent s'afficher sur le tableau de bord lorsque vous fermez la console et que vous redémarrez le service de licences. Si cela se produit, vous ne pouvez pas utiliser de port aléatoire. Solution : spécifiez un nouveau chemin d'installation dont le nom ne comprend pas de parenthèses. **Windows uniquement** [#0266589]

Problèmes connus

Cette section contient :

Table des matières

- Problèmes d'installation - Windows uniquement
- Autres problèmes connus - Windows uniquement
- Autres problèmes connus et considérations - serveur de licences VPX uniquement
- Autres problèmes connus - Windows et VPX
- Fichiers de licences
- Messages de l'observateur de journaux d'événements
- Problèmes spécifiques aux produits

Problèmes d'installation - Windows uniquement

- Les règles d'exception du pare-feu Windows pour les composants du système de licences ne sont pas automatiquement créées sur Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits). Si le pare-feu Windows est activé lorsque vous installez le système de licences Citrix 11.10, vous ne pouvez pas vous connecter à distance à la console License Administration Console et aucune licence ne peut être extraite. Si vous activez le pare-feu Windows, créez des exceptions pour les composants du système de licences sur l'onglet Exceptions du panneau Pare-feu de Windows. Créez une exception pour les exécutable suivants : CITRIX.exe et ladmin.exe. Ce problème se produit avec Windows Server 2003. [#232674]
- Si le système de licences Citrix est installé dans un environnement en cluster et que le pare-feu Windows est activé (la configuration par défaut pour Windows 2008), les connexions peuvent échouer. La connexion à distance à la console ou l'extraction de licences fonctionne jusqu'au basculement de cluster. Les règles d'exception pour CITRIX.exe et ladmin.exe sont créées durant l'installation du système de licences, mais ne fonctionnent pas après le basculement de cluster. Pour résoudre ce problème, créez des exceptions pour les composants du système de licences sur l'onglet Exceptions du panneau Pare-feu de Windows. Créez une exception pour chacun des ports suivants : port du serveur Web de la console (port par défaut = 8082), port de License Server Manager (port par défaut = 27000) et port du démon vendeur (port par défaut = 7279). Ce problème se produit avec Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits) et Windows Server 2008 R2. Pour plus d'informations, consultez l'article <http://support.microsoft.com/kb/2568645> [#232365]
- À la fin de l'installation, l'outil « Configuration du serveur de licences » vous est présenté. Si vous choisissez Annuler sur cette page, le serveur de licences ne démarre pas. Vous devez réouvrir l'outil de configuration du serveur de licences et terminer la modification des paramètres avant que le serveur de licences ne puisse démarrer. Vous pouvez ouvrir l'outil depuis : C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS\resource\LSPostConfigTool.exe.
- Lors de l'installation, les caractères traduits dans le chemin d'installation peuvent provoquer l'échec de l'installation. Acceptez le chemin d'installation par défaut ou entrez uniquement des caractères de lettres alphabétiques ASCII pour le répertoire d'installation. [#229456]
- Lorsque vous configurez le paramètre côté produit pour le nom du serveur de licences, n'utilisez pas localhost. Utilisez plutôt le nom d'hôte, l'adresse IP ou le nom de domaine complet. [#165986]
- Il se peut que le serveur de licences Citrix s'arrête durant l'installation sur Windows 2003 x86 et x64. Solution : installez tous les Service Packs et toutes les mises à jour Microsoft. [#32050]

Autres problèmes connus - Windows uniquement

- Si vous incluez une barre oblique au nom d'utilisateur géré localement (par exemple, test\), vous ne pouvez pas supprimer l'utilisateur. [#0270349]
- Si vous modifiez le port de licences après avoir installé des licences, il est possible que le message Le produit ou vendeur spécifié n'existe pas : CITRIX s'affiche sur le tableau de bord au lieu des licences installées. [#0269423]
- Lorsqu'un utilisateur doté d'un rôle d'administrateur qui est géré de manière locale n'existe pas, un administrateur de domaine peut uniquement ajouter des utilisateurs ou groupes de domaine en tant qu'administrateurs sur le serveur de licences. Pour modifier ou supprimer des groupes ou administrateurs de domaine sur la page Configuration utilisateur dans la console License Administration Console, un utilisateur géré de manière locale doté du rôle d'administrateur doit exister. [#0263016 et #0269719]

Autres problèmes connus et considérations - serveur de licences VPX uniquement

- Vous ne pouvez pas importer de licences contenant des parenthèses dans le nom du chemin d'accès. [#0264908]
- Bien que les versions XenDesktop 5 Service Pack 1 à XenDesktop 5.6 soient compatibles avec le serveur de licences VPX, vous ne pouvez pas utiliser Desktop Studio pour visualiser ou gérer des licences. Utilisez la console License Administration Console.

- Si vous utilisez Desktop Studio pour pointer XenDesktop vers le serveur de licences VPX, la condition suivante peut se produire : CtxLSPortSvc consomme 100 % d'UC sur VPX. Si cela se produit, redémarrez le service de prise en charge des licences en ouvrant une session sur la console de serveur de licences VPX sous root. Dans le shell, exécutez `/etc/init.d/citrixlicensing-supportservice restart`.
- Les serveurs de licences en cluster ne sont pas pris en charge pour VPX. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité High Availability (HA) sur XenServer 5.6 - 6.0.
- Bien que `/opt/citrix/licensing/LS/conf` contienne un certificat SSL auto-signé et un fichier `.key`, rien ne vous empêche d'en générer un et de l'utiliser.
- Les ports 1-1024 sont réservés par le système d'exploitation. Lors de la configuration des ports VPX, utilisez des ports supérieurs à 1024. Si vous utilisez SSL, utilisez le port 10443, qui est ouvert dans le pare-feu. Si vous choisissez un port différent pour SSL, reconfigurez le pare-feu dans les iptables.
- Les mises à niveau ne sont pas prises en charge pour le serveur de licences VPX.
- Le serveur de licences VPX ne prend pas en charge Active Directory.

Autres problèmes connus - Windows et VPX

- Dans la console License Administration Console, les caractères localisés dans les noms d'utilisateurs et les mots de passe peuvent s'afficher avec des résultats inattendus. Pour éviter ce problème, utilisez des caractères de lettres alphabétiques US-ASCII pour les noms d'utilisateurs et les mots de passe dans la console License Administration Console. [#0272738, #0273089, #0156833, #0156839, #0156969, #223870, #242767]

Fichiers de licences

- Certains types de licences n'étant pas couverts par Subscription Advantage, ils génèrent des alertes dans le tableau de bord de la console License Administration Console indiquant que l'abonnement à Subscription Advantage a expiré. Vous pouvez ignorer de telles alertes pour les licences non couvertes par Subscription Advantage. Cela comprend les licences d'évaluation, les licences Revente Interdite, les licences de préversion et les licences Technology Preview. Ces types de licences ne requièrent pas d'abonnement à Subscription Advantage et vos produits Citrix continuent de fonctionner après l'expiration de l'abonnement à Subscription Advantage. Vous pouvez vérifier l'état de n'importe quelle licence pour laquelle vous avez reçu une alerte en cliquant sur la licence dans le tableau de bord. Une fois développées, les informations sur la licence affichent le type de licence (tel que Technology Preview), la date d'expiration de la licence ainsi que la date d'expiration de votre abonnement à Subscription Advantage. [#231847]
- Les fichiers de licences comportant plusieurs lignes faisant référence à `HOSTNAME=` sont ignorés par le serveur de licences. Les licences de ces fichiers ne peuvent pas être libérées. Ce problème se produit lorsque vous téléchargez des licences associées à différents noms d'hôte de serveur de licences dans le même fichier de licences. Il se peut que l'un des messages suivants s'affiche dans l'observateur du journal d'événements :
 - ID d'événement : 724 description : (2196) code de licence non valide.
 - ID d'événement : 764 (2196) ID d'hôte erroné sur la ligne SERVER du fichier de licences.

De plus, la console License Administration Console affiche le message d'erreur suivant : `...Error List Returned...Unknown Host. (Liste d'erreurs renvoyée... hôte inconnu)`

Pour résoudre ce problème, téléchargez à nouveau des fichiers de licences distincts pour chaque produit Citrix associé à des noms de serveurs de licences différents.

- Après avoir remplacé des fichiers de licences d'évaluation sur le serveur de licences avec de nouveaux fichiers de licences, il se peut que le produit Citrix continue d'afficher le message d'expiration de licence suivant lorsque les utilisateurs ouvrent une session : « Avertissement : le produit Citrix suivant utilise une licence Évaluation. Cette licence expirera dans... »
Pour résoudre ce problème :

1. Désinstallez les fichiers de l'ancienne licence d'évaluation du serveur de licences. (voir la section [Suppression de fichiers de licences](#)).
2. Vous pouvez aussi redémarrer le service de licences Citrix au niveau du serveur de licences.
3. Au niveau du produit Citrix, pointez vers un serveur de licences fictif, puis pointez le produit à nouveau vers le serveur de licences réel. (Consultez le guide de l'administrateur du produit pour obtenir des informations sur la modification de ces paramètres).
4. Si le problème persiste, redémarrez le serveur du produit.

Messages de l'observateur de journaux d'événements

- Le message suivant s'affiche dans l'observateur de journaux d'événements : (1224) Client/server comm version mismatch. The client and server programs are running potentially incompatible versions of FLEXnet comm software. Ce message est fourni à titre d'information, il indique qu'un client de licence de produit Citrix communique avec une version différente du serveur de licences Citrix. Vous pouvez l'ignorer.
- Après mise à niveau du serveur de licences, il se peut que des messages tels que l'exemple suivant s'affiche dans l'observateur de journaux d'événements (les numéros de produit et de composant peuvent varier par rapport à ces exemples) :
 - La détection du produit '{8AAA9207-A30A-4158-9640-8886AA9BD86F}', fonctionnalité 'CTX_LS', composant '{F826569F-BFB0-4D4F-9B01-341070F968D5}' a échoué. La ressource 'C:\bin\CfgEngine\Configuration.xml' n'existe pas.
 - La détection du produit '{B91F5D65-61AD-48C6-B595-71F58844529C}', fonctionnalité 'CTX_LS' a échoué lors de la requête du composant '{FB1869D6-3FE1-446B-AF01-3858F849CDA5}'
 - La détection du produit '{B91F5D65-61AD-48C6-B595-71F58844529C}', fonctionnalité 'Complete', composant '{303994BA-6487-47AE-AF1D-7AF6088EEBDB}' a échoué. La ressource " n'existe pas.
 - Un fournisseur, MgmtEventProv, a été enregistré dans l'espace de noms WMI Root\Citrix\Management afin d'utiliser le compte LocalSystem. Ce compte bénéficie de privilèges et le fournisseur peut provoquer une violation de sécurité s'il ne représente pas correctement les demandes utilisateur.
 - Échec de connexion au serveur. Erreur : 0x80070005.
 Ignorez ces messages. La mise à niveau est réussie. [#207927, #183919]

Problèmes spécifiques aux produits

Access Essentials / XenApp Fundamentals

- Après installation du système de licences 11.10 et démarrage de l'outil Quick Start, un message d'erreur .NET Framework indique que « The service object for the service “CitrixLicensing” could not be acquired. Probably not installed or there is a permission problem. » (L'objet de service pour le service “CitrixLicensing” n'a pas pu être acquis. Il n'est probablement pas installé ou il existe un problème d'autorisation.) Ce problème se produit dans Access Essentials 2.0 ou XenApp Fundamentals 3.0. Pour résoudre ce problème, désinstallez la Build 10007 du système de licences 11.6.1 et installez la Build 9020, disponible depuis la page [Downloads](#) du serveur de licences. [#232048]
- Avant d'installer la version 11.10 du serveur de licences sur des systèmes exécutant Access Essentials 2.0, vous devez installer les corrections AEE200W2K3001 et AEE200W2K3002. Si vous n'installez pas ces corrections, Access Essentials risque de ne pas fonctionner.

Citrix Branch Repeater avec Windows Server

- Si vous installez la même licence par deux fois, il est possible, lors de la seconde installation, que l'option Envoyer limite de

bande passante soit modifiée pour utiliser la vitesse maximum. Pour résoudre ce problème, n'installez pas la même licence par deux fois. Si, toutefois, vous devez procéder de la sorte, vérifiez que l'option Envoyer limite de bande passante est correctement paramétrée. [#53894]

Citrix MetaFrame Access Suite 3.0

- Mise à niveau du système de licences de Citrix MetaFrame Access Suite 3.0 vers une version plus récente. Durant le processus de mise à niveau du serveur de licences, les composants du système de licences sont détectés, mais vous êtes invité à les supprimer. Vous ne pouvez pas mettre à niveau le système de licences dans un produit Citrix doté du système de licences 1.0.0, car ce dernier n'est pas compatible avec le système de licences utilisé aujourd'hui dans les produits Citrix. Désinstallez les composants du système de licences et réinstallez la dernière version. [#217704]

Pack d'administration Citrix XenApp

- Aucune information relative au serveur de licences Citrix n'apparaît sur l'onglet Analyse de System Center Operations Manager pour les serveurs gérés Citrix. Il n'existe pas de solution pour ce problème. [#192159]

Recherche d'informations pour votre version du système de licences

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour accéder à une liste des versions du serveur de licences et à leur documentation.

Important : Citrix ne fournit pas de corrections pour les composants du serveur de licences et ne prend pas en charge les versions antérieures des serveurs de licences avec les nouveaux produits. Les dernières versions du serveur de licences contiennent généralement des solutions aux problèmes rencontrés dans les versions précédentes. Lorsque vous mettez à niveau des produits Citrix, ou que vous en installez de nouveaux, vous devez également mettre à niveau les composants du système de licences. Les nouveaux serveurs de licences sont rétro-compatibles et fonctionneront avec des produits et des fichiers de licences anciens ; les nouveaux produits requièrent toutefois le dernier serveur de licences pour pouvoir extraire des licences correctement. La dernière version est disponible sur le [site de téléchargement](#) de Citrix.

Pour trouver le numéro de version de votre serveur de licences

Si vous souhaitez vérifier la version actuelle de votre serveur de licences, comparez-la au numéro que vous trouverez sur le [site de téléchargement](#).

Sur un serveur de licences avec la console License Administration Console :

1. Démarrez la console License Administration Console à partir du menu programmes : Citrix > Consoles de gestion > License Administration Console.
2. Cliquez sur Administration et sélectionnez l'onglet Informations système. Le numéro de version apparaît dans la liste des informations.

Sur un serveur de licences sans la console License Administration Console :

1. Ouvrez l'éditeur de registre (Démarrer > Exécuter > regedit).
Remarque : n'utilisez l'Éditeur du Registre que pour visualiser les informations relatives au serveur de licences. La modification du Registre peut entraîner de sérieux problèmes qui pourraient vous amener à réinstaller votre système d'exploitation.
2. Naviguez jusqu'à HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\LicenseServer\Install.

Le numéro de version s'affiche dans la clé de version au format : 11.12.1.0 build 14100.

Sur les serveurs exécutant Windows 2008 Server 64 bits, la clé de registre est la suivante :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE Wow6432Node\Citrix\LicenseServer\Install

Configuration système requise

Mar 08, 2013

Configuration requise pour le serveur de licences pour Windows

Le serveur de licences et la console License Administration Console requièrent le même matériel que celui nécessaire à la prise en charge des systèmes d'exploitation compatibles. Aucun matériel supplémentaire n'est requis.

Remarque : le serveur de licences ne prend pas en charge le multihoming (deux cartes réseau connectées à des réseaux différents).

La console License Administration Console gère le serveur de licences sur l'ordinateur sur laquelle elle est installée. Elle ne peut pas gérer des serveurs de licences distants.

Systèmes d'exploitation	<p>Vous pouvez installer le serveur de licences sur des serveurs exécutant les systèmes d'exploitation Microsoft suivants. Citrix vous recommande d'installer les derniers Service Packs et les mises à jour Microsoft les plus récentes.</p> <ul style="list-style-type: none">• Famille Windows Server 2003• Famille Windows Server 2008• Famille Windows Server 2008 R2• Windows Server 7, éditions 32 et 64 bits
Besoins en espace disque	<ul style="list-style-type: none">• 50 Mo pour les composants du système de licences• 2 Go pour les licences utilisateur ou associées à une machine
Configuration requise pour Microsoft .NET Framework	Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 est requis.
Navigateurs	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer version 6.0 à 9.0 (utilisez Internet Explorer 8 et 9 en mode compatibilité)• Mozilla Firefox versions 3.0 à 8.0• Chrome versions 12.0 à 15.0• Safari version 5.1

Configuration requise pour l'installation du serveur de licences VPX

XenServer doit fournir des ressources informatiques virtuelles adaptées au serveur de licences VPX.

Version XenServer	Environnements XenServer 5.6 Feature Pack 1 ou Service Pack 2 et XenServer 6 configurés, avec une console de gestion XenCenter distincte.
Mémoire	256 Mo. Suffisant pour 500 serveurs Citrix et environ 50 000 licences, mais surveillez la consommation de mémoire en cours d'utilisation pour déterminer si vous devez ajouter plus de mémoire. Pour les environnements de grande taille, Citrix recommande d'allouer plus de mémoire.

Capacités de stockage minimales requises	8 Go sur l'espace de stockage par défaut dans le pool XenServer.
Processeur virtuel	1 processeur virtuel. Dans les environnements de grande taille ou ceux utilisant des licences utilisateur ou associées à une machine, songez à ajouter un deuxième processeur virtuel.
Navigateurs	<ul style="list-style-type: none">• Internet Explorer version 6.0 à 9.0 (utilisez Internet Explorer 8 et 9 en mode compatibilité)• Mozilla Firefox versions 3.0 à 8.0• Chrome versions 12.0 à 15.0• Safari version 5.1

Mise en route

May 19, 2014

Citrix recommande de mettre à niveau le serveur de licences vers la dernière version lorsque vous mettez à niveau ou que vous installez de nouveaux produits Citrix. Les nouveaux serveurs de licences sont rétro-compatibles et fonctionnent avec des produits et des fichiers de licences anciens. Les nouveaux produits requièrent souvent le dernier serveur de licences pour obtenir des licences correctement.

Suivez les étapes suivantes pour obtenir une licence :

1. [Vérifiez que vous disposez de la dernière version du serveur de licences.](#)
2. [Vérifiez la configuration requise.](#)
3. [Installez le système de licences.](#)
4. [Obtenez les fichiers de licences à partir de My Account \(Se connecter\).](#)
5. Installez votre produit Citrix (ou s'il est déjà installé, redémarrez les produits Citrix pour que les nouvelles licences soient reconnues).
6. Configurez les paramètres de communication du système de licences côté produit qui n'ont pas été définis lors de l'installation du produit, si nécessaire. Vous serez amené, dans le cadre de cette opération, à préciser l'édition correcte du produit. La documentation du produit contient des informations sur ces paramètres.
assurez-vous que le paramètre d'édition du côté produit correspond aux licences que vous avez achetées. Si par exemple vous avez acheté des licences édition Platinum, veillez à ce que le paramètre d'édition dans le produit indique Platinum et non Enterprise ou Advanced.

Pour accéder à une présentation des composants et des processus du système de licences, consultez la section [Présentation de l'architecture](#).

Vérifier que vous disposez de la dernière version du serveur de licences

Jan 09, 2012

Lorsque vous mettez des produits Citrix à niveau ou que vous en installez de nouveaux, procédez toujours à la mise à niveau du serveur de licences. Le nouveau serveur de licences est rétro-compatible et fonctionnera avec des produits et des fichiers de licences anciens ; les nouveaux produits requièrent toutefois le dernier serveur de licences pour pouvoir extraire des licences correctement. Vous pouvez installer la dernière version ou mettre à niveau à partir du support du produit.

Remarque : Citrix ne fournit pas de corrections pour les composants du serveur de licences et ne prend pas en charge les versions antérieures des serveurs de licences avec les nouveaux produits. Les dernières versions du serveur de licences contiennent généralement des solutions aux problèmes rencontrés dans les versions précédentes.

Pour trouver le numéro de version de votre serveur de licences

Si vous souhaitez vérifier la version actuelle de votre serveur de licences, comparez-la au numéro que vous trouverez sur le [site de téléchargement](#).

Sur un serveur de licences avec la console License Administration Console :

1. **Pour Windows** : démarrez la console License Administration Console à partir du menu programmes : Citrix > Consoles de gestion > License Administration Console.
Pour le serveur de licences VPX et les systèmes distants : ouvrez un navigateur Web et accédez à `http://Nom du serveur de licences:portWeb`.
2. Cliquez sur Administration et sélectionnez l'onglet Informations système. Le numéro de version apparaît dans la liste des informations.

Sur un serveur de licences Windows sans la console License Administration Console :

1. Ouvrez l'éditeur de registre (Démarrer > Exécuter > regedit).
Remarque : n'utilisez l'Éditeur du Registre que pour visualiser les informations relatives au serveur de licences. La modification du Registre peut entraîner de sérieux problèmes qui pourraient vous amener à réinstaller votre système d'exploitation.
2. Naviguez jusqu'à `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\LicenseServer\Install`.

Le numéro de version s'affiche au format : 11.5.0.0 build 9014.

Considérations sur les pare-feu

Jan 09, 2012

Déterminez si vous devez placer un pare-feu entre le serveur de licences et les serveurs de produits. Citrix vous conseille de déterminer si vos produits doivent communiquer avec le serveur de licences via un pare-feu avant d'installer le système de licences. Les considérations relatives au pare-feu peuvent influencer votre choix de l'emplacement d'installation du serveur de licences.

Des ports par défaut sont activés pour le serveur de licences VPX. Pour changer de ports, utilisez la commande Linux iptables.

Si un pare-feu est intercalé entre votre produit ou l'agent Single Sign-On (Password Manager) et le serveur de licences, vous devez configurer les numéros de port. Cette configuration implique les étapes suivantes :

- Déterminez les numéros de port à changer. Vous pouvez modifier les numéros de port durant le processus d'installation ou après.
- Ouvrez les ports du pare-feu. Ouvrez tous les ports du pare-feu que vous avez modifiés afin de permettre le trafic. Pour Windows Server 2008, le serveur de licences version 11.5 ou supérieure configure le pare-feu intégré automatiquement.
- Modifiez les paramètres côté produit. Votre produit Citrix doit être configuré avec les mêmes numéros de port que ceux dans la console License Administration Console. Si vous ne modifiez pas le numéro de port référencé dans le produit, ce dernier est incapable de contacter le serveur de licences. Vous pouvez modifier les paramètres côté produit pendant et après l'installation du produit. Pour plus d'informations sur ces paramètres, veuillez consulter la documentation accompagnant votre produit.

Installation des composants du système de licences pour Windows

Feb 28, 2012

Les composants du système de licences peuvent être installés sur un serveur dédié ou sur un serveur partagé avec une autre application, telle qu'un collecteur de données de sauvegarde, un serveur de mesure de la batterie ou un serveur de licences Terminal Server. Vous pouvez aussi utiliser un serveur Web ou d'application, toutefois les emplacements mentionnés ci-dessous consomment moins de ressources. Si vous exécutez moins de 50 serveurs, vous pouvez installer le serveur de licences sur le même serveur que votre produit.

[Configuration matérielle et logicielle requise](#)

[Considérations sur les pare-feu](#)

[Pour importer et configurer le serveur de licences VPX 11.12 Build 14001](#)

Pour installer le serveur de licences et la console à l'aide de l'assistant d'installation

1. Ouvrez une session en tant qu'administrateur ou membre du groupe Administrateurs.
2. Cliquez sur le support d'installation du produit et naviguez dans les écrans Autorun jusqu'à Système de licences Citrix et suivez les instructions. Les noms des écrans varient en fonction du produit. Par exemple :
 - Dans XenApp, sélectionnez Installer les composants manuellement > Composants courants > Système de licences Citrix.
 - Dans XenDesktop, sélectionnez Install Server Components > I accept the license agreement > Citrix License Server.
3. Suivez l'assistant d'installation pour accepter le dossier de destination. Les composants du système de licences sont installés dans le dossier : C:\Program Files\Citrix\Licensing sur un ordinateur 32 bits et C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing sur un ordinateur 64 bits.
4. Acceptez ou modifiez les numéros de port par défaut à utiliser par les composants du système de licences. Au besoin, vous pouvez modifier ces numéros après l'installation.
 - Numéro de port du serveur de licences : 27000
 - Numéro de port du démon vendeur : 7279
 - Le port de la console Web est 8082
5. Pour les installations de groupe de travail, définissez un mot de passe pour l'utilisateur admin de la console. Si vous êtes membre d'un domaine, le serveur de licences ajoute l'utilisateur qui effectue l'installation (domaine\utilisateur) en tant qu'administrateur par défaut de la console License Administration Console.

Vous pouvez maintenant aller sur le site Web Citrix pour obtenir les fichiers de licences nécessaires à l'exécution des produits Citrix. Cette procédure est détaillée à la section [Obtention de vos fichiers de licences](#).

Ligne de commande pour l'installation du système de licences

Lorsque vous utilisez la ligne de commande Msiexec pour installer le système de licences, définissez les propriétés en ajoutant Property="value" n'importe où dans la ligne de commande, sauf entre une option et son argument.

Remarque : vous devez exécuter la ligne de commande avec des privilèges d'administrateur. Pour démarrer l'invite de commande avec des privilèges élevés dans Windows Server 2008, choisissez Démarrer, cliquez avec le bouton droit sur Invite de commandes, et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur.

L'exemple de ligne de commande suivant permet d'installer le système de licences en mode silencieux et de créer un fichier journal pour récupérer des informations à propos de cette opération. Ajoutez les propriétés à définir après les commutateurs.

Tapez la commande suivante sous forme d'une longue ligne. En raison de limitations d'espace, l'exemple suivant affiche plusieurs lignes.

```
msiexec /i ctx_licensing.msi /!*v install.log /qn INSTALLDIR=répertoire\installation LICSERVERPORT=numéroport VENDORDAEMONPORT=numéroport MNGMTCONSOLEWEBPORT=numéroport /
```

- /!*v correspond à l'emplacement du journal d'installation. Paramètre facultatif.
- /qn indique une installation silencieuse.
- INSTALLDIR est l'emplacement de stockage de l'exécutable du serveur de licences. Paramètre facultatif. Il s'agit par défaut de c:\program files\citrix licensing ou c:\program files (x86)\citrix\licensing.
- LICSERVERPORT est le numéro de port du serveur de licences. Paramètre facultatif. La valeur par défaut est 27000.
- VENDORDAEMONPORT est le numéro de port du démon vendeur. Paramètre facultatif. La valeur par défaut est 7279.
- MNGMTCONSOLEWEBPORT est le numéro de port utilisé par la console. Paramètre facultatif. La valeur par défaut est 8082.
- ADMINPASS est le mot de passe de l'utilisateur « admin » de la console. Ce paramètre est uniquement requis dans les environnements non-Active Directory. Il est ignoré lorsque le serveur de licences est installé sur un ordinateur Active Directory. Dans un environnement Active Directory, le serveur de licences ajoute l'utilisateur qui effectue l'installation (domaine\utilisateur) en tant qu'administrateur par défaut de la console License Administration Console.

Remarque : sur un ordinateur Active Directory, vous pouvez spécifier la commande suivante et disposer d'un serveur de licences pleinement fonctionnel.

```
msiexec /i ctx_licensing.msi /qn
```

Si vous procédez à l'installation dans un environnement en cluster, utilisez les deux propriétés supplémentaires de cet exemple :

```
msiexec /i ctx_licensing.msi /!*v install.log /qn LICSERVERPORT=numéroport VENDORDAEMONPORT=numéroport MNGMTCONSOLEWEBPORT=numéroport ADMINPASS=motdepasse CTX_CLUSTER_RESOURCE_DLL_PATH=chemin
```

- CTX_CLUSTER_RESOURCE_DLL_PATH correspond à l'emplacement de stockage de la ressource DLL du cluster de serveurs. Cette valeur n'est utilisée que pour la mise en cluster.
- La valeur de REGISTER_CTX_LS_CLUSTERING est « no » pour le nœud de cluster 1 ou « yes » pour le nœud de cluster 2. Cette valeur n'est utilisée que pour la mise en cluster.

Pour importer et configurer le serveur de licences VPX 11.12 Build 14001

Jun 30, 2014

Le serveur de licences Citrix VPX est distribué sous forme de système de machine virtuelle configuré au format .xva ; il n'est pas pris en charge avec XenApp 7.6 et XenDesktop 7.6.

Pour importer le serveur de licences VPX à l'aide de XenCenter

1. Ouvrez XenCenter, cliquez sur le serveur sur lequel importer le serveur de licences VPX et sélectionnez Import.
2. Recherchez l'emplacement de votre pack et choisissez Citrix_License_Server_Virtual_Appliance_11.12_Build_14001.xva.
3. Choisissez un serveur central pour votre VM. Il s'agit du serveur sur lequel la VM démarre automatiquement. Vous pouvez également cliquer sur un groupe XenServer et la VM démarre automatiquement sur l'hôte le plus approprié du groupe.
4. Choisissez un espace de stockage pour le disque virtuel. Ce dernier doit disposer d'un minimum de 8 Go d'espace disponible.
5. Définissez les interfaces réseau. Le serveur de licences VPX communique à l'aide d'une seule carte d'interface réseau virtuelle. Choisissez un réseau accessible par les serveurs Citrix auquel vous voulez fournir les services de licence.

Après avoir importé la VM, elle s'affiche dans la console de gestion XenCenter. Vous pouvez redémarrer le boîtier virtuel dans XenServer en cliquant avec le bouton droit sur son nom et en choisissant Start.

Pour configurer le serveur de licences VPX pour la première fois

Après avoir importé le serveur de licences VPX, vous disposez d'un serveur de licences Citrix pleinement fonctionnel sur votre pool XenServer. La première fois que vous démarrez le serveur de licences, un assistant de configuration s'ouvre pour que vous puissiez configurer le réseau.

1. Créez un mot de passe racine fort pour les administrateurs.
2. Spécifiez un nom d'hôte pour le serveur de licences VPX.
Remarque : la plupart des fichiers de licences Citrix sont liés au nom d'hôte sensible à la casse de votre serveur de licences.
3. Spécifiez un domaine pour le serveur de licences VPX.
4. Spécifiez si vous souhaitez utiliser ou non DHCP en tant que type de réseau. Choisissez y pour obtenir les informations de réseau automatiquement ; sinon, choisissez n et entrez les informations de réseau requises.
5. Spécifiez un nom d'utilisateur et un mot de passe License Administration Console pour le service de licences.

Configurez les licences à partir d'une interface web, disponible sur le port 8082.

En cas d'erreur dans la configuration, vous pouvez ouvrir une session sur le boîtier en tant que root avec le mot de passe que vous avez spécifié et entrez la commande `resetsettings.sh` pour exécuter de nouveau l'assistant de configuration.

Obtention de vos fichiers de licences

Mar 13, 2013

Après installation des composants du système de licences, vous pouvez demander vos fichiers de licences auprès de citrix.com. Depuis citrix.com (ou My Account) vous générez un fichier de licences et le téléchargez sur le serveur de licences. Vous devez ensuite importer les fichiers de licences à l'aide de la console License Administration Console.

Avant de vous rendre sur le site Web de Citrix, vous devez vous munir des informations suivantes :

- **Code de licence.** Recherchez ce code : vous pouvez le trouver sur le boîtier du support d'installation Citrix, dans un courrier électronique provenant de Citrix ou dans le système Subscription Advantage Management-Renewal-Information (SAMRI).
- **Votre ID utilisateur et mot de passe pour My Account.** Vous pouvez vous enregistrer pour ce mot de passe sur My Account.
Remarque : si certains de ces éléments sont introuvables, contactez [le service client de Citrix](#).
- **Nom du serveur d'installation des composants du système de licences.** Le champ pour ce nom sur détecte la casse. Assurez-vous de copier le nom tel qu'il apparaît sur l'ordinateur.
Vous trouverez le nom d'hôte et l'adresse Ethernet du serveur de licences dans la console License Administration Console, dans la zone Administration sur l'onglet Informations système. Vous pouvez également exécuter la commande hostname à une invite de commandes sur le serveur de licences.
- **Nombre de licences à inclure dans le fichier de licences.** Vous n'êtes pas obligés de télécharger toutes vos licences en une seule fois. Par exemple, si votre société achète 100 licences, vous pouvez décider de n'en allouer et télécharger que 50 cette fois-ci. Vous pouvez allouer le reste dans un autre fichier de licences ultérieurement. Vous pouvez disposer de plusieurs fichiers de licences.

Pour obtenir des fichiers de licences à l'aide de la console License Administration Console

1. **Pour Windows :** démarrez la console (Démarrer > Tous les programmes > Citrix > Consoles de gestion > License Administration Console).

Pour le serveur de licences VPX et les systèmes distants : ouvrez un navigateur Web et accédez à `http://Nom du serveur de licences:portWeb`.

2. Cliquez sur Administration et Configuration du démon vendeur.
3. Cliquez sur Importer licence.
4. Cliquez sur le lien My Account.
5. Sur la page My Account (Se connecter), entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe.
6. Sélectionnez All Licensing Tools.
7. À partir du menu principal, sélectionnez Allocate.
8. Suivez le processus pour allouer et générer un fichier.
9. Sélectionnez les licences à télécharger, cliquez sur Download et enregistrez le fichier sur :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un ordinateur 32 bits
 - C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un ordinateur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/myfiles pour le serveur de licences VPX
10. Dans la console License Administration Console, sur la page Importer fichier de licences, naviguez jusqu'au fichier de licences.
11. Si vous avez copié le fichier directement sur le répertoire MyFiles, ou que le fichier porte le même nom qu'un fichier

existant, sélectionnez Remplacer le fichier de licences sur le serveur de licences.

12. Cliquez sur Importer licence.
13. Cliquez sur Configuration du démon vendeur et cliquez sur Administrer dans la ligne du démon vendeur Citrix.
14. Cliquez sur Relire les fichiers de licences pour permettre au serveur de licences de reconnaître le nouveau fichier.
Les utilisateurs peuvent commencer à utiliser ces licences aussitôt que les licences sont lues par le serveur de licences.

Pour obtenir des fichiers de licences manuellement

1. À partir d'un navigateur Web, ouvrez la page <http://www.citrix.com>.
2. Cliquez sur Log In et entrez votre ID utilisateur et mot de passe.
3. Sélectionnez All Licensing Tools.
4. À partir du menu principal, sélectionnez Allocate.
5. Suivez le processus pour allouer et générer un fichier.
6. Sélectionnez les licences à télécharger, cliquez sur Download et enregistrez le fichier dans un dossier (mémorisez cet emplacement). Emplacement suggéré :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un ordinateur 32 bits
 - C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un ordinateur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/myfiles pour le serveur de licences VPX
7. Sur le serveur de licences, copiez le fichier de licences du dossier dans lequel il a été enregistré sur le dossier MyFiles (C:\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles sur un ordinateur 32 bits, C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\MyFiles sur un ordinateur 64 bits) ou /opt/citrix/licensing/myfiles pour le serveur de licences VPX).
Conseil : assurez-vous que le fichier de licences conserve l'extension de fichier « .lic ». Certains processus de copie ne reconnaissent pas le type de fichier de cette extension et ajoutent une extension de fichier « .txt » lors de la copie. Les fichiers de licences ayant une extension de type de fichier incorrecte ne peuvent être importés.
8. À l'invite de commande, accédez à :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 32 bits
 - C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/LS pour le serveur de licences VPXet entrez la commande suivante : `Imreread -c @localhost -all`.

Mettre à niveau

Mar 13, 2013

À chaque mise à niveau de votre produit Citrix, il vous est conseillé de mettre également à jour le serveur de licences Citrix. Chaque fois qu'un serveur de licences est mis à disposition, il peut contenir une meilleure sécurité, des corrections de problèmes connus, etc. Dans certains cas, des nouvelles versions d'un produit Citrix ne fonctionnent pas avec d'autres versions du serveur de licences.

Remarque : les nouvelles versions du serveur de licences sont compatibles avec les versions anciennes du produit.

Si votre abonnement au programme Citrix Subscription Advantage est en cours de validité, vous pouvez effectuer une mise à niveau vers la version la plus récente des produits Citrix et mettez à niveau vos licences existantes vers le système de licences utilisé par ces produits.

Mise à niveau de la version du produit : il s'agit du mouvement d'une version précédente d'un produit vers la version la plus récente de ce produit (par exemple, passer de XenApp 5.0 à XenApp 6.0).

Mise à niveau de l'édition : il s'agit de l'achat d'une édition du produit d'un niveau supérieur (par exemple, vous possédez actuellement l'édition Advanced et vous achetez une mise à niveau vers édition Enterprise).

Important : les mises à niveau ne sont pas prises en charge pour le serveur de licences VPX.

Mise à niveau du serveur de licences

Citrix vous recommande d'installer le dernier serveur de licences. Le nouveau serveur de licences est rétro-compatible et fonctionnera avec des produits et des fichiers de licences anciens ; les nouveaux produits requièrent toutefois le dernier serveur de licences pour pouvoir extraire des licences correctement. Vous pouvez installer la dernière version ou mettre à niveau à partir du site Web de Citrix ([page Downloads](#)).

Le cas échéant, mettez à niveau les composants du système de licences avant de procéder à la mise à niveau du produit. Désinstallez toutes les versions du Système de licences Citrix antérieures à la version 11.3.

Vous ne connaissez pas la version de votre serveur de licences ? Consultez la section [Vérifier que vous disposez de la dernière version du serveur de licences](#).

Pour de plus amples informations sur la configuration système requise, consultez la section [Configuration requise](#).

Pour mettre à niveau le serveur de licences :

1. Sur votre serveur de licences, insérez le support de votre produit. Vous pouvez aussi télécharger les composants licence sur le site Web de Citrix ([page Downloads](#)).
2. Si le programme d'installation n'apparaît pas, utilisez l'Explorateur Windows pour ouvrir le programme Autorun.exe.
3. Naviguez à travers l'assistant d'installation jusqu'à Système de licences Citrix et suivez les instructions.

Mise à niveau de licences pour votre édition

Si vous décidez de passer à une édition supérieure d'un produit Citrix (par exemple, de passer de XenApp Advanced à Enterprise), vous devez acheter une licence de mise à niveau et l'ajouter au serveur de licences. Vous devrez également changer les paramètres de sélection de l'édition du produit dans son interface utilisateur. Citrix recommande de prévoir la modification du paramètre d'édition à un moment où les serveurs concernés reçoivent peu de connexions ou d'envisager de les rediriger vers un autre ordinateur. Redémarrez le serveur pour que le nouveau réglage d'édition du produit soit pris en compte. Veuillez consulter la documentation du produit pour modifier des paramètres d'édition. Si vous ajoutez la licence de mise à niveau sur le serveur de licences avant d'avoir configuré ce paramètre pour la nouvelle édition, le produit Citrix cesse

d'accepter les nouvelles connexions.

Remarque : même si elles ne sont plus valides, les licences des anciennes éditions des produits s'affichent dans le tableau de bord ou la console License Administration Console. Si vous ne supprimez pas volontairement les allocations de licences obsolètes et/ou inutiles, vous risquez de recevoir des alertes persistantes à propos des dates d'expiration du programme Subscription Advantage pour ces licences. Il est impossible de désactiver ces alertes. Le seul impact de la présence d'allocations de licences obsolètes sur des serveurs de licences est la continuation de ces alertes. Si vous souhaitez supprimer les licences, veuillez consulter la section [Suppression de fichiers de licences](#).

Pour mettre à niveau les licences d'édition :

1. À partir d'un navigateur Web, ouvrez la page <http://www.citrix.com>.
2. Cliquez sur Log In et entrez votre ID utilisateur et mot de passe.
3. Sélectionnez All Licensing Tools.
4. À partir du menu principal, sélectionnez Upgrade.
5. Suivez les options et les instructions du site pour mettre à niveau vos licences d'édition de produit.
6. Téléchargez ou commandez les nouveaux médias. Vous recevrez un e-mail vous invitant à retourner sur citrix.com pour allouer/recevoir des licences de fonctionnalités supplémentaires.
7. Ouvrez une session sur www.citrix.com pour allouer vos licences, générer un fichier de licence, télécharger le fichier de licence vers votre serveur de licences et relire le fichier.

Aperçu de l'architecture

Nov 29, 2011


Pour pouvoir utiliser votre produit Citrix, vous devez au préalable installer le système de licences Citrix. Le système de licences Citrix est un système de composants liés entre eux. Ce système comprend :

- Un serveur de licences : système permettant de partager les licences en réseau.
- Des fichiers de licences : fichiers nécessaires à l'activation des licences de votre produit. Ces fichiers résident sur le serveur de licences.
- Une console : interface permettant de gérer les fichiers de licences et le serveur de licences. Pour la version 11.6.1 et les versions supérieures du système de licences, il s'agit de la console License Administration Console. (Pour les versions antérieures, c'est la console License Management Console.)
- Des paramètres côté produit dans vos produits Citrix associés au serveur de licences.

Présentation du système de licences Citrix

Tout environnement de produits Citrix doit disposer d'au moins un serveur de licences partagé ou dédié. Les serveurs de licences sont des ordinateurs dédiés en partie ou en totalité au stockage et à la gestion de licences. Lorsque les utilisateurs tentent de se connecter aux produits Citrix, ceux-ci demandent des licences au serveur de licences.

Les serveurs exécutant les produits Citrix se connectent au serveur de licences pour obtenir des licences.



Lorsque les utilisateurs se connectent à un produit Citrix, ce dernier extrait des licences du serveur de licences. Pour ce faire, le produit Citrix envoie une demande d'extraction de licence au serveur de licences de la part de l'utilisateur ou de la machine cliente. Une fois la licence extraite, l'utilisateur peut exécuter le produit.

Suivant la taille et la configuration du déploiement du produit concerné, vous pouvez déployer le système de licences sur un serveur partagé avec d'autres applications, un serveur de licences dédié ou plusieurs serveurs de licences.

Les fichiers de licences doivent être situés sur le serveur de licences associé au produit dont vous activez la licence et le produit doit être configuré de façon à communiquer avec ce serveur de licences particulier. La console License Administration Console constitue l'interface utilisateur du serveur de licences. Elle permet de gérer et de surveiller les licences Citrix. Elle offre un tableau de bord permettant de visualiser les licences et les alertes, d'importer des fichiers de licences et de gérer les paramètres du serveur de licences.

Présentation des opérations du système de licences


En règle générale, lors de la première connexion d'un utilisateur à un produit Citrix, le produit demande une licence au serveur de licences. Lorsque le serveur accepte la demande, le produit Citrix réserve une licence pour son utilisation. Cette opération de réservation est appelée extraction de licences. Lorsque l'utilisateur ferme sa session sur le serveur du produit, le produit rend la licence au serveur de licences. Ce processus est appelé restitution de licences. Avec certains produits Citrix, la licence est extraite dès qu'un utilisateur se connecte au produit, et elle reste disponible pendant une période prédéterminée.

Chaque fois qu'un produit Citrix démarre, il ouvre une connexion au serveur de licences en extrayant la licence de démarrage. La licence de démarrage est un fichier système Citrix qui permet aux produits Citrix de maintenir une connexion permanente avec le serveur de licences. Le schéma suivant montre que chaque produit établit sa propre connexion permanente au serveur de licences.

Le produit Citrix crée une connexion permanente au serveur de licences. Le serveur de licences peut prendre en charge jusqu'à 4000 connexions permanentes.

Par exemple, lorsqu'un serveur exécutant XenApp demande une licence, le produit récupère le nom et le numéro de port du serveur de licences dans le magasin de données et établit une connexion pour acquérir les licences appropriées.

Le processus d'extraction des licences se déroule en trois étapes.



L'extraction des licences par le produit Citrix s'effectue en trois étapes :

1. Au démarrage, l'ordinateur exécutant le produit Citrix extrait une licence de démarrage.
2. Une machine cliente se connecte au serveur de produits.
3. Le produit demande une licence au serveur de licences.

Les produits Citrix, tels que XenDesktop, stockent une copie des informations de licence obtenues à partir du serveur de licences (numéros des licences, types, etc.). Si un serveur exécutant un produit Citrix perd sa connexion au serveur de licences, le produit entre dans un délai de grâce et utilise les informations dont il dispose localement sur les licences afin de continuer à fonctionner normalement durant le délai de grâce. Les produits Citrix mettent à jour ces informations toutes les heures.

Périodes de grâce

Si des serveurs de produit perdent la communication avec le serveur de licences, les utilisateurs et les produits sont protégés par une période de grâce qui leur permet de poursuivre les opérations comme s'ils étaient toujours en contact avec le

serveur de licences. Après l'extraction d'une licence de démarrage par le produit Citrix, les serveurs de produits et les serveurs de licences échangent des messages fonctionnels (heartbeat) toutes les cinq minutes afin d'indiquer qu'ils sont toujours en cours de fonctionnement. Si le serveur de produits et le serveur de licences ne parviennent pas à envoyer ou recevoir ces messages, le produit entre en période de grâce et active lui-même sa licence à l'aide des informations du cache.

La période de grâce est définie par Citrix. Elle est généralement de 30 jours, mais cela peut varier en fonction du produit. L'Observateur d'événements de Windows indique si le produit est entré en période de grâce, et le nombre d'heures restantes dans la période de grâce. Si la période de grâce expire, le produit n'accepte plus les connexions. Une fois la communication rétablie entre le produit et le serveur de licences, la période de grâce est réinitialisée.

Elle n'a lieu que si le produit a réussi à communiquer au moins une fois avec le serveur de licences.

Remarque : pour les produits qui fonctionnent en mode déconnecté, la période de grâce prend effet après écoulement du délai préconfiguré pour l'expiration d'une extraction de licence.

Mode déconnecté


certaines produits Citrix peuvent fonctionner en mode déconnecté (sans connexion au serveur). Ces produits permettent une extraction de licence et une utilisation pendant une période de temps préconfigurée par l'administrateur. Dans ce cas, aucun message de battement de cœur ne circule. Par exemple, un utilisateur peut extraire une licence Single Sign-On pour un ordinateur portable et utiliser ce dernier alors qu'il n'est pas connecté au serveur. Pour les produits qui fonctionnent en mode déconnecté, la période de grâce prend effet après écoulement du délai préconfiguré pour l'expiration d'une extraction de licence.

Composants du serveur de licences

Le serveur de licences se compose de plusieurs composants :

- Démon vendeur Citrix
- Console
- Fichiers de licences
- Fichier d'options
- Licence de démarrage

Figure 1. Composants du serveur de licences. Sur ce schéma, le produit Citrix se connecte aux composants du serveur de licences à l'aide de TCP/IP.



Démon vendeur Citrix

Les licences sont accordées par le démon vendeur Citrix (Citrix.exe), un processus exécuté sur le serveur de licences. Le démon vendeur Citrix effectue le suivi du nombre de licences extraites et des produits utilisant ces licences. Les produits Citrix communiquent avec le démon vendeur Citrix à l'aide de TCP/IP. Par défaut, le démon vendeur Citrix utilise le port TCP/IP 7279.

Fichiers de licences

Les fichiers de licences sont des fichiers texte créés par Citrix et contenant des données relatives à des licences. Ils contiennent entre autres des informations sur les licences de produit, le nombre de licences, des informations sur le système (nom du serveur de licences, par exemple). Le serveur de licences se sert de ce fichier pour déterminer s'il peut ou non accorder une licence à un produit Citrix.

Licence de démarrage

La licence de démarrage (citrix_startup.lic) permet aux produits Citrix de communiquer avec le serveur de licences au moyen d'une connexion constamment ouverte. La licence de démarrage :

- permet de vérifier quels serveurs produit sont connectés au serveur de licences ;
- stocke les informations du système de gestion des licences ;
- n'affecte pas votre nombre de licence.

Attention : ne modifiez ni le fichier de licence de démarrage, ni tout autre fichier de licences.

Fichier d'options

Le fichier d'options (Citrix.opt) est un fichier de configuration de serveur de licences que le démon vendeur Citrix lit chaque fois qu'il est démarré ou qu'il reçoit une commande de relecture du fichier. Ce fichier de configuration définit le comportement du système de licences : nombre de licences qu'un serveur de produits peut utiliser, emplacement des journaux système et autres paramètres pouvant être définis par l'utilisateur.

Processus de requête de licence

Lorsqu'un produit effectue une requête de licence auprès du serveur de licences, le démon vendeur Citrix détermine si une licence correspondant à celle demandée est disponible.

Le processus de requête de licence comporte deux phases : la phase de démarrage du produit et la phase dans laquelle un utilisateur se connecte au produit.

Phase de démarrage du produit

- Lorsque le produit Citrix démarre, il récupère l'emplacement du serveur de licences dans son magasin de données.
- Le produit se connecte au démon vendeur Citrix.
- Le produit obtient une licence de démarrage.

Phase de connexion d'un utilisateur

- Un utilisateur se connecte à un ordinateur exécutant le produit Citrix.
- Le produit demande une licence au serveur de licences.
- Le démon vendeur Citrix vérifie si une licence est disponible et satisfait ou non la requête du produit.
- Le module de licence du produit accepte ou refuse l'utilisation du produit en fonction de la réponse du démon vendeur Citrix.

Types

Sep 29, 2011

Votre produit utilise l'une des licences suivantes (certains produits vous permettent de choisir plus d'un type de licence). Il est important d'avoir connaissance du type de licence acquis par votre société et de leur utilisation. Cela vous évite d'être à court de licences. Les types de licence sont les suivants :

Licences utilisateur ou associées à une machine

Avec XenDesktop 5 Service Pack 1 ou version ultérieure et XenApp 6.5 ou version ultérieure, le serveur de licences peut attribuer des licences à un utilisateur ou une machine et contrôler la consommation de licences. Lorsqu'elle est attribuée à un utilisateur, la licence autorise l'accès à partir d'un nombre illimité de machines. Lorsqu'elle est attribuée à une machine, la licence autorise l'accès à un nombre illimité d'utilisateurs à partir de la machine.

Une machine sous licence requiert un ID de machine unique et permet à n'importe quel individu d'accéder aux instances de XenDesktop. Utilisez ce type de licence pour les machines partagées, telles que les postes de travail dans les salles de classe, hôpitaux ou cliniques.

Un utilisateur sous licence requiert un ID utilisateur unique, tel qu'une entrée Active Directory. Lorsqu'elle est attribuée à un utilisateur, la licence lui permet de se connecter à ses bureaux et applications à l'aide de périphériques multiples, tels qu'un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, un netbook, un Smartphone ou un client léger. Un utilisateur sous licence peut se connecter à plusieurs instances de XenDesktop simultanément.

Le serveur de licences détermine comment réduire la consommation de licences en fonction des utilisateurs et machines connectés. Il s'optimise toutes les 5 secondes jusqu'à ce que 5000 paires distinctes (utilisateur/machine) aient été extraites. Lorsque le chiffre de 5000 est atteint, l'optimisation se produit toutes les 5 minutes, ce qui peut retarder les informations d'état jusqu'à la prochaine optimisation.

Exemples d'utilisation de paires :

L'optimisation se produit toutes les 5 secondes pour 1 à 4999 utilisations et toutes les 5 minutes pour 5000 utilisations ou plus.

5000 utilisateurs * 1 machine chacun = 5000

5000 machines * 1 utilisateur chacune = 5000

2500 utilisateurs * 2 machines chacun = 5000

Lorsque des utilisateurs ou machines se connectent à une application ou un bureau, ils/elles utilisent une licence pendant la période d'attribution de licences qui est de 90 jours. La période d'attribution débute dès lors qu'une connexion est établie, elle est renouvelée pour 90 jours durant la durée de vie de la connexion, et expire (réattribution possible) 90 jours après la fin de la dernière connexion (fermeture de la session ou déconnexion). Si vous avez manuellement mis fin à l'attribution de licences avant l'expiration de la période de 90 jours (par exemple, parce qu'un employé utilisant une licence Utilisateur quitte la société), utilisez l'outil de ligne de commande uadmin.

Licences d'utilisateurs simultanés

Ce type de licence n'est pas associé à un utilisateur spécifique. Lorsqu'un utilisateur démarre un produit, le produit demande une licence. Celle-ci est extraite pour l'ordinateur ou l'appareil de l'utilisateur. Lorsque celui-ci ferme sa session ou se

déconnecte de celle-ci, la licence est restituée et mise à la disposition d'un autre utilisateur. Il faut donc prendre en compte les scénarios suivants.

- Plusieurs sessions sur différents ordinateurs utilisent plusieurs licences. À chaque ouverture de session Citrix sur un nouvel ordinateur ou appareil, une licence est extraite jusqu'à la fermeture de la session sur cet ordinateur ou appareil (qui entraîne la restitution de la licence). Par exemple, si un utilisateur ouvre une session sur un ordinateur puis en lance une autre sur un autre ordinateur (avant de fermer la session sur le premier ordinateur), deux licences sont extraites.
- Les serveurs de licences ne communiquent pas entre eux. Si vous exécutez plusieurs serveurs de licences, il est possible que plusieurs licences soient utilisées (par exemple, dans le cas de l'équilibrage de charge). Si vous utilisez l'équilibrage de charge, Citrix recommande de faire pointer les serveurs des produits vers le même serveur de licences.
- Chaque édition utilise une licence qui lui est propre. Si un utilisateur se connecte à une application publiée sur un ordinateur exécutant l'édition Advanced, puis qu'il utilise le même client pour se connecter à une application publiée sur un ordinateur exécutant l'édition Enterprise, deux licences sont utilisées.
- Les connexions RDP utilisent une licence (sauf dans le cas de la connexion à une console).

Licences de systèmes simultanés

Bien que similaire à la licence d'utilisateur simultané, ce type de licence se différencie car il est associé à un système et non pas à un ordinateur ou appareil spécifique utilisé par l'utilisateur.

Lorsqu'un utilisateur démarre un ordinateur ou un appareil et qu'un système est lancé (par exemple, un système d'exploitation sur une instance de machine virtuelle), une licence est sollicitée et mise à disposition sur l'ordinateur ou l'appareil. La licence reste disponible jusqu'à ce que le système soit mis hors service (l'ordinateur ou l'appareil est éteint ou l'instance de la machine virtuelle est interrompue). Contrairement à une licence d'utilisateur simultané, l'ouverture ou la fermeture d'une session n'a aucun effet sur la licence de système simultané car cette dernière est associée à l'état d'alimentation du système (éteint ou allumé).

Le nombre de licences à acheter dépend du nombre de systèmes ; en effet, chaque système exécuté requiert une licence.

Il faut donc prendre en compte les scénarios suivants.

- Si plusieurs systèmes sont exécutés sur un ordinateur ou appareil, une licence est requise pour chaque système. À titre d'exemple, si un utilisateur exécute deux instances d'une machine virtuelle, deux licences de systèmes simultanés sont utilisées.
- Si un utilisateur exécute un ou plusieurs systèmes et qu'il ferme une session, les licences ne sont pas restituées. La licence de système simultané (ou licences) reste disponible jusqu'à ce que l'utilisateur éteigne l'ordinateur ou l'appareil (ce qui entraîne l'arrêt de la connexion système à l'ordinateur ou appareil) ou interrompe l'instance de la machine virtuelle.

Licences d'utilisateur désigné

Lorsqu'un produit demande une licence, celle-ci est extraite au nom de l'utilisateur jusqu'à expiration d'une période préconfigurée. Ce type d'extraction n'est pas associé à un ordinateur ou un appareil. Une fois la licence extraite, l'utilisateur peut ouvrir plusieurs sessions sur différents ordinateurs sans nécessiter d'autres licences.

Gérer

Jan 09, 2012

La console License Administration Console vous permet de gérer et de surveiller vos licences Citrix au travers d'un serveur Web.

Utilisez le Tableau de bord pour :

- [surveiller les licences, l'activité des licences et les alertes.](#)

Utilisez la zone Administration pour :

- [administrer des licences ;](#)
- [configurer des utilisateurs de la console ;](#)
- [configurer des alertes ;](#)
- [importer des licences ;](#)
- [journaliser les activités de gestion de licence ;](#)
- [sécuriser le serveur de console ;](#)
- [visualiser les informations système.](#)

Basculez entre les vues Tableau de bord et Administration à partir des liens situés en haut à droite de la console. L'accès à la zone Administration requiert des privilèges d'administration et est protégé par un mot de passe.

Pour ouvrir la console sur un ordinateur Windows

Pour ouvrir la console License Administration Console sur l'ordinateur sur lequel elle est installée :

À partir de la liste de programmes dans le menu Démarrer, sélectionnez Citrix > Consoles de gestion > License Administration Console.

Pour ouvrir la console sur un serveur distant ou cluster

par défaut, la console License Administration Console est configurée pour un accès exclusif à partir de la machine sur laquelle elle est installée. Pour activer l'accès à distance, désactivez la règle Port Web du système de licences Citrix entrant. À des fins de sécurité, Citrix vous recommande de limiter l'accès aux interfaces administratives à un groupe réduit d'hôtes et de ne pas accéder à des interfaces Web administratives lors de la navigation sur des sites Web non approuvés.

Dans votre navigateur, entrez l'une des URL suivantes :

- <http://nom du serveur de licences:port du service web>
- <http://nom cluster:port du service Web>
- <http://IP:port du service Web>

où :

- nom du serveur de licences est le nom de votre serveur de licences
- nom cluster est le nom du cluster contenant le serveur de licences
- IP est l'adresse IP du serveur de licences
- port du service Web est le numéro de port du service Web de la console

Le port par défaut du service Web de la console est 8082.

Suivi des licences et des alertes

May 01, 2012

Utilisez le tableau de bord pour suivre l'activité liée aux licences. Le tableau de bord s'affiche par défaut lorsque vous ouvrez la console License Administration Console.

Synopsis de l'état des licences

Le tableau de bord affiche une vue synoptique de vos licences :

Name	Description
Produit	Produit, édition et type de licence
Date SA	Date d'expiration de l'abonnement à Subscription Advantage pour la licence produit
Utilisé (disponible)	Nombre de licences en cours d'utilisation, suivi du nombre total de licences disponibles
Expiration	Date d'expiration de la licence
Type de licence	Type de licence, tel que licences utilisateurs simultanés ou licences de systèmes simultanés
Hôtes	Le lien Hôtes s'affiche lorsque des licences sont extraites. Il permet d'accéder à une liste des noms d'hôtes qui utilisent des licences

À propos des alertes

Les alertes du tableau de bord sont déclenchées par des événements liés aux licences, tels que l'arrêt du serveur de licences ou l'expiration de l'abonnement à Subscription Advantage. Les alertes se configurent dans la zone Administration. La liste des alertes affichées est mise à jour lorsque la page du tableau de bord est rechargée ou actualisée.

Les alertes relatives aux licences simultanées sont testées et déclenchées toutes les minutes. L'alerte « Démon vendeur indisponible » est déclenchée immédiatement.

Il existe deux catégories d'alertes :

Alertes critiques

Alertes du tableau de bord	Nom d'administration	Événement déclencheur
Le démon vendeur s'est arrêté	Démon vendeur indisponible	Le serveur de licences s'est arrêté de manière inattendue, ou il a été arrêté intentionnellement par l'administrateur
La licence simultanée a	Licences simultanées	Toutes les licences simultanées ont été extraites

expiré Alertes du tableau de bord Les licences pour	épuisées Nom d'administration Expiration de la licence	Événement déclencheur
product_name ont expiré	simultanée	La licence a expiré. Veuillez noter que si la licence n'est pas couverte par l'abonnement à Subscription Advantage, l'expiration n'entraîne aucun effet délétère. À titre d'exemple, la licence de démarrage et les licences d'évaluation affichent toujours un état « expiré » car elles ne sont pas couvertes par l'abonnement à Subscription Advantage. Vous pouvez ignorer cette alerte, sauf si elle se rapporte à une licence dont l'abonnement à Subscription Advantage a expiré dans le tableau de bord.
Expiration de l'abonnement à Subscription Advantage	Expiration de l'abonnement à Subscription Advantage	L'abonnement à Subscription Advantage a expiré pour une licence simultanée

Alertes importantes

Nom de l'alerte	Événement déclencheur
Seuil de licences simultanées dépassé	Pourcentage (spécifié par l'administrateur) de licences simultanées extraites
Expiration de la licence simultanée	Nombre de jours (spécifié par l'administrateur) restant avant l'expiration de la licence simultanée
Expiration de l'abonnement à Subscription Advantage	Nombre de jours (spécifié par l'administrateur) restant avant expiration de l'abonnement Subscription Advantage d'une licence. Veuillez noter que si la licence n'est pas couverte par l'abonnement à Subscription Advantage, l'expiration n'entraîne aucun effet délétère. À titre d'exemple, la licence de démarrage et les licences d'évaluation affichent toujours un état « expiré » car elles ne sont pas couvertes par l'abonnement à Subscription Advantage. Vous pouvez ignorer cette alerte, sauf si elle se rapporte à une licence dont l'abonnement à Subscription Advantage a expiré dans le tableau de bord.

Pour visualiser des alertes

1. Sur le tableau de bord, cliquez sur l'icône rouge X pour visualiser les alertes critiques ou l'icône orange ! pour visualiser les alertes importantes.
2. Cliquez sur des éléments dans la liste pour en afficher les détails.

Pour supprimer des alertes

Les alertes ne sont pas supprimées automatiquement même après résolution de la condition d'alerte. Vous devez les effacer manuellement pour les supprimer de la liste.

Cliquez sur l'icône X située à côté de chaque alerte.

Modification de la langue d'affichage

Mar 06, 2010

Vous pouvez personnaliser votre session utilisateur en modifiant la langue d'affichage de la console. La langue de la console retourne à sa valeur par défaut lorsque vous fermez une session. Vous pouvez modifier la langue :

Sélectionnez la langue à utiliser :

- Lorsque vous y êtes invité durant l'ouverture de session.
- En cliquant sur Modifier la langue dans le coin inférieur gauche de la console.

Modification du mot de passe de la console

Nov 20, 2014

Vous pouvez modifier votre mot de passe pour la console License Administration Console à tout moment.

Remarque : le serveur de licences Windows ne prend pas en charge la modification des mots de passe utilisateur Active Directory. Les utilisateurs Active Directory peuvent modifier leurs mots de passe à l'aide de leur système d'exploitation natif. Sur Windows, si vous ouvrez une session en tant qu'utilisateur géré localement, vous verrez le lien « Modifier le mot de passe » dans le coin inférieur droit. Par contre, si vous ouvrez une session en tant qu'utilisateur/administrateur Windows Active Directory, vous n'aurez pas accès à ce lien car vous ne pouvez pas changer les mots de passe des utilisateurs AD. Sur le serveur de licences VPX, le lien « Modifier le mot de passe » est toujours disponible dans le coin inférieur droit car il ne prend pas en charge les utilisateurs AD.

1. Dans le coin inférieur droit de la console, cliquez sur Modifier le mot de passe. Si vous ne voyez pas le lien, il est possible que cela soit dû au fait que vous vous trouvez dans la zone Tableau de bord et vous n'avez pas à entrer vos informations d'identification. Cliquez sur l'option Administration pour faire apparaître le lien.
2. Tapez votre ancien mot de passe.
3. Tapez votre nouveau mot de passe et confirmez-le.

si vous avez oublié votre mot de passe, contactez l'administrateur de la console pour vous en attribuer un nouveau.

Protection de la console

Jan 09, 2012

Étapes à suivre pour sécuriser la console License Administration Console :

- Utiliser le protocole HTTPS pour les communications avec le serveur Web de la console.
- Demander à vos utilisateurs d'ouvrir une session au tableau de bord.
- Spécifier un délai d'expiration pour les sessions utilisateur.

Pour configurer un fichier de certificat serveur et un fichier de clé

Vous pouvez utiliser le protocole HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) pour créer un canal sécurisé dédié aux communications de la console sur votre réseau. Si vous utilisez HTTPS, vous devez disposer d'un certificat serveur valide. Le serveur de licences 11.10 contient déjà un certificat auto-signé, mais vous pouvez créer le vôtre. Si vous créez votre propre certificat et un fichier de clé, suivez ces étapes pour le configurer.

1. Copiez un fichier de certificat serveur valide et un fichier de clé de certificat serveur dans le dossier \\Citrix\Licensing\LS\conf\ du répertoire d'installation du serveur de licences.
2. Cliquez sur Administration et sélectionnez l'onglet Configuration du serveur.
3. Cliquez sur la barre Configuration du serveur Web sécurisé.
4. Sélectionnez Activer HTTPS (valeur par défaut 443).
5. Entrez un port pour les communications HTTPS.
6. Entrez l'emplacement du fichier de certificat serveur et du fichier de clé de certificat serveur.
7. Arrêtez et redémarrez le service Système de licences Citrix à partir du panneau de configuration des services de la machine exécutant le serveur de licences.

Pour demander à vos utilisateurs d'ouvrir une session au tableau de bord

Vous pouvez également sécuriser le tableau de bord en obligeant les utilisateurs à entrer un mot de passe. La zone Administration est protégée par mot de passe, et ce, pour tous les utilisateurs.

1. Cliquez sur Administration et sélectionnez l'onglet Configuration du serveur.
2. Cliquez sur la barre Interface utilisateur.
3. Sélectionnez L'utilisateur doit ouvrir une session pour visualiser le tableau de bord.

Pour spécifier un délai d'expiration pour les sessions utilisateur

Vous pouvez fermer la session des utilisateurs après une durée d'inactivité spécifiée. Cela permet de vous assurer que la console n'est jamais laissée sans surveillance.

1. Cliquez sur Administration et sélectionnez l'onglet Configuration du serveur.
2. Cliquez sur la barre Configuration du serveur Web.
3. Pour l'option Délai d'expiration de session, entrez le nombre de minutes pendant lequel un utilisateur peut rester inactif avant d'être déconnecté de la console. La valeur maximale est 99999 (69 jours, 10 heures, 39 minutes).

Modification des numéros de port

Jan 09, 2012

Plusieurs numéros de port sont définis pour les communications durant l'installation. Vous pouvez utiliser la console License Administration Console pour les modifier après l'installation.

- **Port du serveur Web de la console** : port TCP/IP HTTP utilisé par le serveur Web pour écouter les communications entre les clients se connectant à la console License Administration Console. Le port est défini par défaut sur 8082. Si vous utilisez déjà ce numéro de port pour une autre application, vous pouvez le modifier en lui attribuant une valeur comprise entre 1 et 65535. Si vous utilisez HTTPS, le port par défaut est 443. Si vous modifiez le port, vous devez arrêter le service Système de licences Citrix et le redémarrer.
- **Port de License Server Manager** : numéro de port utilisé par License Server Manager. Ce dernier gère les communications initiales entre les produits, démarre le démon vendeur et transmet les requêtes d'extraction et de libération de licences au démon vendeur. Par défaut, ce numéro de port est 27000.
Conseil : vous pouvez vérifier le numéro de port utilisé dans l'onglet Informations système de la zone Administration.
- **Port du démon vendeur** : numéro de port utilisé par le démon vendeur Citrix. Ce dernier est responsable des activités principales du serveur de licences, ce qui comprend l'allocation de licences. Par défaut, ce numéro de port est 7279 ; vous devrez peut-être le modifier si vous disposez d'un pare-feu ou que le numéro est déjà utilisé.
Conseil : vous pouvez vérifier le numéro de port utilisé dans l'onglet Configuration du démon vendeur de la zone Administration.

Avec la console License Administration Console, il n'est plus nécessaire d'exécuter l'outil LS Port pour modifier les numéros de port. L'outil LS Port était utilisé pour modifier les numéros de port avant que cette fonctionnalité ne soit développée dans la console License Administration Console.

Remarque : le noyau Linux se réserve les ports 1-1024. Lors de la configuration des ports VPX, utilisez des ports supérieurs à 1024. Si vous utilisez SSL, utilisez le port 10443, qui est ouvert dans le pare-feu. Si vous choisissez un port différent pour SSL, reconfigurez le pare-feu dans les iptables.

Pour plus d'informations sur les pare-feu, veuillez consulter la section [Considérations sur les pare-feu](#).

Pour modifier le port de la console

1. Dans le coin supérieur droit de la console, cliquez sur Administration.
2. Cliquez sur l'onglet Configuration du serveur.
3. Cliquez sur la barre Configuration du serveur Web.
4. Dans le champ Port HTTP, modifiez le numéro de port actuel et cliquez sur Enregistrer.
5. Sur le système d'exploitation de la machine hôte, ouvrez le panneau de configuration Services et sélectionnez le service Système de licences Citrix.
6. Redémarrez le service Système de licences Citrix.

Pour modifier le port du serveur de licences

Cette procédure modifie le numéro de port utilisé par License Server Manager (ladmin.exe).

1. Dans le coin supérieur droit de la console, cliquez sur Administration.
2. Cliquez sur l'onglet Configuration du serveur.
3. Cliquez sur la barre Configuration du serveur de licences pour afficher les options associées.
4. Cliquez sur le bouton radio Utiliser ce port et entrez le nouveau numéro de port dans le champ adjacent. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le nouveau numéro de port.

5. Arrêtez et redémarrez le service Système de licences Citrix à partir du panneau de configuration des services de la machine exécutant le serveur de licences.

Pour modifier le port du démon vendeur

1. Dans le coin supérieur droit de la console, cliquez sur Administration.
2. Cliquez sur l'onglet Configuration du démon vendeur.
3. Sélectionnez le démon vendeur Citrix dans le tableau.
4. Sous Port du démon vendeur, spécifiez le nouveau numéro de port.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Arrêtez et redémarrez le service Système de licences Citrix à partir du panneau de configuration des services de la machine exécutant le serveur de licences.

Importation de fichiers de licences

Jan 10, 2012

Après création de votre fichier de licences depuis citrix.com, vous êtes prêt à l'importer dans le serveur de licences. Une licence de démarrage est importée lors de l'installation du serveur de licences pour permettre aux produits Citrix de communiquer avec le serveur de licences. Tous les fichiers de licences supplémentaires doivent être importés au travers de la console License Administration Console.

1. Après création et téléchargement de votre fichier de licences, copiez le fichier sur l'ordinateur hébergeant le serveur et la console de licences. L'emplacement de stockage par défaut du fichier de licences est C:\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles sur un ordinateur 32 bits, C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\MyFiles sur un ordinateur 64 bits, où /opt/citrix/licensing/myfiles pour le serveur de licences VPX.
Conseil : assurez-vous que le fichier de licences conserve l'extension de fichier « .lic ». Certains processus de copie ne reconnaissent pas le type de fichier de cette extension et ajoutent une extension de fichier « .txt » lors de la copie. Les fichiers de licences ayant une extension de type de fichier incorrecte ne peuvent être importés.
2. **Pour Windows** : démarrez la console License Administration Console à partir du menu programmes : Citrix > Consoles de gestion > License Administration Console.
Pour le serveur de licences VPX et les systèmes distants : ouvrez un navigateur Web et accédez à <http://Nom du serveur de licences:portWeb>.
3. Démarrez la console et cliquez sur Administration.
4. Ouvrez une session, puis cliquez sur l'onglet Configuration du démon vendeur.
5. Cliquez sur Importer licence.
6. Recherchez le fichier de licences.
7. Si vous avez copié le fichier directement sur le répertoire MyFiles, ou que le fichier porte le même nom qu'un fichier existant, sélectionnez Remplacer le fichier de licences sur le serveur de licences.
8. Cliquez sur Importer licence. Le processus d'importation copie le fichier depuis son emplacement existant vers le répertoire MyFiles où il peut être lu par le serveur de licences.
9. Cliquez sur le lien Administrer dans la ligne du démon vendeur Citrix.
10. Cliquez sur Relire les fichiers de licences pour permettre au serveur de licences de reconnaître le nouveau fichier.
Les utilisateurs peuvent commencer à utiliser ces licences aussitôt que les licences sont lues par le serveur de licences.

Pour utiliser la ligne de commande

1. À partir d'un navigateur Web, ouvrez la page <http://www.citrix.com>.
2. Cliquez sur Log In et entrez votre ID utilisateur et mot de passe.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez License Management.
4. À partir du menu principal de Manage Licenses, sélectionnez Allocate.
5. Suivez le processus pour allouer et générer un fichier.
6. Sélectionnez les licences à télécharger, cliquez sur Download et enregistrez vos fichiers de licences. Vous pouvez enregistrer les fichiers directement sur l'emplacement par défaut. Par défaut, les fichiers de licences sont conservés dans :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles sur un serveur 32 bits
 - C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\MyFiles sur un serveur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/myfiles pour un serveur de licences VPX
7. À l'invite de commande, accédez à :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 32 bits
 - C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 64 bits

- /opt/citrix/licensing/LS pour un serveur de licences VPX
et entrez la commande suivante : `lmreread -c @localhost -all`.

Administration des licences

Jan 31, 2012

Une fois vos fichiers de licences importés, ils sont administrés par le démon vendeur Citrix (CITRIX.exe). Le démon vendeur Citrix est responsable des activités principales du serveur de licences, ce qui comprend le suivi du nombre de licences extraites et leur allocation. Le démon vendeur peut gérer tous vos fichiers de licences Citrix et il est rétrocompatible avec tout fichier de licences antérieur. Définissez les propriétés du démon vendeur sur la page Configuration du démon vendeur de la console.

Remarque : le démon vendeur Citrix ne peut être géré qu'avec l'aide de cette console.

Configuration du démon vendeur Citrix

La page Configuration du démon vendeur vous permet d'importer des fichiers de licences, de configurer le démon vendeur et de visualiser les journaux relatifs aux activités des licences. Seuls les utilisateurs disposant de privilèges d'administrateur peuvent visualiser cette page.

Cliquez sur Administrer dans la grille de synthèse du démon vendeur pour définir les options suivantes :

Option	Description
Port du démon vendeur utilisé	Numéro de port TCP/IP utilisé par le démon vendeur pour communiquer avec les produits.
Stop	Arrête le démon vendeur, mais pas la console. Lorsque vous arrêtez un démon vendeur, ce bouton affiche Démarrer.
Démarrer	Démarre le démon vendeur et lit les fichiers de licences. Ce bouton s'affiche uniquement lorsque le démon vendeur est arrêté. Lorsque vous démarrez un démon vendeur, ce bouton affiche Arrêter.
Relire les fichiers de licences	Relit le contenu des fichiers de licences et du fichier d'options.
Nom du journal de rapport	Cette option ne fonctionne pas.
Alterner journaux de rapport	Cette option ne fonctionne pas.

Configuration des utilisateurs de la console

Mar 21, 2012

Les utilisateurs locaux de la console License Administration Console et les utilisateurs et groupes Active Directory sont administrés par la console et stockés dans cette dernière. Ces utilisateurs ne sont pas connectés aux utilisateurs locaux de l'ordinateur. Les utilisateurs et groupes Active Directory font partie d'un système d'authentification réseau/Active Directory.

Pour prendre en charge les utilisateurs et groupes Active Directory, le serveur de licences Windows doit être membre d'un domaine Active Directory Microsoft et doit exécuter la console License Administration Console. Les domaines Windows NT ne sont pas pris en charge. Veuillez noter que le serveur de licences VPX ne prend pas en charge Active Directory.

Les utilisateurs sont configurés avec des rôles locaux ou des rôles Active Directory pour l'ajout d'utilisateurs et de groupes. Tous les utilisateurs sont créés en tant qu'administrateurs et peuvent :

- visualiser l'activité et les alertes liées aux licences dans le tableau de bord.
- modifier leur mot de passe. Aucun mot de passe n'est associé aux utilisateurs et groupes Active Directory. Ils contactent Active Directory pour les autorisations adéquates et suivent les stratégies de mot de passe utilisateur standard de Active Directory.
- sélectionner la langue d'affichage de la console.
- visualiser les informations système.
- ajouter et supprimer des utilisateurs et faire expirer leurs mots de passe. Vous ne pouvez faire expirer les mots de passe que pour les utilisateurs locaux.
- configurer des alertes.
- configurer le serveur de licences.
- configurer le démon vendeur.
- arrêter le serveur de licences.
- configurer la console d'administration.

Les administrateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à la zone Administration. Les paramètres de la page Configuration du serveur vous permettent de renforcer la sécurité du tableau de bord en obligeant les utilisateurs à ouvrir une session. Si Tableau de bord protégé par mot de passe est activé, TOUS les utilisateurs qui accèdent à la console License Administration Console doivent ouvrir une session.

Compte d'administrateur par défaut

Un compte d'administrateur par défaut est créé durant l'installation de la console License Administration Console. Si vous appartenez à un groupe de travail, vous définissez le mot de passe de ce compte « admin » durant l'installation. Si vous vous trouvez dans le domaine, `installeur_utilisateur_domaine\nomutilisateur` est automatiquement ajouté en tant qu'administrateur. Utilisez le compte administrateur pour vous connecter à la console et configurer des utilisateurs supplémentaires.

Remarque : si vous ouvrez une session en tant qu'administrateur de domaine, vous pouvez supprimer l'utilisateur « admin » par défaut.

1. Cliquez sur Administration et sur l'onglet Configuration utilisateur.
2. Cliquez sur Nouveaux utilisateurs.
3. Sélectionnez Admin géré localement dans le menu déroulant.

4. Entrez des informations en fonction du rôle choisi. Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*).
 - Les noms d'utilisateur sont sensibles à la casse et sont limités à 32 caractères.
5. Vous pouvez éventuellement sélectionner la case L'utilisateur doit modifier son mot de passe à la prochaine ouverture de session pour obliger l'utilisateur à créer un nouveau mot de passe.

1. Sur un serveur du domaine, cliquez sur Administration et sur l'onglet Configuration utilisateur.
2. Cliquez sur Nouveaux utilisateurs.
3. Sélectionnez un rôle dans la liste déroulante.
4. Entrez des informations en fonction du rôle choisi. Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque (*).
 - Les noms d'utilisateur sont limités à 32 caractères.
 - Les utilisateurs et groupes doivent être créés en tant que domaine\utilisateur ou domaine\groupe.
 - Pour les utilisateurs du domaine, les noms sont convertis en majuscule et stockés. Un nom d'utilisateur de domaine en majuscule (par exemple, TEST\HARVEY) peut coexister avec un nom d'utilisateur de domaine en minuscule (par exemple, test\harvey), mais un nom d'utilisateur de domaine en majuscule ne peut pas coexister avec un nom d'utilisateur de domaine en minuscule.

1. Sur la page Configuration utilisateur, cliquez sur Modifier dans la ligne contenant les données de l'utilisateur.
2. Entrez, puis confirmez le nouveau mot de passe.
3. Vous pouvez éventuellement sélectionner la case L'utilisateur doit modifier son mot de passe à la prochaine ouverture de session pour obliger l'utilisateur à changer le nouveau mot de passe.

Configuration des alertes relatives aux licences

Apr 29, 2010

Les alertes qui s'affichent dans le tableau de bord entrent dans deux catégories : critiques ou importantes. Les administrateurs peuvent sélectionner les alertes qui apparaissent sur le tableau de bord et définir les seuils au delà desquels les alertes sont déclenchées.

1. Dans le coin supérieur droit de la console, cliquez sur Administration et sélectionnez l'onglet Configuration d'alerte.
2. Sélectionnez les alertes à afficher sur le tableau de bord et, pour les alertes importantes, définissez le seuil d'alerte.
3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Par défaut, les alertes relatives à l'abonnement à Subscription Advantage sont également affichées dans le tableau de bord. Pour activer ou désactiver ces alertes :
 1. Cliquez sur Configuration du démon vendeur.
 2. Sélectionnez le démon vendeur Citrix.
 3. Cochez ou décochez la case Activer les alertes d'expiration de l'abonnement à Subscription Advantage pour ce démon vendeur.

Amélioration des performances en spécifiant l'utilisation de threads

Jan 10, 2012

Les requêtes sont transmises au serveur de licences via un port d'écoute. Toutes les communications doivent être acceptées par un thread d'acceptation. Si le message est accepté, il est pris en charge par un thread de réception, pour être ensuite traité par un thread de traitement. Pour optimiser les performances du serveur de licences lors de la réception d'un grand nombre de requêtes, vous pouvez configurer le nombre maximal de threads de réception et de traitement à utiliser. Lorsqu'un programme émet une requête E/S (par exemple une demande d'extraction de licence), un thread est créé et utilisé. Le thread conserve l'emplacement et les données dans le programme sous forme de point de référence, de façon à pouvoir, une fois la requête traitée, reprendre le programme au même endroit. En fonction du nombre de threads autorisé, vous pouvez traiter plusieurs requêtes simultanément. C'est ce qui s'appelle le multi-threading.

Les valeurs optimales permettant de garantir des performances acceptables dépendent du matériel, de la configuration du site et du volume de requêtes. Si vous spécifiez des limites trop élevées et que votre matériel est dans l'incapacité de les prendre en charge, les communications sont ralenties. Si vous spécifiez des limites trop faibles, l'établissement des communications prend plus de temps, car le système attend de pouvoir créer plus de threads avant d'exécuter les requêtes entrantes. Vous devez tester et évaluer différentes valeurs de façon à déterminer celle qui répond le mieux aux besoins de votre site. Définir un nombre maximal de threads de traitement de License Server Manager sur 30 et un nombre maximal de threads de réception de License Server Manager sur 15 constitue un bon point de départ pour tout déploiement à grande échelle.

Deux zones vous permettent de spécifier les limites de thread :

- Serveur de licences
- Serveur Web

1. Dans le coin supérieur droit de la console, cliquez sur Administration.
2. Cliquez sur l'onglet Configuration du serveur et sur la barre Configuration du serveur de licences.
3. Modifiez les champs Nombre maximal de threads de traitement de License Server Manager et Nombre maximal de threads de réception de License Server Manager (jusqu'à 999 threads).
4. Arrêtez et redémarrez le service Système de licences Citrix à partir du panneau de configuration des services de la machine exécutant le serveur de licences.

Utilisez cette procédure pour définir le nombre maximal de threads utilisé par le serveur Web de la console License Administration Console pour traiter les requêtes. Spécifiez une valeur élevée si un grand nombre d'utilisateur accède simultanément à la console.

1. Dans le coin supérieur droit de la console, cliquez sur Administration.
2. Cliquez sur l'onglet Configuration du serveur et sur la barre Configuration du serveur Web.
3. Modifiez le champ Nombre maximal de threads du serveur Web (jusqu'à 999 threads).
4. Arrêtez et redémarrez le service Système de licences Citrix à partir du panneau de configuration des services de la machine exécutant le serveur de licences.

Affichage des informations système

Apr 29, 2010

Vous pouvez afficher les informations système relatives au serveur de licences et au système exécutant le serveur de licences. Pour accéder aux informations suivantes, il suffit de cliquer sur l'option Administration dans le coin supérieur droit de la console License Administration Console et de sélectionner l'onglet Informations système.

Name	Description
Version	Version du serveur de licences.
Numéro de port de License Server Manager utilisé	Numéro de port utilisé par le serveur de licences pour communiquer avec les produits.
Affichage	Sur Windows, nom du système ou nom de client du serveur Terminal Server (dans un environnement de serveur Terminal Server). Sur UNIX, nom de l'affichage X ou valeur renvoyée par la fonction <code>ttyname()</code> (ou similaire).
Nom de l'hôte	Nom de l'ordinateur hébergeant le serveur de licences.
Nom du domaine hôte	Nom qualifié complet de l'ordinateur hébergeant le serveur de licences.
Adresse IPv4	Adresse IP version 4 de l'ordinateur hébergeant le serveur de licences. L'adresse IPv4 n'apparaît que si le protocole IPv4 est activé sur l'ordinateur.
Adresse IPv6	Adresse IP version 6 utilisée pour identifier l'ordinateur hébergeant le serveur de licences. L'adresse IPv6 n'apparaît que si le protocole IPv6 est activé sur l'ordinateur.
Adresse Ethernet	Adresse Ethernet (aussi appelée adresse MAC) de l'ordinateur hébergeant le serveur de licences.
Arrêt local du serveur autorisé	Affiche oui ou non. Si non est affiché, vous ne pouvez pas empêcher le serveur de licences d'utiliser l'utilitaire <code>lmdown</code> ou la console. Configurez cette propriété à l'aide de l'option de ligne de commande <code>-allowStopServer</code> lorsque vous exécutez License Server Manager (<code>ladmin</code>).
Arrêt distant du serveur autorisé	Affiche oui ou non. Si non est affiché, vous ne pouvez pas arrêter le serveur de licences à partir d'une machine distante à l'aide de <code>lmdown</code> ou de la console.
Récupération de licences autorisée	Affiche oui ou non. Si non est affiché, vous ne pouvez pas utiliser l'utilitaire <code>lmremove</code> pour récupérer une licence auprès d'un utilisateur. Configurez cette propriété à l'aide de l'option de ligne de commande <code>-allowLicenseReclaim</code> lorsque vous exécutez License Server Manager (<code>ladmin</code>).

Journalisation

May 01, 2012

Les fichiers de licences sont stockés dans :

- C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS\Logs sur un serveur 32 bits
- C:\Program Files(x86)\Citrix\Licensing\LS\Logs sur un serveur 64 bits
- /opt/citrix/licensing/LS/logs pour VPX

Journal	Nom de fichier	Visible depuis	Données journalisées
Journal du serveur de licences	ladmin.log	Configuration du serveur > Journalisation	Serveur de licences, console et activités d'administration
Journal du démon vendeur	citrix.log	Configuration du démon vendeur > Journal du démon vendeur	Licences et activités de licences
Journal Access	access.log	Dossier \\Logs	Événements d'accès HTTP Remarque : ce journal est utilisé par le personnel de support à des fins de débogage uniquement.
Journal Web	web.log	Dossier \\Logs	Informations du serveur Web Remarque : ce journal est utilisé par le personnel de support à des fins de débogage uniquement.

Certaines versions du serveur de licences (antérieures à 11.6.1) comprenaient un journal de rapport. La console License Administration Console ne comprend pas de journal de rapport. Si vous disposez d'un ancien fichier journal de rapport (C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS\reportlog.rl), il ne sera pas mis à jour à moins que vous ne déplaciez le fichier « reportlog.rl » vers le répertoire \\Logs et que vous mettiez à jour le fichier d'options pour le contrôler.

1. Dans la zone Administration, sur la page Configuration du serveur, cliquez sur la barre Journalisation.
2. Cliquez sur Afficher le fichier journal.
3. Pour modifier le niveau de journalisation, sélectionnez le type d'informations à enregistrer dans la liste déroulante Niveau du journal.

Remarque : laissez cette propriété sur le paramètre par défaut d'Informations à moins que vous soyez informé du contraire par le personnel d'assistance afin d'aider à résoudre un problème.

Cette procédure affiche les dernières 200 lignes de données du fichier. Vous pouvez afficher la totalité du journal (citrix.log) en l'ouvrant directement depuis le dossier \\Program Files\Citrix\Licensing\LS\Logs.

1. Dans la zone Administration, sur la page Configuration du démon vendeur, cliquez sur la barre Journal du démon vendeur.
2. Cliquez sur Afficher le fichier journal.

1. Dans la zone Administration, sur la page Configuration du démon vendeur, cliquez sur la barre Journal du démon vendeur.
2. Sélectionnez si vous souhaitez remplacer ou modifier le journal :

Option	Description
Remplacer le journal du démon vendeur	Lorsque vous sélectionnez cette option, le journal est remplacé lorsque vous redémarrez le service Système de licences Citrix ou le démon vendeur. Si l'option est désactivée, les entrées de journal sont ajoutées à la fin du fichier.
Emplacement du journal du démon vendeur	La modification de l'emplacement du journal n'est pas recommandée.

3. Cliquez sur Enregistrer.
4. Cliquez sur Arrêter sous Actions du démon vendeur.
5. Cliquez sur Administrer sur la page Configuration du démon vendeur, puis sur Démarrer sous Actions du démon vendeur.

Définition de la langue par défaut

Dec 23, 2009

Les administrateurs peuvent changer la langue par défaut de la vue de la console License Administration Console. La valeur par défaut s'applique à tous les utilisateurs de la console. Les langues disponibles comprennent :

- Chinois (Simplifié)
- Anglais
- Français
- Allemand
- Japonais
- Espagnol

Les utilisateurs peuvent définir une langue pour la durée de leur session. La vue de la console retourne à la langue par défaut à la fin de chaque session utilisateur.

1. Cliquez sur Administration puis choisissez l'onglet Configuration du serveur.
2. Cliquez sur la barre Interface utilisateur.
3. Dans la liste déroulante Langue d'affichage par défaut, choisissez une langue.

Fichiers de licences

Nov 03, 2011

Lorsque vous installez le serveur de licences, une licence de démarrage et un fichier d'options sont installés automatiquement. Pour obtenir des licences pour vos produits Citrix, vous ajoutez un ou plusieurs fichiers de licences. Consultez la section [Obtenir vos fichiers de licences](#) pour obtenir des informations sur l'ajout de vos licences de produit.

Vous ne pouvez pas modifier l'emplacement des fichiers de licences sur le serveur de licences. Ils doivent résider dans leur emplacement par défaut.

Fichier de licences de démarrage

Le fichier de licences de démarrage (citrix_startup.lic) est un fichier texte utilisé par les produits Citrix pour communiquer avec le serveur de licences au moyen d'une connexion constamment ouverte. Toutes les cinq minutes, le serveur de licences et le produit s'envoient des messages de battement de cœur pour vérifier le canal de communication. Si le produit et le serveur de licences échangent des messages de battement de cœur mais que les communications sont interrompues (à cause d'une panne de courant par exemple), le produit entre en période de grâce. La licence de démarrage n'affecte en rien le nombre de licences. Ne modifiez pas ce fichier.

Remarque : certains produits Citrix peuvent fonctionner en mode déconnecté (sans connexion au serveur). Ces produits permettent une extraction de licence et une utilisation pendant une période de temps préconfigurée par l'administrateur. Dans ce cas, aucun message de battement de cœur ne circule. Par exemple, un utilisateur peut extraire une licence Password Manager pour un ordinateur portable et utiliser ce dernier alors qu'il n'est pas connecté au serveur.

Vous pouvez personnaliser le fichier de licences afin de contrôler différents aspects de vos opérations et de votre environnement de gestion des licences.

Fichier de licences

Le fichier de licences est un fichier texte contenant des informations relatives aux licences de produit, le nom du serveur de licences (ou un autre identificateur de liaison), la date de renouvellement de l'adhésion au programme Subscription Advantage (également appelée date d'expiration Subscription Advantage), la date d'expiration des licences (le cas échéant), ainsi que certaines informations système. Toutes ces informations sont cryptées avec une signature numérique. Lorsque vous faites l'acquisition d'un produit Citrix, vous téléchargez un fichier de licences à partir du site Web citrix.com. Vous pouvez disposer de plusieurs fichiers de licences par serveur de licences. Le fichier de licences se trouve dans le répertoire C:\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles sur un serveur 32 bits où C:\Program Files(x86)\Citrix\Licensing\MyFiles sur un serveur 64 bits, où /opt/citrix/licensing/myfiles pour un serveur de licences VPX et y est référencé par le serveur de licences. Le serveur de licences se sert de ce fichier pour déterminer s'il peut ou non accorder une licence à un produit Citrix.

Si vous devez déplacer vos fichiers de licences vers un serveur dont l'adresse Ethernet ou le nom d'hôte est différent, vous ne pouvez pas utiliser les fichiers de licences téléchargés pour l'ancien serveur de licences. Créez de nouveaux fichiers de licences faisant référence au nouveau nom du serveur en les réattribuant.

Consultez la section [Réallocation de fichiers de licences](#) pour de plus amples informations.

Format des fichiers de licences

Mar 13, 2013

Attention : les modifications peuvent rendre les fichiers de licences inutilisables. Si vous utilisez le système de licences Citrix pour Windows 11.6.1 ou version supérieure, vous ne devez jamais modifier les fichiers de licences. Vous pouvez gérer les licences et les tâches qui leur sont associées via la console License Administration Console et le site My Account.

Les fichiers de licences Citrix suivent la convention suivante : license_20040322134450.lic. La dernière partie du nom du fichier est une estampille de date avec le format suivant : AAAAMMJJHHMMSS.

Cette estampille correspond à la date de téléchargement du fichier et vous permet donc de distinguer les différentes licences que vous avez téléchargées.

Remarque : vous pouvez modifier le nom du fichier de licences mais vous devez préserver l'extension .lic.

Chaque ligne d'un fichier de licences fournit une information spécifique : nom de serveur (SERVER), quantité de licences (INCREMENT), etc. Une ligne commence par un mot-clé, en majuscules, qui identifie sa fonction : VENDOR, SERVER, INCREMENT, USE_SERVER, etc.

Les sections suivantes offrent des informations approfondies sur les éléments suivants de syntaxe du fichier de licences : les lignes SERVER, VENDOR, USE_SERVER, INCREMENT et UPGRADE. Bien que le terme fonctionnalité soit utilisé dans la syntaxe des fichiers d'option et de licences, licence produit est préféré dans ce guide, dans la mesure du possible, par souci de clarté.

Exemple de fichier de licences avec des numéros correspondants aux explications qui suivent l'exemple :

```
# This file is in UTF-8 format.
#
SERVER this_host HOSTNAME=license_server1
VENDOR CITRIX
USE_SERVER
INCREMENT MPS_ENT_CCU CITRIX 2006.0428 01-may-2006 1000 \
  VENDOR_STRING=LT=Retail;GP=720;CL=ENT_ADV_STD;SA=0;ODP=0 \
  DUP_GROUP=V ISSUED=12-Mar-2004 NOTICE="eMail Test - Citrix" \
  SN=LA-0000150712-86261:872 START=11-mar-2004 SIGN="0885 F320 \
  0AE2 EE72 68A4 92FC 86C2 3648 A2CF 346D A88F BD44 TS1111 \
  D790 1830 7535 553C B774 DE8C 1F5D A5D3 D5F6 D078 217B BH050 \
  A14C 2893 7756 ACF5"
#
#(English)
#CITRIXTERM FEATURE 2.0 MPS_STD_CCU EN Citrix Presentation Server Standard|Concurrent User
#CITRIXTERM FEATURE 2.0 MPS_ADV_CCU EN Citrix Presentation Server Advanced|Concurrent User
#CITRIXTERM FEATURE 2.0 MPS_ENT_CCU EN Citrix Presentation Server Enterprise|Concurrent User
#
```

Ligne SERVER La ligne SERVER spécifie l'identificateur de liaison (appelé également hostname) du serveur de licences.

Attention : ne modifiez pas l'identificateur de liaison de la ligne SERVER où le fichier de licences ne fonctionnera pas.

Syntaxe

SERVER this_host ether

ou

SERVER this_host HOSTNAME=hostname

Paramètres	Description
ether	Adresse MAC du boîtier sur lequel le serveur de licences est exécuté. Ne pas modifier.
hostname	Nom de l'ordinateur sur lequel le serveur de licences est exécuté. Ne pas modifier.

Exemple

SERVER this_host HOSTNAME=license_server1

La ligne VENDOR spécifie le nom du démon vendeur Citrix.

Syntaxe

VENDOR CITRIX [vendor_daemon_path]

Champ	Description
VENDOR CITRIX	Nom du démon vendeur Citrix. Ne modifiez pas ce nom.
vendor_daemon_path	Chemin d'accès de l'exécutable du démon vendeur Citrix. Citrix vous recommande de ne pas modifier ce chemin.

La ligne INCREMENT décrit les licences nécessaires à l'utilisation d'un produit. Les fichiers de licences (*.lic) contiennent une ligne INCREMENT ou plus. Chaque ligne INCREMENT constitue une allocation spécifiée par l'utilisateur pour le nombre de produits et de licences (utilisateurs, connexions).

Chaque ligne INCREMENT contient une signature basée sur ses données, les IDhôte indiqués aux lignes SERVER et des données sélectionnées par Citrix. Les lignes INCREMENT utilisent des barres obliques inverses (\) pour couper de longues lignes de texte.

Syntaxe

INCREMENT fonctionnalité vendor date_expiration_SA date_exp nombre_lic \ SIGN=signature [attributs_facultatifs]

Attention : ne modifiez pas les six champs qui suivent le mot-clé de la ligne INCREMENT. Ils sont nécessaires et sont disposés selon un ordre immuable.

Le tableau suivant explique ces champs dans leur ordre d'apparition.

Champ	Description
feature	La licence du produit. Ne modifiez pas cette ligne.
vendor	Indique que la licence est destinée au démon vendeur Citrix. Ne modifiez pas cette ligne.
SA_expiry_date	Indique la date jusqu'à laquelle vous avez droit à des mises à niveau du produit. Si vous n'êtes pas adhérent au programme Subscription Advantage ou s'il ne s'agit pas d'une

Champ	<p>licence Subscription Advantage, la date indique quand vous avez commandé ou activé la licence. Ne modifiez pas cette ligne.</p> <p>Description Remarque : si vous avez renouvelé votre adhésion au programme Subscription Advantage et reçu une licence de mise à niveau, deux dates figurent dans la liste.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La première date correspond à la date d'adhésion initiale au programme Subscription Advantage • La deuxième date est la SA_expiry_date <p>Exemple :</p> <p>INCREMENT MPS_ENT_CCU CITRIX 2005.0311 2007.0311 permanent 1000 \</p> <p>Pour plus d'informations, veuillez consulter la section Lignes UPGRADE.</p>
exp_date	Date d'expiration de licence au format jj-mmm-aaaa, c'est-à-dire, 07-mai-2006. Ne modifiez pas cette ligne. Remarque : si le champ date_exp contient la chaîne « permanent », la licence n'expire jamais.
num_lic	Nombre de licences Utilisateurs simultanés pour cette licence produit. Ne modifiez pas cette ligne.
SIGN=sign	SIGN= signature permettant d'authentifier cette ligne INCREMENT. Ne modifiez pas cette ligne.

Les lignes INCREMENT déterminent également des groupes de licences dans la console de gestion. Ces groupes sont connus sous le nom de regroupements de licences. Le démon vendeur Citrix crée des regroupements de licences en fonction d'attributs communs, tels que la licence ou la version du produit. Lorsqu'un nouveau regroupement est créé, la console l'affiche et effectue son suivi indépendamment des autres regroupements de licences. Lorsque deux ou trois attributs diffèrent, le démon vendeur Citrix crée un nouveau regroupement de licences.

Attributs Citrix dans les lignes INCREMENT

Les lignes INCREMENT peuvent également inclure des attributs supplémentaires provenant de Citrix. Ces attributs fournissent des informations à propos de la licence, notamment la date d'émission ou s'il s'agit d'une licence de mise à niveau.

Attention : vous ne devez ni modifier ni supprimer ces attributs.

Exemple

```
INCREMENT MPS_ENT_CCU CITRIX 2008.0606 permanent 10 \
VENDOR_STRING=:LT=Retail;GP=720;CL=ENT,ADV,STD,AST;SA=1;ODP=0 \ DUP_GROUP=V
ISSUED=06-Jun-2007 NOTICE="Citrix" \ SN=12345:67890 START=6-jun-2007 SIGN="18F8 1546
F605 E3BD 010E 7E4F A4B3 9DE3 B90E 7937 3337 0180 1FFB C6EB D491"
```

Dans l'exemple ci-dessus, les éléments importants ont les codes couleur suivants :

- Le produit (fonction licence) s'affiche en bleu
- La date d'expiration de l'abonnement au programme Citrix Subscription Advantage s'affiche en rouge (format : AAAA.MMJJ)
- Le nombre de licences (utilisateurs, connexions) s'affiche en VERT

Syntaxe

keyword=value

Le tableau suivant énumère les attributs Citrix. Les lettres majuscules indiquent qu'un attribut n'est pas modifiable.

Attribut	Description
DUP_GROUP=V	Cet attribut permet le partage de licence sur une même machine cliente.
ISSUED=dd-mmm-yyyy	Date d'émission.
ISSUER="..."	Fournisseur de la licence.
NOTICE="..."	Nom de votre société.
SN=serial_num	Numéro utilisé pour identifier les lignes INCREMENT.
START=jj-mmm-aaaa	Date à partir de laquelle la licence est utilisable. Le serveur de licences ne peut pas utiliser de licences avant cette date.
SUPERSEDE="MPS_ADV_CCU MPS_STD_CCU ..."	Apparaît dans le fichier de licences de mise à niveau lors du passage à une édition supérieure. Dans ce cas, toutes les licences émises avant la date indiquée dans ISSUED= sont remplacées par cette ligne et sont désormais ignorées.
VENDOR_STRING="..."	Chaîne définie par Citrix.

Attributs facultatifs dans les lignes INCREMENT

Les lignes INCREMENT contiennent plusieurs attributs pouvant être ajoutés, modifiés ou supprimés. Il est également possible d'en ajouter. Par exemple, vous pouvez insérer un identificateur d'immobilisation ou un numéro de commande à côté de chaque licence dans un fichier. De même, vous pouvez ajouter des attributs désignant un groupe de licences attribué à un service dans votre société.

Certains peuvent avoir été insérés par Citrix ou par votre distributeur à valeur ajoutée.

Les attributs facultatifs sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. Comme les attributs propres à Citrix, les attributs facultatifs ont une syntaxe de type keyword=value, keyword étant en minuscules. Vous pouvez établir la différence entre les attributs facultatifs et obligatoires en fonction de la casse : les attributs facultatifs ont des lettres en minuscule.

Attribut	Description
asset_info= "..."	Informations supplémentaires pouvant être ajoutées pour la gestion des immobilisations
dist_info= "..."	Informations supplémentaires fournies par le distributeur de logiciel
user_info= "..."	Informations supplémentaires fournies par l'administrateur de licences
vendor_info= "..."	Informations supplémentaires fournies par Citrix

Une ligne UPGRADE indique la date à laquelle une adhésion Subscription Advantage a été renouvelée et sa date d'expiration.

Attention : ne modifiez pas cette ligne.

Syntaxe

UPGRADE fonctionnalité CITRIX date_début_Subscription_Advantage date_renouvellement_Subscription_Advantage lic_num date_exp [options ...] SIGN=signature

Toutes les données sont les mêmes pour la ligne INCREMENT, si ce n'est l'ajout du champ from_Subscription_Advantage_date. Une ligne UPGRADE permet de supprimer le nombre de licences spécifiées pour une ancienne version (>= from_Subscription_Advantage_date) et de créer une nouvelle version avec le même nombre de licences.

Exemple 1

Par exemple, les lignes suivantes renouvellent l'adhésion Subscription Advantage de la société ABCD pour 1 000 licences MPS_ENT_CCU pour une année (jusqu'au 11 mars 2006) :

```
INCREMENT MPS_ENT_CCU CITRIX 2005.0311 permanent 1000 \ VENDOR_STRING=;LT=Retail;GP=96;CL=ENT,ADV,STD;SA=1;ODP=0 \ DUP_GROUP=V ISSUED=12-Mar-2004 NOTICE="ABC  
UPGRADE MPS_ENT_CCU CITRIX 2005.0311 2006.0311 permanent 1000 \ VENDOR_STRING=;LT=Retail;GP=96;CL=ENT,ADV,STD;SA=1;ODP=0 \ DUP_GROUP=V ISSUED=12-Mar-2005 NOTIC
```

Exemple 2

Par exemple, les lignes suivantes renouvellent l'adhésion Subscription Advantage de la société ABCD pour 1 000 licences MPS_ENT_CCU pour une année (jusqu'au 11 mars 2006) :

```
INCREMENT MPS_ENT_CCU CITRIX 2005.0311 permanent 1000 \ VENDOR_STRING=;LT=Retail;GP=96;CL=ENT,ADV,STD;SA=1;ODP=0 \ DUP_GROUP=V ISSUED=12-Mar-2004 NOTICE="ABC  
UPGRADE MPS_ENT_CCU CITRIX 2005.0311 2006.0311 permanent 1000 \ VENDOR_STRING=;LT=Retail;GP=96;CL=ENT,ADV,STD;SA=1;ODP=0 \ DUP_GROUP=V ISSUED=12-Mar-2005 NOTIC
```

Une ligne UPGRADE s'applique à la ligne INCREMENT la précédant de plus près et dont la date Subscription Advantage est supérieure ou égale à from_Subscription_Advantage_date et inférieure à to_Subscription_Advantage_renewal_date.

Les lignes INCREMENT utilisent des barres obliques inverses (\) pour couper de longues lignes de texte. Lorsque vous utilisez des fichiers de licences avec une ligne UPGRADE, conservez les fichiers de licences cités dans les lignes INCREMENT initiales dans le même dossier.

Réallocation de fichiers de licences

Mar 13, 2013

Les fichiers de licences ne fonctionnent que sur le serveur de licences ou un boîtier matériel spécifié lorsqu'ils ont été générés. Si vous modifiez l'identificateur de liaison d'un serveur ou d'un boîtier hébergeant des fichiers de licences, vous devez réallouer les fichiers de licences de manière à ce qu'ils correspondent au nouvel identificateur de liaison.

L'identificateur de liaison est l'information dans le fichier de licences qui identifie la machine sur laquelle le fichier de licences est hébergé. L'identificateur de liaison est généralement constitué du nom d'hôte du serveur de licences, mais il peut également s'agir du nom du boîtier matériel, de l'adresse Ethernet (adresse MAC) ou du nom de domaine complet.

Situations dans lesquelles vous devrez peut-être réattribuer un fichier de licences :

- vous renommez votre serveur de licences ;
- vous voulez déplacer vos fichiers de licences sur un serveur dont le nom est différent ;
- vous avez utilisé des licences pour créer un environnement de test et vous souhaitez maintenant les utiliser sur un autre serveur de licences.

La désignation d'un nouvel identificateur de liaison lors de la réallocation de licences ne consomme pas de licences supplémentaires. Ce processus ne modifie que l'identificateur de liaison des licences.

1. **Pour Windows** : démarrez la console (Démarrer > Tous les programmes > Citrix > Consoles de gestion > License Administration Console).
Pour le serveur de licences VPX et les systèmes distants : ouvrez un navigateur Web et accédez à <http://Nom du serveur de licences:portWeb>.
2. Cliquez sur Administration et Configuration du démon vendeur.
3. Cliquez sur Importer licence.
4. Cliquez sur le lien My Account.
5. Sur la page My Account (Se connecter), entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe.
6. Sélectionnez All Licensing Tools.
7. À partir du menu principal, sélectionnez Reallocate.
8. Sélectionnez les cases à cocher en regard des licences que vous voulez réallouer et cliquez sur Continue.
9. Sur les pages qui suivent, suivez les instructions pour sélectionner les licences à réallouer dans le nouveau fichier (et associées à un nouveau serveur de licences) et téléchargez le fichier de licences.
10. Enregistrez le fichier sur un emplacement tel que votre bureau (prenez note du nom du fichier et de l'endroit où vous l'avez téléchargé car vous aurez besoin de ces informations). Vous pouvez enregistrer le fichier directement sur l'emplacement par défaut. Par défaut, les fichiers de licences sont conservés dans :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles sur un serveur 32 bits
 - C:\ProgramFiles(x86)\Citrix\Licensing\MyFiles sur un serveur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/myfiles pour un serveur de licences VPX
11. Dans la console License Administration Console, sur la page Importer fichier de licences, naviguez jusqu'au fichier de licences.
12. Si vous avez copié le fichier directement sur le répertoire MyFiles, ou que le fichier porte le même nom qu'un fichier existant, sélectionnez Remplacer le fichier de licences sur le serveur de licences.
13. Cliquez sur Importer licence.

14. Cliquez sur Configuration du démon vendeur et cliquez sur Administrer dans la ligne du démon vendeur Citrix.
15. Cliquez sur Relire les fichiers de licences pour permettre au serveur de licences de reconnaître le nouveau fichier.

1. À partir d'un navigateur Web, ouvrez la page <http://www.citrix.com>.
2. Cliquez sur Log In et entrez votre ID utilisateur et mot de passe.
3. Sélectionnez All Licensing Tools.
4. À partir du menu principal, sélectionnez Reallocate.
5. Sélectionnez les cases à cocher en regard des licences que vous voulez réallouer et cliquez sur Continue.
6. Sur les pages qui suivent, suivez les instructions pour sélectionner les licences à réallouer dans le nouveau fichier (et associées à un nouveau serveur de licences) et téléchargez le fichier de licences.
7. Enregistrez le fichier sur un emplacement tel que votre bureau (prenez note du nom du fichier et de l'endroit où vous l'avez téléchargé car vous aurez besoin de ces informations). Vous pouvez enregistrer le fichier directement sur l'emplacement par défaut. Par défaut, les fichiers de licences sont conservés dans :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un serveur 32 bits
 - C:\ProgramFiles(x86)\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un serveur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/myfiles pour un serveur de licences VPX
8. À l'invite de commande, accédez à :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 32 bits
 - C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/LS pour un serveur de licences VPXet entrez la commande suivante : `lmreread -c @localhost -all`.

Remplacement (re-téléchargement) de fichiers de licences

Mar 13, 2013

Les fichiers de licences de remplacement sont des copies des fichiers de licences générés préalablement. Vous pouvez avoir besoin de télécharger des fichiers de remplacement si vous endommagez ou supprimez un fichier de licences. Vous pouvez choisir la méthode à utiliser pour re-télécharger les licences à l'aide des onglets By Host ou By Allocation.

1. **Pour Windows** : démarrez la console (Démarrer > Tous les programmes > Citrix > Consoles de gestion > License Administration Console).
Pour le serveur de licences VPX et les systèmes distants : ouvrez un navigateur Web et accédez à <http://Nom du serveur de licences:portWeb>.
 2. Cliquez sur Administration et Configuration du démon vendeur.
 3. Cliquez sur Importer licence.
 4. Cliquez sur le lien My Account.
 5. Sur la page My Account (Se connecter), entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe.
 6. Sélectionnez All Licensing Tools.
 7. À partir du menu principal, sélectionnez Redownload.
 8. Cliquez sur Select All pour sélectionner tous les éléments sur toutes les pages, cliquez sur la case Page pour sélectionner tous les éléments sur cette page, ou sélectionnez les cases en regard des licences que vous voulez télécharger.
 9. Cliquez sur Download et enregistrez les fichiers sur un emplacement tel que votre bureau (prenez note du nom du fichier et de l'endroit où vous l'avez téléchargé car vous aurez besoin de ces informations). Vous pouvez enregistrer le fichier directement sur l'emplacement par défaut. Par défaut, les fichiers de licences sont conservés dans :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un serveur 32 bits
 - C:\Program Files(x86)\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un serveur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/myfiles pour un serveur de licences VPX
 10. Si vous avez copié le fichier directement sur le répertoire MyFiles, ou que le fichier porte le même nom qu'un fichier existant, sélectionnez Remplacer le fichier de licences sur le serveur de licences.
 11. Cliquez sur Importer licence.
 12. Cliquez sur Configuration du démon vendeur et cliquez sur Administrer dans la ligne du démon vendeur Citrix.
 13. Cliquez sur Relire les fichiers de licences pour permettre au serveur de licences de reconnaître le nouveau fichier.
-
1. À partir d'un navigateur Web, ouvrez la page <http://www.citrix.com>.
 2. Cliquez sur Log In et entrez votre ID utilisateur et mot de passe.
 3. Sélectionnez All Licensing Tools.
 4. À partir du menu principal, sélectionnez Redownload.
 5. Cliquez sur Select All pour sélectionner tous les éléments sur toutes les pages, cliquez sur la case Page pour sélectionner tous les éléments sur cette page, ou sélectionnez les cases en regard des licences que vous voulez télécharger.
 6. Cliquez sur Download et enregistrez le fichier sur un emplacement tel que votre bureau (prenez note du nom du fichier et de l'endroit où vous l'avez téléchargé car vous aurez besoin de ces informations). Vous pouvez enregistrer le fichier directement sur l'emplacement par défaut. Par défaut, les fichiers de licences sont conservés dans :

- C:\Program Files\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un serveur 32 bits
 - C:\ProgramFiles(x86)\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un serveur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/myfiles pour un serveur de licences VPX
7. À l'invite de commande, accédez à :
- C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 32 bits
 - C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/LS pour un serveur de licences VPX
- et entrez la commande suivante : `lmreread -c @localhost -all`

Combiner des fichiers de licences

Mar 12, 2013

Si votre serveur de licences contient un grand nombre de fichiers de licences, vous pouvez combiner les licences dans un seul fichier de licences. Des fichiers de licences peuvent s'accumuler lorsque vous :

- achetez des licences supplémentaires ;
- renouvelez votre abonnement à Subscription Advantage.

Conseil : sauvegardez et supprimez les anciens fichiers de licences du serveur de licences avant de les remplacer par des nouveaux.

1. **Pour Windows** : démarrez la console (Démarrer > Tous les programmes > Citrix > Consoles de gestion > License Administration Console).
Pour le serveur de licences VPX et les systèmes distants : ouvrez un navigateur Web et accédez à <http://Nom du serveur de licences:portWeb>.
 2. Cliquez sur Administration et Configuration du démon vendeur.
 3. Cliquez sur Importer licence.
 4. Cliquez sur le lien My Account.
 5. Sur la page My Account (Se connecter), entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe.
 6. Sélectionnez All Licensing Tools.
 7. À partir du menu principal, sélectionnez Redownload.
 8. Cliquez sur l'onglet By Host (pour combiner automatiquement toutes les licences spécifiées allouées à un ID d'hôte sur une seule ligne) et cliquez sur Select All pour sélectionner tous les éléments sur toutes les pages, cliquez sur la case Page pour sélectionner tous les éléments sur cette page, ou sélectionnez les cases en regard des licences que vous voulez télécharger.
 9. Cliquez sur Download et enregistrez les fichiers sur un emplacement tel que votre bureau (prenez note du nom du fichier et de l'endroit où vous l'avez téléchargé car vous aurez besoin de ces informations). Vous pouvez enregistrer le fichier directement sur l'emplacement par défaut. Par défaut, les fichiers de licences sont conservés dans :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un serveur 32 bits
 - C:\ProgramFiles(x86)\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un serveur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/myfiles pour un serveur de licences VPX
 10. Dans la console License Administration Console, sur la page Importer fichier de licences, naviguez jusqu'au fichier de licences.
 11. Si vous avez copié le fichier directement sur le répertoire MyFiles, ou que le fichier porte le même nom qu'un fichier existant, sélectionnez Remplacer le fichier de licences sur le serveur de licences.
 12. Cliquez sur Importer licence.
 13. Cliquez sur Configuration du démon vendeur et cliquez sur Administrer dans la ligne du démon vendeur Citrix.
 14. Cliquez sur Relire les fichiers de licences pour permettre au serveur de licences de reconnaître le nouveau fichier.
-
1. À partir d'un navigateur Web, ouvrez la page <http://www.citrix.com>.
 2. Cliquez sur Log In et entrez votre ID utilisateur et mot de passe.
 3. Sélectionnez All Licensing Tools.
 4. À partir du menu principal, sélectionnez Redownload.

5. Cliquez sur l'onglet By Host (pour combiner automatiquement toutes les licences spécifiées allouées à un ID d'hôte sur une seule ligne) et cliquez sur Select All pour sélectionner tous les éléments sur toutes les pages, cliquez sur la case Page pour sélectionner tous les éléments sur cette page, ou sélectionnez les cases en regard des licences que vous voulez télécharger.
6. Cliquez sur Download et enregistrez les fichiers sur un emplacement tel que votre bureau (prenez note du nom du fichier et de l'endroit où vous l'avez téléchargé car vous aurez besoin de ces informations). Vous pouvez enregistrer le fichier directement sur l'emplacement par défaut. Par défaut, les fichiers de licences sont conservés dans :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un serveur 32 bits
 - C:\ProgramFiles(x86)\Citrix\Licensing\MesFichiers sur un serveur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/myfiles pour un serveur de licences VPX
7. À l'invite de commande, accédez à :
 - C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 32 bits
 - C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/LS pour le serveur de licences VPXet entrez la commande suivante : `lmreread -c @localhost -all`

Suppression de fichiers de licences

Dec 05, 2011

Lorsque vous mettez à niveau votre édition (par exemple, Advanced vers Enterprise, ou Enterprise vers Platinum), vous recevez de nouvelles licences pour les produits Citrix que vous pouvez allouer à un ou plusieurs serveurs de licences Citrix par le biais de fichiers de licences créés sur citrix.com. La suppression des licences Citrix obsolètes des serveurs de licences n'est pas nécessaire ; Citrix recommande cependant en règle générale, que vous les supprimiez pour les raisons suivantes :

- Gestion des licences
- Conformité des licences
- Suppression de l'affichage d'alertes inutiles dans la console de gestion

Si vous ne supprimez pas volontairement les allocations de licences obsolètes et/ou inutiles, vous risquez de recevoir des alertes persistantes à propos des dates d'expiration du programme Subscription Advantage pour ces licences. Il est impossible de désactiver ces alertes.

Remarque : le seul impact de la présence d'allocations de licences obsolètes sur des serveurs de licences est que vous continuerez à recevoir des alertes concernant ces licences.

Considérations à prendre en compte lors de la suppression de fichiers :

- Un retrait incorrect de fichiers de licences peut réduire par inadvertance le nombre total de licences disponibles.
- Placez tout nouveau fichier de licences sur le serveur de licences avant de supprimer des licences.
- À moins de vouloir une suppression définitive, conservez une copie des fichiers que vous effacez.
- Ne supprimez un fichier de licence que lorsque toutes les lignes INCREMENT du fichier sont obsolètes ou inutiles. Par exemple, chaque ligne d'incrément est remplacée par une nouvelle licence à la suite d'une mise à niveau.
- Si vous avez utilisé la console License Administration Console pour ajouter des fichiers de licences, vous devez mettre à jour l'interface utilisateur de la console pour les fichiers supprimés.

Important : ne supprimez jamais le fichier d'options (citrix.opt) ou la licence de démarrage (citrix_startup.lic).

1. Sur le serveur de licences, ouvrez le panneau Services et arrêtez le service Système de licences Citrix.
2. Ouvrez l'explorateur Windows et accédez à l'emplacement de stockage des fichiers de licences. Par défaut, les fichiers de licences sont stockés sur :
 - C :\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles sur un serveur 32 bits
 - C :\ProgramFiles(x86)\Citrix\Licensing\MyFiles sur un serveur 64 bits
 - /opt/citrix/licensing/myfiles pour un serveur de licences VPX
3. Sauvegardez tous les fichiers de licences (.lic).
4. À l'aide d'un éditeur de texte (Microsoft WordPad est conseillé), ouvrez chaque fichier de licence (.lic) et identifiez les lignes INCREMENT de la fonction de licence obsolètes.
5. Veillez à ce que toutes les lignes INCREMENT soient obsolètes ou inutiles. Pour de plus amples informations sur les lignes INCREMENT, consultez la section [Format des fichiers de licences](#).
6. Fermez le fichier et changez l'extension du fichier de .lic à .old.
7. Dans le panneau Services, redémarrez le service Système de licences Citrix.

Si vous avez ajouté des fichiers de licences avec la console, vous devez mettre à jour l'interface utilisateur de la console après avoir supprimé ces fichiers.

1. Démarrez la console et cliquez sur Administration.
2. Ouvrez une session en tant qu'utilisateur administratif et cliquez sur l'onglet Configuration du démon vendeur.

3. Sélectionnez le démon vendeur Citrix dans la liste.
4. Modifiez le contenu de Fichier de licences ou répertoire pour supprimer les licences supprimées et enregistrer la configuration.

Commandes

Mar 06, 2012

La console License Administration Console facilite l'accès à de nombreuses fonctions du système de licences. Vous pouvez également effectuer des opérations de gestion de licences à l'aide de commandes. Vous pouvez utiliser les commandes d'administration des licences lors de la réalisation d'opérations avancées sur le serveur de licences qui ne sont pas disponibles dans la console. Ces opérations incluent le diagnostic des problèmes d'obtention de licence à l'aide de `lmdiag`.

Les commandes d'administration des licences sont stockées dans :

C:\Program Files\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 32 bits

C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\LS sur un ordinateur 64 bits

/opt/citrix/licensing/LS pour un serveur de licences VPX

Utilitaire	Description
<code>ladmin</code>	Permet de configurer le système de licences. Utilisez la console License Administration Console pour effectuer les tâches de configuration et d'administration du système de licences. N'utilisez pas <code>ladmin</code> .
<code>lmdiag</code>	Permet d'établir un diagnostic des problèmes d'extraction de licence. Voir lmdiag .
<code>lmdown</code>	Interrompt en douceur les démons License Manager et vendeur Citrix (désactivé par défaut). Voir lmdown .
<code>lmhostid</code>	Affiche l'identificateur de l'hôte du serveur sur lequel est exécuté le système de licences Citrix. Voir lmhostid .
<code>lmreread</code>	Demande au démon du gestionnaire de licences de relire le fichier de licences et de démarrer le démon vendeur Citrix. Voir lmreread .
<code>lmstat</code>	Fournit l'état d'un serveur de licences. Voir lmstat .
<code>lmutil</code>	Affiche une liste des utilitaires de gestion de licence ou exécute d'autres commandes. Voir lmutil .
<code>lmver</code>	Affiche les informations de version des binaires du système de licences. Voir lmver .
<code>udadmin</code>	Affiche tous les utilisateurs et machines titulaires d'une licence et supprime les machines et utilisateurs sous licence spécifiés. Cette commande ne s'applique qu'aux licences utilisateur ou associées à une machine. Voir udadmin .

Conventions des commandes d'administration de licences :

Convention	Description
Gras	Commande ou commutateur, tel que <code>lmstat</code> .
Italique	Vous devez remplacer les variables avec une valeur ; par exemple, dans l'expression :

Convention	Description
	Avant d'exécuter la commande, vous devez remplacer <code>license_file_list</code> par les noms d'un ou plusieurs fichiers de licences.
[Crochets]	Les crochets entourent des options pouvant être ajoutées à la commande ou du texte devant être remplacé.

Arguments valides pour la plupart des commandes d'administration de licences :

Argument	Description
-all	Applique la commande à tous les serveurs de licences du réseau.
-c	Permet de spécifier le port et le nom d'hôte des fichiers de licences ou du serveur de licences. Si vous spécifiez le chemin d'accès sans le nom de fichier de licences, la commande s'applique à tous les fichiers de licences du répertoire. Pour un hôte local : <code>-c @localhost</code> Pour un serveur de licences distant : <code>-c @servername</code> Pour un serveur de licences dans un cluster: <code>-c @clustername</code> Pour un chemin d'accès spécifié : <code>-c path</code> Pour les noms d'un ou plusieurs fichiers de licences : <code>-c license_file_list</code> Vous pouvez saisir plusieurs chemins de fichiers de licences en séparant chaque chemin d'accès par un point-virgule. Les chemins contenant des espaces doivent être entourés de guillemets.
-h	handle de licence, tel qu'il apparaît avec la commande <code>lmstat -a</code> . Il s'agit d'un numéro permettant d'identifier une licence extraite particulière.
-help	Affiche des informations d'utilisation, puis ferme la fenêtre.
-s [server]	Affiche l'état de tous les fichiers de licences sur le serveur de licences ou sur tous les serveurs de licences, si aucun serveur n'est désigné.
-verbose	Affiche une description de toutes les erreurs rencontrées.

Informations connexes

[Vérification des noms d'hôtes \(lmhostid\)](#)

[Diagnostic des problèmes d'extraction \(lmdiag\)](#)

[Affichage de la liste des utilitaires du système de licences \(lmutil\)](#)

[Affichage de la version des fichiers binaires \(lmver\)](#)

Relecture des fichiers de licences et d'options (Imreread)
Détermination de l'état du système de licences (Imstat)
Arrêt des démons (Imdown)

Diagnostic des problèmes d'extraction (Imdiag)

Apr 11, 2010

Imdiag permet d'établir un diagnostic lorsqu'un produit ne parvient pas à extraire une licence. Vous pouvez notamment vérifier que vos licences sont valables et que le serveur de licences fonctionne correctement. Lorsque cet utilitaire est exécuté, il tente d'extraire une licence.

Vous pouvez également vous servir de l'utilitaire Imdiag pour voir si un type de licence spécifique fonctionne. Par exemple, vous pouvez exécuter Imdiag sur vos licences Citrix XenApp (anciennement Citrix Presentation Server), édition Advanced en ajoutant simplement l'argument MPS_ADV_CCU.

Imdiag -c liste_fichiers_licences [-n] [fonctionnalité[:mot-clé=valeur]]

Argument	Description
-c license_file_list	Établit un diagnostic concernant les fichiers spécifiés. Vous pouvez également utiliser :-c @localhost ou -c @server-name
-n	S'exécute en mode non interactif. Imdiag ne requiert aucune intervention dans ce mode.
feature	Limite le retour d'informations à la fonctionnalité spécifiée.
keyword=value	Si un fichier de licences contient plusieurs lignes pour une fonctionnalité particulière, le résultat est limité à la ligne contenant la valeur littérale. Par exemple : Imdiag -c @localhost MPS_ENT_CCU:HOSTID=LICSERV01 effectue une tentative d'extraction à la ligne contenant l'expression Host ID « LICSERV01 ». Le mot-clé est l'un des suivants : VERSION, HOSTID, EXPDATE, KEY, VENDOR_STRING, ISSUER

Si aucune fonctionnalité n'est spécifiée, Imdiag traite toutes les fonctionnalités des fichiers de licences de votre liste. Imdiag affiche des informations sur la licence, puis tente d'extraire chaque licence. Imdiag indique la réussite par un message. En cas d'échec, Imdiag vous en fournit la raison. Imdiag tente de se connecter à chaque port TCP/IP du serveur de licences. Il détecte si le numéro de port du fichier de licences est incorrect. Imdiag énumère tous les ports TCP/IP en cours d'écoute et, en présence de l'argument -c liste_fichiers_licences, établit un diagnostic des fichiers spécifiés.

Imdiag ne contacte pas la machine exécutant le produit Citrix lors de la tentative d'extraction de licences. Imdiag ne signale que les problèmes sur le serveur de licences. Cela signifie que le produit ne peut pas extraire de licences car il ne pointe pas vers le bon serveur de licences (par exemple, sur un serveur de licences qui ne dispose pas de licence pour ce produit), mais Imdiag ne détecte pas ce problème. Imdiag signale qu'il peut extraire les licences lorsque le produit Citrix pointe sur le serveur de licences incorrect.

Informations connexes

[Utilisation des commandes d'administration des licences](#)

[Vérification des noms d'hôtes \(Imhostid\)](#)

[Affichage de la liste des utilitaires du système de licences \(Imutil\)](#)

Affichage de la version des fichiers binaires (lmver)
Relecture des fichiers de licences et d'options (lmreread)
Détermination de l'état du système de licences (lmstat)
Arrêt des démons (lmdown)

Arrêt des démons (Imdown)

Jan 10, 2012

L'utilitaire Imdown ferme les démons du gestionnaire de licences et vendeur Citrix sur votre serveur de licences ou tous les serveurs de licences de votre réseau mais il est désactivé par défaut. Pour l'activer :

1. Arrêtez le serveur de licences.
2. Exécutez Imadmin - allowStopServer et/ou -allowRemoteStop Server.
3. Redémarrez le serveur de licences.

Imdown -c liste_fichiers_licences [-vendor CITRIX] [-q] [-all]

Argument	Description
-c @localhost ou -c@server ou -c license_file_list	Utilise les fichiers de licences spécifiés. Notez qu'il est toujours recommandé de spécifier -c license_file_list avec Imdown. Vous pouvez également utiliser :-c @localhost ou -c @server-name
-vendor CITRIX	Ferme uniquement le démon vendeur Citrix. Le démon License Manager continue à fonctionner.
-q	N'affiche aucune invite et n'imprime aucun en-tête. Sinon, Imdown pose la question "Are you sure? [y/n] : (Êtes-vous sûr ?) ."
-all	Si plusieurs serveurs sont désignés, ils sont tous fermés automatiquement. -q est sous-entendu dans -all.

L'utilitaire Imdown doit être utilisé sur un serveur de licences. Vous pouvez utiliser -all pour arrêter tous les serveurs de licences du réseau.

Si Imdown rencontre plusieurs serveurs (par exemple, si -c désigne un répertoire contenant plusieurs fichiers *.lic) et si -all est absent, une liste de serveurs de licences pouvant être fermés s'affiche. Vous pouvez arrêter les serveurs de licences distants en utilisant -c et le nom du serveur de licences.

Remarque : si vous utilisez le Gestionnaire des tâches pour mettre fin au démon License Manager (service Citrix Licensing), arrêtez d'abord le processus Imgrd, puis le processus du démon vendeur Citrix.

Pour arrêter et redémarrer le démon vendeur Citrix uniquement, utilisez Imdown -c @localhost -vendor CITRIX, puis Imreread -c @localhost -vendor CITRIX to pour le redémarrer.

Informations connexes

[Utilisation des commandes d'administration des licences](#)

[Vérification des noms d'hôtes \(Imhostid\)](#)

[Diagnostic des problèmes d'extraction \(Imdiag\)](#)

Affichage de la liste des utilitaires du système de licences (Imutil)
Affichage de la version des fichiers binaires (Imver)
Relecture des fichiers de licences et d'options (Imreread)
Détermination de l'état du système de licences (Imstat)

Vérification des noms d'hôtes (Imhostid)

Feb 25, 2010

L'utilitaire Imhostid renvoie le nom d'hôte du serveur de licences. Vous pouvez ainsi vérifier le nom d'hôte de votre serveur de licences. Il est possible d'ouvrir un fichier de licences et d'y comparer le nom d'hôte à celui de votre serveur de licences.

Remarque : le système de licences Citrix, version 11.5 et supérieure pour Windows vous permet d'afficher plusieurs ID d'hôte s'il existe plus d'un hôte.

Imhostid –identificateurdeliaison

Argument (bindingidentif ier)	Description
-ether	Utilisé pour les licences de produit qui sont liées à l'adresse MAC du boîtier.
-internet	Utilisé pour les licences de produits Citrix Windows qui nécessitent une adresse TCP/IP.
-hostname	Utilisé pour les licences de produits Citrix Windows qui sont liées au hostname du serveur de licences. Remarque : le paramètre hostname doit respecter la casse et doit correspondre exactement au nom de votre serveur de licences.

Informations connexes

[Utilisation des commandes d'administration des licences](#)

[Diagnostic des problèmes d'extraction \(Imdiag\)](#)

[Affichage de la liste des utilitaires du système de licences \(Imutil\)](#)

[Affichage de la version des fichiers binaires \(Imver\)](#)

[Relecture des fichiers de licences et d'options \(Imreread\)](#)

[Détermination de l'état du système de licences \(Imstat\)](#)

[Arrêt des démons \(Imdown\)](#)

Relecture des fichiers de licences et d'options (Imreread)

Jan 21, 2011

L'utilitaire Imreread demande au démon vendeur Citrix de relire les modifications apportées au fichier de licences et au fichier d'options. Après la relecture, le démon vendeur Citrix utilise les nouveaux réglages ou les nouvelles licences.

Imreread ne peut pas être utilisé à distance. Exécutez-le localement sur le serveur de licences.

Imreread -c liste_fichiers_licence [-all] [-vendor CITRIX]

Argument	Description
-c @localhost ou -c liste_fichiers_licences	Utilise les fichiers de licences spécifiés.
-all	Si plusieurs Imgrd sont désignés, envoyez une commande de relecture à tous les démons du gestionnaire de licences.
-vendor CITRIX	Provoque le redémarrage du démon vendeur Citrix.

- Imreread -c @localhost [-all]
- Imreread -c @nomcluster
- Imreread -c C:\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles\CITRIX.lic -vendor CITRIX

Informations connexes

[Utilisation des commandes d'administration des licences](#)

[Vérification des noms d'hôtes \(Imhostid\)](#)

[Diagnostic des problèmes d'extraction \(Imdiag\)](#)

[Affichage de la liste des utilitaires du système de licences \(Imutil\)](#)

[Affichage de la version des fichiers binaires \(Imver\)](#)

[Détermination de l'état du système de licences \(Imstat\)](#)

[Arrêt des démons \(Imdown\)](#)

Affichage de la liste des utilitaires du système de licences (lmutil)

Mar 06, 2012

L'utilitaire lmutil affiche une liste des utilitaires du système de licences en cas d'utilisation autonome. Lorsque vous spécifiez lmutil avec une autre commande, il exécute cette commande.

lmutil

lmutil autre_commande

- lmutil
Affiche la liste des utilitaires du système de licences.
- lmutil lmstat -c @localhost
Exécute la commande lmstat.

Informations connexes

[Utilisation des commandes d'administration des licences](#)

[Vérification des noms d'hôtes \(lmhostid\)](#)

[Diagnostic des problèmes d'extraction \(lmdiag\)](#)

[Affichage de la version des fichiers binaires \(lmver\)](#)

[Relecture des fichiers de licences et d'options \(lmreread\)](#)

[Détermination de l'état du système de licences \(lmstat\)](#)

[Arrêt des démons \(lmdown\)](#)

Détermination de l'état du système de licences (lmstat)

Feb 25, 2010

L'utilitaire lmstat permet de surveiller l'état de toutes les activités réseau liées à la gestion de licences et propose des informations sur les extractions de licences, notamment :

- le produit pour lequel une ou plusieurs licences ont été extraites ;
- les données d'extraction ;
- la version du fichier de licences ;
- le nom et le port du serveur de licences ;
- la date d'extraction de la licence ;
- les informations relatives à l'état du démon vendeur Citrix et des fichiers de licences.

lmstat affiche les informations reçues du serveur de licences. lmstat affiche une seule utilisation de la licence, même si plusieurs connexions partagent cette licence.

lmstat [-a] [-c liste_fichiers_licences] [-f [fonctionnalité]] [-i [fonctionnalité]] [-s[serveur]] [-S [CITRIX]] [-t valeur_délaexpiration]

Argument	Description
-a	Affiche toutes les informations.
-c @localhost ou -c@server ou -c license_file_list	Utilise les fichiers de licences spécifiés.
-f [feature]	Affiche les produits utilisant une fonctionnalité (licence produit). Si aucune feature n'est spécifiée, les informations d'utilisation de toutes les fonctionnalités sont affichées.
-i [feature]	Affiche des informations de la ligne INCREMENT pour la fonctionnalité spécifiée (licence produit) ou pour toutes les fonctionnalités si aucune feature n'est spécifiée.
-s [server]	Affiche l'état de tous les fichiers de licences sur le serveur de licences ou sur tous les serveurs de licences, si aucun server n'est désigné.
-S [CITRIX]	Énumère tous les serveurs de produits utilisant les fonctionnalités (licences produit) servies par le démon vendeur Citrix.
-t timeout_value	Établit le délai d'expiration de la connexion à la timeout_value. Ainsi le temps que lmstat passe à tenter de se connecter au serveur de licences est limité.

La sortie de lmstat -c@localhost -a est affichée ainsi :

License server status: 27000@license_server1 License files on license_server1: C:\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles\citrix_startup.lic; C:\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles\citrixlic_200310010!

Les informations de la ligne MPS_ENT_CCU de la sortie lmstat se décomposent de la façon suivante.

MPS	citrix_product_name	Nom du produit Citrix pour lequel une licence est extraite.
mps_server1	hostname	Machine sur laquelle est exécuté le produit Citrix.
MPS	display	Nom du produit Citrix pour lequel une licence est extraite.
license_server1	server_host	Machine sur laquelle est exécuté le serveur de licences.
27000	port	Numéro du port TCP/IP sur lequel est exécuté le serveur de licences.
203	handle	Identificateur de licence. Il s'agit d'un numéro permettant d'identifier une licence extraite particulière.
start Wed 3/17 11:56	checkout_time	Heure à laquelle la licence a été extraite pour la première fois.

Remarque : lmstat -c@localhost -a peut parfois générer un accroissement de l'activité réseau dans des systèmes où de nombreuses licences sont extraites. Vous pouvez utiliser lmstat -a pour vérifier les données d'extraction de licences.

Informations connexes

[Utilisation des commandes d'administration des licences](#)

[Vérification des noms d'hôtes \(lmhostid\)](#)

[Diagnostic des problèmes d'extraction \(lmdiag\)](#)

[Affichage de la liste des utilitaires du système de licences \(lmutil\)](#)

[Affichage de la version des fichiers binaires \(lmver\)](#)

[Relecture des fichiers de licences et d'options \(lmreread\)](#)

[Arrêt des démons \(lmdown\)](#)

Affichage de la version des fichiers binaires (Imver)

Mar 09, 2010

L'utilitaire Imver affiche des informations sur la version des fichiers binaires du système de licences, telles que les utilitaires de commandes. La seule exception est l'utilitaire Imadmin. Pour afficher des informations sur la version de l'utilitaire Imadmin, utilisez Imadmin -version.

Imver binaire

Imver lmdiag

Informations connexes

[Utilisation des commandes d'administration des licences](#)

[Vérification des noms d'hôtes \(Imhostid\)](#)

[Diagnostic des problèmes d'extraction \(lmdiag\)](#)

[Affichage de la liste des utilitaires du système de licences \(Imutil\)](#)

[Relecture des fichiers de licences et d'options \(Imreread\)](#)

[Détermination de l'état du système de licences \(Imstat\)](#)

[Arrêt des démons \(Imdown\)](#)

Affichage ou libération de licences associées à des utilisateurs ou machines (udadmin)

Jan 14, 2013

udadmin affiche les utilisateurs et machines titulaires d'une licence et libère des licences pour des utilisateurs et machines spécifiés.

Vous pouvez libérer une licence pour un utilisateur seulement à la condition que cette personne ne soit plus associée à l'entreprise ou qu'elle ait pris un congé de longue durée. Vous pouvez libérer des licences associées à des machines lorsque ces dernières sont hors service.

Les informations d'utilisation affichées par la ligne de commande udadmin s'affichent uniquement en anglais, vous pouvez toutefois utiliser cette commande sur des systèmes autres que l'anglais.

Important : udadmin s'applique uniquement aux licences utilisateur/machine et ne peut pas être utilisé à distance ; un accès local au port HTTP 80 est requis.

udadmin [-options] [-delete | -list]

Options	Description
-f featurename	Utilisé en conjonction avec -list ou -delete, affiche ou libère uniquement l'utilisateur ou la machine pour le featurename spécifié.
-user username	Libère la licence uniquement pour l'utilisateur spécifié par username.
-device devicename	Libère la licence uniquement pour la machine spécifiée par devicename.
-a	Dresse la liste de toutes les fonctionnalités et versions installées sur le serveur de licences.

Argument	Description
-delete	Libère la licence pour un utilisateur, une fonctionnalité ou une machine à la fois.
-list	Affiche les utilisateurs et machines dotés de licences ainsi que l'heure de la dernière mise à jour. L'heure de la prochaine mise à jour s'affiche si une activité importante s'est produite dans les 15 minutes suivant le dernier rapport.
pas d'argument ou ?	Affiche des informations d'utilisation pour la commande udadmin.

- udadmin -list

Affiche tous les utilisateurs et toutes les machines.

- `udadmin -list -a`
Dresse la liste de toutes les fonctionnalités, des versions, du nombre de licences, et des utilisateurs et machines pour chaque fonctionnalité.
- `udadmin -f XDT_ENT_UD -user u8.08 -delete`
Libère un utilisateur d'une fonctionnalité.
- `udadmin -f XDT_ENT_UD -device dn01.88 -delete`
Libère une machine d'une fonctionnalité.

Subscription Advantage

Sep 14, 2015

L'achat d'un nouveau produit Citrix est associé à une inscription d'un an au programme Citrix Subscription Advantage. Cette inscription vous donne droit, entre autres, aux mises à jour de produit (mineures et majeures) disponibles pendant la durée de validité de votre inscription. Par exemple, si vous avez acquis XenApp, édition Advanced le 22 juillet 2009, vous avez droit à toutes les mises à jour de XenApp, édition Advanced, éditées jusqu'au 21 juillet 2010. Après l'expiration de votre inscription Subscription Advantage initiale d'un an, vous pouvez choisir de renouveler cette inscription. Après avoir payé Citrix pour votre réinscription, vous devez télécharger un fichier de licences contenant votre licence de renouvellement à partir du site citrix.com.

Remarque : la licence associée à une inscription au programme Subscription Advantage n'est pas une licence permettant d'exécuter un produit. Si vous ne renouvelez pas votre adhésion Subscription Advantage, vos produits Citrix continuent de fonctionner mais vous n'avez plus droit aux mises à jour une fois l'adhésion expirée.

Les fichiers de licences de renouvellement Subscription Advantage contiennent des licences, les licences de renouvellement, qui prolongent votre inscription au programme Subscription Advantage pour une durée d'un an. Ces licences sont requises pour l'exécution des nouvelles versions de produit, à l'exception des corrections à chaud, mises à disposition au cours de votre période d'adhésion.

Après avoir téléchargé votre fichier de licences de renouvellement Subscription Advantage depuis citrix.com, vous devez l'ajouter à votre serveur de licences. Copiez les licences de renouvellement Subscription Advantage dans le même répertoire que vos fichiers de licences existants et effectuez une relecture des fichiers de licences. Par défaut, cet emplacement est C:\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles sur un serveur 32 bits, C:\Program Files (x86)\Citrix\Licensing\MyFiles sur un serveur 64 bits, où /opt/citrix/licensing/myfiles pour le serveur de licences VPX. Après avoir été ajoutée à votre serveur de licences, cette licence de renouvellement débloque automatiquement toute version ultérieure du produit mise à disposition pendant la durée de votre contrat Subscription Advantage.

Si vous n'ajoutez pas immédiatement les licences de renouvellement de Subscription Advantage, vos produits Citrix n'arrêtent pas de fonctionner. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser les nouveaux logiciels mis en circulation au cours de votre adhésion renouvelée tant que vous ne disposez pas de la licence de renouvellement sur votre serveur de licences.

Il n'est pas nécessaire de télécharger des licences supplémentaires lorsque vous installez de nouvelles versions de vos produits pendant cette période. Si Citrix distribue une nouvelle version du produit après la fin de votre adhésion à Subscription Advantage, vous devez renouveler votre adhésion et obtenir une licence de renouvellement avant de pouvoir utiliser la nouvelle version du produit.

Remarque : lorsque vous téléchargez des fichiers de licences supplémentaires, vous pouvez supprimer les licences Subscription Advantage expirées, mais ceci n'est pas une obligation. Vous pouvez les conserver pour faciliter l'identification de la mise à niveau associée à chaque licence de base.

Vous pouvez connaître les dates de votre adhésion Subscription Advantage des deux façons suivantes :

- Dans la console License Administration Console sur le tableau de bord.
- À l'aide d'un éditeur de texte pour consulter le fichier de licences. Veuillez consulter la section Lignes Upgrade dans la rubrique [Format des fichiers de licences](#) pour obtenir des informations sur l'interprétation du contenu du fichier de licence.

Si vous exécutez des produits de deux versions différentes dans votre environnement (si vous disposez par exemple d'un environnement XenApp mixte contenant des versions 4.0 et 5.0), mais n'achetez pas Subscription Advantage pour toutes les licences, Citrix recommande de séparer les licences des produits en les plaçant sur deux serveurs de licences distincts. Subscription Advantage s'applique en priorité aux versions de produit les plus anciennes.

Par exemple, si vous disposez de 200 licences pour 4.0 et renouvelez votre adhésion Subscription Advantage pour seulement 100 de ces licences, il est possible que les 100 licences de renouvellement, requises pour 5.0, soient utilisées par des connexions à des ordinateurs exécutant 4.0.

1. Sélectionnez un deuxième serveur et installez-y le logiciel serveur de licences.
2. Accédez à citrix.com pour réallouer vos licences d'origine (les licences contenues dans votre fichier de licences actuel sur le serveur de licences d'origine) puis, réallouez les licences dans deux nouveaux fichiers :
 - allouez des licences 4.0 pour créer un fichier de licences pour votre premier serveur ;
 - allouez des licences 5.0 pour créer un fichier de licences pour le deuxième serveur.
3. Générez et téléchargez vos fichiers Subscription Advantage, puis copiez-les sur le serveur sur lequel vous souhaitez qu'ils soient appliqués.
4. Faites pointer tous les ordinateurs sur le serveur de licences exécutant la version du produit Citrix que vous souhaitez qu'ils utilisent. Pour plus d'informations sur cette procédure, veuillez consulter le Guide de l'administrateur du produit Citrix concerné.

Serveurs de licences en cluster

Jan 10, 2012

Les clusters sont des ensembles de serveurs regroupés pour améliorer la disponibilité, la fiabilité et l'évolutivité. Le service de cluster Microsoft est disponible sous Windows Server 2003 et Windows Server 2008. La mise en cluster du serveur de licences permet aux utilisateurs de continuer à travailler en cas d'incident, sans que leur accès aux applications stratégiques soit interrompu. Lorsque le nœud actif d'un serveur de licences en cluster subit un incident matériel, le basculement a lieu automatiquement. En quelques secondes ou quelques minutes, les ressources sont de nouveau accessibles.

Une configuration en cluster typique comporte au moins un serveur actif et un serveur passif (serveur de sauvegarde). En cas d'incident lié au serveur actif d'un cluster, la propriété des ressources du cluster est transférée vers le serveur de sauvegarde (passif). Le basculement d'un serveur d'un cluster vers un autre est généralement transparent pour les utilisateurs.


En cas de panne du nœud actif d'un serveur de licences en cluster, l'impact sur les utilisateurs connectés au produit Citrix est nul. Il est possible que le délai de grâce du produit soit brièvement activé et qu'un événement soit écrit dans le journal d'événements du produit.

le système de licences Citrix permet la mise en cluster du serveur de licences avec deux serveurs et un lecteur partagé. Cela signifie que vous pouvez intégrer le serveur de licences dans un cluster Microsoft à deux nœuds dans une configuration de cluster Microsoft actif/passif.

Important : le serveur de licences VPX ne prend pas en charge les serveurs de licences en cluster. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité High Availability (HA) sur XenServer 5.6-6.0.

Comme dans la plupart des clusters, un réseau privé est utilisé pour la transmission des messages fonctionnels, des commandes et des informations d'état entre les nœuds du cluster. En cas d'interruption de la connexion, les nœuds tentent de la rétablir d'abord via le réseau privé, puis via le réseau public. La figure suivante illustre le déploiement d'un système de licences en cluster :

Figure 1. Communications dans un système de licences en cluster



Un seul nœud à la fois peut utiliser les ressources d'un cluster. Si vous avez déjà déployé le système de licences Citrix et que vous souhaitez faire migrer votre déploiement vers un serveur en cluster, gardez les points suivants à l'esprit.

- Comme vous avez déjà généré les fichiers de licences associés à un nom de serveur donné, vous devez soit attribuer au cluster le même nom que le serveur de licences d'origine soit changer l'hôte de vos fichiers de licences en indiquant le nom du serveur de licences en cluster.
- Les noms de cluster sont toujours en MAJUSCULES. Les noms d'hôte qui apparaissent dans les fichiers de licences respectent la casse ; ils doivent donc tous être en majuscules dans le fichier de licences. Si ce n'est pas le cas, vous devez changer l'hôte de vos fichiers de licences afin de mettre les noms en majuscules.
- Vous devez faire pointer toutes les installations des produits (par exemple, les serveurs exécutant Citrix XenApp) dépendant de l'ancien serveur de licences vers le nouveau serveur de licences en cluster. Modifiez les paramètres de communication des produits de sorte qu'ils utilisent le nom du cluster comme nom de serveur de licences. Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de communication des produits, veuillez consulter la documentation accompagnant le produit.

Toutes les fonctionnalités d'administration de licences disponibles dans les déploiements standard sont également disponibles sur les serveurs de licences en cluster, y compris la console de gestion et la possibilité d'exécuter des commandes d'administration des licences.

Ouvrez la console License Administration Console dans un cluster en accédant à :

`http://nomCluster:port service Web`

Où nomCluster correspond au nom du cluster et port service Web au numéro de port utilisé pour les communications de la console (le numéro de port par défaut est 8082).

Vous pouvez exécuter de nombreuses commandes d'administration des licences à l'aide de l'argument `-c @nomCluster` pour spécifier l'emplacement des fichiers de licences dans le cluster. Par exemple :

```
Imreread -c @nomCluster
```

Informations connexes

[Présentation du processus de mise en cluster](#)

[Configuration requise pour l'installation de serveurs de licences en cluster](#)

[Résolution des problèmes liés aux serveurs de licences en cluster](#)

[Installation du système de licences sur un serveur en cluster](#)

[Désinstallation d'un serveur de licences en cluster](#)

[Mise à niveau d'un serveur de licences en cluster](#)

Configuration requise pour l'installation de serveurs de licences en cluster

Nov 04, 2011

La liste ci-dessous présente les conditions requises à l'installation d'un serveur de licences dans un cluster Microsoft :

- Avant de configurer le système de licences Citrix pour le service de cluster Microsoft, vous devez disposer d'un environnement de cluster actif/passif fonctionnel. Le système de licences Citrix ne prend pas en charge les environnements de clusters de type actif/actif.
- Pour que le serveur de licences puisse être mis en cluster, la configuration décrite ci-dessous doit être respectée, en plus des consignes Microsoft relatives au matériel et à la mise en cluster en général.
- Pour installer le système de licences sur le cluster, vous devez lancer le programme d'installation à partir de la ligne de commande.
- Lorsque vous installez le système de licences Citrix sur un cluster, vous devez indiquer le nom de celui-ci lorsque le programme d'installation du produit vous invite à fournir le nom du serveur de licences.
- Citrix vous conseille d'utiliser le même matériel de serveur de licences pour les deux nœuds du cluster. Il est notamment recommandé d'équiper chaque nœud de deux adaptateurs réseau et d'un disque configuré en tant que lecteur partagé.
- Chaque nœud doit disposer de deux adaptateurs réseau, un pour la connexion au réseau public et l'autre, pour le réseau privé nœud à nœud. Citrix ne prend pas en charge l'utilisation du même adaptateur réseau pour les deux connexions.
- Les adresses IP publique et privée doivent appartenir à des sous-réseaux différents car le service de cluster ne reconnaît qu'une interface réseau par sous-réseau.
- Une méthode de résolution de noms telle que DNS, WINS, HOSTS ou LMHOSTS est indispensable pour résoudre le nom de cluster.
- Les deux serveurs qui composent le cluster doivent appartenir au même domaine.
- Les noms d'hôte de ces deux serveurs doivent être en MAJUSCULES.
- Des adresses IP statiques doivent être définies pour la connexion au réseau privé.
- Lorsque vous générez un fichier de licences sur citrix.com, utilisez le nom du cluster comme nom d'hôte.
- Après avoir téléchargé un fichier de licences, copiez-le dans le dossier F:\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles (où F: correspond au lecteur partagé du cluster) du serveur de licences et relisez-le. Vous pouvez également télécharger, copier et relire le fichier au moyen de la console License Administration Console.

Important : Citrix vous conseille de définir des adresses IP statiques pour tous les adaptateurs réseau du cluster, privés et publics. Si les adresses IP sont obtenues via le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), tout incident lié au serveur DHCP risque de compromettre l'accès aux nœuds du cluster. Si vous devez utiliser DHCP pour votre adaptateur réseau public, définissez de longues périodes de concession afin que les adresses affectées dynamiquement restent valides même en cas d'interruption momentanée du service DHCP. Vous pouvez également effectuer une réservation DHCP.

Informations connexes

[Configuration d'un serveur de licences sur un cluster Microsoft](#)

[Présentation du processus de mise en cluster](#)

[Résolution des problèmes liés aux serveurs de licences en cluster](#)

[Installation du système de licences sur un serveur en cluster](#)

[Désinstallation d'un serveur de licences en cluster](#)

[Mise à niveau d'un serveur de licences en cluster](#)

Présentation du processus de mise en cluster

Mar 02, 2010

Les étapes ci-dessous décrivent le processus général d'installation et de configuration du système de licences sur un serveur en cluster. Avant de les exécuter, vous devez configurer la mise en cluster sur le matériel utilisé pour l'installation du serveur de licences.

1. Assurez-vous que le premier nœud contrôle les ressources du cluster.
2. Sur le premier nœud du cluster, à partir de la ligne de commande, lancez l'installation du système de licences Citrix sur le lecteur partagé du cluster, et non sur le lecteur quorum.
3. Déplacez les ressources du nœud actif du cluster vers le second nœud.
4. Installez le serveur de licences sur le second nœud, dans le même emplacement partagé que sur le premier nœud.
5. Procurez-vous les fichiers de licences dans lesquels le nom du cluster est indiqué comme nom d'hôte. Une fois les fichiers de licences obtenus, vous devez les ajouter sur le serveur de licences et les relire.
6. Configurez votre produit Citrix de sorte qu'il utilise le nom de cluster (et non le nom de nœud) du serveur de licences en cluster.

Remarque : en cas de basculement d'un serveur de licences en cluster, le service de cluster renomme le journal de débogage `lmgrd_debug.log` afin de lui attribuer le nom du nœud qui hébergeait préalablement les services. Il lance ensuite les services sur le nouveau nœud actif et crée un nouveau journal `lmgrd_debug.log`.

Informations connexes

[Configuration d'un serveur de licences sur un cluster Microsoft](#)

[Configuration requise pour l'installation de serveurs de licences en cluster](#)

[Résolution des problèmes liés aux serveurs de licences en cluster](#)

[Installation du système de licences sur un serveur en cluster](#)

[Désinstallation d'un serveur de licences en cluster](#)

[Mise à niveau d'un serveur de licences en cluster](#)

Installation du système de licences sur un serveur en cluster

Mar 13, 2013

Les lettres de lecteur et variables/chemins suivants sont utilisés dans cette procédure :

- D correspond au lecteur du support produit (dans cet exemple, Citrix XenApp).
- C correspond au disque dur local du nœud spécifié.
- F est la ressource du lecteur partagé du cluster. (Il s'agit du lecteur d'installation. C'est-à-dire l'emplacement dans lequel les fichiers d'installation utilisés par les deux nœuds sont stockés.)
- CTX_CLUSTER_RESOURCE_DLL_PATH correspond à l'emplacement de stockage de la ressource DLL du cluster de serveurs. Stockez ce fichier localement sur chaque nœud du cluster. N'utilisez cet argument msixec que pour la mise en cluster.
- La valeur de REGISTER_CTX_LS_CLUSTERING est « no » pour le nœud de cluster 1 ou « yes » pour le nœud de cluster 2. N'utilisez cet argument msixec que pour la mise en cluster.

1. Veillez à ce que l'adresse IP du cluster, le nom du cluster et un disque partagé soient configurés en tant que ressources du cluster et que ces dernières appartiennent au premier nœud du cluster.
2. Ouvrez et exécutez l'invite de commande en tant qu'administrateur. Dans le premier nœud du cluster, exécutez ce qui suit :
`msixec /i D:\Licensing\ctx_licensing.msi CTX_CLUSTER_RESOURCE_DLL_PATH="C:\ctxlic" REGISTER_CTX_LS_CLUSTERING="No" /!v "C:\install.log"`
3. Acceptez le contrat de licence dans l'assistant de configuration.
4. Sur la page sur laquelle vous spécifiez le dossier de destination, définissez la lettre de lecteur pour qu'elle corresponde au lecteur partagé du cluster. Par défaut, ces composants sont installés dans le répertoire F:\Program Files\Citrix\Licensing.
5. Sur la page Configuration du serveur de licences, acceptez les numéros de port par défaut ou entrez d'autres numéros si les numéros sont déjà utilisés. Le cas échéant, vous pouvez modifier les numéros de port après l'installation via la console License Administration Console.
6. À l'aide de l'Administrateur de cluster, activez le second nœud du cluster.
7. Dans le deuxième nœud de cluster, ouvrez et exécutez l'invite de commande en tant qu'administrateur. Exécutez ce qui suit (pour le deuxième nœud, vous taperez Oui pour enregistrer le service de mise en cluster) :
`msixec /i D:\Licensing\ctx_licensing.msi CTX_CLUSTER_RESOURCE_DLL_PATH="C:\ctxlic" REGISTER_CTX_LS_CLUSTERING="Yes" /!v "C:\install.log"`
Veuillez noter que dans cette étape, REGISTER_CTX_LS_CLUSTERING affiche Yes.
8. Répétez les étapes 3 à 5.
9. Importez vos fichiers de licences à l'aide de la console.
 1. Ouvrez la console License Administration Console à partir de `http://nomCluster:port service Web`, où nomCluster correspond au nom du cluster et port service Web au numéro de port du serveur Web de la console (8082 par défaut).
 2. Cliquez sur Administration puis choisissez l'onglet Configuration du démon vendeur.
 3. Cliquez sur Importer licence.
 4. Cliquez sur le lien My Account.
 5. Sur la page My Account (Se connecter), entrez votre ID utilisateur et votre mot de passe.
 6. Sélectionnez All Licensing Tools.
 7. À partir du menu principal, sélectionnez Allocate.
 8. Suivez le processus pour allouer et générer un fichier. Sélectionnez les licences que vous voulez télécharger, cliquez sur Download et enregistrez les fichiers de licences générés sur le disque partagé du cluster: F:\Program Files\Citrix\Licensing\MyFiles\.
 9. Dans la console License Administration Console, sur la page Importer fichier de licences, naviguez jusqu'au fichier de licences.
 10. Sélectionnez Remplacer le fichier de licences sur le serveur de licences.
 11. Cliquez sur Importer licence.
10. Relisez les fichiers de licences.
 1. Choisissez l'onglet Configuration du démon vendeur.
 2. Cliquez sur le lien Administrer dans la ligne du démon vendeur CITRIX.
 3. Cliquez sur Relire les fichiers de licences.

Informations connexes

[Configuration d'un serveur de licences sur un cluster Microsoft](#)

[Présentation du processus de mise en cluster](#)

[Configuration requise pour l'installation de serveurs de licences en cluster](#)

[Résolution des problèmes liés aux serveurs de licences en cluster](#)

[Désinstallation d'un serveur de licences en cluster](#)

[Mise à niveau d'un serveur de licences en cluster](#)

Mise à niveau d'un serveur de licences en cluster

Jan 24, 2012

Les lettres de lecteur et variables/chemins suivants sont utilisés dans cette procédure :

- D correspond au lecteur du support produit (dans cet exemple, Citrix XenApp).
- C correspond au disque dur local du nœud spécifié.
- F est la ressource du lecteur partagé du cluster. (Il s'agit du lecteur d'installation. C'est-à-dire l'emplacement dans lequel les fichiers d'installation utilisés par les deux nœuds sont stockés.)
- CTX_CLUSTER_RESOURCE_DLL_PATH correspond à l'emplacement de stockage de la ressource DLL du cluster de serveurs. Stockez ce fichier localement sur chaque nœud du cluster. N'utilisez cet argument `msiexec` que pour la mise en cluster.
- La valeur de REGISTER_CTX_LS_CLUSTERING est « no » pour le nœud de cluster 1 ou « yes » pour le nœud de cluster 2. N'utilisez cet argument `msiexec` que pour la mise en cluster.

1. À l'aide de l'Administrateur de cluster, activez le premier nœud du cluster.

2. À partir de la ligne de commande, exécutez :

```
msiexec /i D:\Licensing\ctx_licensing.msi CTX_CLUSTER_RESOURCE_DLL_PATH="C:\ctxlic" REGISTER_CTX_LS_CLUSTERING="No" /!*v "C:\install.log"
```

Remarque : le fichier DLL de ressources doit être stocké localement sur chaque nœud du cluster. Il s'agit du seul fichier devant être stocké sur chaque nœud du cluster.

Le programme d'installation va détecter la présence d'une installation existante et va mettre le premier nœud à niveau.

3. Sur la page Configuration du serveur de licences, acceptez les numéros de port par défaut ou entrez d'autres numéros si les numéros sont déjà utilisés. Le cas échéant, vous pouvez modifier les numéros de port après l'installation via la console License Administration Console.

4. À l'aide de l'Administrateur de cluster, activez le second nœud du cluster.

5. Dans le deuxième nœud, à partir d'une ligne de commande, exécutez ce qui suit (pour le deuxième nœud, vous taperez Oui pour enregistrer les services de mise en cluster) :

```
msiexec /i D:\Licensing\ctx_licensing.msi CTX_CLUSTER_RESOURCE_DLL_PATH="C:\ctxlic" REGISTER_CTX_LS_CLUSTERING="Yes" /!*v "C:\install.log"
```

Veillez noter que dans cette étape, REGISTER_CTX_LS_CLUSTERING affiche Yes.

Le programme d'installation va détecter la présence d'une installation existante et va mettre le second nœud à niveau.

Informations connexes

[Configuration d'un serveur de licences sur un cluster Microsoft](#)

[Présentation du processus de mise en cluster](#)

[Configuration requise pour l'installation de serveurs de licences en cluster](#)

[Résolution des problèmes liés aux serveurs de licences en cluster](#)

[Installation du système de licences sur un serveur en cluster](#)

[Désinstallation d'un serveur de licences en cluster](#)

Désinstallation d'un serveur de licences en cluster

Mar 02, 2010

Désinstallez le système de licences d'un serveur de licences en cluster à l'aide de l'option Panneau de configuration > Ajout ou suppression de programmes du nœud actif.

1. À partir du premier nœud du cluster, lancez Panneau de configuration > Ajout ou suppression de programmes.
2. Supprimez le système de licences Citrix.
3. À l'aide de l'Administrateur de cluster, activez le second nœud et lancez Panneau de configuration > Ajout ou suppression de programmes.
4. Supprimez Système de licences Citrix du second nœud.
5. Supprimez les fichiers restants du lecteur partagé.

Remarque : le processus de désinstallation ne supprime ni les fichiers de licences, ni le fichier d'options du lecteur partagé.

Informations connexes

[Configuration d'un serveur de licences sur un cluster Microsoft](#)

[Présentation du processus de mise en cluster](#)

[Configuration requise pour l'installation de serveurs de licences en cluster](#)

[Résolution des problèmes liés aux serveurs de licences en cluster](#)

[Installation du système de licences sur un serveur en cluster](#)

[Mise à niveau d'un serveur de licences en cluster](#)

Résolution des problèmes liés aux serveurs de licences en cluster

Mar 12, 2010

Remarque : si l'un des services du système de licences ne parvient pas à démarrer, le cluster détecte que le système de licences se trouve en mode déconnecté et tente de redémarrer le service trois fois (par défaut). Si ces tentatives s'avèrent infructueuses, un basculement vers le nœud suivant est initié et le cluster tente de démarrer les services du deuxième nœud. Si la tentative échoue sur le second serveur, il se peut que le processus entre dans une boucle infinie. Dans ce cas, les machines exécutant des produits Citrix entrent dans une période de grâce. Lors de cette période de grâce, les connexions du client ne sont pas affectées.

Pour résoudre les problèmes liés aux serveurs de licences en cluster, effectuez les opérations suivantes.

- Déplacez les ressources vers l'autre nœud pour voir si le problème persiste.
- Vérifiez si le fichier de licences comporte le nom d'hôte du cluster (HOSTNAME) en majuscules. Le nom d'hôte du cluster est toujours en majuscules.
- Pour Windows Server 2003 :
 1. Dans l'Administrateur de cluster, sous le nom du cluster, développez Configuration du cluster > Types de ressources.
 2. Vérifiez que ctxlsclustres est un type de ressource valide (apparaît en vert).
- Pour Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2 :
 1. Dans la fenêtre Gestion du cluster de basculement, dans le panneau de gauche, sélectionnez le cluster. Un récapitulatif des informations du cluster s'affiche dans le panneau central.
 2. Cliquez sur le titre Ressources principales du cluster pour développer la section.
 3. Vérifiez que les ressources du cluster sont en ligne (flèche verte).

Informations connexes

[Configuration d'un serveur de licences sur un cluster Microsoft](#)

[Présentation du processus de mise en cluster](#)

[Configuration requise pour l'installation de serveurs de licences en cluster](#)

[Installation du système de licences sur un serveur en cluster](#)

[Désinstallation d'un serveur de licences en cluster](#)

[Mise à niveau d'un serveur de licences en cluster](#)

Sauvegarder

Mar 02, 2010

Vous pouvez créer des serveurs de licences de sauvegarde selon l'importance des applications associées à vos licences. Citrix conserve des copies de sauvegarde de vos licences ; toutefois, le temps nécessaire au téléchargement d'un nombre important de licences de remplacement peut être élevé. Vous pouvez stocker des licences de sauvegarde sur un point de partage réseau ou configurer un serveur de licences de sauvegarde afin de l'utiliser en cas de panne du serveur de licences.

Si le produit ne peut pas contacter le serveur de licences à cause d'une panne électrique ou d'un problème de réseau, ce produit continue de fonctionner pendant la période de grâce comme si toutes les licences étaient disponibles. Si le produit ne peut pas contacter le serveur de licences avant la fin de la période de grâce, il n'accepte plus de connexions clientes jusqu'à ce que la communication avec le serveur de licences soit rétablie. Pour plus d'informations sur la période de grâce de votre produit, veuillez consulter le Guide de l'administrateur qui l'accompagne.

Remarque : les connexions établies ne sont jamais interrompues lorsque le produit passe en période de grâce. À l'expiration de cette période, seules les nouvelles connexions sont refusées.

Remarques à propos des périodes de grâce pour les produits Citrix :

- Lorsque la période de grâce d'un produit Citrix est en cours, un événement est enregistré dans le journal des événements Windows de l'ordinateur qui exécute le produit.
- Lorsqu'un produit passe en période de grâce du système de licences, le Pack d'administration Citrix XenApp pour Microsoft Operations Manager 2005 génère une alerte. L'écriture de l'événement de période de grâce dans le journal des événements Windows déclenche cette alerte.
- Lorsque Password Manager passe en période de grâce du système de licences, aucune erreur n'est écrite dans le journal des événements Windows. Par contre, des messages d'avertissement apparaissent sur le bureau de l'utilisateur. Il est possible de déterminer un passage en période de grâce en vérifiant les informations fournies dans la zone de notification.
- Les mêmes licences peuvent être utilisées sur deux serveurs de licences différents pendant un maximum de 30 jours durant la phase de test/migration.

La mise en place de solutions de redondance est utile uniquement dans les environnements stratégiques. Dans le cas de déploiements plus modestes ou moins stratégiques, vous pouvez sauvegarder votre serveur de licences en le dupliquant et en stockant son double sur le réseau ou à un autre emplacement. Dans le cas de déploiements stratégiques de grande envergure, il est conseillé de créer un serveur de licences en cluster.

Vous pouvez permettre la redondance du serveur de licences en suivant l'une des méthodes ci-dessous :

- Dupliquez le serveur de licences et son contenu. Donnez à l'ordinateur destination de la copie le nom du serveur de licences original et conservez-le en dehors du réseau.
- Disposez d'un autre serveur de licences sur le réseau (il doit avoir un nom différent de celui du serveur de licences actif). Ainsi, en cas de dysfonctionnement du serveur de licences actif, il suffit de renommer le serveur de secours pour commencer à l'utiliser comme serveur de licences actif.
- Créez un serveur de licences en cluster. Pour plus d'informations sur la mise en cluster et le système de licences, consultez la section [Configuration d'un serveur de licences sur un cluster Microsoft](#).

Ces méthodes vous permettent de passer d'un serveur de licences à un autre et d'assurer une continuité maximale, à condition qu'elles soient appliquées avant l'expiration de la période de grâce. Il convient de noter les points suivants :

- Étant donné que les fichiers de licences font référence au serveur que vous avez spécifié au moment de l'attribution,

vous ne pouvez les utiliser que sur un serveur ayant les mêmes informations de liaison (nom du serveur ou nom de domaine complet ou adresse Ethernet) que le serveur de licences d'origine.

- Vous ne pouvez pas disposer de deux serveurs de licences actifs simultanément et portant le même nom sur votre réseau.
- Lorsque vous téléchargez de nouvelles licences, ajoutez-les au serveur de licences actif et au serveur de licences de sauvegarde.

Foire aux questions

Nov 04, 2011

Ce forum est dédié aux questions fréquemment posées à propos de votre environnement de licences.

Les fichiers de licences ne fonctionnent que sur le serveur de licences pour lequel ils ont été générés. Plus précisément, les fichiers de licences contiennent le nom d'hôte ou l'identificateur de liaison du serveur de licences que vous spécifiez lorsque vous allouez les licences. Il n'est pas possible d'utiliser un fichier de licences que vous avez généré et qui spécifie un nom de serveur de licences particulier ou une adresse MAC (dans le cas d'un boîtier), avec un nom de serveur de licences ou de boîtier différent.

Créez de nouveaux fichiers de licences faisant référence au nouveau nom de serveur ou à la nouvelle adresse MAC en réallouant et régénérant de nouveaux fichiers.

Non. Le serveur de licences et toutes les licences de produit sont rétrocompatibles, vous n'introduirez donc aucun problème dans votre environnement.

Oui. Un serveur de licences unique peut contenir des licences relatives à plusieurs éditions d'un produit Citrix. Le type de licence extraite correspond à l'édition configurée sur le serveur de produit. Un serveur de produit est configuré pour utiliser l'édition d'une licence et par conséquent extraira cette édition.

Par exemple :

Le ServeurdeProduitA est configuré pour extraire des licences Enterprise.

Le ServeurdeProduitB est configuré pour extraire des licences Platinum.

Le ServeurdeLicences1 contient des licences Enterprise et Platinum.

- Les utilisateurs qui se connectent au ServeurdeLicences1 à partir du ServeurdeProduitA n'extraient que des licences Enterprise. Une fois le nombre de licences Enterprise sur le ServeurdeLicences1 dépassé, les nouvelles requêtes émanant des utilisateurs du ServeurdeProduitA seront refusées tant que les licences Enterprise existantes n'auront pas été libérées.
- Les utilisateurs qui se connectent au ServeurdeLicences1 à partir du ServeurdeProduitB n'extraient que des licences Platinum. Une fois le nombre de licences Platinum sur le ServeurdeLicences1 dépassé, les nouvelles requêtes émanant des utilisateurs du ServeurdeProduitB seront refusées tant que les licences Platinum existantes n'auront pas été libérées.

Remarque : il est possible que la durée nécessaire à l'extraction des licences augmente si de nombreux serveurs de produit comportant un grand nombre d'utilisateurs contactent le même serveur de licences simultanément. Un serveur de licences ne peut accepter que 4 000 requêtes TCP-IP entrantes à la fois. Si votre environnement comporte plus de 4000 ordinateurs se connectant simultanément, Citrix vous recommande d'utiliser plusieurs serveurs de licences.

Exemples de déploiements possibles :

Scénario 1 : deux batteries

- La BatterieA contient des serveurs de produit configurés pour l'édition Enterprise.
- La BatterieB contient des serveurs de produit configurés pour l'édition Platinum.
- Un serveur de licences (partagé)
- Les Utilisateur1, Utilisateur2, Utilisateur3, Utilisateur4...Utilisateur2000 se connectent uniquement à la BatterieA.
- Les Utilisateur2001, Utilisateur2002, Utilisateur2003...Utilisateur4000 se connectent uniquement à la BatterieB.

Scénario 2 : une batterie

- La batterie dispose de deux séries d'applications publiées.
- Une série d'applications publiées est hébergée par les serveurs de produit configurés pour l'édition Enterprise.
- Une série d'applications publiées est hébergée par les serveurs de produit configurés pour l'édition Platinum.
- Un serveur de licences (partagé)
- Les Utilisateur1, Utilisateur2, Utilisateur3, Utilisateur4...Utilisateur2000 se connectent uniquement aux serveurs de produit avec la première série d'applications publiées.
- Les Utilisateur2001, Utilisateur2002, Utilisateur2003...Utilisateur4000 se connectent uniquement aux serveurs de produit avec la deuxième série d'applications publiées.